ACCESO REMOTO AL SISTEMA, SSH

Es un protocolo que permite conectarse a un servidor de forma segura. Ofrece los siguientes servicios:

- acceso a terminal
- copia de ficheros
- ftp seguro

El protocolo ssh garantiza que la conexión se realiza desde los equipos deseados, para lo que usa certificados, y establece una comunicación cifrada entre el cliente y el servidor.

En Linux el servidor ssh más utilizado es OpenSSH www.openssh.org

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SSH

Instalación: #apt-get install ssh

Fichero de configuración: /etc/ssh/sshd config Algunos parámetros

Port 22	Puerto en el que trabaja ssh. Por defecto trabaja
	en el puerto 22.
ListenAddress 0.0.0.0	Dirección en la que atiende peticiones. Por
	defecto, responde por todas las interfaces del
	sistema
PermitRootLogin no	Indica si se permite o no el acceso al usuario root al
	servidor
AllowUser susana profe	Permite restringir el acceso a los usuarios del
	sistema.
	AllowUsers indica los usuarios que pueden acceder
	al sistema.
AllowUsers susana@192.168.1.201	Se puede indicar el equipo anfitrión desde el que
	pueden conectarse
PritnMotd yes	Mensajes de entrada y conexión
Banner /etc/issue.net	
IgnoreUserKnownHosts	Configuración de seguridad y control de acceso
no GatewayPorts no	
AllowTcpForwarding yes	
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server	Uso de subsistemas para otras aplicaciones, por
	ejemplo FTP

Iniciar el servicio

#/etc/init.d/ssh start

UTILIZACIÓN DEL SERVICIO SSH - FTP

Conectarse a un servidor remoto desde un terminal linux usando ssh

Por defecto, Ubuntu instala el cliente ssh Sintaxis: \$ssh IP_equipo_remoto Ej: \$ssh 192.168.1.101 Por defecto, se conecta con el usuario del cliente. Para indicar el usuario de conexión:

Sintaxis: \$ssh usuario@equipo

donde:

usuario: usuario de conexión equipo: IP del equipo remoto Ej: \$ssh profesor@192.168.1.101

Para conectarse a servidores Linux desde clientes Windows se utilizan aplicaciones como: Putty o ssh Secure shell

<u>scp</u>

scp realiza la copia remota de ficheros entre dos equipos. Un cliente ejecuta scp y un servidor que permite el acceso ssh

Sintaxis:

```
$scp ficherolocal usuario@ip_equipo_remoto:/directorio_remoto
```

donde:

ficherolocal: Fichero a copiar.

usuario: Usuario con el que va a acceder al sistema remoto. equipo_remoto: Equipo al que se va a copiar el fichero.

directorio_remoto: Directorio destino del sistema de ficheros del equipo remoto.

```
Ej: scp ficherol.txt profesor@192.168.1.101:/home/profesor
```

sftp

Protocolo de transferencia de ficheros segura. Realiza ftp utilizando ssh como transporte.

Sintaxis: \$ sftp usuario@equipo_remoto

Ej:sftp profesor@192.168.1.101

Para hacer FTP desde clientes Windows se utilizan aplicaciones como: **psftp** (comandos), **Filezilla** (entorno gráfico)

Comandos de sftp

lcd directorio_local	Cambia de directorio en el equipo local
get fichero_remoto	Coger un fichero del equipo remoto para copiar en el equipo local
mget ficheros_remoto	Coger múltiples ficheros del equipo remoto para copiarlos en el
	equipo local
put fichero_local	Poner un fichero del equipo local en el equipo remoto
mput ficheros_locales	Poner múltiples ficheros del equipo local en el equipo remoto
quit	salir

...Otros comandos de ficheros de Linux se pueden usar en sftp Ver enlace

Es necesario definir en la configuración de ssh el servicio sftp, para ello en /etc/ssh/sshd_config tiene que aparecer la línea:

```
subsystem sftp /usr/lib/sftp-server
```