Transporte: Control de Errores(S&W)

2017

- Introducción a Control de Errores
 - Canal Contrable
 Algoritmo Base
 - Canal con Errores
 Canal con algunos errores: Se corrompen datos
 - Algoritmo Retrans (Detección de Errores)
 - Canal con algunos errores: Se corrompen datos y ACK/NAK
 - Canal con pérdida de Datos
 - Algoritmo: Stop&Wait (S&W) v2.1.1
 - Algoritmo Free NAK
 - Algoritmo S&W + timer, Free NAK
 - Algoritmo: Stop&Wait + Bit Counter para Data/ACK
 - Canal con Mensajes fuera de Orden y DUPs
 - Análisis y Conclusiones
- 5 Referencias

- Introducción a Control de Errores
 - Canal ConfiableAlgoritmo Base
 - Canal con Errores
 - Canal con algunos errores: Se corrompen datos
 - Algoritmo Retrans (Detección de Errores)
 - Canal con algunos errores: Se corrompen datos y ACK/NAK
 - Canal con pérdida de Datos
 - Algoritmo: Stop&Wait (S&W) v2.1.1
 - Algoritmo Free NAK
 - Algoritmo S&W + timer, Free NAK
 - Algoritmo: Stop&Wait + Bit Counter para Data/ACK
 - Canal con Mensajes fuera de Orden y DUPs
 - Análisis y Conclusiones
- Referencia

- 1 Introducción a Control de Errores
 - Canal ConfiableAlgoritmo Base
 - Canal con Errores
 - Canal con algunos errores: Se corrompen datos
 Algoritmo Retrans (Detección de Errores)
 - Canal con algunos errores: Se corrompen datos y ACK/NAK
 - Canal con pérdida de Datos
 - Algoritmo: Stop&Wait (S&W) v2.1.1
 - Algoritmo Free NAK
 - Algoritmo S&W + timer, Free NAK
 - Algoritmo: Stop&Wait + Bit Counter para Data/ACK
 - Canal con Mensajes fuera de Orden y DUPs
 - Análisis y Conclusiones
- B Referencia

- Introducción a Control de Errores
 - Canal ConfiableAlgoritmo Base
 - Canal con Errores

 Canal con algunos errores: Se corrompen datos
 - Algoritmo Retrans (Detección de Errores)
 - Canal con algunos errores: Se corrompen datos y ACK/NAK
 - Canal con pérdida de Datos
 - Algoritmo: Stop&Wait (S&W) v2.1.1
 - Algoritmo Free NAK
 - Algoritmo S&W + timer, Free NAK
 - Algoritmo: Stop&Wait + Bit Counter para Data/ACK
 - Canal con Mensajes fuera de Orden y DUPs
 - Análisis y Conclusiones
- 5 Referencias



- 1 Introducción a Control de Errores
 - Canal Confiable
 Algoritmo Base
 - Canal con Errores

 Canal con algunos errores: Se corrompen datos
 - Algoritmo Retrans (Detección de Errores)
 - Canal con algunos errores: Se corrompen datos y ACK/NAK
 - Canal con pérdida de Datos
 - Algoritmo: Stop&Wait (S&W) v2.1.1
 - Algoritmo Free NAK
 - Algoritmo S&W + timer, Free NAK
 - Algoritmo: Stop&Wait + Bit Counter para Data/ACK
 - Canal con Mensajes fuera de Orden y DUPs
 - Análisis y Conclusiones
- 5 Referencias



Control de Errores

- Se requiere un mecanismo de control sobre un canal no confiable.
- Se realiza con ARQ: Automatic Repeat reQuest/Automatic Repeat Query.
- Utiliza confirmaciones para validar que los datos se recibieron OK.
- Estudiar que otros mecanismos se necesitan para agregar confiabilidad.

Notas: Análisis basado en slides "Supplements: Powerpoint Slides Computer Networking: A Top-Down Approach 6th ed. J.F. Kurose and K.W. Ross", aunque no utiliza exactamente las mismas funciones y llamadas. Los algoritmos están escritos en pseudo-código a la "C" y solo están como referencia, pueden contener errores ya que no fueron compilados ni testeados.

Este texto no explica como funciona TCP, sino es un enfoque simplificado y progresivo para entender los problemas que TCP debe intentar solucionar.

Control de Errores, Implementación

- Para simplificar, se supone solo un emisor y un receptor, solo se transmite en un sentido datos y no se requiere elegir origen ni destino.
- Interfaz/API pública de la capa que ofrece los servicios confiables:

• Interfaz/API pública de la capa inferior no confiable:

```
int udt_send(packet_t *pkt); // Non-block
int udt_recv(packet_t *pkt); // Block
```


Control de Errores, Procesos

- Se implementa con 2 procesos:
 - **Sender**, para procesar los requerimientos de enviar datos de la capa superior mediante la llamada rdt_snd().
 - Receiver, para procesar los requerimientos de recibir datos de la capa superior mediante la llamada rdt_rcv().
- El Sender invoca a rdt_send() y se bloquea hasta que la capa superior lo llamé mediante rdt_snd() dejando datos. En ese momento los datos de la capa superior se copian al buffer/espacio de la capa que implementa el transporte confiable y se desbloquea Sender.
- El **Sender** para pasar los datos a la capa inferior y enviarlos invoca a udt_send(), se copian los datos y se desbloquea. Asincrónico.


Control de Errores, Procesos (Cont.)

- El Receiver invoca a udt_recv() y se bloquea hasta que la capa inferior tenga paquetes en el buffer y los pueda entregar.
- El Receiver una vez que proceso los datos recibidos los pasa a la capa superior mediante deliver_data(). En ese momento se copia al espacio de buffer de la capa superior y el proceso Receiver puede seguir su curso sin bloquearse. La capa superior los puede recibe de forma asincrónica mediante rdt_rcv() si tiene buffering, sino será bloqueante.
- Se considera que el envío desde el transporte a implementar a al capa inferior no es bloqueante (Buffer infinito).

Control de Errores, API



Control de Errores, API, Comunicación local



Canal Confiable/Errores Posibles

- No se pierden datos.
- No se duplican.
- No se desordenan.
- No se corrompen.
- No existe delay mayor de 1 RTT.

En conclusión, no hay errores, No hay problemas. Para diferenciar que estamos en presencia de un canal confiable las operaciones utilizada sobre la capa de servicio son llamadas:

```
int R_dt_send(packet_t *pkt); // en lugar de udt_send()
int R_dt_recv(packet_t *pkt); // en lugar de udt_recv()
```

```
void sender1()
  packet_t *pkt;
  bvte_t
        *data:
  result_t result = OK:
 // Mientras no se termine la comunicación
  while (result != EOT)
00: // Emisor recibe datos de capa superior
   // y arma PDU desde data
    result = rdt_send(data):
   // Arma paquete
    pkt = make_pkt(data)
   //pkt->payload = data;
O1: // Emisor envía datos
    R_dt_send(pkt); // udt_send(pkt);
O2: // Emisor vuelve a 0
   // goto OO — esta en el while
```

```
void receiver1()
  packet_t *pkt:
  bvte_t *data:
  result_t result = OK;
  // Mientras no se termine la com.
  while (result != EOT)
O0: // Receptor recibe datos de capa inf.
    R_dt_recv(pkt); // udt_recv(pkt);
O1: // Receptor entrega datos a
    // capa superior data = pkt->payload
    extract(pkt, data);
    result = deliver_data(data);
O2: // Receptor vuelve a 0
    // goto O0 — esta en el while
```

Algoritmo Base - FSM Canal Confiable

```
Wait for call from above  
R dt send(data)  
R dt send(pkt) // udt send  
Wait for call from below  
R dt send(pkt) // udt send
```

sender

receiver

Análisis de Algoritmo Base

- Un solo loop por cada proceso.
- Se supone que los datos siempre llegan y en orden.
- No hay sincronismo entre emisor y receptor, buffer ilimitado.
- Escenario irreal. Qué sucede si se cambia ?
- Se reemplaza:

```
R_dt_send(data); por udt_send(data);
R_dt_recv(data); por udt_recv(data);
```

El algoritmo deja de ser seguro, los errores del canal aparecen en la transmisión y la solución no funciona.

Canal con algunos errores, corrompen Datos

- No se pierden datos.
- No se duplican.
- No se desordenan.
- Sí se corrompen datos, se chequean con Checksum/CRC o mecanismo similar, se avisa cuando no se reciben de forma correcta.
- Utilización de confirmaciones ACK/NAK.
- No se corrompen las confirmaciones ACK/NAK.
- No hay delay mayor de 1 RTT.

Algoritmo Retrans (Detección de Errores)

- Se debe cambiar la estructura de la PDU de la capa que hace el control de errores.
- Se agrega campo para checksum/CRC y se agrega un flag para indicar si es paquete de datos o de confirmación.
- Se implementa cálculo de código de detección de errores en Sender2:01
- Se implementa chequeo de errores y confirmación Receive2:01.
- Se implementa chequeo de feedback Sender2:03.
- Si los datos llegan corruptos no se pasan a la capa superior.

Estructura de Datos para Algoritmo Retrans

Estructura tentativa del paquete/segmento.

```
typedef enum {ack, nak, dat } type_t;
typedef struct pk {
 // Header
  int len:
 type_t ack; // ACK | NAK | DATA
  ck_t chksum:
 // Data
  byte_t payload [...];
} packet_t;
```

```
void sender2()
  packet_t *pkt:
  byte_t
         *data;
  result_t result = OK;
  packet_t *answer = NULL:
  // Mientras no se termine la comunicación
  while (result != EOT)
O0: // Emisor recibe datos de capa
    // superior y arma PDU desde data
    result = rdt_send(data);
    // Arma paquete
    pkt = make_pkt(data)
O1: //pkt \rightarrow header = ...
    calc_chksum(pkt);
    // answer == NAK
    while (isNAK(answer))
```

```
void receiver2()
  packet_t *pkt:
  byte_t
           *data;
  result_t result = OK;
                   = 0:
            οk
  int
  // Mientras no se termine la com.
  while (result != EOT)
      while (!ok)
00:
         // Receptor recibe datos
         udt_recv(pkt);
01:
         // Receptor chequea datos
         // y confirma con ACK/NAK
         if (!corrupt(pkt))
              udt_send(ACK);
              ok = 1;
         else
              udt_send(NAK):
              ok = 0:
```

```
while (isNAK(answer))

{

// Emisor envía datos:
udt_send(pkt);

O3: // Emisor espera respuesta
// answer ::= ACK | NAK
udt_recv(answer);

} // Emisor se queda
// retransmitendo el mismo dato
// isNAK(answer)


O4: // Emisor vuelve a 0
// goto O0 — esta en el while

} // isACK(answer)
```

```
O2: // Receptor entrega datos a
// capa superior data=pkt->payload
extract(pkt, data);
result = deliver_data(data);

O3: // Receptor vuelve a 0
// goto O0 — esta en el while
}
```

FSM Canal Errores Algoritmo Retrans, data chksum



receiver

udt_recv(pkt) &&
corrupt(pkt)


udt_send(NAK)

Wait for
call from
below

!corrupt(pkt) &&
!corrupt(pkt)
extract(pkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)

Análisis de Algoritmo Retrans


- Ahora emisor y receptor sincronizados, no se requiere buffering entre proceso usuario y RDT. Max=1 dato.
- De a un paquete/segmento por vez.
- Hasta que no se confirma no se pasa al siguiente segmento.
- Para ACK/NAK no requiere calcular el chksum porque se supone seguro.
- Conocido como mecanismo Stop & Wait (S&W), v2.0.



Problemas de ACK/NAK corruptos

- Se pre-suponía entrega de datos NO confiable en cierto grado, se pueden corromper pero siempre llegan. Se suponía además que ACK/NAK Ilegaban OK.
- Problema, si cambiamos a un modelo aún más real, donde la capa subvacente puede corromper los NAK/ACK.
- Cálculo de chksum ACK. Qué hacer ante un NAK/ACK corrupto ?
- Se debería retransmitir.
 - Si el corrupto fue un NAK, no hay problema, pero
 - Si fue un ACK el receptor recibirá un mensaje duplicado y no podrá distinguirlo (DUP).
- Se debe identificar el mensaje de dato para que el receptor sepa si es un duplicado, ya que no sabe que el ACK se corrompió, se utiliza ID binario: (0,1).

Problemas de ACK/NAK corruptos (gráfico)



Transporte: Control de Errores(S&W)

Estructura de Datos para Algoritmo S&W con Bit-Counter

Estructura tentativa del paquete/segmento.


```
typedef enum {ack, nak, dat } type_t;
typedef struct pk {
 // Header
 int len;
 type_t ack; // ACK | NAK | DATA
 int id; // seq 0,1
 ck_t chksum;
 // Data
  byte_t payload [...];
} packet_t;
```

```
void sender2.1()
  packet_t *pkt;
  bvte_t
         *data:
  result_t result
                     = OK:
  packet_t *answer = NULL:
  // Mientras no se termine la comunicación
  while (result != EOT)
O0: // Emisor recibe datos de capa
    // superior y arma PDU desde data
    result = rdt_send(data);
    // Arma paquete
    // pkt \rightarrow header.id = 0
    pkt = make_pkt(0, data); // ID==0
O1: //pkt \rightarrow header = ...
    calc_chksum (pkt);
    udt_send(pkt);
O2: // recv && (NAK || corrupt)
    while ((udt_resv(answer)&&(!isACK(answer))
       udt_send(pkt):
    } // isACK ...
```

```
void receiver 2.1()
  packet_t *pkt;
  packet_t *answer:
  bvte_t
            *data:
  result_t result = OK;
  int
            οk
                     = 0:
            wait_id = 0:
  int
  // Mientras no se termine la com.
  while (result != EOT)
00:
         // Receptor recibe datos
         udt_recv(pkt);
\Omega1 \cdot
         // Receptor chequea datos
         // y confirma con ACK/NAK
         if (!corrupt(pkt)) {
               answer = make_pkt(ACK);
         else
               answer = make_pkt(NAK):
         calc_chksum (answer);
         udt_send(answer):
```

```
O3: // Emisor recibe nuevos datos de capa
                                                    O2: // Receptor entrega datos a
    // superior y arma PDU desde new data
                                                         // capa superior data=pkt->payload
    result = rdt_send(data):
                                                         // Solo si el id es el que esperaba
                                                         if (pkt->id == wait_id)
    // Arma paquete con nuevo id
    // pkt \rightarrow header.id = 1
                                                            extract(pkt, data);
    pkt = make_pkt(1,data); // ID==1
                                                            result = deliver_data(data);
                                                            wait_id = (wait_id + 1) \% 2:
O4: //pkt \rightarrow header = ...
                                                    O3: // Receptor vuelve a 0
    calc_chksum(pkt);
    udt_send(pkt);
                                                           goto O0 - esta en el while
O5: // recv && (NAK || corrupt)
    while ((udt_resv(answer)&&(!isACK(answer))
       udt_send(pkt):
O6: // Emisor vuelve a 0
    // goto O0 — esta en el while
```

FSM Canal Errores data/ack chksum, Send




FSM Canal Errores data/ack chksum, Recv

udt_recv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt))

sndpkt = make pkt(NAK) calc chksum(sndpkt) udt send(sndpkt) rdt recv(rcvpkt) && !corrupt(rcvpkt) && (rcvpkt.id == 1)

sndpkt = make pkt(ACK) calc chksum(sndpkt) udt send(sndpkt)



&& (rcvpkt.id == 1)


extract(rcvpkt.data) deliver data(data) sndpkt = make pkt(ACK)calc chksum(sndpkt) udt_send(sndpkt)

udt_recv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt))

sndpkt = make pkt(NAK) calc chksum(sndpkt) udt send(sndpkt) rdt rcv(rcvpkt) && ! corrupt(rcvpkt) &&

(rcvpkt.id == 0)sndpkt = make pkt(ACK) calc chksum(sndpkt) udt send(sndpkt)


ACK/NAK corruptos con Bit Counter en Data



Análisis de Algoritmo para ACK/NAK corruptos

- Valores binarios (0,1) alcanza, por qué?
- Sender debe chequear si el ACK/NAK esta corrupto.
- Sender se queda en el estado hasta que se asegura que el ACK llegó OK.
- El emisor se puede simplificar con loop y un módulo 2 para los nros. de secuencia y no copiar el código.
- El receptor debe chequear que el paquete recibido no sea duplicado.
- Siempre debe confirmar, no importa si recibe un duplicado. No sabe si se recibió OK en el emisor. Si no confirma, el emisor se queda bloqueado esperando el ACK/NAK.

Problema si no confirma DUP



Canal con pérdida de Datos

- Se presuponía entrega de datos NO confiable en cierto grado, se pueden corromper pero siempre llegan.
- Problema, si cambia a un modelo aún más real, donde la capa subyacente no es confiable en el grado en el que se pueden perder los datos, no solo corromper.
- Para el primer análisis se vuelve a relajar la corrupción de los ACK/NAK. No hay ACK/NAK corruptos.
- Al perderse los datos, con los algoritmos anteriores, se quedarían bloqueados los procesos en udt_recv(), uno esperando por el dato y el otro por la confirmación.

Canal con nuevos errores, pérdida de Datos

- Sí se pierden datos, no los ACK/NAK.
- No se duplican.
- No se desordenan.
- Sí se corrompen datos:
 - Se chequean con Checksum/CRC o mecanismo similar.
 - No se pasan a la capa superior si tienen errores.
 - Requiere mecanismo para avisar al emisor del error.
- No se corrompen las confirmaciones, ACK/NAK.
- No hay delay mayor de 1 RTT.

Algoritmo: Stop&Wait (S&W) v2.1.1

- Se agregar timeout en Sender2.1.1:01 y Sender2.1.1:04.
- Se debe indicar donde se detiene el timer.
- Ante un error de checksum/CRC el receptor podría omitir el NAK ?
- Si los ACK/NAK son seguros no se requiere identificar los mensajes de datos, ID (0,1).
- Cómo calcular el timer? En base al RTT.
- Siempre es el mismo el RTT?


```
void sender2.1.1()
  packet_t *pkt;
  byte_t
        *data;
  result_t result = OK;
  packet_t *answer = NULL:
  // Mientras no se termine la comunicación
  while (result != EOT)
O0: // Emisor recibe datos de capa
    // superior v arma PDU en data:
    result = rdt_send(data);
    // Arma paquete
    pkt data = make_pkt(data);
    calc_chksum(pkt);
    // TMOUT | NAK
    while (! isACK(answer))
01:
       // Antes de enviar genera timer,
       // si habia uno corriendo, reset
       start_timer(RTT+delta):
```

```
void receiver 2.1.1()
  packet_t *pkt:
  byte_t
           *data:
  result_t result = OK;
  int
            ok
                   = 0:
  // Mientras no se termine la com.
  while (result != EOT)
      while (!ok)
00:
         // Receptor recibe datos
         // desde capa inferior
         udt_recv(pkt):
01:
         // Receptor chequea datos
         // v confirma con ACK/NAK
         if (!corrupt(pkt)) {
              udt\_send(ACK); ok = 1;
         else
              udt\_send(NAK); ok = 0;
```

```
O2: // Receptor entrega datos
// a capa superior data=pkt->payload;
data = extract(pkt, data);
result = deliver_data(data);

O3: // Receptor vuelve a 0
// goto 0 — esta en el while
}
}
```

Stop & Wait 2.1.1



35 / 65

Problemas de S&W v2.1.1


- Estamos suponiendo que tenemos entrega confiable de confirmaciones, ACK/NAK:
 - No se pierden ACK/NAK.
 - No se corrompen ACK/NAK.
- Problema, si cambiamos a un modelo más real, donde la capa subyacente no es confiable tampoco para las confirmaciones, como v2.1.
- Se podrían corromper los ACK/NAK. Habría que retransmitir.
- Al perderse los datos se retransmiten con el timer, si se pierde el ACK/NAK es como que no llego el mensaje y se retransmite por el timer también.
- El receptor puede recibir duplicados y no podrá distinguirlos, necesidad de identificar los mensajes, como en 2.1.



Algoritmo Free NAK

- Tratar de hacer un algoritmo que no necesite NAK.
- Alternativas:
 - Incluir nro. de secuencia explícito en ACK, indicar que dato recibió OK.
 - V2.2: si dato corrupto, se envía el nro. anterior., si dato OK, envío el que se recibió (módulo 2).
 - Se podría utilizar también que dato espera recibir (Confirmación hacia adelante). Si dato corrupto, envía el nro. que espera recibir, si dato OK, envía el siguiente módulo N (S&W, N = 2).
 - V2.3: Usar timer en el emisor, si dato corrupto, no se confirma y se espera que el emisor retransmita como si se hubiese perdido (Como en v2.1.1).

FSM Errores Algoritmo Free NAK sin timer v2.2



Estructura de Datos para Algoritmo Free NAK v2.2

- En el ejemplo el id del dato se puede usar para el id del ACK, solo se envían datos en un sentido.
- Si hay envío de datos en los dos sentidos y se confirma en los mismos datos (piggy-backing) se requiere un id para el ACK.

```
typedef enum {ack, nak, dat } type_t;
typedef struct pk {
 // Header
 int len:
 type_t ack; // ACK | NAK | DATA
 int id; // seq 0,1
 int ack_id: // seq 0,1 Admite piggy-backing
 ck_t chksum;
 // Data
  byte_t payload [...];
 packet_t:
```

Algoritmo: Stop&Wait (S&W) v2.3 - Free of NAK

- Con el algoritmo Stop&Wait v2.1.1 si se corrompe el dato podrá, omitir la confirmación y el emisor deberá retransmitir por timeout.
- Con el algoritmo Stop&Wait v2.1.1 si se corrompe el ACK, para el emisor es como si se perdiese el mensaje, dará timeout y retransmitirá.
- ERROR !!! el receptor pensará que es un nuevo dato y lo pasará a la capa superior como tal, cuando fue una retransmisión. Aparecen datos duplicados.
- Se debe evitar este problema, por ejemplo identificando con IDs los datos enviados como en v2.2, S&W + Bit Counter (0,1).

Algoritmo: Stop&Wait (S&W) v2.3 - Free of NAK

• Cambiar Sender2.3:03

```
void sender2.3()
...
03: // Emisor espera respuesta
    // answer ::= ACK | TMOUT | ERR(corrupt(answer))
    // || NAK (se suprime)
    udt_recv(answer);
```

- El envío de ACK, requiere agregar código para detección de errores como en 2.2.
- Se puede simplificar el Receiver, si se corrompe el dato, directamente se descarta y se espera timeout del emisor.

- Se debe agregar el envío de ID/SEQ para los mensajes de datos.
- En principio no requiere ID/SEQ para ACK si se mantiene restricción de RTT.

```
void sender2.3()
 int
        counter = 0;
// Arma paquete
 pkt = make_pkt ( counter , data );
counter = (counter + 1) \% 2;
```


```
void receiver 2.3()
                                                   O2: // Receptor entrega datos a
                                                        // capa superior data=pkt->payload
  packet_t *pkt;
  packet_t *answer:
                                                        // Solo si el id es el que esperaba
                                                        // Es la única forma se salir
  byte_t
        *data;
  result_t result
                    = OK:
                                                        // del while
                                                        //if (pkt->id == wait_id)
  int
            οk
                    = 0.
            wait_id = 0:
  int
                                                        extract(pkt, data);
                                                        result = deliver_data(data);
                                                        wait_id = (wait_id + 1) \% 2:
  // Mientras no se termine la comunicación
  while (result != EOT)
                                                        ok = 0:
                                                   O3: // Receptor vuelve a 0
      ok = 0:
                                                        // goto 0 — esta en el while
      while (!ok)
00:
         // Receptor recibe datos
         udt_recv(pkt):
\Omega1 \cdot
         // Receptor chequea datos
         // y confirma con ACK,
         // sino espera tmout
         if ((!corrupt(pkt))&&(pkt->id == wait_id))
              answer = make_pkt(ACK);
              calc_chksum (answer);
              udt_send(answer);
              ok = 1:
          } // else discard and wait retrans
```

S&W + Bit Counter. Canal con más errores

- El algoritmo v2.3 S&W + Bit Counter parece ser adecuado para el siguiente entorno:
 - Sí se pierden datos, y Sí se pierden los ACK/NAK.
 - No se duplican.
 - No se desordenan.
 - Sí se corrompen datos, se chequean con Checksum/CRC o mecanismo similar, se avisa cuando no se reciben de forma correcta.
 - Sí se corrompen las confirmaciones, ACK/NAK.
 - No hay delay mayor de 1 RTT.

Problemas de S&W + Bit Counter


- **ERROR** !!!, el receptor no esta confirmando los duplicados.
- Dará timeout en el emisor y volverá a enviar el mismo.
- Si al receptor le llego bien y confirmo, pero la confirmación se corrompió o perdió, el emisor se queda enviando siempre el mismo, ya que el receptor espera el nuevo dato.
- El Receptor debe confirmar los DUPs.



Problemas de S&W + Bit Counter, v2.4

- No se considera que los Delayed ACK con valores mayores a 1 RTT.
- Los datos siempre van ordenados.
- No hay problema, de datos repetido porque tienen nro. de secuencia.
- Si hay problema de confundir un ACK con otro, ya que no tienen nro. de secuencia.
- El transmisor cree que siempre se confirma el corriente, pero puede suceder:
 - Ocurre un timeout, re-envía e inmediatamente le llega el ACK retardado.
 - 2 Al recibir este envía segmento nuevo.
 - Segmento nuevo se pierde.
 - Recibe el ACK duplicado del segmento que retransmitió.
 - Oree que es del nuevo.
- **ERROR!!!!** con *ACKDelay* > 1*RTT*.





Canal con Errores y 1 RTT < ACK Delay

- Sí se pierden datos, y Sí se pierden los ACK/NAK.
- No se duplican.
- No se desordenan.
- Sí se corrompen datos, se chequean con Checksum/CRC o mecanismo similar, se avisa cuando no se reciben de forma correcta.
- Sí se corrompen las confirmaciones, ACK/NAK.
- Sí 2RTT < MAXDelay < 3RTT, con 2 nros. de secuencia alcanza 0..1.

Estructura de Datos para Algoritmo S&W v3.0

```
typedef struct pk {
 // Header
 int len:
 bool ack; // 1,ACK | 0,DAT
 int id; // seq 0.1
 int ack_id: // seq 0,1 Admite piggy-backing
 ck_t chksum;
 // Data
 byte_t payload [...];
} packet_t:
```

Algoritmo: Stop&Wait + Bit Counter Data/ACK

- Los ACK también necesitan nro. de secuencia como primer algoritmo Free NAK: v2.2.
- Funciona con ACKDelay > 2RTT, pero ...
- Deja de funciona en casos con ACKDelay > 3RTT.

Algoritmo: S&W + Bit Counter Data/ACK: Sender


```
void sender3()
  packet_t *pkt;
  bvte_t *data:
  result_t result = OK:
  packet_t *answer = NULL;
  int
        counter = 1:
 // Mientras no se termine la comunicación
  while (result != EOT)
O0: // Emisor recibe datos de capa
   // superior v arma PDU en data:
    result = rdt_send(data):
O1: // Arma paquete
    counter = (counter + 1) \% 2;
    pkt = make_packet(counter, data)
    calc_chksum(pkt);
```

```
// TMOUT | implicit NAK | ERR
    while ( (corrupt(answer))||
    (isACK(answer) &&
     answer->ack_id !=counter)) )
02:
       // Antes de enviar genera timer,
       // si había uno corriendo, reset
       start_timer(RTT+delta);
       // Emisor envía datos:
       udt_send(pkt);
O3:
      // Emisor espera respuesta
       //answer ::= ACK|TMOUT|ERR
       udt_recv(answer):
    } // Emisor se queda
      // retransmitiendo el mismo dato
O4: // Se detiene timer
    stop_timer();
    // Emisor vuelve a 0
    // goto 00 - esta en el while
```


Algoritmo: S&W + Bit Counter Data/ACK: Receiver

```
void receiver3()
  packet_t *pkt:
                                                                 if (pkt->id == wait_id)
  packet_t *ack:
                                                                      ok = 1;
  byte_t
         *data;
  result_t result
                      = OK \cdot
                                                                       wait\_seq = (wait\_seq +1)\%2;
                       = 0:
                                                                    } // else discard
  int
             οk
             wait_id
                                                                 //else discard, ERR data,ok=0
  int
                                                                   while (!ok)
  // Mientras no se termine la comunicación
                                                      02:
  while (result != EOT)
                                                                   Receptor entrega datos
                                                                   a capa superior
      ok = 0:
                                                                   data=pkt->payload
      while (!ok)
                                                                data = extract(pkt):
                                                                result = deliver_data(data);
00 \cdot
          // Receptor recibe datos
                                                      03 \cdot
                                                                // Receptor vuelve a 0
          udt_recv(pkt);
                                                                // goto 0 — esta en el while
          // Receptor chequea datos
                                                         } // (result != EOT)
01:
          // y confirma con ACK,
          // sino espera tmout
          if (!corrupt(pkt))
              // Arma ACK
              //ack \rightarrow ack = 1; //true
              //ack \rightarrow ack_id = pkt \rightarrow id;
              ack = make_pkt(pkt->id . ACK):
```


Algoritmo S&W v3 - FSM - Send



S&W v3, ACKDelay > 1RTT, ACKDelay > 2RTT



Problemas S&W v3 , ACKDelay > 3RTT, DUPmsg



Canal con Mensajes fuera de Orden y DUPs

- Sí se pierden datos, y Sí se pierden los ACK/NAK.
- Sí se duplican.
- Sí se desordenan.
- Sí se corrompen datos, se chequean con Checksum/CRC o mecanismo similar, se avisa cuando no se reciben de forma correcta.
- Sí se corrompen las confirmaciones, ACK/NAK.
- Sí hay delay mayores: $ACKDelay > N \times RTT$.


S&W + Seq Num Data/ACK > 1

- Si se considera que los datos pueden llegar desordenados.
- Además se considera los duplicados.
- Se debe aumentar los nros. de secuencia de ráfagas a valores mayores a los Delays de acuerdo a los RTT.
- Si se considera que los Delayed ACK, con valores mayores a varios RTT.
 - 2RTT < MAXDelay < 3RTT, con 2 nros. de secuencia alcanza 0..1.
 - $N \times RTT < MAXDelay < (N+1) \times RTT$, entonces con N nros. alcanza: 0..N-1.

Estructura de Datos para Algoritmo S&W mejorado

```
typedef struct pk {
 // Header
 int len:
  bool ack; // 1, ACK | 0, DAT
 int id; // seg 0, 1, ... N-1 \pmod{N}
 int ack_id: // seq 0,1,...N-1 piggy-backing
 ck_t chksum;
 // Data
 byte_t payload [...];
} packet_t:
```

S&W v4, Nros. de secuencias mayores



Análisis de Rendimiento

0.025s RTT full packet K=1

0.005/(0.020 + 0.005) = 0.2(20%)

Se obtiene: $2.4Mbps \times 0.2 = 0.4Mbps = 400Kbps$



Análisis de Rendimiento (Cont.)

- Si RTT aumenta y BW aumenta se hace peor.
- Por ejemplo enlace de 1 Gbps y 50ms de latencia ida y vuelta $BDP = 1Gbps \times 50ms$.

$$L = 1 Gbps$$

$$RTT = 0.050s$$

$$\frac{L}{R} = \frac{1500 \times 8}{(1 \times 1000^3)} = 0.0000120s$$

$$U = \frac{0.0000120}{(0.050 + 0.0000120)} = 0.00024(0.0024\%)$$

Se obtiene: $1Gbps \times 0.00024 = 240Kbps$



Conclusiones

- S&W base soluciona pérdida de datos, con restricciones casi ideales sobre la red.
- S&W no soluciona ACK perdidos o dañados, ni ACK delay.
- S&W+bit counter en datos soluciona pérdida de datos y de ACK.
- S&W+bit counter en datos no soluciona ACKDelay > 1RTT.
- S&W+bit counter datos/ACK soluciona los problemas anteriores.

Conclusiones (Cont.)

- S&W+bit counter datos/ACK no soluciona:
 - Datos/ACK delayed múltiples RTT (> 3RTT).
 - Datos fuera de orden.
 - Duplicados (DUPs).
- S&W+nros de secuencias 0..*N* datos/ACK soluciona la mayoría de los problemas en la red.
- Otros problemas:
 - Sequence Number Wrap Arround PAWS (puede usarse time-stamping)
 - El sistema es ineficiente, envía un dato por vez, ventana de transmisión/recepción: $K=1,\ W=1.$

Referencias

Referencias

[K-R] Computer Networking International Edition, 6e. James F. Kurose & Keith W. Ross. ISBN: 9780273768968.