
# Ley de inducción de Faraday-Lenz

Prof. Gustavo Forte

### Experimentos de Faraday




Se establece una corriente en la espira de alambre sin que haya una batería conectada → corriente inducida, producida por una fem inducida



El imán en movimiento o el cambio de corriente es lo que produce la **fem inducida** 






El cambio del número de líneas de campo que atraviesan la espira produce la **fem inducida** en la propia espira.


## Flujo de un campo magnético

#### Algunas definiciones previas...



 $\vec{\mathrm{B}} \cdot d\vec{\mathrm{A}} \, o \,$  Flujo magnético a través del elemento de área  $d\mathrm{A}$ 


 $\Phi_{\rm B} = \int \vec{\rm B} \cdot d\vec{\rm A}$   $\rightarrow$  Flujo magnético total a través de toda la superficie



 $[\Phi_B] = T.m^2 = weber$ 

## Flujo de un campo magnético

#### Si $\vec{B}$ no es uniforme:



$$\Phi_{\mathbf{B}} = \iint_{A} \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{A}} = \int_{0}^{b} \int_{c}^{c+a} \frac{\mu_{0}i}{2\pi x} dx dy$$


$$\Phi_{\rm B} = \frac{\mu_0 i}{2\pi} b \int_{c}^{c+a} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 i}{2\pi} b \ln\left(\frac{c+a}{c}\right)$$

### Ley de inducción de Faraday y ley de Lenz

i. **la magnitud** de la fem inducida es igual a la rapidez con que el flujo magnético a través del circuito cambia con el tiempo.

 $|\mathbf{g}| = \left| \frac{d\Phi_{\rm B}}{dt} \right| \rightarrow \text{Ley de Farada}$ 


ii. el sentido de la fem inducida es tal que "el flujo del campo magnético debido a la corriente inducida" se opone "al cambio (aumento o disminución) de flujo que produce a dicha corriente inducida" → Ley de Lenz




resultado experimental de acuerdo con el principio de conservación de la energía


# Ley de Faraday – Lenz : convención de signos


$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_{\rm B}}{dt}$$
  $\Rightarrow$  Ley de Faraday - Lenz





## Ley de Faraday – Lenz : convención de signos











### Ley de inducción de Faraday - Lenz

Para una bobina de N espiras, con el mismo área, atravesada por  $\Phi_{\rm B}$ , se induce una fem en **todas** las espiras. Las espiras están en serie  $\to$  sus fem se suman:


$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_{\rm B}}{dt}$$


Una fem puede ser inducida en un circuito:

- i. La magnitud de  $\overline{B}$  cambia con el tiempo.
- ii. El área encerrada por la espira cambia con el tiempo.
- iii. El ángulo entre B y dA cambia con el tiempo.
- iv. Combinación de varias.

$$\varepsilon = -\frac{d\left(\int \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{A}}\right)}{dt}$$

### Generador o alternador





El ángulo entre  $\vec{B}$  y  $d\vec{A}$  cambia con el tiempo (iii)


$$\Phi_{\rm B} = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = BA \cos \theta = BA \cos \omega t$$

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_{\rm B}}{dt} = -N \frac{d}{dt} (BA \cos \omega t) =$$


 $= NBA\omega sen\omega t$ 

$$\varepsilon_{m\acute{a}x} = NBA\omega$$
  $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ 

frecuencia angular del voltaje alterno




### Fem de movimiento




En el equilibrio: qvB = qE

$$\Delta V = \mathbf{E}l = v\mathbf{B}l$$

La diferencia de potencial entre los extremos del conductor se mantiene **siempre que** éste se siga moviendo a través del  $\vec{B}$  uniforme.



#### Fem de movimiento



 $\Phi_{\rm B} = {\rm B} lx \ \ \, \Rightarrow \, {\rm el} \, \, {\rm area} \, \, {\rm encerrada} \, \, {\rm por} \, \, {\rm la} \, \, {\rm espira} \, \, {\rm cambia} \, \, {\rm con} \, \, {\rm el} \, \, {\rm tiempo} \, ({\rm ii})$ 

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_{\rm B}}{dt} = -\frac{d}{dt} (Blx) = -Bl \frac{dx}{dt}$$

 $\varepsilon = -Blv$   $\rightarrow$  fem de movimiento

$$i = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{Blv}{R}$$

Consideraciones energéticas:

$$F_{\rm B} = il B = F_{\rm aplicada}$$


$$P = F_{aplicada} v = (ilB)v = \frac{(Blv)^2}{R} = \frac{\varepsilon^2}{R}$$

#### Fem de movimiento

#### **Corrientes parásitas**

Aparecen cuando cambia el flujo magnético a través de un trozo macizo de material conductor.


Efectos indeseables: aumentan la temperatura del material → las piezas conductoras se fabrican laminadas y aisladas unas de otras (núcleos de transformadores, motores).




Aprovechamiento: horno de inducción, frenos magnéticos







#### Autoinducción e inductancia



Mientras la corriente aumenta de 0 a su valor máximo V/R , el flujo magnético debido a esta corriente a través de la espira del circuito, también aumenta.



Este flujo creciente genera una fem (auto) inducida en el circuito. Según la ley de Lenz, la dirección de la **fem autoinducida** es en sentido opuesto a la dirección de la fem de la batería 

Autoinducción

$$i(t) \to B(t) \to \Phi_B(t)$$
  $\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} \propto \frac{di}{dt}$  
$$\varepsilon_L = -L\frac{di}{dt} \qquad [L] = \frac{Tm^2}{A} = H(Henry)$$

 $m{L}$ : **inductancia**, es una cantidad escalar positiva, depende de la geometría de la espira y del medio que la rodea. Mide la oposición al cambio de la corriente.

#### Inductancia de un solenoide

Para una bobina de N espiras, con el mismo área, atravesada por  $\Phi_{\rm B}$ , se induce una fem en **todas** las espiras. Las espiras están en serie  $\to$  sus fem se suman:

$$\varepsilon_{L} = -N \frac{d\Phi_{B}}{dt} = -L \frac{di}{dt}$$


$$N\Phi_{B} = Li \quad \Rightarrow \quad L = \frac{N\Phi_{B}}{i}$$

El flujo magnético a través de cada vuelta de área A en el solenoide es:

$$\Phi_{\rm B} = BA = \mu_0 niA = \mu_0 \frac{N}{l} iA$$

$$L = \frac{N\Phi_{\rm B}}{i} = \mu_0 \frac{N^2}{l} A$$

#### Inductancia mutua



 $\Phi_{B2}$ : flujo magnético a través de cada espira de la bobina 2 causado por la corriente  $i_1$  en la bobina 1

Cuando  $i_1$  cambia ,  $\Phi_{B2}$  cambia  $\Rightarrow$   $\varepsilon_2 = -N_2 \, \frac{d\Phi_{B2}}{dt} = -M_{21} \, \frac{di_1}{dt}$ 

 $M_{21}$ : inductancia mutua de las dos bobinas  $\rightarrow M_{21} = N_2 \Phi_{B2}/i_1$ 

 $\Phi_{B1}$ : flujo magnético a través de cada espira de la bobina 1 causado por la corriente  $i_2$  en la bobina 2

Cuando 
$$i_2$$
 cambia ,  $\Phi_{B1}$  cambia  $\Rightarrow$   $\qquad \varepsilon_1 = -N_1 \, \frac{d\Phi_{B1}}{dt} = -M_{12} \frac{di_2}{dt} \\ \qquad \qquad M_{12} = N_1 \, \Phi_{B1}/i_2$ 

La fem inducida en una bobina es proporcional a la rapidez con la cual cambia la corriente de la otra bobina. Además, se puede demostrar que  $M_{21}=M_{12}=M$ 

$$\varepsilon_2 = -M \frac{di_1}{dt}$$
  $\varepsilon_1 = -M \frac{di_2}{dt}$   $[M] = \frac{Tm^2}{A} = H(Henry)$ 

#### Inductancia mutua

Es una cantidad **escalar positiva**, depende del **medio** donde están inmersos los conductores, de la **geometría** de los mismos y de su posición relativa.

#### **Desventajas**

Las variaciones de corriente en un circuito inducen fem no deseadas en otros circuitos cercanos. En un mismo circuito dos bobinas podrían colocarse muy alejadas o con sus planos perpendiculares


#### **Usos**


El transformador usado en circuitos de corriente alterna para subir o bajar voltajes

El cargador de batería inalambrico

Sistemas de comunicación









### Inductores 70000

**Inductor**: es un dispositivo diseñado para tener una inductancia particular. Al igual que los resistores y capacitores, se encuentran entre los elementos indispensables de los circuitos electrónicos.



El inductor hace que el circuito sea lento en reaccionar a los cambios de voltaje

### Energía almacenada en un campo magnético



Suponemos un inductor de resistencia nula

*i* creciente: 
$$di/dt > 0 \rightarrow V_{ab} = V_a - V_b = L \frac{di}{dt}$$

Potencia instantánea suministrada por la fuente  $\rightarrow P = iV_{ab} = Li\frac{di}{dt}$ 

$$dU = Pdt = Lidi \qquad U = L \int_{0}^{i} i'di' = \frac{1}{2}Li^{2}$$

Energía total suministrada mientras la corriente aumenta de cero al valor final i. Cuando la corriente disminuye de i a cero, el inductor suministra la misma cantidad de energía al circuito.

Para un solenoide:  $L = \mu_0 \frac{N^2}{l} A = \mu_0 n^2 (Al)$  y  $B = \mu_0 ni$ 

$$U = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}\mu_0 n^2 \left(Al\right) \left(\frac{B}{\mu_0 n}\right)^2 = \frac{B^2}{2\mu_0} \left(Al\right) \quad \Rightarrow \quad u = \frac{U}{Al} = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad \text{Densidad de energía magnética}$$