

Packet Tracer - Configurer EtherChannel

Objectifs

Partie 1 : configuration des paramètres de base du commutateur

Partie 2 : configuration d'un réseau EtherChannel avec Cisco PAgP

Partie 3 : configuration d'un réseau EtherChannel LACP 802.3ad

Partie 4 : configuration d'une liaison EtherChannel redondante

Contexte

Trois commutateurs viennent d'être installés. Il existe des liaisons ascendantes redondantes entre les commutateurs. Tel que configuré, un seul de ces liens peut être utilisé ; sinon, une boucle de bridging pourrait se produire. Toutefois, l'utilisation d'une seule liaison consomme uniquement la moitié de la bande passante disponible. EtherChannel permet de grouper jusqu'à huit liaisons redondantes au sein d'une seule liaison logique. Au cours de ces travaux pratiques, vous allez configurer le protocole d'agrégation de ports (PAgP), un protocole Cisco EtherChannel et le protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol), une version ouverte de la norme IEEE 802.3ad d'EtherChannel.

Avant de commencer la configuration, consultez les directives et restrictions de configuration EtherChannel énumérées à la fin de cette activité.

Tableau de Port-Channel

Groupe de canaux	Ports	Protocole
1	S1 F0/21, F0/22 S3 F0/21, F0/22	PAgP
2	S1 G0/1, G0/2 S2 G0/1, G0/2	LACP
3	S2 F0/23, F0/24 S3 F0/23, F0/24	LACP négocié

Instructions

Partie 1 : Configuration des paramètres de base du commutateur

- a. Attribuez à chaque commutateur un nom d'hôte selon le diagramme de topologie.
- b. Avant de commencer l'agrégation de liens entre les commutateurs, vérifiez la configuration existante des ports qui connectent les commutateurs pour vous assurer que les ports rejoignent correctement les EtherChannels. Les commandes qui fournissent des informations sur l'état des ports de commutateur sont les suivantes:
- c. Configurez tous les ports requis pour les EtherChannels en tant que ports de trunk statiques.

VALIDATION :

Collez ici le show run de vos équipements (on s'intéresse seulement aux parties montrant les changements apportés).

	S3		
	Physical Config CLI Attributes		Physical Config CLI Attributes
		IOS Command Line	IOS Command Line
51			
Physical Config CLI Attributes			
IOS Command Line			
Switch>en Switch# Switchshow run Building configuration... Current configuration : 1086 bytes ! version 15.0 no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec no service password-encryption ! hostname Switch ! ! ! ! spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id ! interface FastEthernet0/1 ! interface FastEthernet0/2 ! interface FastEthernet0/3 ! interface FastEthernet0/4 ! interface FastEthernet0/5 ! interface FastEthernet0/6 ! interface FastEthernet0/7 ! interface FastEthernet0/8 ! interface FastEthernet0/9 ! interface FastEthernet0/10 ! interface FastEthernet0/11 ! interface FastEthernet0/12 ! interface FastEthernet0/13 ! interface FastEthernet0/14 ! interface FastEthernet0/15 ! interface FastEthernet0/16 ! interface FastEthernet0/17 ! interface FastEthernet0/18 ! interface FastEthernet0/19 !	51		
	Physical Config CLI Attributes		
	IOS Command Line		
Interface FastEthernet0/7 ! Interface FastEthernet0/8 ! Interface FastEthernet0/9 ! Interface FastEthernet0/10 ! Interface FastEthernet0/11 ! Interface FastEthernet0/12 ! Interface FastEthernet0/13 ! Interface FastEthernet0/14 ! Interface FastEthernet0/15 ! Interface FastEthernet0/16 ! Interface FastEthernet0/17 ! Interface FastEthernet0/18 ! Interface FastEthernet0/19 ! Interface FastEthernet0/20 ! Interface FastEthernet0/21 ! Interface FastEthernet0/22 ! Interface FastEthernet0/23 ! Interface FastEthernet0/24 ! Interface GigabitEthernet0/1 ! Interface GigabitEthernet0/2 ! Interface Vlan1 no ip address shutdown ! ! ! ! line con 0 line vty 0 4 login line vty 5 15 login ! end		Switch# Switchshow run Building configuration... Current configuration : 1086 bytes ! version 15.0 no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec no service password-encryption ! hostname Switch ! ! ! ! spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id ! interface FastEthernet0/1 ! interface FastEthernet0/2 ! interface FastEthernet0/3 ! interface FastEthernet0/4 ! interface FastEthernet0/5 ! interface FastEthernet0/6 ! interface FastEthernet0/7 ! interface FastEthernet0/8 ! interface FastEthernet0/9 ! interface FastEthernet0/10 ! interface FastEthernet0/11 ! interface FastEthernet0/12 ! interface FastEthernet0/13 ! interface FastEthernet0/14 ! interface FastEthernet0/15 ! interface FastEthernet0/16 ! interface FastEthernet0/17 ! interface FastEthernet0/18 ! interface FastEthernet0/19 ! interface FastEthernet0/20 ! interface FastEthernet0/21 ! interface FastEthernet0/22 ! interface FastEthernet0/23 ! interface FastEthernet0/24 ! interface GigabitEthernet0/1 ! interface GigabitEthernet0/2 ! Interface Vlan1 no ip address shutdown ! ! ! ! line con 0 line vty 0 4 login line vty 5 15 login ! end	

S2					S2				
Physical					Physical				
Config					Config				
CLI					CLI				
Attributes					Attributes				
Physical					Physical				
Config					Config				
CLI					CLI				
Attributes					Attributes				
IOS Command Line					IOS Command Line				
Switch#					Switch#				
Switch#show run					Switch#show run				
Building configuration...					Building configuration...				
Current configuration : 1886 bytes					Current configuration : 1886 bytes				
!					!				
version 15.0					version 15.0				
no service timestamps log datetime msec					no service timestamps log datetime msec				
no service timestamps debug datetime msec					no service timestamps debug datetime msec				
no service password-encryption					no service password-encryption				
!					!				
hostname Switch					hostname Switch				
!					!				
!					!				
!					!				
!					!				
!					!				
spanning-tree mode pvst					spanning-tree mode pvst				
spanning-tree extend system-id					spanning-tree extend system-id				
!					!				
interface FastEthernet0/1					interface FastEthernet0/1				
!					!				
interface FastEthernet0/2					interface FastEthernet0/2				
!					!				
interface FastEthernet0/3					interface FastEthernet0/3				
!					!				
interface FastEthernet0/4					interface FastEthernet0/4				
!					!				

Remarque: si les ports sont configurés en mode automatique dynamique DTP, et que vous ne réglez pas le mode des ports sur trunk, les liens ne forment pas de trunks et restent des ports d'accès. Le mode par défaut sur un commutateur 2960 est l'activation du DTP et le réglage sur l'auto dynamique. La fonction DTP peut être désactivée sur les interfaces avec la commande **switchport nonegotiate**.

Partie 2 : Configuration d'un réseau EtherChannel avec Cisco PAgP

Remarque: lors de la configuration des EtherChannels, il est recommandé de fermer les ports physiques regroupés sur les deux appareils avant de les configurer en groupes de canaux. Sinon, EtherChannel Misconfig Guard peut placer ces ports dans un état de désactivation par erreur. Les ports et les canaux de port peuvent être de nouveau activés après la configuration d'EtherChannel.

Étape 1: Configuration du port-channel 1.

- a. Le premier EtherChannel qui est créé pour cette activité regroupe les ports F0/21 et F0/22 entre **S1** et **S3**. Configurez les ports des deux commutateurs comme des ports de trunk statiques.

Commandes saisies :


Commandes saisies :

```
S1(config)#int range f0/21-22
S1(config-if-range)#switchport mode trunk
S1(config-if-range)#interface range g0/1-2
S1(config-if-range)#switchport mode trunk

S3(config)#interface range f0/21-22
S3(config-if-range)#switchport mode trunk
S3(config-if-range)#interface range f0/23-24
S3(config-if-range)#switchport mode trunk
```

- b. Utilisez la commande **show interfaces trunk** pour vous assurer que vous avez un lien trunk actif pour ces deux liens, et que le VLAN natif sur les deux liens est le même.

Capture d'écran :



```

S1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#sh
Switch#show in
Switch#show interfaces tr
Switch#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/21    on        802.1q         trunking    1
Fa0/22    on        802.1q         trunking    1
Gig0/1    on        802.1q         trunking    1
Gig0/2    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/21    1-1005
Fa0/22    1-1005
Gig0/1    1-1005
Gig0/2    1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/21    1
Fa0/22    1
Gig0/1    1
Gig0/2    1

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/21    1
Fa0/22    none
Gig0/1    none
Gig0/2    none
  
```

- c. Sur S1 et S3, ajoutez les ports F0/21 et F0/22 au canal de port 1 avec la commande **channel-group 1 mode desirable**. L'option **mode desirable** permet au commutateur d'activer la négociation active en vue de former une liaison PagP.

Remarque: Les interfaces doivent être **shutdown** avant de les ajouter au groupe de canaux.

Le message "Creating a port-channel interface Port-channel 1" doit apparaître sur les deux commutateurs lorsque le groupe de canaux est configuré. Cette désignation d'interface apparaîtra sous la forme Po1 dans la sortie de commande.

Commandes saisies :

```
S1(config)# interface range f0/21 - 22
S1(config-if-range)# shutdown
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
S1(config-if-range)# no shutdown

S3(config)# interface range f0/21 - 22
S3(config-if-range)# shutdown
S3(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
S3(config-if-range)# no shutdown
```

- d. Configurez l'interface logique pour qu'elle devienne un trunk en entrant d'abord la commande **interface port-channel number**, puis la commande **switchport mode trunk**. Ajoutez cette configuration aux deux commutateurs.

Commandes saisies :


```
S1(config)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk

S3(config)# interface port-channel 1
S3(config-if)# switchport mode trunk
```

Étape 2: Vérification de l'état du port-channel 1.

- Lancer la commande **show etherchannel summary** sur S1 et S3 pour vérifier que EtherChannel fonctionne sur les deux commutateurs. Cette commande affiche le type d'EtherChannel, les ports utilisés et les états des ports. La sortie de commande est affichée pour S1.

Captures d'écran :



```

S1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface port-channel 1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport mo
Switch(config-if)#switchport mode tr
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  S - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1


Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        PAgP       Fa0/21(P) Fa0/22(P)
Switch#
    
```

- b. Si EtherChannel ne s'affiche pas, arrêtez les interfaces physiques aux deux extrémités d'EtherChannel, puis activez-les de nouveau. Les commandes **show interfaces trunk** et **show spanning-tree** doivent montrer le canal du port comme un lien logique.

Commandes saisies et captures d'écran :

VALIDATION :

Collez ici le show run de vos équipements (on s'intéresse seulement aux parties montrant les changements apportés).



Partie 3 : Configuration d'un réseau EtherChannel LACP 802.3ad

Étape 1: Configuration du port-channel 2.

- a. En 2000, l'IEEE a publié la version 802.3ad, qui est une version standard ouverte d'EtherChannel. Il est communément appelé LACP. En utilisant les commandes précédentes, configurez le lien entre **S1** et **S2**, en utilisant les ports G0/1 et G0/2, comme un EtherChannel LACP. Vous devez utiliser un numéro de canal de port sur **S1** différent de 1, car vous l'avez déjà utilisé à l'étape précédente. Pour configurer le canal 2 du port en tant que LACP, utilisez la commande de configuration de l'interface mode **channel group 2 mode active**. Le mode actif indique que le commutateur tente activement de négocier ce lien comme LACP, par opposition à PAgP. La configuration de S1 est affichée ci-dessous.

Commandes saisies : S1(config)# interface range g0/1 - 2

S1(config-if-range)# shutdown

S1(config-if-range)# channel-group 2 mode active

S1(config-if-range)# no shutdown

S1(config-if-range)# interface port-channel 2

S1(config-if)# switchport mode trunk

```

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range g0/1 - 2
Switch(config-if-range)#shutdown

Switch(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 2

Switch(config-if-range)#no shutdown

Switch(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

Switch(config-if-range)#interface port-channel 2
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport mo
Switch(config-if)#switchport mode tr
Switch(config-if)#switchport mode trunk
    
```


Étape 2: Vérification de l'état du port-channel 2.

Utilisez la commande **show** de la Partie 1 Étape 2 pour vérifier l'état du port-channel 2.

Identifiez le protocole utilisé par chaque port.

Capture d'écran :

```
Switch#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3        S - Layer2
        U - in use        f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:          2

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
 1      Po1(SU)        PAgP       Fa0/21(P) Fa0/22(P)
 2      Po2(SD)        LACP       Gig0/1(I) Gig0/2(I)
```

Partie 4 : Configuration d'une liaison EtherChannel redondante

Étape 1: Configuration du port-channel 3.

Il existe différentes options pour la commande **channel-group number mode** :

```
S2(config)# interface range f0/23 - 24
S2(config-if-range)# channel-group 3 mode ?
active Enable LACP unconditionally
auto Enable PAgP only if a PAgP device is detected
desirable Enable PAgP unconditionally
on Enable Etherchannel only
passive Enable LACP only if a LACP device is detected
```

- Sur le commutateur **S2**, ajoutez les ports F0/23 et F0/24 au port-channel 3 avec la commande **channel group 3 mode passive**. L'option **passive** indique que vous souhaitez que le commutateur utilise LACP uniquement si

un autre périphérique LACP est détecté. Configurez le port-channel 3 de manière statique en tant qu'interface trunk.

Commandes saisies et capture d'écran de la vérification:

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range f0/23 - 24
Switch(config-if-range)#channel-group 3 mode ?
  active      Enable LACP unconditionally
  auto        Enable PAGP only if a PAGP device is detected
  desirable   Enable PAGP unconditionally
  on          Enable Etherchannel only
  passive     Enable LACP only if a LACP device is detected
  . . . . .

S2
```

Physical Config **CLI** Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch(config-if-range)#channel-group 3 mode ?
  active      Enable LACP unconditionally
  auto        Enable PAGP only if a PAGP device is detected
  desirable   Enable PAGP unconditionally
  on          Enable Etherchannel only
  passive     Enable LACP only if a LACP device is detected
Switch(config-if-range)#shutdown

Switch(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

Switch(config-if-range)#channel-group 3 mode passive
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 3

Switch(config-if-range)#no shutdown

Switch(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

Switch(config-if-range)#interface port-channel 3
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

b. Sur **S3**, ajoutez les ports F0/23 et F0/24 au port Canal 3 avec la commande **channel-group 3 mode**

active . L'option **active** indique que vous souhaitez que le commutateur utilise LACP sans condition. Configurez le port-channel 3 de manière statique en tant qu'interface trunk.

Commandes saisies et captures d'écran de la vérification :

```

S3
-----
Physical  Config  CLI  Attributes
-----
IOS Command Line Interface

%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

Switch(config-if)#interface range f0/23 - 24
Switch(config-if-range)#ch
Switch(config-if-range)#chan
Switch(config-if-range)#channel
Switch(config-if-range)#channel-group 3
Switch(config-if-range)#channel-group 3 mode ac
Switch(config-if-range)#channel-group 3 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 3

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel3, changed state to up
    
```

Étape 2: Vérification de l'état du canal de port 3.

- Utilisez la commande **show** de la Partie 1 Étape 2 pour vérifier l'état du port-channel 3. Identifiez le protocole utilisé par chaque port.

Commandes saisies et captures d'écran :

```

Switch#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  S - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
    
```

```

Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:          2
    
```

Group	Port-channel	Protocol	Ports
2	Po2(SU)	LACP	Gig0/1(P) Gig0/2(P)
3	Po3(SU)	LACP	Fa0/23(P) Fa0/24(P)

Switch#

- b. La création de liens EtherChannel n'empêche pas Spanning Tree de détecter les boucles de commutation. Affichez l'état de l'arborescence des ports actifs sur **S1**.

Commandes saisies et captures d'écran :

S1

Physical
Config
CLI
Attributes

IOS Command Line Interface

```

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to up

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show spanning-tree active
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
            Address     0001.436E.8494
            Cost        12
            Port        27(Port-channel1)
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address     000A.F313.2395
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20

Interface          Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Po1                 Root FWD 12        128.27 Shr
Po2                 Altn BLK 3        128.28 Shr
                    
```

Le port Channel 2 n'est pas opérationnel car le protocole Spanning Tree a placé certains ports en mode de blocage. Malheureusement, ces ports étaient les ports Gigabit. Dans cette topologie, vous pouvez restaurer ces ports en configurant **S1** comme racine **principale** pour VLAN 1. Vous pouvez également définir la priorité sur **24576**.

```
S1(config)# spanning-tree vlan 1 root primary
```

ou

```
S1(config)# spanning-tree vlan 1 priority 24576
```

Vous devrez peut-être attendre que STP recalcule la topologie de tree. Appuyez sur l'avance rapide si nécessaire. Utilisez la commande **show spanning-tree active** pour vérifier que les ports Gigabit sont maintenant en état de transfert.

Commandes saisies et captures d'écran :

```
Switch#show spanning-tree active
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0001.436E.8494
             Cost        12
             Port        27(Port-channel1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     000A.F313.2395
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Po1                      Root FWD 12        128.27 Shr
Po2                      Altn BLK 3        128.28 Shr
```

VALIDATION :

Collez ici le show run de vos équipements (on s'intéresse seulement aux parties montrant les changements apportés).

Cisco Packet Tracer - /home/test/Bureau/6.2.4-packet-tracer--configure-etherchannel_fr-FR.pka - Ethan - 2025-09-26 17:01:45

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Activity Results Time Elapsed: 00:31:26

You did not complete the activity. Please close this window and try again.

Overall Feedback **Assessment Items** Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
S1				
Host Name	Incorrect	1	Hostname Con...	
Ports				
FastEthernet0/21				
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Mode	Correct	3	EtherChannel ...	
Port Mode	Correct	2	Trunk Configur...	
FastEthernet0/22				
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Mode	Correct	3	EtherChannel ...	
Port Mode	Correct	2	Trunk Configur...	
GigabitEthernet0/1				
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Mode	Correct	3	EtherChannel ...	
Port Mode	Correct	2	Trunk Configur...	
GigabitEthernet0/2				
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Mode	Correct	3	EtherChannel ...	
Port Mode	Correct	2	Trunk Configur...	
STP				
VLANs				
1				
Priority	Incorrect	1	STP Configurat...	
S2				
Host Name	Incorrect	1	Hostname Con...	
Ports				
FastEthernet0/23				
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Mode	Correct	3	EtherChannel ...	
Port Mode	Correct	2	Trunk Configur...	
FastEthernet0/24				
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Mode	Correct	3	EtherChannel ...	
Port Mode	Correct	2	Trunk Configur...	
GigabitEthernet0/1				
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Mode	Correct	3	EtherChannel ...	
Port Mode	Correct	2	Trunk Configur...	
GigabitEthernet0/2				
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Mode	Correct	3	EtherChannel ...	
Port Mode	Correct	2	Trunk Configur...	
S3				
Host Name	Incorrect	1	Hostname Con...	
Ports				
FastEthernet0/21				
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Mode	Correct	3	EtherChannel ...	
Port Mode	Correct	2	Trunk Configur...	
FastEthernet0/22				

Score : 96/100
Item Count : 36/40

Component	Items/Total	Score
EtherChannel Configuration	24/24	72/72
Hostname Configuration	0/3	0/3
STP Configuration	0/1	0/1
Trunk Configuration	12/12	24/24

Close

Cisco Packet Tracer - /home/ethan
Ethan - 2025-09-26 17:01:45

Capture d'écran effectuée
Vous pouvez coller l'image depuis le presse-papiers.

Activity Results

You did not complete the activity. Please close this window and try again.

Overall Feedback **Assessment Items** Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
GigabitEthernet0/1	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Port Mode	Correct	2	Trunk Configur...	
GigabitEthernet0/2	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Mode	Correct	2	Trunk Configur...	
Port Mode	Correct	0	Other	
STP	Correct	0	Other	
VLANs	Correct	0	Other	
1	Incorrect	1	STP Configur...	
S2	Incorrect	1	Hostname Con...	
Host Name	Incorrect	1	Hostname Con...	
Ports				
FastEthernet0/23	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Mode	Correct	2	Trunk Configur...	
FastEthernet0/24	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Mode	Correct	3	EtherChannel ...	
Port Mode	Correct	2	Trunk Configur...	
GigabitEthernet0/1	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Mode	Correct	3	EtherChannel ...	
Port Mode	Correct	2	Trunk Configur...	
GigabitEthernet0/2	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Mode	Correct	3	EtherChannel ...	
Port Mode	Correct	2	Trunk Configur...	
S3	Incorrect	1	Hostname Con...	
Host Name	Incorrect	1	Hostname Con...	
Ports				
FastEthernet0/21	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Mode	Correct	2	Trunk Configur...	
FastEthernet0/22	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Mode	Correct	3	EtherChannel ...	
Port Mode	Correct	2	Trunk Configur...	
FastEthernet0/23	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Mode	Correct	3	EtherChannel ...	
Port Mode	Correct	2	Trunk Configur...	
FastEthernet0/24	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Group	Correct	3	EtherChannel ...	
Channel Mode	Correct	3	EtherChannel ...	
Port Mode	Correct	2	Trunk Configur...	

Score : 96/100

Item Count : 36/40

Component	Items/Total	Score
EtherChannel Configuration	24/24	72/72
Hostname Configuration	0/3	0/3
STP Configuration	0/1	0/1
Trunk Configuration	12/12	24/24

Instructions et restrictions de configuration d'EtherChannel

EtherChannel a quelques directives spécifiques qui doivent être suivies afin d'éviter les problèmes de configuration.

- 1) Toutes les interfaces Ethernet prennent en charge EtherChannel jusqu'à un maximum de huit interfaces sans exiger que les interfaces soient sur le même module d'interface.
- 2) Toutes les interfaces d'un EtherChannel doivent fonctionner à la même vitesse et au même duplex.
- 3) Les liaisons EtherChannel peuvent fonctionner comme des ports d'accès VLAN uniques ou comme des liaisons de trunk entre les commutateurs.
- 4) Toutes les interfaces d'un EtherChannel de couche 2 doivent être membres du même VLAN ou être configurées en tant que trunks.
- 5) Si configuré en tant que liaisons de trunk, EtherChannel de couche 2 doit avoir le même VLAN natif et avoir les mêmes VLAN autorisés sur les deux commutateurs connectés au trunk.
- 6) Lors de la configuration des liaisons EtherChannel, toutes les interfaces doivent être arrêtées avant de commencer la configuration EtherChannel. Une fois la configuration terminée, les liens peuvent être réactivés.
- 7) Après avoir configuré l'EtherChannel, vérifiez que toutes les interfaces sont dans l'état up/up.
- 8) Il est possible de configurer un EtherChannel comme statique, ou d'utiliser PAGP ou LACP pour négocier la connexion EtherChannel. La détermination de la configuration d'un EtherChannel est la valeur de la commande de **channel-group** **number** **mode**. Les valeurs valides sont les suivantes :

active LACP est activé sans condition

passive Le LACP n'est activé que si un autre appareil compatible LACP est connecté. **desirable**

PAGP est activé sans condition

auto PAGP n'est activé que si un autre appareil compatible avec le PAGP est connecté.

sur EtherChannel est activé, mais sans LACP ni PAGP.

- 9) Les ports LAN peuvent former un EtherChannel à l'aide de PAGP si les modes sont compatibles. Les modes PAGP compatibles sont :

desirable => desirable

desirable => auto

Si les deux interfaces sont en mode **automatique** , un Etherchannel ne peut pas se former.

- 10) Les ports LAN peuvent former un EtherChannel à l'aide de LACP si les modes sont compatibles. Les modes LACP compatibles sont :

active => active

active => passive

Si les deux interfaces sont en mode **passive** , un EtherChannel ne peut pas se former à l'aide de LACP.

- 11) Les numéros de groupe de canaux sont locaux au commutateur individuel. Bien que cette activité utilise le même numéro de groupe de canaux à chaque extrémité de la connexion EtherChannel, elle n'est pas obligatoire. Le groupe de canaux 1 (interface po1) sur un commutateur peut former un EtherChannel avec le groupe de canaux 5 (interface po5) sur un autre commutateur.

