第12章 Linux网络基本配置

本章内容

- 12.1 常用网络配置文件
- 12.2 常用网络命令
- 12.3 管理网络服务

12.1 常用网络配置文件

■可以在Linux系统中编辑相应的网络配置文件来完成网络配置工作,下面详细介绍这些网络配置文件。

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno16777736文件

• 在Linux统中,系统网络设备的配置文件保存在/etc/sysconfig/network-scripts目录下,其中文件ifcfg-eno16777736包含一块网卡的配置信息,文件ifcfg-lo包含回路IP地址信息。

/etc/resolv.conf文件

■ /etc/resolv.conf文件是由域名解析器 (resolver,一个根据主机名解析IP地址的库)使用的配置文件。

/etc/hosts文件

■ 当计算机启动时,在可以查询DNS以前, 计算机需要查询一些主机名到IP地址的匹 配。这些匹配信息存放在/etc/hosts文件中。 在没有域名服务器的情况下,系统上的所 有网络程序都通过查询该文件来解析对应 于某个主机名的IP地址。

/etc/services文件

■ /etc/services文件定义了Linux系统中所有服务的名称、协议类型、服务的端口等信息。

12.2 常用网络命令

• 在Linux系统中提供了大量的网络命令用于网络配置、网络测试以及网络诊断,如traceroute、ifconfig、ping、netstat、arp以及tcpdump等。

traceroute

■ 使用traceroute命令可以显示数据包到目标 主机之间的路径。traceroute命令使用户可 以追踪网络数据包的路由途径,预设IPv4数 据包大小是60字节,用户可以另外设置。

命令语法:

traceroute [选项] [主机名|IP地址] [数据包大小]

【例12.1】 跟踪从本地计算机到www.163.com网站的路径。 [root@rhel \sim]# traceroute www.163.com traceroute to www.163.com (220.181.28.50), 30 hops max, 60 byte packets 1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 1.036 ms 0.922 ms 0.829 ms 2 58.41.132.1 (58.41.132.1) 2.054 ms 1.990 ms 2.195 ms 3 222.72.255.153 (222.72.255.153) 1.698 ms 1.664 ms 1.658 ms 4 218.1.4.29 (218.1.4.29) 1.933 ms 1.877 ms 1.971 ms 5 218.1.0.198 (218.1.0.198) 2.672 ms 2.398 ms 2.503 ms 6 202.101.63.194 (202.101.63.194) 2.472 ms 2.467 ms 2.400 ms 7 (202.97.34.61) 23.957 ms 23.979 ms 23.876 ms 8 (218.30.25.45) 24.117 ms 24.373 ms 24.134 ms 9 (218.30.25.2<mark>38) 24.764 ms 24.601 ms 24.557 ms</mark> 10 (220.181.16.138) 29.313 ms 37.606 ms 38.297 ms 11 (220.181.17.58) 27.850 ms 35.903 ms 36.844 ms 12 (220.181.28.50) 24.424 ms 20.385 ms 57.837 ms

ifconfig

■ 使用ifconfig命令可以显示和配置网络接口, 比如设置IP地址、MAC地址、激活或关闭 网络接口。

命令语法:

ifconfig [接口] [选项| IP地址]

【例12.2】 配置网卡eno16777736的IP地址, 同时激活该设备。

[root@rhel ~]# ifconfig eno16777736 192.168.0.100 netmask 255.255.255.0 up

【例12.3】 配置网卡eno16777736别名设备eno16777736:1的IP地址。

[root@rhel ~]# ifconfig eno16777736:1 192.168.0.3

【例12.4】 激活网卡eno16777736:1设备。

[root@rhel ~]# ifconfig eno16777736:1 up

【例12.5】 查看网卡eno16777736网络接口的配置。

[root@rhel ~]# ifconfig eno16777736
eno16777736: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu
1500
inet 192.168.0.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::20c:29ff:fe75:d61e prefixlen 64 scopeid 0x20ether 00:0c:29:75:d6:1e txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 5711 bytes 489075 (477.6 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 2625 bytes 312104 (304.7 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 19 base 0x2000

//查看该网卡IP地址是192.168.0.100,MAC地址是00:0c:29:75:d6:1e

【例12.6】 查看所有的网卡网络接口配置。

```
[root@rhel ~]# ifconfig
eno16777736: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu
1500
inet 192.168.0.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::20c:29ff:fe75:d61e prefixlen 64 scopeid 0x20link>
ether 00:0c:29:75:d6:1e txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 5660 bytes 484973 (473.6 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 2596 bytes 307846 (300.6 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 19 base 0x2000
```

eno16777736:1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.0.3 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255 ether 00:0c:29:75:d6:1e txqueuelen 1000 (Ethernet) device interrupt 19 base 0x2000 lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 16436
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 0 (Local Loopback)
RX packets 94 bytes 8664 (8.4 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 94 bytes 8664 (8.4 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.122.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.122.255
ether 2a:e1:6e:43:1b:99 txqueuelen 0 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

【例12.8】 禁用网卡eno16777736:1设备。 [root@rhel ~]# ifconfig eno16777736:1 down

【例12.9】更改网卡eno16777736的硬件MAC地址为00:0C:29:18:2E:3D。 [root@rhel~]# ifconfig eno16777736 hw ether 00:0C:29:18:2E:3D

ping

• 使用ping命令用来测试与目标计算机之间的连通性。执行ping命令会使用ICMP传输协议发出要求回应的信息,如果远程主机的网络功能没有问题,就会回应该信息,因而得知该主机是否运作正常。

命令语法:

ping [选项] [目标]

【例12.10】测试与网站www.ak.com的连通性。

```
[root@rhel ~]# ping www.ak.com
PING www.ak.com(191.161.1.28) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 191.161.1.28: icmp_req=0 ttl=64 time=1.49 ms
64 bytes from 191.161.1.28: icmp_req=1 ttl=64 time=0.873 ms
64 bytes from 191.161.1.28: icmp_req=2 ttl=64 time=1.00 ms
64 bytes from 191.161.1.28: icmp_req=3 ttl=64 time=0.440 ms
```

.......

//在Linux系统中用该命令会不间断地返回ICMP数据包,要停止测试按[Ctrl+c]键

【例12.11】测试与192.168.0.222计算机的连通性,每次发送的ICMP数据包大小为128字节。

[root@rhel ~]# ping -s 128 192.168.0.222 PING 192.168.0.111 (192.168.0.222) 128(156) bytes of data. 136 bytes from 192.168.0.222: icmp_req=1 ttl=64 time=1.38 ms 136 bytes from 192.168.0.222: icmp_req=2 ttl=64 time=0.645 ms 136 bytes from 192.168.0.222: icmp_req=3 ttl=64 time=0.426 ms 136 bytes from 192.168.0.222: icmp_req=4 ttl=64 time=0.358 ms 136 bytes from 192.168.0.222: icmp_req=5 ttl=64 time=0.401 ms

......

【例12.12】测试与192.168.0.5计算机的连通性,要求返回4个ICMP数据包。

[root@rhel ~]# ping -c 4 192.168.0.5 PING 192.168.0.111 (192.168.0.5) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.0.5: icmp_req=1 ttl=64 time=0.527 ms

64 bytes from 192.168.0.5: icmp_req=2 ttl=64 time=0.352 ms

64 bytes from 192.168.0.5: icmp_req=3 ttl=64 time=0.429 ms

64 bytes from 192.168.0.5: icmp_req=4 ttl=64 time=0.340 ms

--- 192.168.0.5 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3038ms rtt min/avg/max/mdev = 0.340/0.412/0.527/0.074 ms

netstat

■ 使用netstat命令用来显示网络状态的信息,得知整个Linux系统的网络情况,比如网络连接、路由表、接口统计、伪装连接和组播成员。

命令语法:

netstat [选项] [延迟]

【例12.13】显示内核路由表信息。

[root@rhel ~]# netstat -r Kernel IP routing table Destination Gateway Flags MSS Window irtt Iface Genmask 192.168.0.1 UG default 0.0.0.0 0 0 0 eno16777736 192.168.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eno16777736 192.168.122.0 * 255.255.255.0 U 0.0 0 virbr0

【例12.14】显示端口号为22的连接情况。

[root@rhel ~]# netstat –antu |grep 22 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN

【例12.15】显示UDP传输协议的连接状态。

[root@rhel \sim]# netstat -u		
Active Internet conn	ections (w/o servers)	
Proto Recv-Q Send	-Q Local Address	Foreign Address
State		
udp 0	0 192.168.0.222:filenet-pa	192.168.0.100:domain
ESTABLISHED		
udp 0	0 192.168.0.222:filenet-cm	192.168.0.100:domain
ESTABLISHED		
udp 0	0 192.168.0.222:filenet-re	192.168.0.100:domain
ESTABLISHED		
udp 0	0 192.168.0.222:32805	192.168.0.100:domain
ESTAB <mark>LISHED</mark>		

arp

■ 使用arp命令可以用来增加、删除和显示 ARP缓存条目。

命令语法:

arp [选项] [IP地址][MAC地址]

【例12.16】 查看系统arp缓存。

[root@rhel ~]# arp

Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface

192.168.0.5 ether 00:50:56:c0:00:01 C

【例12.17】添加一个IP地址和MAC地址的对应记录。

[root@rhel ~]# arp -s 192.168.0.99 00:60:08:27:CE:B2

[root@rhel ~]# arp

Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface

eno16777736

192.168.0.5 ether 00:50:56:c0:00:01 C

192.168.0.99 ether 00:60:08:27:ce:b2 CM

//可以看到刚才添加的静态ARP记录

【例12.18】删除一个IP地址和MAC地址的对应缓存记录。

[root@rhel \sim]# arp -d 192.168.0.99

[root@rhel~]# arp

Address Hwtype HWaddress Flags Mask Iface 192.168.0.5 ether 00:50:56:C0:00:01 C eno16777736

tcpdump

■ 是Linux系统中强大的网络数据采集分析工具之一,可以将网络中传送的数据包的头完全截获下来提供分析。它支持针对网络层、协议、主机、网络或端口的过滤,并提供and、or、not等逻辑语句来筛选信息。作为互联网上经典的的系统管理员必备工具,tcpdump以其强大的功能,灵活的截取策略,成为每个高级的系统管理员分析网络,排查问题等所必备的工具之一。

命令语法:

tcpdump [选项] [表达式]

【例12.19】使用指定的网络接口eno16777736读取数据链路层的数据包头。

[root@rhel \sim]# tcpdump -i eno16777736

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eno16777736, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes

- 10:40:01.324515 IP rhel.ssh > 192.168.0.5.49585: Flags [P.], seq 1401759532 :1401759648, ack 1000464709, win 190, length 116
- 10:40:01.325282 IP rhel.ssh > 192.168.0.5.49585: Flags [P.], seq 116:168, a ck 1, win 190, length 52
- 10:40:01.325621 IP 192.168.0.5.49585 > rhel.ssh: Flags [.], ack 168, win 16 370, length 0
- 10:40:01.325856 IP rhel.ssh > 192.168.0.5.49585: Flags [P.], seq 168:284, a ck 1, win 190, length 116
- 10:40:01.3<mark>26319 IP rhel.ssh > 1</mark>92.168.0.5.495<mark>85: Flags [P.], se</mark>q 284:336, a ck 1, win 190, length 52

12.3 管理网络服务

■ RHEL 7系统使用systemd,它提供更优秀的框架以表示系统服务间的依赖关系,并实现系统初始化时服务的并行启动,同时实现系统初始化时服务的并行启动,同时达到降低Shell的系统开销的效果,最终代替现在常用的System V。

systemd简介

- 在RHEL7之前,服务管理工作是由System V通过 /etc/rc.d/init.d目录下的Shell脚本来执行的,通过这 些脚本允许管理员控制服务的状态。在RHEL 7中, 这些脚本被服务单元文件替换。在systemd中,服 务、设备、挂载等资源统一被称为单元,所以 systemd中有许多单元类型,服务单元文件的扩展 名是.service,同Shell脚本的功能相似。比如有查 看、启动、停止、重启、启用或者禁止服务的参数。
- 一个单元的配置文件可以描述系统服务

 (.service)、挂载点(.mount)、sockets
 (.sockets)、系统设备(.device)、交换分区
 (.swap)、文件路径(.path)、启动目标
 (.target)、由systemd管理的计时器(.timer)等。

systemd单元文件放置位置

- /usr/lib/systemd/system: systemd默认单 元文件安装目录;
- /etc/systemd/system:系统管理员创建和管理的单元目录,优先级最高。

systemctl命令语法

• 使用 systemctl 控制单元时,通常需要使用单元文件的全名,包括扩展名(比如 sshd.service)。如果没有指定扩展名, systemctl 默认把扩展名当作.service。

命令语法:

systemctl [选项] [单元命令|单元文件命令]

【例12.20】启动named服务。 [root@rhel~]# systemctl start named.service

【例12.21】查看named服务当前状态。

[root@rhel ~]# systemctl status named.service

named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; disabled)

Active: active (running) since Thu, 30 May 2013 09:31:38 +0800; 1min 1 1s ago

Process: 3073 ExecStop=/bin/sh -c /usr/sbin/rndc stop > /dev/null 2>&1 || /bin/kill -TERM \$MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)

Process: 3083 ExecStart=/usr/sbin/named -u named \$OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)

Process: 3081 ExecStartPre=/usr/sbin/named-checkconf -z /etc/named.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)

Main PID: 3084 (named)

CGroup: name=systemd:/system/named.service

L 3084 /usr/sbin/named -u named

May 30 09:31:38 rhel named[3084]: open: /etc/rndc.key: file not found

May 30 09:31:38 rhel named[3084]: couldn't add command

channel ::1#953:...nd

May 30 09:31:38 rhel named[3084]: managed-keys-zone: loaded serial 3

May 30 09:31:38 rhel named[3084]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 0

May 30 09:31:38 rhel named[3084]: zone 1.0.0.127.in-addr.arpa/IN: loade... 0

May 30 09:31:38 rhel named[3084]: zone localhost.localdomain/IN: loaded... 0

May 30 09:31:38 rhel named[3084]: zone localhost/IN: loaded serial 0

May 30 09:31:38 rhel named[3084]: all zones loaded

May 30 09:31:38 rhel named[3084]: running

【例12.22】停止named服务。

[root@rhel ~]# systemctl stop named.service

【例12.23】重新启动named服务。

[root@rhel ~]# systemctl restart named.service

【例12.24】重新加载named服务配置文件。

[root@rhel isolinux]# systemctl reload named.service

【例12.25】设置named服务开机自动启动。

[root@rhel ~]# systemctl enable named.service

In -s '/usr/lib/systemd/system/named.service' '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service'

【例12.26】查询named服务是否开机自动启动。

[root@rhel_isolinux]# systemctl is-enabled named.service enabled

【例12.27】停止named服务开机自动启动。

[root@rhel ~]# systemctl disable named.service

[root@rhel ~]# systemctl is-enabled named.service

disabled

【例12.28】查看所有已启动的服务。

[root@rhel ~]# systemctl list-units --type=service

(省略)

LOAD ACTIVE SUB JOB DESCRIPTION UNIT abrt-ccpp.service loaded active exited Install ABRT coredump hook abrt-oops.service loaded active running ABRT kernel log watcher loaded active exited abrt-vmcore.service Harvest vmcores for ABRT abrtd.service loaded active running ABRT Automated Bug Reportin accounts-daemon.service loaded active running **Accounts Service ACPI Event Daemon** acpid.service loaded active running atd.service loaded active running Job spooling tools auditd.service loaded active running Security Auditing Service avahi-daemon.service loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack loaded active running bluetooth.service Bluetooth Manager colord-sane.service loaded active running Daemon for monitoring attac