## Synthèse de la vidéo 9

Les sous processus réutilisables.	Les activités réutilisables ou « call activity » permettent de ne pas re-modéliser des sous-processus requis dans plusieurs processus.  Le sous-processus est alors indépendant du processus principal. On dit qu'il est « appelé ». On le distingue d'un sous processus classique par une bordure épaisse.	± SOUS-:PROCESSUS APPELÉ
Les sous processus parallèles	Ils sont composés d'un ensemble d'activités mais qui ne sont pas interconnectés par un flux de séquence.  Toutes les activités du sous-processus démarrent en parallèle et peuvent être réalisées dans n'importe quel ordre. Elles doivent cependant être toutes achevées pour terminer le processus.	Les activités qui le composent ne sont pas toutes reliées par un flux de séquence
Les sous processus ad hoc	Ils sont composés d'un ensemble d'activités mais qui ne sont pas interconnectés par un flux de séquence.  Toutes les activités n'ont pas besoin d'être réalisées pour terminer le processus. Il se termine lorsque l'acteur exécutant le sousprocessus décide qu'il est terminé.	SOUS-PROCESSUS AD-HOC ±~
Les sous processus événementiels	Spécifiquement conçus pour pouvoir être instanciés grâce à un évènement donné, comme un message ou un timer par exemple.  Ainsi, ce type de sous-processus ne fait pas partie de la séquence normale du processus principal ; il n'y a pas de flux entrant et sortant car le sous-processus est déclenché par l'évènement, et non par la suite du flux comme dans un sous-processus classique.  Tout comme pour les évènements intermédiaires de frontière, on distingue le caractère interruptif de l'évènement par sa bordure en pointillé ou en trait plein.  On reconnait un sous-processus évènementiel par ses bordures en pointillés.  Dans son format réduit, on inscrit dans le coin en haut à gauche un marqueur spécifiant le type d'évènement déclencheur.	SOUS-PROCESSUS ÉVÈNEMENTIEL  NON INTERRUPTIF  SOUS-PROCESSUS ÉVÈNEMENTIEL  ±