2-й Южнопортовый проезд, д. 20А, стр.4, 1 подъезд, 2 этаж, Москва, 115088, Россия Тел./Факс: (495) 789-8202 E-mail: intervale@intervale.ru www.intervale.ru



# Инструкция по установке и эксплуатации ПО PGA



# Содержание

## Оглавление

1 Введение	3
1.1 Цель документа	.3
1.2 Термины и сокращения	
2 Установка ПО	
2.1 Первоначальное развертывание PGA	
2.1.1 Настройка Front-end	
2.1.2 Настройка Back-end	.5
2.1.3 Настройка балансировщика с использованием Nginx	
2.1.4 Настройка консоли магазина в Nginx	
2.1.5 Настройка выгрузки отчетов	
2.1.6 Конфигурирование защищенного соединения между нодами в кластере	
2.2 Добавление нового интернет-магазина в административной консоли	.7
3 Эксплуатация ПО	8
3.1 Административная консоль	
3.1.1 Функции административной консоли	
3.1.2 Управление отображением информации на страницах	
3.1.3 Стартовая страница	.9
3.1.4 Элементы управления	.9
3.1.5 Операции	.9
3.1.6 Журналы 1	11
3.1.7 Клиенты1	11
3.1.8 Конфигурация 1	11
3.1.9 Сервисы карт 1	12
3.1.10 Схемы и протоколы1	
3.1.11 3DS 1	
3.1.12 Пользователи	
3.1.13 Отчеты1	14
3.1.14 Аудит 1	14



# 1 Введение

# 1.1 Цель документа

Данный документ содержит описание по установке ПО, эксплуатации и функциональных возможностей пользователя консоли.

## 1.2 Термины и сокращения

В данном подразделе определяются термины и сокращения, используемые в документе.

## Таблица 1 Термины и сокращения

Термин	Описание	
Payguide™ Acquirer	Payguide™ Acquirer – программный комплекс, обеспечивающий проведение	
/Система	безопасных электронных платежей с применением международных банковских	
	карт в адрес интернет-магазинов.	
3-D Secure	3-D Secure Протокол аутентификации владельца карты, который используется как	
	дополнительный уровень безопасности для интернет-платежей.	



## 2 Установка ПО

## 2.1 Первоначальное развертывание PGA

Данный раздел содержит информацию по развертыванию Payguide™ Acquirer и настройке системы с помощью административной консоли для операционной системы Linux.

## 2.1.1 Настройка Front-end

Для настройки front-end компонента необходимо выполнить следующее:

- 1. Скопировать содержимое архива pga-front-\*.zip в домашний каталог;
- 2. Назначить файлам еср-front, расположенному в \$HomeDir/.../bin, права доступа 755;
- 3. В файле настроек startup.conf в \$HomeDir/.../conf произвести настройку необходимых параметров, описанных в таблице:

Параметр	Назначение параметра	Значение по умолчанию
APP_NAME	Название приложения	aces
APP_LONG_NAME	Название узла приложения	aces-front
JAVAPATH	Путь к библиотекам java	java
DEFAULT_STDOUT_LOGS	Путь к стандартному выводу	/dev/null 2>&1
	приложения	
PATH_TO_LIB	Путь к библиотекам	"\$BASEDIR/lib/*"
	приложения	
PATH_TO_CONF	Путь к папке с файлом	"\$BASEDIR/conf/"
	конфигурации	
PIDDIR	Путь для хранения ID процесса	"\$BASEDIR/logs"
	приложения	
PIDFILE	Название файла для хранения	\$PIDDIR/\$APP_NAME.pid
	ID процесса приложения	
Java_additional_1=-	Настройка префикса для сбора	acs
Dmetrics.graphite.prefix	логов	
Java_additional_2=-	Настройка тега для сбора логов	node=front
Dmetrics.graphite.tags	пастроика тега для соора логов	
Java_additional_3=-	Хост для отправки логов	10.11.12.13
Dmetrics.graphite.host	-	
Java_additional_4=-	Настройка интервала	10
Dmetrics.graphite.interval=10	отправления логов	
	приложения, измеряется в	
	секундах.	
Java_additional_5=-	Порт для отправки логов	9109
Dmetrics.graphite.port=9109	•	
java_initmemory	Минимальное значение	1024m
	используемой памяти RAM	
java_maxmemory	Максимальное значение	4096m
	используемой памяти RAM	

- 4. Указать порт подключения к front-end серверу в файле ecp-front.properties в \$HomeDir/.../conf;
- 5. Добавить символьную ссылку на \$HomeDir/.../bin/ecp-front в /etc/init.d/ для запуска как службы; sudo ln -s /opt/ecp-front/bin/ecp-front /etc/init.d/

Команды скрипта /bin/ecp-front для управления демоном приложения PGA на узлах:

- Start запуск приложения;
- Stop остановка приложения;
- Restart перезапуск приложения;
- Status статус приложения;

#### Внимание!

Для корректной работы приложения необходимо настроить правила firewall. Правила firewall настраиваются для портов, которые принимают запросы из внешней среды, а также для портов, которые используются для взаимодействия с back-узлами кластера.



## 2.1.2 Настройка Back-end

Для настройки back-end компонента необходимо выполнить следующее:

- 1. Скопировать содержимое архива pga-back-\*.zip в домашний каталог \$Home\_Dir, с правами доступа 755;
  - sudo chmod 755 /opt/ecp;
- 2. Назначить файлам еср, расположенному в \$HomeDir/.../bin, права доступа 755;
- 3. В файле настроек startup.conf в \$HomeDir/.../conf произвести настройку необходимых параметров, описанных в таблице:

Параметр	Назначение параметра	Значение по умолчанию
APP_NAME	Название приложения	aces
APP_LONG_NAME	Название узла приложения	aces-front
JAVAPATH	Путь к библиотекам java	java
DEFAULT_STDOUT_LOGS	Путь к стандартному выводу приложения	/dev/null 2>&1
PATH_TO_LIB	Путь к библиотекам приложения	"\$BASEDIR/lib/*"
PATH_TO_CONF	Путь к папке с файлом конфигурации	"\$BASEDIR/conf/"
PIDDIR	Путь для хранения ID процесса приложения	"\$BASEDIR/logs"
PIDFILE	Название файла для хранения ID процесса приложения	\$PIDDIR/\$APP_NAME.pid
Java_additional_1=- Dmetrics.graphite.prefix	Настройка префикса для сбора логов	acs
Java_additional_2=- Dmetrics.graphite.tags	Настройка тега для сбора логов	node=front
Java_additional_3=- Dmetrics.graphite.host	Хост для отправки логов	10.11.12.13
Java_additional_4=- Dmetrics.graphite.interval=10	Настройка интервала отправления логов приложения, измеряется в секундах.	10
Java_additional_5=- Dmetrics.graphite.port=9109	Порт для отправки логов	9109
java_initmemory	Минимальное значение используемой памяти RAM	1024m
java_maxmemory	Максимальное значение используемой памяти RAM	4096m

- Указать путь установки актуальной версии пакета Java JDK в параметре JAVA;
- 4. Заполнить параметры файла ecp.properties в \$HomeDir/.../conf.

Если в описании параметра написано, что он шифруется, значит, при первом запуске PGA выполнит шифрование значения этого параметра на статичных ключах и запишет в файл конфигурации зашифрованное значение. В дальнейшем при необходимости можно будет записать в файл конфигурации новое значение этого параметра, и оно снова будет зашифровано при следующем запуске PGA.

В файле каждого бэка содержатся параметры всего кластера, т.е. адреса всех фронтов, всех бэков и всех админ. консолей;

- 5. Добавить символьную ссылку на \$HomeDir/.../bin/ecp/etc/init.d/ecp для запуска как службы; Команды скрипта /bin/ecp-back для управления демоном приложения PGA на узлах:
  - Start запуск приложения;
  - Stop остановка приложения;
  - Restart перезапуск приложения;
  - Status статус приложения;
- 6. Выполнить первый запуск PGA. При этом сервер сгенерирует файл unrun.sql в папке \$HomeDir/.../еср с sql скриптами для создания таблиц и индексов базы данных;
- 7. Выполнить скрипт unrun.sql в БД;
- 8. Выполнить второй запуск PGA; Внимание!
- 1) Для корректной работы приложения необходимо настроить правила firewall. Правила firewall настраиваются для портов, которые используются для взаимодействия с другими back-узлами



кластера, а также для портов, которые взаимодействуют с аппаратным устройством шифрования и базой данных.

- 2) В административной консоли выполнить первичную настройку сущностей:
- Зайти в подраздел «Merchant Plug-in» и создать новую конфигурацию для взаимодействия с DS платежной системы;
  - Зайти в подраздел «Протоколы» и настроить протоколы;
  - Зайти в подраздел «Платежные схемы» и создать платежные схемы;
- Зайти в раздел «Схемы регистрации карт» и создать схемы регистрации и верификации карт;
- Зайти в подраздел «Партнеры» и создать партнера с соответствующими настройками. При создании партнера автоматически создается база клиентов;
  - Зайти в подраздел «Порталы» и создать портал с соответствующими настройками;
  - Зайти в подраздел «Магазины» создать магазин с соответствующими настройками;
- Зайти в подраздел «Администраторы» и создать именные учётные записи с необходимыми ролями для персонала, который будет работать в консоли;
  - Заблокировать учётную запись пользователя admin.

В ходе эксплуатации системы возможно добавление новых магазинов.

## 2.1.3 Настройка балансировщика с использованием Nginx

Для настройки балансировщика необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Настроить сервера front-end;
- Отключить SSLv2 и SSLv3;
- 3. Включить Forward secrecy.

### 2.1.4 Настройка консоли магазина в Nginx

Для настройки платежной страницы необходимо выполнить следующие действия:


- 1. Копировать каталоги в директорию на стороне front-end;
- 2. Изменить nginx:
  - 2.1. Перейти в директорию с конфигурацией nginx;
  - 2.2. Создать файл конфигурации для магазинной консоли;
  - 2.3. Внести изменения в файл конфигурации для магазинной консоли;
- 3. Изменить файлы конфигурации в настройках магазинной консоли;
- 4. Сохранить изменения и перезагрузить nginx.

### 2.1.5 Настройка выгрузки отчетов

Настройки для работы с отчетами находятся в административной консоли в подразделе «Системные настройки».

Партнерские и административные отчеты не используются.

Для работы с магазинными отчётами необходимо указать место локального хранения отчетов.



Алгоритм выгрузки отчетов из магазинной консоли:

- Инициируется создание отчета с указанием необходимых фильтров;
- Сервер создает объект отчета, присваивает ему токен, возвращает токен в магазинную консоль;
- Сервер формирует отчет в требуемом формате, упаковывает его в архив и кладет в папку, которая указана в настройках сервера «Локальный путь к папке с отчетами»;
  - Магазинная консоль по токену запрашивает у сервера статус формирования отчета;
- Как только отчет будет сформирован и сохранен, сервер возвращает статус «DONE», после чего отчет будет доступен для скачивания.



В качестве имени файла отчёта используется токен - уникальный строковый идентификатор, который присваивает сервер в момент приёма заявки на создание отчёта.

# **2.1.6** Конфигурирование защищенного соединения между нодами в кластере

- 1. Необходимо сгенерировать сертификаты;
- 2. Переписать key-client.p12 на back в папке:

/opt/ecp/conf/

3. Переписать key-server.p12 на back и front в папке:

/opt/ecp/conf/

/opt/ecp-front/conf/

- 4. Прописать конфигурационные параметры в файле ecp.properties на back;
- 5. Прописать конфигурационные параметры в файле ecp-front.properties на front.

# 2.2 Добавление нового интернет-магазина в административной консоли

Для добавления нового интернет-магазина необходимо произвести следующие действия в административной консоли:

- 1. Зайти в подраздел «Магазины» и нажать «Создать»;
- Заполнить появившуюся форму информации о магазине и нажать «ОК».

Примечание: параметры, выделенные красной звездочкой, являются полями обязательными для заполнения.

- 3. В открывшейся вкладке «Свойства» настроить дополнительные параметры:
  - Разрешен возврат средств;
  - Разрешена отправка чека;
  - Заблокирован.
- 4. Перейти на вкладку «Интернет-Эквайринг» и настроить параметры платежной схемы:
  - Установить флаг, разрешающий платежи по схеме интернет-эквайринга;
  - Выбрать платежную схему и настроить параметры;
  - Добавить необходимые счета.
- 5. Перейти на вкладку «Операторы магазина» и зарегистрировать сотрудников магазина в качестве операторов магазина.
  - 6. Передать операторам магазинов:
    - Логин и пароль для авторизации;
    - Адрес доступа к консоли магазина.



## з Эксплуатация ПО

## 3.1 Административная консоль

Данный раздел содержит информацию по администрированию системы с помощью консоли Payguide $^{\scriptscriptstyle\mathsf{TM}}$  Acquirer.

# 3.1.1 Функции административной консоли

Функции административной консоли показаны в Таблица 2.

Таблица 2 Функции администратора консоли

Раздел/подраздел консоли	Функции администратора консоли
Операции -> Все операции	Информация о проведенных операциях, не включая операции по
	регистрации карт, платежам и переводам.
Операции -> Платежи и переводы	Информация о проведенных платежах и переводах.
Операции -> Регистрация карт	Информация об операциях регистрации карт.
Операции -> Просмотр экспорта	Информация об экспортированных транзакциях.
Журналы -> Сообщения	Информация обо всех сообщениях в системе.
Журналы -> События	Информация о событиях, произошедших в Системе.
Клиенты	Управление профилями операторов консоли магазина и профилями клиентов.
Конфигурация -> Партнеры	Настройка партнеров.
Конфигурация -> Порталы	Настройка порталов.
Конфигурация -> Группы магазинов	Настройка групп магазинов.
Конфигурация -> Магазины	Настройка магазинов.
Конфигурация -> Базы клиентов	Настройка баз клиентов.
Конфигурация -> Оповещения	Настройка оповещений.
Конфигурация -> Системные	Управление системными настройками.
настройки	The state of the s
Конфигурация -> Смены ключей	Просмотр и управление процессом смены ключей.
Сервисы карт ->Диапазоны	Менеджмент диапазонов карт.
номеров карт	•
Сервисы карт -> Обновление сохраненных карт	Конфигурация обновления сохраненных карт.
Схемы и протоколы -> Платежные	Настройка платежных схем.
схемы	
Схемы и протоколы -> Схемы	Настройка схем регистрации и верификации карт.
регистрации карт	
Схемы и протоколы -> Протоколы	Информация об используемых протоколах.
3DS -> Merchant Plug-In	Настройка Merchant Plug-In 3DS v1.
3DS -> 3DS Servers	Hастройка 3DS Servers 3DS v2.
3DS -> Directory Servers	Настройка DS 3DS v2.
Обновление Merchant Plug-In	Обновление диапазонов карт Merchant Plug-In.
Диапазоны карт Merchant Plug-In	Информация о диапазонах карт Merchant Plug-In.
3DS -> Обновления Directory	Обновление диапазонов карт DS 3DS v2.
Servers	
3DS -> Диапазоны карт Directory Servers	Информация о диапазонах карт DS 3DS v2.
Пользователи -> Администраторы	Управление пользователями консоли.
Отчеты	Построение статистических отчетов.
Аудит	Информация о системных операциях.

## 3.1.2 Управление отображением информации на страницах

Страница административной консоли состоит из трёх элементов:

- верхнее меню;
- боковое (главное) меню;
- рабочая область.

Верхнее меню представляет собой полосу с четырьмя кнопками:

Кнопка Payguide Acquirer открывает стартовую (домашнюю) страницу.

Кнопка 📃 позволяет скрыть главное меню консоли.

Кнопка Superuser показывает логин текущего пользователя консоли и позволяет выполнить смену пароля.



Кнопка позволяет выйти из административной консоли.

На страницах, где информация представлена в виде таблиц, пользователь может изменять количество отображаемых параметров в таблице. При наведении курсора на заголовок столбца появляется стрелка раскрытия, при нажатии на которую появляется выпадающее меню. При наведении курсора на «Столбцы» появляется список с названиями столбцов. Отображаемые столбцы отмечены флагами. При снятии флага соответствующий столбец перестает отображаться в окне раздела.

Для использования фильтров необходимо задать требуемые параметры и нажать на кнопку «Найти». Для отключения фильтров необходимо нажать на кнопку «Очистить».

Для обновления информации на странице необходимо нажать на кнопку

## 3.1.3 Стартовая страница

Стартовая (домашняя) страница отображается при входе в административную консоль. На странице представлен график динамики успешных и ошибочных транзакций во времени.

Страница содержит две вкладки:

- «Платежи» информация об успешных и ошибочных платежных транзакций;
- «Регистрация карт» информация об успешных и ошибочных транзакциях регистрации и верификации карт.

Существует возможность не отображать на графике динамику ошибочных транзакций, для этого необходимо нажать на кнопку • Ошибочные транзакции .

Существует возможность не отображать на графике динамику успешных транзакций, для этого необходимо нажать на кнопку  $^{lacktriangle}$  успешные транзакции.

В правом верхнем углу страницы располагается кнопка «остановка обработки запросов» , которая предназначена для корректной остановки сервиса перед обновлением. При нажатии на эту кнопку активный бэк-узел перестаёт принимать от фронт-узлов новые запросы и завершает все активные транзакции, т.е. транзакции, которые ожидают ответа от внешних систем или клиентских интерфейсов.

Для возобновления обработки запросов необходимо нажать кнопку «возобновление обработки запросов» . После перезапуска сервиса или переноса активности на другой бэк-узел возобновление обработки запросов происходит автоматически.

## 3.1.4 Элементы управления

В этом разделе описаны сложные элементы административной консоли, которые используются на страницах конфигураций схем и протоколов.

- 1) Карта соответствия средства платежа и BIN эквайера;
- 2) Управление SSL-сертификатами с закрытым ключом;
- 3) Управление доверенными SSL-сертификатами;
- 4) Трехпозиционный флаг;
- 5) Фильтры.

#### 3.1.5 Операции

1) «Все операции» - подраздел содержит информацию о проведенных операциях, не включая операции по регистрации карт, платежам и переводам.

В подразделе «Все операции» отображается таблица, содержащая следующие поля:

- Дата дата и время совершения операции;
- ID уникальный идентификатор операции;
- Тип операции тип совершенной операции;
- ID сессии уникальный идентификатор сессии;
- База клиентов клиентская база;
- Клиент идентификатор клиента;



- Партнер название партнера;
- Портал название портала;
- Результат результат операции (успешно, ошибка, отклонена, в обработке, неизвестно).
- Для просмотра подробной информации об операции необходимо воспользоваться активной ссылкой в столбце «ID»
  - 2) «Платежи и переводы» подраздел содержит информацию о проведенных платежах и переводах.

В подразделе «Платежи и переводы» отображается таблица, содержащая следующие поля:

- Дата дата и время совершения операции;
- Токен уникальный токен операции;
- Источник источник денежных средств. Для платежей с карты PAN указывается в маскированном виде;
  - ІD транзакция магазина идентификатор транзакции магазина;
  - Сумма сумма операции;
- 3DS успешность прохождения полной 3-D Secure аутентификации. Успешное прохождение 3-D Secure аутентификации в консоли отображается двумя символами «  $\ ^{\square}$  у ». Успешное прохождение 3-D Secure v2 аутентификации в консоли отображается двумя символами «  $\ ^{\square}$  » или одним «  $\ ^{\square}$  »;
  - RP статус регистрации платежа;
  - Рекурент признак рекуррентного платежа;
  - Статус результат, с которым завершилась операция.

В столбце «Источник» с помощью иконки отображается тип источника:

- иконка «карта» красного цвета обозначает незарегистрированную карту;
- иконка «карта» жёлтого цвета обозначает карту, которая была зарегистрирована в ходе этого платежа;
  - иконка «карта» зелёного цвета обозначает зарегистрированную (сохранённую) карту;
  - логотип Apple тёмно-серого цвета обозначает платёж Apple Pay.
- Для просмотра подробной информации об операции необходимо воспользоваться активной ссылкой в столбце «Токен».
  - 3) «Регистрация карт» подраздел содержит информацию об операциях регистрации карт и верификации карт.

В подразделе «Регистрация карт» отображается таблица, содержащая следующие поля:

- Дата дата и время совершения операции;
- Токен уникальный токен операции;
- Номер карты иконка платежной системы, номер платежной карты;
- Срок действия срок действия платежной карты;
- Клиент идентификатор клиента;
- Партнер название партнера;
- Портал название портала;
- Магазин название магазина;
- ID транзакция магазина идентификатор транзакции магазина;
- 3DS успешность прохождения 3-D Secure аутентификации. Успешное прохождение 3-D Secure аутентификации в консоли отображается двумя символами « УУ »;
  - RP статус регистрации платежа в магазин;
- Возврат сумм успешность осуществления возврата денежных средств на платежную карту;
- Статус результат, с которым завершилась операция (успешно, отклонено клиентом, с ошибкой, выполняется, неизвестно).

Для просмотра подробной информации об операции необходимо воспользоваться активной ссылкой в столбце «Токен».

4) «Просмотр экспорта» - подраздел предоставляет возможность просмотра экспортированных транзакций.



Для просмотра экспортированных транзакций необходимо нажать кнопку «Открыть файл», после чего будет открыт проводник, где нужно выбрать файл с транзакцией для просмотра. После выбора файла с экспортированной транзакцией, она будет отображена на странице.

## 3.1.6 Журналы

1) «Сообщения» - подраздел содержит информацию о сообщениях, переданных во внешние системы или полученных от внешних систем. Клиентские интерфейсы, платёжные страницы и магазинная консоль также относятся ко внешним системам.

В подразделе «Сообщения» отображается таблица, содержащая следующие поля:

- Дата дата и время совершения транзакции;
- Тип сообщения описание сообщения;
- ІР клиента ІР адрес клиента;
- ID транзакции уникальный идентификатор транзакции.

В поле «Сообщение» показан тип сообщения, размер тела сообщения и направление этого сообщения.

Для просмотра подробной информации о транзакции необходимо воспользоваться активной ссылкой в столбце «ID транзакции».

2) «События» - подраздел содержит информацию о событиях, произошедших в Системе.

В подразделе «События» отображается таблица, содержащая следующие поля:

- Дата дата и время произошедшего события;
- Тип событие название типа события с обозначение его уровня;
- ID транзакции уникальный идентификатор транзакции.

Для просмотра подробной информации о транзакции необходимо воспользоваться активной ссылкой в столбце «ID транзакции».

### **3.1.7** Клиенты

Раздел «Клиенты» в общем случае содержит информацию о клиентах и операторах консоли магазинов. В PGA все платежные операции выполняются анонимно, поэтому в данном разделе видны только профили операторов консоли.

В разделе «Клиенты» отображается таблица, содержащая следующие поля:

- Идентификатор идентификатор профиля оператора;
- База клиентов база, в которой хранится профиль оператора;
- Статус статус оператора.

Для добавления нового клиента необходимо нажать на кнопку «Зарегистрировать» и заполнить в открывшемся окне следующие поля:

- База клиентов база, в которой хранится профиль оператора;
- Идентификатор идентификатор профиля оператора;
- Пароль пароль оператора для открытия сессии. Должен соответствовать регулярному выражению, указанному в шаблоне пароля базы клиента;

Подтверждение пароля – тот же пароль оператора для открытия сессии.

#### 3.1.8 Конфигурация

1) «Партнеры» - подраздел содержит информацию о подключенных партнерах.

В подразделе «Партнеры» отображается таблица, содержащая следующие поля:

- Идентификатор идентификатор партнера;
- Название название партнера;
- E-mail адрес электронной почты, с которой будут отправляться электронные письма в адрес клиентов;
  - MSISDN номер телефона, с которой будут отправляться SMS в адрес клиентов.
  - 2) «Порталы» подраздел содержит информацию о порталах. Порталы это точки входа, через которые запросы по протоколу OpenAPI поступают к партнерам.



В подразделе «Порталы» отображается таблица, содержащая следующие поля:

- Идентификатор идентификатор портала;
- Название название портала;
- Партнер название партнера, которому принадлежит портал;
- Идентификатор канала идентификатор канала, через который работает портал;
- Тип тип портала (MOBILE, SMS, USSD, WEB, PROVIDER, CONSOLE);
- Дата создания дата создания портала;
- Параметры обозначение в виде иконок основных параметров портала.
- 3) «Группы магазинов» подраздел содержит информацию о всех группах магазинов.

В подразделе «Группы магазинов» отображается таблица, содержащая следующие поля:

- Название название группы магазинов;
- Партнер название партнера, которому принадлежит группа магазинов.
- 4) «Магазины» подраздел содержит информацию о подключенных магазинах.

В подразделе «Магазины» отображается таблица, содержащая следующие поля:

- Идентификатор идентификатор магазина;
- Название название магазина;
- Партнер название партнера, которому принадлежит магазин;
- Группа название группы магазинов, к которой принадлежит магазин.
- 5) «Базы клиентов» подраздел содержит информацию о базах клиентов.

В подразделе «Базы клиентов» отображается таблица, содержащая следующие поля:

- Название название базы клиентов;
- Внешняя при внешнем расположении базы клиентов регистрация клиентов производится автоматически;
  - Уникальный e-mail проверка уникальность e-mail в рамках одной базы клиентов;
- Тип ID клиента тип идентификатора клиента («MSISDN» номер телефона клиента; «ANY» в качестве идентификатора клиента может выступать любое значение);
  - Шаблон ID Клиента шаблон идентификатора клиента в виде регулярного выражения;
  - Шаблон пароля сложность пароля в виде регулярного выражения;
  - Глубина истории паролей количество последних сохраняемых в истории паролей.
  - 6) «Оповещения» подраздел содержит информацию о шаблонах оповещений. Красным цветом выделены оповещения по умолчанию, черным цветом настроенные оповещения.

В подразделе «Оповещения» отображается таблица, содержащая следующие поля:

- Название шаблона название шаблона оповещения:
- Тема тема письма для е-mail оповещений.
- 7) «Системные настройки» подраздел содержит информацию о системных настройках. Содержит четыре вкладки:
- «Описание расширенных кодов» словарь, сопоставляющий extendedCode и текстовое описание на определённом языке;
  - «Отчеты» содержит отчеты;
  - «Парольная политика» содержит параметры парольной политики;
- «Смена ключей» содержит настройки, необходимые для процесса смены ключей шифрования.
  - 8) «Смена ключей» подраздел предназначен для просмотра и управления процессом смены ключей шифрования.

## 3.1.9 Сервисы карт

1) «Обновление сохраненных карт» - подраздел предназначен для просмотра и менеджмента конфигурации обновления сохраненных карт по программе ABU MasterCard.

Подраздел представлен в виде таблицы с полями:



- Название название платежной системы (на данный момент может иметь значение только «MasterCard ABU»);
  - Время обновления время, в которое происходит обновление сохраненных карт;
  - Статус обновления карт результат, с которым завершилась операция обновления карты;
  - Последнее обновление дата и время последнего обновления сохраненных карт.
  - «Диапазоны номеров карт» подраздел содержит информацию о диапазонах номеров карт банка.

## 3.1.10 Схемы и протоколы

• «Платежные схемы» - подраздел содержит список платежных схем. Платежные схемы реализуют бизнес-логику платежа. Набор платежных схем определяет множество доступных в системе платежей и переводов, а также платежных инструментов, которые могут быть использованы клиентом.

В подразделе «Платежные схемы» отображается таблица, содержащая следующие поля:

- Идентификатор идентификатор платежной схемы;
- Название название платежной схемы;
- Алиас провайдера сокращенное название провайдера;
- Валюта валюта, используемая платежной схемой. Данное поле пустое, так как эквайринговые схемы поддерживают работу с несколькими валютами;
  - Тип тип платежной схемы;
  - Родительская схема название родительской платежной схемы.
  - «Схемы регистрации и верификации карт» подраздел содержит схемы регистрации и верификации платежных карт.

В подразделе «Схемы регистрации и верификации карт» отображается таблица, содержащая следующие поля:

- Идентификатор идентификатор схемы;
- Название название схемы:
- Тип тип схемы.
- «Протоколы» подраздел содержит список используемых системой протоколов. Зеленый флаг обозначает, что протокол сконфигурирован, серый не сконфигурирован.

#### 3.1.11 3DS

- «Merchant Plug-In» подраздел содержит список используемых конфигураций для взаимодействия с DS и ACS-банков эмитентов.
- «3DS Servers»- конфигурация «3DS Servers» содержит поля:
  - о Название используется в админ. консоли, обязательное;
  - о Идентификатор используется при логировании, значение произвольное, обязательное;
  - о IP-адреса Directory Server содержит список IP-адресов, с которых должен принимать запросы данный 3DS Server. Одно значение или несколько значений через запятую или точку с запятой. Параметр обязательный;
  - о доверенные SSL-сертификаты;
  - о серверный SSL-сертификат.
- Directory Servers подраздел предназначен для просмотра и конфигурации DS.
- «Обновление диапазонов MPI» предназначен для просмотра статусов обновления диапазонов карт всех настроенных DS, а также для включения и выключения обновления.
- «Диапазоны карт Directory Servers» предназначен для просмотра списка диапазонов карт с фильтрацией по Directory Server и поиском по номеру карты.
- «Определении версии 3DS» Если магазин в запросе старта платежа указывает, что не поддерживает 3DS v2, значит, PGA выполняет аутентификацию по v1. Если магазин указывает, что он поддерживает 3DS v2, то PGA после получения данных о карте проверяет, какие версии 3DS v2 поддерживают остальные компоненты.
- Выбор MPI и Directory Server при проведении аутентификации.



#### 3.1.12 Пользователи

• «Администраторы» - подраздел содержит список пользователей консоли. Администратору консоли доступны действия, в зависимости от текущего статуса пользователя консоли.

В подразделе «Администраторы» отображается таблица, содержащая следующие поля:

- Логин логин пользователя для входа в консоль;
- Имя имя пользователя консоли;
- Роли роль пользователя консоли;
- Статус статус пользователя консоли (заблокирован, активен);
- Вход в консоль статус доступа пользователя к консоли (разрешен, запрещен, временно запрещен);
- Последний вход.

Доступны пять глобальных ролей пользователей:

- Администратор.
- Менеджер.
- Оператор.
- Менеджер безопасности.
- Администратор магазинов.

Для назначения ролей и прав пользователю доступны следующие вкладки:

• Глобальные роли – роли, которые имеют права на работу с данными по всем партнёрам и базам клиентов.

#### 3.1.13 Отчеты

Раздел «Отчеты» содержит информацию об отчетах, которые были созданы в административной, партнерской и магазинной консоли.

В разделе «Отчеты» отображается таблица, содержащая следующие поля:

- Токен уникальный токен отчета;
- Дата добавления дата добавления запроса на создание отчёта в очередь запросов;
- Дата начала дата начала построения отчёта;
- Дата завершения дата окончания построения отчёта;
- Портал портал, с которого поступил запрос на создание отчета. Поле не заполняется, если запрос был сформирован из административной консоли;
- ullet Тип отчета тип отчета (статистика по типам платежей, статистика по партнерам, статистика по магазину);
  - Статус результат построения отчета.

#### 3.1.14 Аудит

Раздел «Аудит» содержит информацию об операциях пользователей административной консоли.

В разделе «Аудит» отображается таблица, содержащая следующие поля:

- Идентификатор идентификатор операции;
- Дата дата совершения операции;
- Тип операции тип операции;
- Пользователь пользователь, совершивший операцию;
- IP IP-адрес, с которого поступил запрос о совершении операции.