氧化还原反应

内容回顾

✓ 氧化还原反应

- > 氧化数
- > 歧化反应
- > 氧化还原电对

✓ 氧化还原反应方程式的配平

- > 氧化数法
- > 离子电子法

三、电化学中氧化还原反应和电极电势

研究化学反应中的电现象,电能与化学能的相互转化及规律的学科叫做电化学。

电解池: 使电能转变为化学能

$$2NaCl + 2H2O \xrightarrow{\bar{M}e} 2NaOH + H2↑ + Cl2↑$$


 $2H2O \xrightarrow{\bar{M}e} 2H2↑ + O2↑$

原电池: 使化学能转变为电能

1. 原电池


$$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$$

把Zn片直接放入CuSO₄溶液中,氧化剂与还原剂直接接触,化学能全部转化成热能,不会形成电子的定向流动。




现象:

- 电流计发生偏转
- Zn片溶解
- · Cu片上有Cu沉积



原电池:通过氧化还原反应,使电子的转移变成电子的定向移动,化学能转变为电能的装置。

- Zn比Cu活泼,失去电子进入溶液,Zn片上的电子过剩(负极),流向Cu片。
- Cu片附近,Cu²+得到电子,成为Cu析出。
- Zn半电池溶液中,正电荷过剩; Cu半电池溶液中, 负电荷过剩;
- 盐桥中离子进入溶液保持电中性, 使反应继续进行。





盐桥

通常内盛饱和 KCl 溶液或 NH₄NO₃溶液 (以琼脂作成冻胶)。

作用:

让溶液始终保持电中性,使电极反应得以继续进行。






Galvanic Cells also Voltaic Cells

Devices that use a chemical reaction to create electricity.





> 原电池是由两个半电池构成。

半电池一般均采用还原反应的形式书写。

$$\operatorname{Zn}^{2+} + 2e \rightleftarrows \operatorname{Zn} \qquad \operatorname{Cu}^{2+} + 2e \rightleftarrows \operatorname{Cu}$$

当已明确某一电对在电池反应中作为负极时, 可按氧化反应的形式书写:

$$Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$$

可见:原电池负极由还原剂电对组成,正极由氧化剂电对组成。

电池反应中还原剂在负极发生氧化反应,氧化剂在正极发生还原反应。

原电池装置可以用电池符号来表示,如 Zn-Cu 原电池可以表示为:

(-) Zn $|ZnSO_4(c_1)||CuSO_4(c_2)||Cu(+)|$

负极在左边

正极在右边

- "|"表示界面
 - " || "表示盐桥
- c_1 、 c_2 分别表示ZnSO₄和CuSO₄溶液的浓度 (mol·L⁻¹)

电子从哪个电极出来,对外电路供给电子,那个电极就是负极。电子进入哪个电极,对外 电路供给正电,那个电极就是正极。

在原电池中,电子由负极流向正极,而电流方向由正极流向负极。

不同氧化态的同种元素或离子(如 Fe^{3+} 和 Fe^{2+} 、 Sn^{4+} 和 Sn^{2+} 、 Cl_2 和Cl-等),也可构成氧化还原电对。

这些电对作半电池时,可用Pt或其它不参与反应的惰性导体作极板材料,使反应在电极表面进行,并能由它引出金属导线。

(-) Cu
$$\|\text{Cu}^{2+}(c_1)\| \text{Fe}^{3+}(c_2)$$
, $\text{Fe}^{2+}(c_3)\| \text{Pt}(+)$

注意界面的位置

负极
$$Cu \rightleftharpoons Cu^{2+} + 2e$$

+ 正极 $2Fe^{3+} + 2e \rightleftharpoons 2Fe^{2+}$

$$Cu + 2Fe^{3+} = Cu^{2+} + 2Fe^{3+}$$

3. 电极电势


在 Cu-Zn 原电池中,为什么电子从 Zn 原子转移给 Cu²⁺离子,而不是从 Cu 原子转移给 Zn²⁺离子呢? Zn电极的电势比Cu电极更负。

电池的电动势: 电池正负极之间的电势差

➤ 电流从Cu正极流向Zn负极

▶ 电池电动势1.1V

➤ Cu-Ag情况为0.46V



电极电势的产生——双电层理论:

金属越活泼,溶液越稀,

金属离子离开金属进入

溶液而把电子留在金属表面的倾向越大。(负极)

金属越不活泼,

溶液越浓,

金属离子从金属表面


获得电子沉积到金属表面的倾向越大。(正极)

表面电势: 表征金属表面电子逃逸的能力(本征电势)

相间电势: 固体电极和液体电解质溶液之间的电势 (环境电势)


电极电势是电极中极板与溶液之间的电势差

$$M-ne \rightarrow M^{n+} M^{n+} + ne \rightarrow M$$



在金属和金属离子的界面上,形成双电层

产生在双电层间的电势差就叫做电极电势(φ , 用金属的电势减去溶液的电势)。电极电势用来描述金属电极得失电子能力的相对强弱。



电极电势 φ 表示极板和溶液之间的电势差。当用 盐桥将两个溶液相连时,两溶液电势相等,则两个极 板之间的电势差即为两个电极的电极电势之差,此即 原电池的电动势 (E)。

$$E = \varphi($$
正极 $) - \varphi($ 负极 $)$

影响电极电势的因素:金属本身的活泼性、溶液中的金属离子浓度、温度等。


加深理解

电池内物质的「化学能」-----电池电动势(电池做功的本领)

电池之所以有电动势是因为电池内化学反应有自发趋势所致

金属晶格中有金属离子和能够自由移动的自由电子存在。

当把一金属电极浸入含有该种金属离子的溶液时,如果金属离子在电极相中与溶液相中的「**化学势不相等**」,则金属离子会从化学势较高的相转移到化学势较低的相中。



- ▶ 金属离子由电极相进入溶液相,而将电子留在电极上,导致电极相带负电金属离子
- ▶ 由溶液相进入电极相,使电极相带正电而溶液相负电


这都破坏了电极和溶液各相的电中性,使相间出现「电势差」


金属离子的相间转移很快会停止,达到平衡状态,于是相间电势差亦趋于稳定。


加深理解

在静电作用下,电极相所带的电荷是集中在电极表面的,而溶液中的带异号电荷的 离子,一方面受到电极「表面电荷」的吸引趋向于排列在紧靠「电极表面」附近

另一方面,由于离子的热运动使这种集中于电极表面附近 ,离子又会向远离电极的方向分散当静电吸引与热运动分 散平衡时,在电极与溶液界面处就形成了一个双电层







4. 标准电极电势和标准氢电极

- 电极电势反映了不同金属及其离子在溶液中得失电子的强弱。
- 确定了电极电势的大小,就可以确定一个原电池反应的正极和负极,以及一个氧化还原反应中的氧化剂和还原剂。

标准电极电势

当组成电极的物质均处于标准态时,电极的电势为标准电极电势,用 φ 。表示。

(温度 298K), 离子浓度: 1mol·L⁻¹, 气体分压: 100 kPa, 液体和固体为纯物质

方法: 电极电势的绝对值至今无法测量。电池的电动势可以精确测得,因此可通过组成原电池的方法测量标准电极电势。


必须有两个电极组成一个电路,其中一个是待测电极,另一个是已知值的参比电极。测出组成的原电池的电动势 E° ,就可以计算出待测电极的电极电势。

$$E^{\circ} = \varphi^{\circ}$$
(正极) - φ° (负极)

选择氢电极作为标准,将其电极电势定义为0。

定义:
$$\varphi^{\circ}(H^{+}/H_{2}) = 0$$

标准氢电极



吸附了H₂的铂片与溶液中的H⁺构成标准氢电极。

$$2H^+ + 2e \longrightarrow H_2$$

在标准氢电极和酸溶液之间的电势, 将液之间的电势, 叫氢的标准电极电势,令其值为0。