## Apontadores

Alexsandro Santos Soares prof.asoares@gmail.com

Universidade Federal de Uberlândia Faculdade de Computação

### Introdução

- Todo computador possui localizações de memória endereçáveis.
- Até agora todas as manipulações de dados que fizemos, sejam elas para inspeção ou alteração, usavam *nomes* de variáveis para localizar os dados.
  - Associávamos identificadores aos dados e depois manipulávamos seus conteúdos por meio desses identificadores.
- Apontadores tem muitos usos em C:
  - É um método muito eficiente de acessar dados.
  - Possibilitam técnicas eficientes de manipulação de dados em arranjos.
  - São usados em funções como parâmetros passados por endereço.
  - Formam a base para a alocação dinâmica de memória.
- O apontador é o terceiro dos tipos derivados.



# Definição

endereço que pode ser usado para acessar dados.

A portadores ese construídos sobre e conscito básico de constant

• Um apontador é uma constante ou variável que contém um

- Apontadores são construídos sobre o conceito básico de constantes apontadoras.
- Para compreender e usar apontadores devemos primeiro compreender esse conceito.

#### Constantes caracteres

- Primeiro vamos comparar constantes caracteres com constantes apontadoras.
- Sabemos que podemos ter uma constante caractere, tal como uma letra.
- Uma constante caractere é um valor e pode ser armazenada em uma variável.
- Embora a constante caractere não possua um nome, a variável possui um nome que é declarado no programa.
- No trecho a seguir

```
char umChar;
umChar = 'G';
```

a variável caractere umchar contém a constante caractere 'G'. A variável umchar possui um nome e um endereço de memória.

• O nome é criado pelo programador mas o endereço é uma posição dentro do espaço de memória do programa.

# Constantes apontadoras

- Assim como as constantes caracteres, constantes apontadoras não podem ser alteradas.
- O endereço de memória de umchar foi retirado do conjunto de constantes apontadoras do computador.
- Embora o endereço dentro de um computador não mude, o endereço de uma variável, por exemplo umchar, pode e mudará de uma execução para outra.
  - Isso se deve ao fato de que os sistemas operacionais modernos podem posicionar um programa na memória onde for mais conveniente.
  - Assim, se umChar estiver armazenado no endereço de memória 145
    600 agora, na próxima execução ele poderá estar localizado em 876
    050.
- Portanto, mesmo os endereços sendo constantes, podemos não saber quais serão.
  - Entretanto, ainda devemos ter uma forma se referir a eles simbolicamente.

# Valores apontadores

- Acabamos de definir constantes apontadoras como endereços de memória.
- Agora voltaremos nossa atenção para o armazenamento desses endereços.
- Se temos uma constante apontadora, devemos conseguir armazenar seu valor se tivermos alguma forma de identificá-lo.
  - Isso não é apenas possível, mas já estamos fazendo isso desde que escrevemos o primeiro comando scanf com um operador de endereço.
- O operador de endereço (&) extrai o endereço de uma variável.
- O formato do operador de endereço é

&nome\_da\_variável

### Exemplo 1 (Imprimido os endereços de variáveis do tipo char)

Vamos escrever um programa que define duas variáveis caracteres e imprime os endereços delas como ponteiros, cujo código de conversão em printf é %p.

```
9 #include <stdio.h>
10
11 int main(void){
12    char a;
13    char b;
14
15    printf("endereço de a: %p\n", &a);
16    printf("endereço de b: %p\n", &b);
17    return 0;
18 } // main
```

- Dependendo do sistema operacional, esse programa pode imprimir números diferentes cada vez que for executado.
- Note que, na maioria das vezes, o computador aloca dois endereços adjacentes de memória pois definimos as variáveis uma após a outra.

## Saída do programa

Saída de três execuções diferentes do programa

> ./exemplo1.exe endereço de a: 0x7ffc30970fe6 endereço de b: 0x7ffc30970fe7

> ./exemplo1.exe

endereço de a: 0x7ffe0a468746 endereço de b: 0x7ffe0a468747

> ./exemplo1.exe

endereço de a: 0x7ffcec667976 endereço de b: 0x7ffcec667977

# Exemplo 2 (Imprimido os endereços de variáveis do tipo int)

Considere agora imprimir os endereços de variáveis inteiras. Em muitos computadores, cada variável ocupará 4 bytes. Quais desses quatro endereços de memória será usado para posicionar a variável?

```
#include <stdio.h>
10
   int main(void){
    int a = -123:
12
13
    int b = 145;
14
    printf("a: endereço %p valor %4d\n", &a, a);
15
    printf("b: endereço %p valor %4d\n", &b, b);
16
17
    return 0:
  } // main
```

- Em muitos computadores, a posição do primeiro byte é usado como endereço de memória.
- No caso da variável caractere, existe somente 1 byte, assim, a posição desse único byte já é o endereço.
- A mesma ideia é aplicada a outros tipos de dados:
  - O endereço de uma variável é aquele do primeiro byte ocupado pela variável.

9/85

## Saída do programa

#### Saída de três execuções diferentes do programa

```
> ./exemplo2.exe
a: endereço 0x7fff8e813400 valor -123
b: endereço 0x7fff8e813404 valor 145
> ./exemplo2.exe
a: endereço 0x7ffc20adb730 valor -123
b: endereço 0x7ffc20adb734 valor
> ./exemplo2.exe
a: endereço 0x7ffdc83eee70 valor -123
b: endereço 0x7ffdc83eee74 valor 145
```

- Se temos uma constante apontadora e um valor apontador, então podemos ter uma variável apontadora.
- Dessa forma podemos armazenar o endereço de uma variável em uma outra variável chamada de *variável apontadora*.
- Devemos diferenciar uma variável de seu valor, como veremos no próximo slide.

• Como exemplo, suponha que a variável a esteja armazenada no endereço 234 560:

```
int a;
int *p;

a = -123;
p = &a;
```

- O valor de a é -123.
- Numa mesma execução o nome e o endereço de uma variável é constante, mas seu valor pode mudar à medida que o programa for executando.
- Nesse código há uma variável apontadora p que possui um nome e um endereço, ambos contantes numa mesma execução.
- O valor de p é o endereço de memória 234 560, o endereço de a.
- Diremos que p está apontando para a.

• Vamos agora armazenar o endereço de uma variável em duas ou mais variáveis apontadoras diferentes:

```
int a;
int *p;
int *q;
a = -123:
p = &a;
q = &a;
```

- As apontadoras tem, cada uma, um nome e um endereço, ambos contantes
- O valor das apontadoras nesse ponto é o endereço de memória 234 560, o endereco de a.
  - Ou seja, ambas estão apontando para a.
- Não há limite para o número de variáveis apontadoras que podem apontar para uma variável.

- Se tivermos uma variável apontadora, mas não queremos que ela aponte para lugar algum, qual é o seu valor?
- Em C, temos a constante apontadora nula NULL que pode ser encontrada em stdio.h.
- NULL é definida como uma macro com um valor inteiro 0 ou 0 coagido para apontador void (void \*).

## Acessando variáveis por meio de apontadores

- Como podemos usar uma apontadora?
- Em C, podemos encontrar o operador de indireção (\*) que permite o desreferenciamento.
- Quando desreferenciamos uma apontadora, estamos usando seu valor (um endereço) para referênciar uma outra variável.
- O operador de indireção é um operador unário cujo operando deve ser um *valor apontador*.
- O resultado é uma expressão que pode ser usada para acessar a variável apontada tanto para inspeção quanto para alteração.
- Para acessar a variável a do último exemplo via a apontadora p, usamos simplesmente

\*p

### Exemplo 3 (Alterando o valor de uma variável usando apontador)

Vamos supor que precisemos adicionar 1 à variável a. O programa a seguir mostra quatro formas equivalentes de alcançar esse resultado.

```
#include <stdio.h>
10
   int main(void){
12
     int a = 0;
     int *p = NULL;
13
14
     printf("antes: a = \frac{d}{n}, a);
15
16
     a++:
     printf("depois: a = \frac{d}{n}, a);
17
18
     a = 0; // retorna ao valor original
19
20
     printf("antes: a = \frac{d}{n}, a);
21
     a = a + 1;
22
     printf("depois: a = \frac{d}{n}, a);
23
```

# Alterando o valor de uma variável usando apontador

```
a = 0; // retorna ao valor original
25
     p = &a; // coloca o endereço de a em p
26
27
     printf("endereço de a: %p\n", &a);
28
     printf("valor de p: %p\n\n", p);
29
30
     printf("antes: a = \frac{d}{n}, a);
31
     *p = *p + 1;
32
     printf("depois: a = \frac{d}{n}, a);
33
34
     a = 0; // retorna ao valor original
35
36
37
     printf("antes: a = \frac{d}{n}, a);
     (*p)++;
38
39
     printf("depois: a = \frac{d}{n}, a);
40
     return 0:
41
42 } // main
```

Na última forma, (\*p)++, precisamos dos parênteses, já que o operador de incremento pósfixo possui precedência de 16, enquanto o de indireção, que é unário, possui precedência de 15. Logo, os parentêses fazem com que o desreferenciamento ocorra antes da adição, incrementando assim a variável de dados e não a apontadora.

## Saída do programa

depois: a = 1

```
Saída da execução do programa:
> ./exemplo3.exe
antes: a = 0
depois: a = 1
antes: a = 0
depois: a = 1
endereço de a: 0x7ffc549d3a4c
valor de p: 0x7ffc549d3a4c
antes: a = 0
depois: a = 1
antes: a = 0
```

### Exemplo 4 (Acessando variáveis por meio de apontadores)

Suponha que uma variável x seja apontada por duas apontadoras, p e q. As expressões x, \*p e \*q permitem, todas elas, que a variável seja inspecionada ou alterada. Quano elas são usadas no lado direito de uma atribuição, elas podem somente inspecionar. Quando elas são usadas no lado esquerdo, elas podem alterar o valor de x.

```
#include <stdio.h>
10
  int main(void){
    int x = 0:
12
13
    int *p = NULL;
    int *a = NULL:
14
15
16
    p = &x;
17
    q = &x; // ambas apontadores recebem o mesmo endereço
18
    printf("endereço de x: %p\n", &x);
19
    printf("valor de p: %p\n", p);
20
    printf("valor de q: %p\n\n", q);
21
```

```
23
    x = 4:
    printf("Primeira atribuição a x ocorreu.\n");
24
25
    printf("depois: x = %d n", x);
    printf("depois: *p = %d\n", *p);
26
27
    printf("depois: *q = %d\n\n", *q);
28
    x = x + 3:
29
    printf("Segunda atribuição a x ocorreu.\n");
30
    printf("depois: x = \frac{d}{n}, x);
31
     printf("depois: *p = %d\n", *p);
32
    printf("depois: *q = %d\n\n", *q);
33
34
    *p = 8:
35
    printf("Atribuição a *p ocorreu.\n");
36
    printf("depois: x = %d n", x);
37
    printf("depois: *p = %d\n", *p);
38
    printf("depois: *q = %d\n\n", *q);
39
40
41
     *&x = *q + *p;
42
    printf("Atribuição a *&x ocorreu.\n");
    printf("depois: x = %d n", x);
43
44
    printf("depois: *p = %d\n", *p);
    printf("depois: *q = %d\n\n", *q);
45
```

# Acessando variáveis por meio de apontadores

```
47  x = *p * *q;
48  printf("Atribuição a x com multiplicação.\n");
49  printf("depois: x = %d\n" , x);
50  printf("depois: *p = %d\n", *p);
51  printf("depois: *q = %d\n\n", *q);
52
53  return 0;
54 } // main
```

- Os operadores de indireção e de endereço são o inverso um do outro.
  - Quando combinados em uma expressão, tal como \*&x, eles se cancelam mutuamente.
  - Para ver isso, observe que ambas as expressões unárias são avaliadas a partir da direita.
    - Logo, a primeira expressão a ser avaliada é &x, o endereço de x, e, como visto, é um valor apontador.
    - A segunda expressão \*(&x), desreferencia a constante apontadora, levando à variável x.
  - Assim, os operadores efetivamente cancelam-se um ao outro.
- Nota: em um programa real nunca usamos \*&x, ela foi usada aqui somente como ilustração.

Atribuição a \*&x ocorreu.

depois: \*p = 256

depois: \*q = 256

### Saída do programa

#### > ./exemplo4.exe

depois: \*q = 8

```
endereço de x: 0x7ffde7fe5a84
valor de p: 0x7ffde7fe5a84
valor de q: 0x7ffde7fe5a84
Primeira atribuição a x ocorreu.
depois: x = 4
depois: *p = 4
depois: *q = 4
Segunda atribuição a x ocorreu.
depois: x = 7
depois: *p = 7
depois: *q = 7
Atribuição a *p ocorreu.
depois: x = 8
depois: *p = 8
```

```
depois: x = 16
depois: *p = 16
depois: *q = 16
Atribuição a x com multiplicação.
depois: x = 256
```

# Definição e declaração de apontadores

- Usamos o asterisco para declarar variáveis apontadoras.
- No trecho abaixo é mostrado como declarar diferentes variáveis apontadoras.

• As variáveis de dados correspondentes são mostradas para comparação.

### Exemplo 5 (Imprimindo com uma apontadora)

O programa a seguir armazena o endereço de uma variável em uma apontadora e depois imprime os dados usando o valor da variável e uma apontadora.

```
#include <stdio.h>
10
   int main(void){
12
     int a = 0:
    int *pa = NULL;
13
14
15
    a = 14:
16
    pa = &a;
17
    printf("endereço armazenado em p: %p\n", pa);
18
    printf("valor no endereço apontado por p: %d\n", *pa);
19
    printf("valor armazenado em a: %d\n\n", a);
20
21
    return 0;
22
23 } // main
```

A execução do programa anterior produz

> ./exemplo5.exe

endereço armazenado em p: 0x7ffd7eb7d59c

valor no endereço apontado por p: 14

valor armazenado em a: 14

# Declaração versus Redireção

- Usamos o operador asterisco em dois contextos diferentes: para declaração e para redirecionamento.
- Quando um asterisco é usado para declaração ele é associado a um tipo.

```
int *pa;
int *pb;
```

 Quando usado para redirecionamento, o asterisco é um operador que redireciona a operação da variável apontadora para uma variável de dados.

```
pa = &a;
pa = &b;
soma = *pa + *pb;
```

Aqui, \*pa é o valor da variável apontada por pa, ou seja, é o valor de a. Analogamente, \*pb é o valor de b.

# Inicialização de variáveis apontadoras

- Se declararmos, mas não incializarmos, uma váriavel apontadora, quando o programa entrar em execução, o valor da variável será algum endereço desconhecido de memória.
  - Mais precisamente, ele terá um valor desconhecido que será interpretado como um endereço de memória.
- Muito provavelmente, o valor não será um endereço válido no computador que estiver usando ou, se ele for, o endereço não será válido para a memória que foi alocada para o programa.
- Se o endereço não existir, obteremos um erro em tempo de execução.
- Se ele for um endereço válido, com frequência, mas nem sempre, obteremos um erro em tempo de execução.
- Um dos erros mais comum em programação com C é deixar uma apontadora sem inicialização.
  - Esses erros podem ser muito difíceis de depurar, pois o efeito do erro pode aparecer bem depois do programa iniciar.

## Inicialização de variáveis apontadoras

• Como já visto, podemos inicializar uma variável apontadora na definição usando NULL

```
int *p = NULL;
```

- Em muitos sistemas operacionais, o endereço 0, que é o valor de NULL é inválido.
- Assim, qualquer tentativa de desreferenciar uma apontadora quando seu valor é NULL produzirá um erro em tempo de execução.

### Exemplo 6 (Alterando variáveis com apontadoras)

Vamos escrever um programa para aprender mais sobre apontadores. Foque sua atenção nos valores das diferentes variáveis e apontadores na medida em que vão sendo alterados.

```
#include <stdio.h>
10
   int main(void){
12
     int a = 0:
     int b = 0;
13
     int c = 0:
14
15
     int *p = NULL;
16
     int *q = NULL;
17
     int *r = NULL:
18
19
20
     a = 6:
     b = 2;
21
22
     p = \&b;
23
24
     q = p;
     r = &c:
25
```

# Alterando variáveis com apontadoras

```
p = &a;
27
28
     *q = 8;
29
30
     *r = *p;
31
32
     *r = a + *q + *&c;
33
     printf("a = %d, b = %d, c = %d\n", a, b, c);
34
     printf("*p = \%d, *q = \%d, *r = \%d\n", *p, *q, *r);
35
36
     return 0;
37
38 } // main
```

Quais são os valores que serão impressos?

#### Uso

A execução do programa anterior produz como saída

> ./exemplo6.exe

$$a = 6$$
,  $b = 8$ ,  $c = 20$   
\*p = 6, \*q = 8, \*r = 20

#### Exemplo 7 (Somando dois números)

Vamos usar ponteiros para somar dois números. Esse exemplo explora o conceito de usar apontadores para manipular dados.

```
#include <stdio.h>
10
   int main(void){
12
     int a = 0;
    int b = 0:
13
14
    int r = 0;
15
    int *pa = &a;
16
     int *pb = &b;
17
18
     int *pr = &r;
19
    printf("Digite o primeiro número: ");
20
     scanf("%d", pa);
21
    printf("Digite o segundo número: ");
22
     scanf("%d", pb);
23
```

#### Somando dois números

```
25 *pr = *pa + *pb;
26 printf("\n%d + %d = %d\n", *pa, *pb, *pr);
27
28 return 0;
29 } // main
```

Que valores serão impressos se digitarmos como entradas 15 e 51?

#### Uso

A execução do programa anterior produz como saída

> ./exemplo7.exe

Digite o primeiro número: 15 Digite o segundo número: 51

15 + 51 = 66

### Exemplo 8 (Flexibilidade dos apontadores)

Este exemplo mostra como podemos usar o mesmo apontador para imprimir o valor de variáveis diferentes.

```
#include <stdio.h>
11
  int main(void){
13
    int a = 0;
    int b = 0:
14
15
    int c = 0;
16
17
     int *p = NULL;
18
    printf("Digite três números: ");
19
     scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
20
21
    p = &a:
22
    printf("%3d\n", *p);
23
```

# Flexibilidade dos apontadores

```
25  p = &b;
26  printf("%3d\n", *p);
27
28  p = &c;
29  printf("%3d\n", *p);
30
31  return 0;
32 } // main
```

Que valores serão impressos se digitarmos como entradas 10 20 30?

#### Uso

A execução do programa anterior produz como saída

> ./exemplo8.exe

Digite três números: 10 20 30

10

20

30

#### Exemplo 9 (Múltiplos apontadores para uma variável)

Este exemplo mostra como podemos usar apontadores diferentes para imprimir o valor da mesma variável.

```
11
   int main(void){
13
     int a = 0;
14
15
     int *p = NULL;
     int *q = NULL;
16
17
     int *r = NULL:
18
19
     p = &a;
20
     q = &a;
     r = &a;
21
22
     printf("Digite um número: ");
23
     scanf("%d", &a);
24
```

#include <stdio.h>

# Múltiplos apontadores para uma variável

```
26 printf("%d\n", *p);

27 printf("%d\n", *q);

28 printf("%d\n", *r);

29

30 return 0;

31 } // main
```

Que valores serão impressos se digitarmos como entrada 15?

#### Uso

A execução do programa anterior produz como saída

```
> ./exemplo9.exe
Digite um número: 15
15
15
```

# Apontadores para comunicação entre funções

- Uma das aplicações mais úteis de apontadores é o seu uso em funções.
- Quando discutimos funções algumas aulas antes, vimos que C usa passagem por valor para comunicação descendente.
- Já para a comunicação ascendente, o único modo direto de enviar algo de volta de uma função é usar o comando return.
- Também vimos que podemos usar as comunicações ascendente e bidirecional passando um endereço, usando-o para devolver dados para a função chamadora.
- Quando passamos um endereço, estamos de fato passando um apontador para uma variável.
- Agora, vamos desenvolver melhor a ideia de comunicação bidirecional.

## Passando Endereços

#### Exemplo 10 (Permutando valores)

Este exemplo mostra como permutar os valores de duas variáveis usando apontadores.

```
10 #include <stdio.h>
11
12 void permuta(int *px, int *py){
13    int temp;
14
15    temp = *px;
16    *px = *py;
17    *py = temp;
18    return;
19 } // permuta
```

#### Permutando valores

```
21 int main(void){
22    int a = 5;
23    int b = 7;
24
25    permuta(&a, &b);
26    printf("%d %d\n", a, b);
27
28    return 0;
29 } // main
```

A execução desse programa produz como saída

> ./exemplo10.exe

7 5

#### Resumo

- Quando precisamos enviar mais que um valor para a função chamadora, usamos apontadores.
- Cada vez que precisamos que a função chamada tenha acesso a uma variável na função chamadora, passamos o endereço daquela variável para a função chamada e usamos o operador de indireção para acessá-lo.

# Funções que devolvem apontadores

- Mostramos alguns exemplos de funções usando apontadores, mas não mostramos nenhum delas devolvendo um apontador.
- Nada impede uma função de devolver um apontador para a função chamada.
  - De fato, é muito comum que funções devolvam apontadores.
- Veremos um exemplo disso no próximo slide.

#### Exemplo 11 (Menor entre dois números)

Neste exemplo vamos escrever uma função para determinar o menor entre dois números. Nesse caso, precisamod de um apontador para o menor valor entre as duas variáveis a e b.

```
10 #include <stdio.h>
11
12 int * menor(int *px, int *py){
    return (*px < *py ? px : py);
14 } // menor
15
  int main(void){
17
    int a = 0;
    int b = 0:
18
    int *p = NULL;
19
20
21
    printf("Digite dois números: ");
     scanf("%d %d", &a, &b);
22
23
    p = menor(&a. &b):
24
25
    printf("O menor valor é%d\n", *p);
26
    return 0:
27
    // main
```

#### Permutando valores

A execução desse programa produz como saída

> ./exemplo11.exe

Digite dois números: 30 2 O menor valor é 2

# Erros na devolução de apontadores

- Sempre que devolvermos um apontador, ele deve apontar para dados na função chamadora ou em alguma outra função em um nível mais alto na chamada.
- É um erro sério devolver um apontador para uma variável local na função chamada.
  - Quando a função termina o espaço na memória ocupado por ela está livre para ser usado por outras partes do programa.
- Talvez esse erro não seja percebido em um programa pequeno, pois o espaço pode não ser reusado, mas, em um programa grande pode-se obter uma resposta errada ou uma falha quando a memória sendo referenciada pelo apontador for alterada.

## Apontadores para apontadores

- Até agora os nossos apontadores estiveram sempre apontando diretamente para os dados.
  É possível e com estruturas de dados avancadas, frequentement
- É possível e com estruturas de dados avançadas, frequentemente necessário usar apontadores que apontem para outros apontadores.
- Por exemplo, podemos ter uma apontador apontando para um apontador para um inteiro.
- Essa indireção em dois níveis é mostrada no trecho abaixo

```
int a;
int *p;
int *p;
int **pp;

a = 58;
p = &a;
pp = &p;
printf(" %3d", a);
printf(" %3d", *p);
printf(" %3d", **pp);
```

# Apontadores para apontadores

- Não há limite para quantos níveis de indireção usar, mas, na prática, raramente usamos mais que dois.
- Cada nível de indireção de apontadores requer um operador de indireção separado quando ele for desreferenciado.
- No exemplo anterior para se referir a a usando o apontador p, tivemos que desreferenciá-lo uma vez

\*p

- Para se referir à variável a usando o apontador pp, tivemos que desreferenciá-lo duas vezes para obter o inteiro a pois existem dois níveis de indireção envolvidos.
  - Se desreferenciarmos ele apenas uma vez, estaremos referenciado p, que é um apontador para um inteiro.
- Uma outra foram de dizer isso é que pp é um apontador para um apontador de inteiro.
- A desreferência dupla é mostrada a seguir

\*\*pp

### Exemplo 12 (Apontador para apontador)

Nesse exemplo vamos usar ponteiros diferentes com apontadores para apontadores e também apontadores para apontadores para apontadores para ler o valor da mesma variável.

```
#include <stdio.h>
   int main(void){
     int a = 0:
12
13
14
    int *p = NULL:
    int **pp = NULL;
15
16
    int ***ppp = NULL;
17
18
        = &a;
19
    pp = &p;
    ppp = &pp;
20
21
22
    printf("Digite um número: ");
     scanf("%d", &a);
                                          // usando a
23
    printf("Número digitado: %d\n\n", a);
24
25
    printf("Digite um número: ");
26
     scanf("%d", p);
                                          // usando p
27
    printf("Número digitado: %d\n\n", a);
28
```

# Apontador para apontador

```
printf("Digite um número: ");
30
    scanf("%d", *pp);
                                        // usando pp
31
    printf("Número digitado: %d\n\n", a);
32
33
    printf("Digite um número: ");
34
     scanf("%d", **ppp);
                                         // usando ppp
35
    printf("Número digitado: %d\n\n", a);
36
37
38
    return 0:
39 } // main
```

# Apontador para apontador

A execução desse programa produz como saída

```
Digite um número: 1
Número digitado: 1
Digite um número: 2
Número digitado: 2
Digite um número: 3
Número digitado: 3
Digite um número: 4
```

Número digitado: 4

> ./exemplo12.exe

# Compatibilidade

- É importante reconhecer que apontadores possuem um tipo associado a eles.
- Eles são apontadores para um tipo *específico*, tal como um caractere.
- Portanto, cada apontador possui entre seus atributos o tipo para o qual ele se refere, além de outros atributos.

# Compatibilidade de tamanho de apontadores

- O tamanho de todos os apontadores é o mesmo.
- Cada variável apontadora guarda o endereço de uma localização na memória do computador.
- Por outro lado, o tamanho da variável a qual o apontador referencia pode ser diferente:
  - Ele recebe esse atributo do tipo sendo referenciado.
- No próximo slide veremos um exemplo ilustrando esse ponto.

#### Exemplo 13 (Apontador para apontador)

Neste exemplo vamos imprimir o tamanho de cada apontador e o tamanho do objeto por ele referenciado.

```
10
  int main(void){
12
    char c;
13
    char *pc;
    int tamanho_de_c = sizeof(c);
14
    int tamanho_de_pc = sizeof(pc);
15
    int tamanho_de_ast_pc = sizeof(*pc);
16
17
    int a;
18
19
    int *pa;
    int tamanho_de_a = sizeof(a);
20
    int tamanho_de_pa = sizeof(pa);
21
    int tamanho_de_ast_pa = sizeof(*pa);
22
```

#include <stdio.h>

## Apontador para apontador

```
double x;
24
    double *px;
25
    int tamanho_de_x = sizeof(x);
26
    int tamanho_de_px = sizeof(px);
27
    int tamanho_de_ast_px = sizeof(*px);
28
29
    printf("sizeof(c): %3d | ", tamanho_de_c);
30
    printf("sizeof(pc): %3d | ", tamanho_de_pc);
31
    printf("sizeof(*pc): %3d\n", tamanho_de_ast_pc);
32
33
    printf("sizeof(a): %3d | ", tamanho_de_a);
34
35
    printf("sizeof(pa): %3d | ", tamanho_de_pa);
    printf("sizeof(*pa): %3d\n", tamanho_de_ast_pa);
36
37
38
    printf("sizeof(x): %3d | ", tamanho_de_x);
    printf("sizeof(px): %3d | ", tamanho_de_px);
39
    printf("sizeof(*px): %3d\n", tamanho_de_ast_px);
40
41
42
    return 0:
    // main
```

# Apontador para apontador

A execução desse programa produz como saída

# > ./exemplo13.exe sizeof(c): 1 | sizeof(pc): 8 | sizeof(\*pc): 1 sizeof(a): 4 | sizeof(pa): 8 | sizeof(\*pa): 4 sizeof(x): 8 | sizeof(px): 8 | sizeof(\*px): 8

O que esse código está no dizendo?

- As variáveis a, b e c nunca recebem valores. Isso significa que o espaço ocupado por elas na memória é independente do valor que elas guardam. Isto é, os tamanhos são dependentes do tipo e não dos valores.
- ② Observe o tamanho dos apontadores. Ele sempre é 8 em todos os casos, já que esse é o tamanho em bytes de um endereço de memória no computador onde o programa foi executado.
- 3 Quando imprimimos o tamanho do tipo que o apontador está referenciando, ele é sempre igual ao tamanho do dado. Isso significa que além do tamanho do apontador, o sistema também sabe o tamanho de qualquer coisa que o apontador esteja apontando.

# Compatibilidade de tipo de desreferenciamento

- A segunda questão relativa à compatibilidade diz respeito ao tipo de desreferenciamento.
- O tipo de desreferenciamento é o tipo da variável que o apontador está referenciando.
- Com uma única exceção, é inválido atribuir um apontador de um tipo a um apontador de um outro tipo.
  - Mesmo que os valores em ambos os casos sejam endereços de memória e poderiam, em tese, ser totalmente compatíveis.
- Em C, não podemos usar atribuição entre apontadores com tipos diferentes.
  - Se tentarmos fazer isto, obtemos um erro de compilação.

## Compatibilidade de tipo de desreferenciamento

- Um apontador para um char somente é compatível com um apontador para um char.
- Um apontador para um int somente é compatível com um apontador para um int.
- Não podemos atribuir um apontador para um char a um apontador para um int e vice-versa.
- Observe o trecho de código abaixo

```
char c;
char *pc;
int a;
int *pa;
pc = &c; // Bom e válido
pa = &a;
             // Bom e válido
pc = &a;  // Erro: tipos diferentes
pa = a;
             // Erro: níveis diferentes
```

# Apontador para Void

- A exceção à regra da compatibilidade de tipo é o apontador para void.
- Um apontador para void é um tipo genérico que não está associado a um tipo de referência.
  - Ele não é o endereço de um caractere, nem de um inteiro, nem de um ponto flutuante e nem de qualquer outro tipo.
- Entretanto, somente para fins de atribuição, ele é compatível com todos os outros tipos.
- Assim, um apontador para o tipo void pode ser atribuído a um apontador de qualquer tipo e vice-versa.
- Há, no entanto, uma restrição: como um apontador para void não possui um tipo objeto, ele não pode ser desreferenciado a menos que ele seja coagido.
- Abaixo mostramos como declarar uma variável apontadora do tipo void:

void \*pVoid;

# Coerção de tipo nos apontadores

- O problema de incompatibilidade de tipos pode ser resolvido se usarmos a coerção.
- Podemos tornar explícita uma atribuição entre apontadores de tipos incompatíveis usando uma coerção, assim como podemos coagir um int em um char.
- Se no exemplo anterior, precisássemos fazer com que o apontador para char, pc, passasse a apontar para um int, a, poderíamos usar a coerção:

```
pc = (char*) &a;
```

- Nesse caso, esteja ciente que a menos que usemos a coerção em todas as operações envolvendo pc, temos uma grande chance de produzir erros graves.
- De fato, exceto no caso de apontador para void, nunca devemos usar coerção em apontadores.

# Coerção de tipo nos apontadores

 As atribuições seguintes são todas válidas, mas são perigosas e devem ser usados com muito critério:

```
void *pVoid;
char *pChar;
int *pInt;
pVoid = pChar;
pInt = pVoid;
pInt = (int *) pChar;
```

- Um outro uso para a coerção é fornecer um tipo para um apontador para void.
- Como vimos, um apontador para void não pode ser desreferenciado pois ele não possui um tipo objeto.
- Entretanto, se usarmos a coerção damos um tipo a ele.

# Compatibilidade de nível de desreferenciamento

- A compatibilidade também inclui a compatibilidade de nível de desreferenciamento.
- Por exemplo, um apontador para int não é compatível com uma apontador para apontador para int.
- O apontador para int possui um tipo de referência int, enquanto um apontador para apontador para int possui como tipo de referência um apontador para int.

## Compatibilidade de nível de desreferenciamento

• O exemplo abaixo mostra dois apontadores declarados em diferentes níveis. O apontador pa é um apontador para int e o apontador ppa é um apontador para apontador para int.

```
int a;
int b;
int *pa;
int **ppa;
pa = &a; // Válido: mesmo nível
ppa = &pa; // Válido: mesmo nível
b = **ppa; // Válido: mesmo nível
pa = a; // Inválido: nível diferente
ppa = pa; // Inválido: nível diferente
b = *ppa; // Inválido: nível diferente
```

#### Lvalue e Rvalue

- Em C, uma expressão ou é um lvalue ou um rvalue.
- Qualquer expressão produz um valor, mas esse valor pode ser usado de dois modos diferentes:
  - Uma expressão lvalue, valor à esquerda, deve ser usada quando o objeto estiver recebendo um valor, ou seja, estiver sendo modificado.
  - ② Uma expressão rvalue, valor à direita, pode ser usada para fornecer um valor para uso posterior, ou seja, para examinação ou cópia.
- Como saber quando uma expressão é um lvalue ou rvalue?
- Existem sete tipos de expressões que são lvalue. Elas serão mostradas no próximo slide.

# Expressões lvalue

	Tipo da expressão	Comentários
1	identificador	Identificador da variável
2	expressão[]	indexação de arranjo
3	(expressão)	a expressão já deve ser um lvalue
4	*expressão	expressão desreferenciada
5	expressão.nome	seleção em estrutura
6	expressão -> nome	seleção indireta em estrutura
7	chamada de função	se a função usa return com endereço

• Abaixo estão exemplos de expressões lvalue:

a = ... a[5] = ... (a) = ... \*p = ...

• Todas as expresseõs que não l<br/>value são r<br/>value. Por exemplo:

5 a + 2 a \* 6 a[2] + 3 a++

• Note que mesmo se uma expressão é um lvalue, se ela for usada como parte de expressão maior cujos operadores criem apenas expressões lvalue, então a expressão toda é um rvalue.

#### Lvalue e Rvalue

- Por que se preocupar com lvalues e rvalues?
- O motivo é que alguns operadores necessitam de lvalues como operandos.
- Se usarmos um desses operadores e colocarmos um rvalue no lugar do operando, teremos um erro de compilação.
- O operado da direita em uma atribuição sempre deve ser uma expressão rvalue.
- Apenas seis operadores necessitam de expressão lvalue como operando: operador de endereço, incremento e decremento pósfixos, incremento e decremento préfixos e atribuição.
- Um nome de variável pode assumir tanto o papel de um lvalue quanto de um rvalue dependendo de como ele é usado na expressão.
- No exemplo abaixo a é um lvalue pois está no lado esquerdo da atribuição enquanto b é um rvalue porque está no lado direito:

## Exemplos com apontadores

- Mostraremos nos próximos slides dois exemplos do uso de apontadores na chamada de funções.
- No primeiro exemplo veremos como converter um tempo dado em segundos para horas, minutos e segundos.
- No segundo exemplo vamos criar uma função para calcular e devolver raízes reais de equações de segundo grau.

#### Exemplo 14 (Converter segundos para horas)

Vamos escrever uma função que converte o tempo em segundos para horas, minutos e segundos. Esta função requer três parâmetros de endereço para retornar valores.

```
int segParaHoras (long tempo, int *horas, int *minutos, int *segundos){
26
     long tempoLocal = 0;
27
28
    tempoLocal = tempo:
     *segundos = tempoLocal % 60;
29
    tempoLocal = tempoLocal / 60;
30
31
     *minutos = tempoLocal % 60;
32
33
     *horas = tempoLocal / 60;
34
35
     if (*horas > 24)
36
      return 0;
37
    else
38
      return 1:
39
    // segParaHoras
```

## Converter segundos para horas

```
42 int main(void){
    long tempo = 0;
43
    int horas = 0:
44
    int minutos = 0;
45
    int segundos = 0;
46
47
    printf("Digite o tempo em segundos: ");
48
     scanf("%ld", &tempo);
49
50
     if (segParaHoras(tempo, &horas, &minutos, &segundos) == 1){
51
      printf("%dh %dmin %ds\n", horas, minutos, segundos);
52
    } else
53
54
      printf("A quantidade de horas ultrapassou 24\n");
55
56
    return 0;
57 } // main
```

#### Uso

A execução desse programa produz como saída

- > ./exemplo14.exe Digite o tempo em segundos: 3678 1h 1min 18s
- > ./exemplo14.exe Digite o tempo em segundos: 678123 A quantidade de horas ultrapassou 24
- > ./exemplo14.exe Digite o tempo em segundos: 67812 18h 50min 12s

## O comando switch

• Muitas vezes nos deparamos com programas que envolvem uma forma de seleção de uma entre várias alternativas:

```
int teste:
teste = expressão;
if (teste == alternativa1)
  bloco_de_comandos_1;
else if (teste == alternativa2)
  bloco de comandos 2:
else if (teste == alternativaN)
  bloco de comandos N:
else // se nenhum dos testes anteriores for verdadeiro
  bloco_de_comandos_padrão;
```

• Esse tipo de código é tão comum em C que foi criado um comando para abreviá-lo, o switch, como veremos no proximo slide.

## O comando switch

• O trecho anterior poderia ser expresso assim com switch:

```
switch (expressao){
   case alternativa1: bloco_de_comandos_1; break;
   case alternativa2: bloco_de_comandos_2; break;
   ...
   case alternativaN: bloco_de_comandos_N; break;
   default: bloco_de_comandos_padrão; break;
} // fim switch
```

- O comando switch somente pode ser usado com testes que produzam um valor inteiro, ou que possam ser reduzido a um.
- Assim também é o caso das alternativas usadas com case e mais ainda, ele deve ser um valor constante.
- o caso padrão, marcado no código por default, somente é usado se nenhuma das alternativas anteriores for verdadeira.

## O comando switch

```
switch (expressao){
   case alternativa1: bloco_de_comandos_1; break;
   case alternativa2: bloco_de_comandos_2; break;
   ...
   case alternativaN: bloco_de_comandos_N; break;
   default: bloco_de_comandos_padrão; break;
} // fim switch
```

- Note também o uso do comando break cujo efeito é fazer com o fluxo de execução do programa salte para fora do comando switch e continue com o código que segue o switch.
  - Se no final de bloco de comandos de um case você esquecer de colocar o break, o case seguinte será executado.

# Exemplo de uso do switch

• Algumas semanas atrás criamos um menu de escolhas assim:

```
void menu(unsigned long num){
   int opcao = 0;
   unsigned long resultado = 0;
   while (opcao != SAIR){
       exibirOpcoes();
       opcao = lerOpcao();
       if (opcao == 1){
           resultado = fatorial(num):
       } else if (opcao == 2){
           resultado = fibonacci(num):
       } else if (opcao == 3){
           printf("Digite um inteiro: ");
           scanf("%lu", &num);
       } else {
       } // else
       imprimirResultado(opcao, num, resultado);
   } // while
   return;
  // menu
```

# Exemplo de uso do switch

• Se usarmos o comando switch, a mesma função agora será:

```
void menu(unsigned long num){
   unsigned long resultado = 0;
   int opcao = 0;
   while (opcao != SAIR) {
       exibirOpcoes();
       opcao = lerOpcao();
       switch( opcao ){
         case 1: resultado = fatorial(num);
                 break;
         case 2: resultado = fibonacci(num);
                 break:
         case 3: printf("Digite um inteiro: ");
                 scanf("%lu", &num);
                 break:
         default: break; // não faz nada
       } // switch
       imprimirResultado(opcao, num, resultado);
   } // while
   return:
```

# Exemplo 15 (Raízes reais de equações de segundo grau)

Vamos escrever um programa que leia, processe e imprima dados. Um ciclo comum em muitos programas. Para demonstrar essa ideia calcularemos as raízes reais de uma equação de segundo grau na forma

$$ax^2 + bx + c = 0$$

```
#include <stdio.h>
  #include <math.h>
11
12
    * Obrief Lê os coeficientes da equação de segundo grau.
13
14
   * @param[out] pa coeficiente a
15
   * @param[out] pb coeficiente b
16
   * @param[out] pc coeficiente c
17
18
    * @post os coeficientes serão modificados
19
20
  void leiaDados(int *pa, int *pb, int *pc){
    printf("\nDigite os coeficientes a, b e c: ");
22
    scanf("%d %d %d", pa, pb, pc);
23
24
    return;
25 } // leiaDados
```

```
44 int quadratico(int a, int b, int c,
45
                 double *pRaiz1, double *pRaiz2){
    int resultado = 0;
46
47
    double discriminante = 0.0;
48
49
    double raiz = 0.0;
50
51
     if (a == 0 \&\& b == 0)
      resultado = -1:
52
53
    else if (a == 0) {
        *pRaiz1 = -c / (double) b;
54
55
        resultado = 1:
    } // a == 0
56
57
    else {
        discriminante = b * b - (4 * a * c):
58
        if (discriminante >= 0){
59
           raiz = sqrt(discriminante);
60
           *pRaiz1 = (-b + raiz) / (2 * a);
61
           *pRaiz2 = (-b - raiz) / (2 * a);
62
           resultado = 2:
63
        } else
64
           resultado = 0;
65
    } // else
66
67
68
    return resultado:
69 } // quadratico
```

```
82 void imprimeResultados(int numRaizes,
                        int a. int b. int c.
83
                        double raiz1, double raiz2){
84
    printf("Sua equação: %dx^2 + %dx + %d\n", a, b, c);
85
86
    switch(numRaizes){
87
    case 2: printf("As raízes são: %6.3f e %6.3f\n", raiz1, raiz2);
88
            break:
89
    case 1: printf("A única raiz é: %6.3f\n", raiz1);
90
            break:
91
92
    case 0: printf("As raízes são complexas.\n");
            break:
93
    default: printf("Os coeficientes são inválidos.\n");
94
             break:
95
96
    } // switch
97
98
    return:
99 } // imprimeResultados
```

```
101 int main(void){
     int a = 0;
102
     int b = 0:
103
     int c = 0:
104
     int numRaizes = 0:
105
     double raiz1 = 0.0:
106
     double raiz2 = 0.0:
107
     char novamente = 'S':
108
109
     printf("Resolve equações de segundo grau.\n\n");
110
      while (novamente == 'S' || novamente == 's'){
111
       leiaDados(&a. &b. &c):
112
113
       numRaizes = quadratico(a, b, c, &raiz1, &raiz2);
       imprimeResultados(numRaizes, a, b, c, raiz1, raiz2);
114
115
       printf("\nVocê quer resolver uma outra equação? (S/N) ");
116
117
       scanf(" %c", &novamente):
     } // while
118
119
     printf("\nAté mais\n\n"):
120
     return 0:
121
122 } // main
```

### Uso

Lembre-se que ao incluir math.h no código deve-se incluir também a biblioteca matemática no processo de compilação:

```
gcc -std=c11 exemplo15.c -o exemplo15.exe -lm
```

Depois de compilado, a execução produz como saída:

> ./exemplo15.exe

Resolve equações de segundo grau.

```
Digite os coeficientes a, b e c: 2 4 2
```

Sua equação:  $2x^2 + 4x + 2$ 

As raízes são: -1.000 e -1.000

Você quer resolver uma outra equação? (S/N) s

Digite os coeficientes a, b e c: 0 4 2

Sua equação:  $0x^2 + 4x + 2$ 

A única raiz é: -0.500

### Uso

Até mais.

```
Você quer resolver uma outra equação? (S/N) s
Digite os coeficientes a, b e c: 2 2 2
Sua equação: 2x^2 + 2x + 2
As raízes são complexas.
Você quer resolver uma outra equação? (S/N) s
Digite os coeficientes a, b e c: 0 0 2
Sua equação: 0x^2 + 0x + 2
Os coeficientes são inválidos.
Você quer resolver uma outra equação? (S/N) s
Digite os coeficientes a, b e c: 1 -5 6
Sua equação: 1x^2 + -5x + 6
As raízes são: 3.000 e 2.000
Você quer resolver uma outra equação? (S/N) n
```

#### Para saber mais

• Forouzan, B. A and Gilbert, R. F. Computer Science: a structured programming approach using C. 3rd edition. Cengage Learning, 2007.

#### **Fontes**

• Forouzan, B. A and Gilbert, R. F. Computer Science: a structured programming approach using C. 3rd edition. Cengage Learning, 2007.