

Procédures d'installation et de configuration des serveurs

Légende:

- En violet, les commandes
- En rouge, les fichiers et chemins (absolus et relatifs) des fichiers

Serveur maître DNS:

Tout d'abord, pour installer le serveur maître DNS, il faut configurer l'interface réseau de la machine. Pour ce faire, éditez le fichier interfaces avec la commande :

```
euxiniar@DNSmaster:~$ sudo nano /etc/network/interfaces
```

Entrez ensuite les lignes suivantes. La Gateway, ainsi que le dns-server qui lui est associé doivent correspondre à la passerelle définit pour le NAT de VMware.

```
# The primary network interface
auto ens33
iface ens33 inet static
address 192.168.10.5
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.10.2
dns-nameservers 192.168.10.5 192.168.10.6 192.168.10.2
```

Effectuez ensuite la commande euxiniar@DNSmaster: "\$ service networking restart

Afin de mettre à jour les paramètres de l'IP de l'ordinateur. La commande ifconfig permet de vérifier que les changements ont été pris en compte.



```
euxiniar@DNSmaster:~$ ifconfig
         Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:7e:6d:26
ens33
          inet addr:192.168.10.5 Bcast:192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe7e:6d26/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
         RX packets:2324 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2476 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:172051 (172.0 KB) TX bytes:210709 (210.7 KB)
lo
         Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
         UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
         RX packets:186 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:186 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1
         RX bytes:13895 (13.8 KB)
                                   TX bytes:13895 (13.8 KB)
```

Ensuite, il faut installer bind.

```
euxiniar@DNSmaster:~$ sudo apt-get install bind9
```

Une fois bind installé, il faut décrire les différentes zones disponibles dans le fichier

euxiniar@DNSmaster:~\$ nano /etc/bind/named.conf.local

```
zone "carnof luxe.local" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.carnof luxe.local";
        allow-transfer { 192.168.10.6; };
        notify yes;
};
zone "carnof luxe.fr" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.carnof luxe.fr";
        allow-transfer { 192.168.10.6; };
        notify yes;
};
zone "10.168.192.in-addr.arpa." {
        type master;
        file "/etc/bind/db.10.168.192";
};
```

Il nous faut ensuite éditer les trois fichiers différents.

Le fichier /etc/bind/db.carnofluxe.local sera



```
604800
$TTL
0
                 SOA
                          ns1.carnofluxe.local. ns1.carnofluxe.local. (
        ΙN
                                2
                                           ; Serial
                           604800
                                             Refresh
                            86400
                                             Retry
                                           ; Expire
                          2419200
                                           : Negative Cache TTL
                           604800 )
0
        ΙN
                 NS
                          ns1.carnofluxe.local.
0
                 NS
        ΙN
                          ns2.carnofluxe.local.
        ΙN
                          192.168.10.5
ກຮ1
                 Ĥ
ns2
        ΙN
                 Ĥ
                          192.168.10.6
        ΙN
                 Ĥ
                          192.168.10.10
WWW
```

Le fichier /etc/bind/db.carnofluxe.fr aura la forme

```
604800
$TTL
        ΙN
                 SOA
                          ns1.carnofluxe.fr. ns1.carnofluxe.fr. (
                                2
                                             Serial
                           604800
                                             Refresh
                            86400
                                             Retry
                          2419200
                                           ; Expire
                           604800 )
                                           ; Negative Cache TTL
0
        ΙN
                 NS
                          ns1.carnofluxe.fr.
0
                          ns2.carnofluxe.fr.
         ΙN
                 NS
        ΙN
                 Ĥ
                          192.168.10.5
ns1
        ΙN
                          192.168.10.6
ns2
                 Ĥ
www
        ΙN
                 Ĥ
                          192.168.10.10
```

Et le fichier décrivant la zone reverse aura la forme

```
$TTL
         604800
                          ns1.carnofluxe.local. ns1.carnofluxe.local. (
         ΙN
                 SOA
                                 2
                                            ; Serial
                           604800
                                              Refresh
                            86400
                                             Retry
                          2419200
                                             Expire
                           604800 )
                                            : Negative Cache TTL
         ΙN
                 NS
                          ns1.
0
1
2
                          ns2.
         ΙN
                 NS
                          ns1.carnofluxe.local.
         ΙN
                 PTR
         ΙN
                          ns2.carnofluxe.local.
                 PTR
3
         ΙN
                 PTR
                          www.carnofluxe.local.
```

Pour finir, pour prendre en compte les modifications, il faut effectuer la commande

euxiniar@DNSmaster:~\$ /etc/init.d/bind9 restart



On peut vérifier le statut de bind en effectuant la commande

```
euxiniar@DNSmaster:~$ service bind9 status

• bind9.service - BIND Domain Name Server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bind9.service; enabled; vendor preset: enabled)

Drop-In: /run/systemd/generator/bind9.service.d

L50-insserv.conf-$named.conf

Active: active (running) since Tue 2018-02-13 04:56:52 PST; 45min ago
```

Une fois que bind a été activé, on peut vérifier que les dns sont bien configurés en effectuant par exemple la commande

euxiniar@DNSmaster:~\$ nslookup > ns1.carnofluxe.fr Server: 192.168.10.5 Address: 192.168.10.5#53

Name: ns1.carnofluxe.fr Address: 192.168.10.5



Serveur DHCP:

Maintenant que nous avons vérifié que tout fonctionnait correctement, il est temps de configurer le dhcp. Pour ce faire, il faut installer isc-dhcp-server :

euxiniar@DNSmaster:~\$ sudo apt-get install isc-dhcp-server

Une fois que l'installation a été effectuée, il faut modifier le fichier

euxiniar@DNSmaster:~\$ nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
option domain-name "carnof luxe.local";
option domain-name-servers ns1.carnof luxe.local, ns2.carnof luxe.local, 192.168.10.2;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.10.255;
option routers 192.168.10.2;

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.100 192.168.10.200;

    host DNSslave {
        hardware ethernet 00:0C:29:F0:0E:47;
        fixed-address 192.168.10.6;
    }

    host HTTPserver {
        hardware ethernet 00:0C:29:71:F8:39;
        fixed-address 192.168.10.10;
    }
}
```

On configure ainsi le serveur http en adresse IP fixe, et le serveur DNS esclave en adresse IP fixe. On a donc besoin de leurs adresses MAC (que l'on peut voir en tapant la commande ifconfig -a). Par ailleurs, les clients ont tous une adresse comprise entre 192.168.10.100 et 192.168.10.200.

On peut ensuite redémarrer le service dhcp avec la commande

euxiniar@DMSmaster:~\$ service isc-dhcp-server restart



On peut vérifier le statut de ce serveur dhcp avec la commande

```
euxiniar@DNSmaster:~$ service dhcp status

• dhcp.service

Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
Active: inactive (dead)

euxiniar@DNSmaster:~$ service isc-dhcp-server status

• isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2018-02-13 04:56:53 PST: 1h Zmin ago
Docs: man:dhcpd(8)

Main PID: 780 (dhcpd)

CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service

L780 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/d
```

Serveur DNS esclave:

Configurons ensuite le serveur DNS esclave. Il n'y a rien à modifier dans le fichier /etc/network/interfaces, normalement, l'IP fixe a été assignée.

Pour le vérifier, tapez la commande

```
root@DNSslave:/home/euxiniar# ifconfig
ens33    Link encap:Ethernet   HWaddr 00:0c:29:f0:0e:47
    inet addr:192.168.10.6   Bcast:192.168.10.255   Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::20c:29ff:fef0:e47/64   Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST   MTU:1500   Metric:1
    RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:35 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:1218 (1.2 KB)   TX bytes:3299 (3.2 KB)
```

On voit donc que l'IP a donc bien été assignée.

Il faut aussi installer bind sur ce serveur, puis modifier le fichier /etc/bind/named.conf.local:

```
zone "carnof luxe.local" {
         type slave;
         file "/var/cache/bind/db.carnof luxe.local";
        masters { 192.168.10.5; };
};

zone "carnof luxe.fr" {
        type slave;
        file "/var/cache/bind/db.carnof luxe.fr";
        masters { 192.168.10.5; };
};
```

Il suffit ensuite de restart le service bind. Normalement, en vérifiant le statut du service, on voit qu'il s'est mis à jour.



Serveur HTTP:

Il faut ensuite configurer le serveur http. Son adresse a normalement été assignée automatiquement. Il faut donc maintenant installer apache2.

root@HTTPserver:/home/euxiniar# sudo apt-gert install apache2_ Une fois qu'apache2 a été installé, il faut le configurer pour qu'il fonctionne.

Pour ce faire, il faut éditer le fichier /etc/apache2/sites-available/sites.conf de cette manière

```
VirtualHost *:80>

DocumentRoot /var/www/frsites
ServerName www.carnofluxe.fr

ErrorLog /var/log/apache2/access.log
CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>

DocumentRoot /var/www/sites
ServerName www.carnofluxe.local

</VirtualHost *:80>

DocumentRoot /var/www/supsites
ServerName supervision.carnofluxe.local
</VirtualHost *:80>
```

Il faut ensuite créer un site pour chaque serverName de cette manière :

root@HTTPserver:/home/euxiniar# mkdir /var/www/supsites root@HTTPserver:/home/euxiniar# nano /var/www/supsites/index.html

On peut ensuite créer un site dans le fichier html

<html>
<head><title>Supervision</title></head>
<body>Site de supervision</body>
</html>

On peut ensuite activer les sites grâce à la commande

root@HTTPserver:/home/euxiniar# a2ensite sites.conf

Il faut aussi désactiver le site 000-default.conf avec la commande a2dissite.

Pour finir, il faut redémarrer le service apache avec la commande :

root@HTTPserver:/home/euxiniar# service apache2 restart

Agostini Charles Aigret Nathanaël Houssais Nathanaël Marjolet Louis