ACTECK · MetaTrader 5

ASmart 3.1

Краткое руководство трейдера

Базовые свечи · ИКИ → КЗ · 38.2 / 23.6

Линия 30% · PM · A/B/C · индекс страха

Актуально на 12 октября 2026 · откат: ASmart 2.14

1. Версии и файлы

ASmart 3.1 приводит логику к правилам методичек Снайпер (базовые свечи, ИКИ, коррекционные зоны, базовая и каскадная модели расширения), сохраняя UX ASmart: «30», прицел, стрелки, алерты.

Откат на 2.14: снять 3.1 с графика, повесить ASmart 2.14. Документы 2.14 не удалялись.

Файл	Зачем
MQL5/Experts/ASmart 3.1.mq5	Исходник 3.1. F7 → ASmart 3.1.ex5
MQL5/Experts/ASmart 2.14.mq5	Откатная версия (без изменений 3.1)
UserGuide_ASmart_3.1_RU.txt	Шпаргалка у графика для 3.1
UserGuide_Snayper_Pricel_EA_RU.txt	Шпаргалка для 2.14
README.md	Детектор 3.1, пороги, объекты
Sniper/*.pdf	Методички: механика, КЗ, базовая/каскадная модели

2. Установка

- MetaEditor → ASmart 3.1.mq5 → F7.
- Снять с графика старую версию. Навесить ASmart 3.1 (префикс объектов ASmart3_).
- Сначала TradeEnabled=false: только разметка.
- SpeedPreset: SCALP (3) · CALM (8) · SWING (60).
- Решения — по UserGuide_ASmart_3.1_RU.txt.

3. Что на графике (3.1)

Объект	Смысл
Синий пунктир Z + «-0.00»	Импульс по базовым свечам (не внутренние бары).
Синяя «30»	Вспомогательный откат UX ASmart — зона поиска входа.
«38.2»	Разворотная зона базовой модели расширения (методичка).
«23.6»	Разворотная зона каскадной модели.
КЗ	Коррекционная зона из ИКИ (экстремум действительной коррекции).
ЗУ / бокс модели	Зона принятия решения у 38.2 / каскада.
Рамка PM	Остановка (stall) или длинный хвост (rejection). Только last closed.
Прицел / стрелка / страх	Как в 2.14: сторона, вход на закрытии, индекс 0–100.

4. Грамматика Снайпер в коде

Механика: импульс и коррекция считаются по базовым свечам. Внутренние бары пропускаются. Внешний бар (обновил high и low): два узла пути — сначала коррекция, затем продолжение в сторону выхода (как на уроке Снайпер).

КЗ (ИКИ): импульс → действительная коррекция → второй импульс, обновляющий первый → зона на экстремуме коррекции. Новые КЗ ограничиваются MaxActiveKZ.

Базовая модель: диапазон между КЗ, пробой в обе стороны → поиск входа в области 38.2% последнего импульса. Каскад: продолжение с пробоем КЗ → зона 23.6% первого импульса каскада.

Пороги импульса по умолчанию мягче, чем в 2.14: ≥ 1.0×ATR и ≥ 3 базовых свечей (PD_MinImpulseATR / PD_MinImpulseBars). Снятие хода при откате ≥ 50% сохранено.

5. Как торговать

Пошаговое решение — только в UserGuide_ASmart_3.1_RU.txt. Логика входа A/B/C, сейф min(1R, 0.30×импульс), трейл — как в 2.14.

Линия «30» — рабочий UX отката. Линии 38.2 / 23.6 — разметка моделей; жёсткий фильтр «вход только от 38.2» в коде не включён — ориентир анализа + confluence ЗУ.

6. Рамка PM

Stall: маленькое тело после импульса у вершины/дна (как 2.14). Опционально RM_AllowRejection: длинный хвост ≥ N× тело — визуальная рамка отклонения (как у Pro). Подтверждение входа по Price Action / стрелке не заменяется одним только rejection.

7. Старение разметки

FadeOldMarkings: бледнеет после MarkFadeAfterHours (18), скрывается после MarkHideAfterHours (48). Старая «30» оранжевая и удаляется на следующий день. Неактуальные объекты не копятся бесконечно.

Карточка у графика

Пять вопросов перед входом — в конце UserGuide_ASmart_3.1_RU.txt.