- 1. set\_behavior\_afterPlay действия после воспроизведения. Необязательный параметр. Значение по-умолчанию: 'playlist'. Принимаемые значения:
  - ∘ 'playlist' показать плейлист. При отсутствии плейлиста аналогично 'picture'. Задает начальное значение кнопки FollowPlaylistButton выключенным. При включении FollowPlaylistButton аналогично 'nextvideo'
  - 'nextvideo' воспроизвести след. видео. При отсутствии плейлиста аналогично 'picture'. Задает начальное значение кнопки FollowPlaylistButton включенным. При выключении FollowPlaylistButton аналогично 'playlist'
  - ∘ 'repeat' повтор текущего видео. Задает начальное значение кнопки FollowPlaylistButton выключенным. При включении FollowPlaylistButton аналогично 'NextVideo'
  - 'start' взять значение из BeforePlay. Если BeforePlay='playlist', то устанавливается значение 'playlist'. Если BeforePlay='none', то устанавливается значение 'picture'
  - ∘ 'picture' показать постер (берется из параметра EndPosterURL, если он есть, иначе из PosterURL).Задает начальное значение кнопки FollowPlaylistButton выключенным. При включении FollowPlaylistButton аналогично 'NextVideo'
  - 'black' черный экран. Задает начальное значение кнопки FollowPlaylistButton выключенным. При включении FollowPlaylistButton аналогично 'NextVideo'
  - о другие значения заменяются значением по-умолчанию
- 2. **set\_streaming\_enable** включить псевдостриминг. Значение по-умолчанию: true. принимаемые значения:
  - o true псевдостриминг включен
  - o false псевдостриминг выключен
  - о другие значения заменяются значением по-умолчанию
  - параметр работает только для видео, воспроизводимых по прямой ссылке.
- з. **set\_autoplay** автоматическое воспроизведение видео после загрузки плеера. Необязательный параметр. Значение по-умолчанию: false. Принимаемые значения:
  - o false автоматическое воспроизведение отключено

- o true автоматическое воспроизведение включено
- о другие значения заменяются значением по-умолчанию
- 4. **set\_behavior\_beforePlay** действия до воспроизведения. Необязательный параметр. Значение по-умолчанию: 'none'. Принимаемые значения:
  - ∘ 'playlist' показать плейлист
  - ∘ 'none' показать постер из параметра PosterURL, постер видео по-умолчанию(для chromeless плееров) или черный экран(если постер не указан)
  - о другие значения заменяются значением по-умолчанию
- 5. **set\_color\_scheme** номер цветовой схемы скина. Необязательный параметр. Значение по-умолчанию: 1. Принимаемые значения:
  - о целые числа соответствующие номерам цветовых схем
  - о другие значения заменяются значением по-умолчанию
- 6. **set\_color\_buttonNormal** переопределяет цвет символов на кнопках. Необязательный параметр. Значение по-умолчанию: null. Описывается в формате #RRGGBB. Значения в неверном формате игнорируются.
- 7. **set\_color\_buttonHover** переопределяет цвет символов на кнопках при наведении курсора. Необязательный параметр. Значение по-умолчанию: null. Описывается в формате #RRGGBB. Значения в неверном формате игнорируются
- 8. set\_color\_buttonBg переопределяет цвет фона кнопок.
  Необязательный параметр. Значение по-умолчанию: null. Описывается в формате #RRGGBB. Значения в неверном формате игнорируются
- set\_hide список скрываемых элементов управления плеером через запятую. Значение по-умолчанию: ". Списов отключаемых элементов управления:
  - playButton кнопка воспроизведения. Также отключает pauseButton. Появится в контекстном меню
  - pauseButton кнопка паузы. Также отключает playButton.
     Появится в контекстном меню
  - stopButton кнопка остановки воспроизведения. Появится в контекстном меню
  - prevButton кнопка перехода к пред. видео. Также отключает nextButton. Появится в контекстном меню
  - o nextButton кнопка перехода к след. видео. Также отключает

prevButton. Появится в контекстном меню

- playlistButton кнопка 'показать плейлист'. Появится в контекстном меню
- ∘ followPlaylistButton кнопка автоматического перехода к след. видео. Появится в контекстном меню
- o fullscreenButton кнопка перехода в полноэкранный режим
- о time текущее время и длительность
- o progressBar прогресс воспроизведения видео
- volumeButton кнопка выключения звука и полоса громкости.
   Появится в контекстном меню в виде пункта
   'Включить/Отключить громкость'
- o shareCodeButton кнопка взятия кода плеера
- o qualitybutton кнопка смены качества видео. Появится в контекстном меню

Другие значения игнорируются. Элементы управления плейлистом всегда скрыты, независимо от настроек, если плейлист отсутствует или содержит менее 2х видео.

- 10. **set\_duration** длительность видео в секундах. Необязательный параметр. Значение по-умолчанию 0. Принимаемые значения:
  - о длительность видео в секундах
  - о нечисловые значения игнорируются
- 11. **set\_secondPosterUrl** путь до второго постера (показывается после видео в режиме AfterPlay='picture'). Необязательный параметр. Значение по-умолчанию:". Принимаемые значения:
  - ∘ URL до постера
  - о при невозможности загрузить постер, используется постер из PosterURL
- 12. set\_streaming\_flvOffsetParameter имя параметра для запроса FLV файла с нужной позиции. Значение по-умолчанию: 'start'. Принимаемые значения: строка название параметра.
- 13. set\_streaming\_flvOffsetUnits единицы измерения смещения в FLV файле. Значение по-умолчанию: 'bytes'. Принимаемые значения:
  - o 'bytes' запрашивать смещение в байтах.
  - o 'seconds' запрашивать смещение в секундах.
  - о другие значения заменяются значением по-умолчанию.
- 14. **set\_autoHideControlBar** скрывать панель управления плеером при отсутствии активности пользователя. Необязательный параметр.

Значение по-умолчанию: true. Принимаемые значения:

- o true панель скрывается
- ∘ false панель всегда видима
- о другие значения заменяются значением по-умолчанию
- 15. **set\_uiLanguage** язык интерфейса и подсказок плеера. Значение по-умолчанию: 'ru'. Принимаемые значения:
  - ∘ двухбуквенные коды стран, например 'ru', 'en', 'de' и т.д
  - при передаче неверного или неподдерживаемого кода языка тексты отображаются на языке по-умолчанию.
- 16. **set\_logo\_position** положение логотипа. Необязательный параметр. Значение по-умолчанию: 'tr'. Принимаемые значения:
  - ∘ 'tl' верхний левый угол
  - 'tr' верхний правый угол. Логотип не отображается, если проигрывается видео с Vimple.
  - ∘ 'bl' нижный левый угол
  - 'br' нижний правый угол. Логотип не отображается, если проигрывается видео с Myvi или Youtube
  - о другие значения заменяются значением по-умолчанию
  - логотип не отображается, если не указан адрес изображения (LogoURL)
- 17. **set\_logo\_clickUrl** ссылка для перехода по клику на логотип. Необязательный параметр. Значение по-умолчанию: null. Принимаемые значения:
  - Непустая строка URL-адрес для перехода по клику
  - о Пустая строка или null переход при клике не выполняется
- 18. **set\_logo\_imageUrl** ссылка до логотипа. Логотип отображается размером 50x50 пикселей в углу, указанном в параметре LogoPosition. Изображения другого размера будут растянуты или сжаты до указанного без сохранения пропорций. Необязательный параметр. Значение по-умолчанию: null. Принимаемые значения:
  - Непустая строка (URL-адрес) логотип будет отображен, как только изображение будет загружено. Если изображение загрузить не удалось, логотип отображаться не будет.
  - о Пустая строка логотип не будет отображен
  - о Не строка логотип не будет отображен
  - Логотип не отображается, если этот параметр не указан или указан неверно
- 19. **set\_streaming\_mp4OffsetUnits** единицы измерения смещения в MP4 файле. Значение по-умолчанию: 'seconds'. Принимаемые значения:

- ∘ 'bytes' запрашивать смещение в байтах.
- o 'seconds' запрашивать смещение в секундах.
- о другие значения заменяются значением по-умолчанию.
- 20. set\_streaming\_mp4OffsetParameter имя параметра для запроса MP4 файла с нужной позиции. Значение по-умолчанию: 'start'. Принимаемые значения: строка название параметра.
- 21. Плейлист описывается с помощью следующих параметров:
  - o set\_pl[playlist\_index]\_video{video\_index]\_url url видеофайлов для элемента плейлиста
    - [video\_index] индекс адреса видео, сопоставленного элементу плейлиста. Нумерация начинается с 1.
  - set\_pl[playlist\_index]\_title заголовок элемента плейлиста.
     Панель заголовка не показывается, если этот параметр для текущего элемента не задан
  - set\_pl[playlist\_index]\_posterUrl адрес постера для элемента плейлиста. Отображается вместо превью в плейлисте, если не указан thumbnailUrl.
  - set\_pl[playlist\_index]\_secondPosterUrl путь до второго постера (показывается после видео в режиме AfterPlay='picture').
  - set\_pl[playlist\_index]\_thumbnailUrl адрес превью в плейлисте. Если значение параметра не передано, или передано неправильно - вместо превью отображается постер или стандартное изображение.
  - o set\_pl[playlist\_index]\_duration длительность видео. Аналогично параметру Duration плеера.
  - set\_pl[playlist\_index]\_embedHtml строка, которая будет отображаться в плеере при клике на кнопку 'Поделиться видео'.

Вместо [playlist\_index] подставляется номер элемента плейлиста. Нумерация элементов начинается с 1.

Нумеровать следует строго по порядку, без пропуска номеров.

При передаче плейлиста игнорируются параметры VideoURL, Title, PosterURL, Duration, вместо них используются значения, сопоставленные конкретному видео в плейлисте. Значение по-умолчанию null.

С плейлистом, содержащим только одно видео, плеер работает как с видео без плейлиста.

- 22. **set\_playlistIndex** номер видео в плейлисте, загружаемого первым. Необязательный параметр. Значение по-умолчанию: 1. Принимаемые значения:
  - о номер видео в плейлисте, начиная с 1.
  - если передано отрицательное число или 0 загружается видео 1.
  - если передан номер, превышающий номер последнего видео, загружается последнее видео плейлиста.
  - о другие значения заменяются значением по-умолчанию.
- 23. **set\_posterUrl** путь до постера. Необязательный параметр. Значение по-умолчанию:"". Принимаемые значения:
  - URL до постера
  - при невозможности загрузить постер используется постер по-умолчанию или черный экран
- 24. **set\_showControlsOnStart** показывать панель управления до начала воспроизведения. Необязательный параметр. Значение по-умолчанию: true. Принимаемые значения:
  - o true показывать панель
  - o false не показывать панель
  - о другие значения заменяются значением по-умолчанию
- 25. **set\_skinName** номер скина. Необязательный параметр. Значение по-умолчанию: Принимаемые значения:
  - о целые числа соответствующие номерам скинов
  - другие значения заменяются значением по-умолчанию
  - о Имена скинов
    - transparent
    - islands
    - basic
- 26. **set\_title\_text** заголовок видео. Необязательный параметр. Значение по-умолчанию: "". Принимаемые значения:
  - о Строка отображаемый текст заголовка
  - Пустая строка или null заголовок не отображается
- 27. **set\_title\_show** настройка показа заголовка видео. Необязательный параметр. Значение по-умолчанию: ['beforePlay', 'onPlay', 'afterPlay']. Строка, в которой могут быть перечислены через ',' следующие значения:

- 'beforePlay' показывать заголовок перед воспроизведением
- o 'onPlay' показывать заголовок во время воспроизведения
- o 'afterPlay' показывать заголовок после воспроизведения
- 28. **set\_video[video\_index]\_url** путь до видео. Необязательный параметр. Значение по-умолчанию: null. Принимаемые значения:
  - о Прямая ссылка на видео
  - Ссылка на страницу видео Vimple, Myvi или Youtube видео воспроизводится в соответствующем chromeless-плеере.
     Будет воспроизводиться реклама, заданная поставщиком видео.
  - [video\_index] номер ссылки, сопоставленной видео. Для работы плеера обязательно должно быть передано не менее одного видео.
- 29. set\_pl[video\_index]\_video[source\_index]\_url путь до источника (видеофайла)
  - o [video index] номер видео в плейлисте (начиная с "1")
  - ∘ [source index] номер источника (начиная с "1")
- 30. set\_pl[video\_index]\_video[source\_index]\_label метка качества (отображается в интерфейсе, должна быть уникальной)
  - ∘ [video index] номер видео в плейлисте (начиная с "1")
  - ∘ [source index] номер источника (начиная с "1")
- 31. set\_pl[video\_index]\_video[source\_index]\_default обозначение источника, выбранного по-умолчанию
  - o [video index] номер видео в плейлисте (начиная с "1")
  - ∘ [source index] номер источника (начиная с "1")
- 32. set plugin[plugin index] url адрес плагина
  - ∘ [plugin\_index] порядковый номер текущего плагина. Нумерация элементов начинается с единицы. Нумеровать следует строго по порядку, без пропуска номеров
- 33. **set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_id** идентификатор AdVark
  - ∘ [plugin\_index] порядковый номер плагина AdVark.
- 34. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_gaAccount идентификатор отслеживания, полученный в личном кабинете Google Analytics
  - o [plugin\_index] порядковый номер плагина Google Analytics
- 35. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_gaCategory изменить категорию событий, отсылаемых Google Analytics. Если параметр не указан, то категория по-умолчанию "SprutoEvent"

- o [plugin index] порядковый номер плагина Google Analytics
- 36. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_track[event\_name] отменить отслеживание события. По-умолчанию отслеживание всех событий включено
  - o [plugin\_index] порядковый номер плагина Google Analytics
  - ∘ [event\_name] наименование события, для которого следует отменить отслеживание. Плагин отслеживает следующие события:
    - Impression (Загрузка плеера)
    - PlayerStart (Запуск плеера)
    - ViewVideo (Переход к просмотру видео)
    - PlayerFirstQuartile (Воспроизведена 1/4 записи)
    - PlayerMidPoint (Воспроизведена 1/2 записи)
    - PlayerThirdQuartile (Воспроизведена 3/4 записи)
    - PlayerComplete (Видео просмотрено до конца)
- 37. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_bgColor цвет фона кнопки (по-умолчанию #666666)
  - o [plugin index] порядковый номер плагина социальных кнопок
- 38. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_iconColor цвет иконки кнопки(по-умолчанию #FFFFFF)
  - o [plugin index] порядковый номер плагина социальных кнопок
- 39. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_iconHoverColor цвет иконки кнопки при наведении(по-умолчанию #97А841)
  - o [plugin\_index] порядковый номер плагина социальных кнопок
- 40. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_shareUrl ссылка на страницу (по-умолчанию используется параметр link у видео)
  - o [plugin index] порядковый номер плагина социальных кнопок
- 41. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_shareText текст ссылки(используется для twitter) (по-умолчанию используется параметр title у видео)
  - ∘ [plugin index] порядковый номер плагина социальных кнопок
- 42. **set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_buttons** строка из кнопок через запятую по порядку их отображения:TW,VK,FB,G+ (по-умолчанию TW,VK,FB,G+). Если передана пустая строка плагин не работает
  - o [plugin index] порядковый номер плагина социальных кнопок
- 43. set\_pl[video\_index]\_extensions\_SocialSprutoPlayerPlugin\_shareUrl ссылка на страницу (имеет приоритет перед глобальной)
  - ∘ [video\_index] номер видео в плейлисте (начиная с "1")

- 44. set\_pl[video\_index]\_extensions\_SocialSprutoPlayerPlugin\_shareText текст ссылки (имеет приоритет перед глобальным)
  - o [plugin\_index] порядковый номер плагина субтитров
- 45. **set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_errors** отображать ошибки в работе плагина. Ошибки будут отображаться вместо субтитров. По-умолчанию отключено
  - o [plugin index] порядковый номер плагина субтитров
- 46. **set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_fontsize** размер шрифта субтитров. По-умолчанию 18px
  - o [plugin\_index] порядковый номер плагина субтитров
- 47. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_fontface шрифт субтитров. По-умолчанию Tahoma
  - o [plugin index] порядковый номер плагина субтитров
- 48. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_allowStyles разрешить использование внутренних стилей. По-умолчанию включено
  - о [plugin\_index] порядковый номер плагина субтитров
- 49. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_bg отображать фон текста. Выключает отображение обводки текста. По-умолчанию отключено
  - о [plugin\_index] порядковый номер плагина субтитров
- 50. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_outline отображать обводку текста. По-умолчанию включено
  - о [plugin index] порядковый номер плагина субтитров
- 51. **set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_bgcolor** цвет фона или обводки текста. По-умолчанию черный
  - o [plugin index] порядковый номер плагина субтитров
- 52. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_fontcolor цвет текста. По-умолчанию белый
  - o [plugin index] порядковый номер плагина субтитров
- 53. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_paddingBottom отступ области отображения субтитров от нижнего края. По-умолчанию 32px
  - о [plugin\_index] порядковый номер плагина субтитров
- 54. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_paddingRight отступ области отображения субтитров от правого края. По-умолчанию 0рх
   [plugin\_index] порядковый номер плагина субтитров
- 55. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_paddingLeft отступ области отображения субтитров от левого края. По-умолчанию 0рх
  - о [plugin\_index] порядковый номер плагина субтитров
- 56. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_paddingTop отступ области отображения субтитров от верхнего края. По-умолчанию 0рх

- o [plugin index] порядковый номер плагина субтитров
- **57. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_buttonТор** отступ кнопки сверху
  - o [plugin\_index] порядковый номер плагина субтитров
- 58. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_buttonLeft отступ кнопки слева
  - ∘ [plugin\_index] порядковый номер плагина субтитров
- 59. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_buttonRight отступ кнопки справа (по-умолчанию 8рх)
  - o [plugin index] порядковый номер плагина субтитров
- 60. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_buttonBottom отступ кнопки снизу (по-умолчанию 90рх)
  - o [plugin\_index] порядковый номер плагина субтитров
- 61. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_buttonVerticalOffset сдвиг кнопки от центра по вертикали
  - o [plugin\_index] порядковый номер плагина субтитров
- 62. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_buttonHorizontalOffset сдвиг кнопки от центра по горизонтали
  - o [plugin\_index] порядковый номер плагина субтитров
- 63. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_buttonWidth ширина кнопки (по-умолчанию 34px)
  - o [plugin\_index] порядковый номер плагина субтитров
- 64. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_buttonHeight высота кнопки (по-умолчанию 34рх)
  - o [plugin index] порядковый номер плагина субтитров
- 65. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_enableButton отображать кнопку (по-умолчанию включено)
  - o [plugin index] порядковый номер плагина субтитров
- 66. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_buttonlconHoverColor цвет иконки кнопки при наведении и фона во включенном состоянии
  - ∘ [plugin\_index] порядковый номер плагина субтитров
- 67. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_buttonlconColor цвет иконки кнопки
  - o [plugin index] порядковый номер плагина субтитров
- 68. set\_plugin[plugin\_index]\_settings\_buttonBgColor цвет фона кнопки
  - o [plugin index] порядковый номер плагина субтитров
- 69. set\_pl[video\_index]\_extensions\_CaptionsSprutoPlayerPlugin\_url ссылка на файл субтитров
  - ∘ [video index] номер видео в плейлисте (начиная с "1")
- 70. set pl[video index] extensions CaptionsSprutoPlayerPlugin format
  - формат субтитров ssa или srt. Если не указан, плагин попытается определить формат самостоятельно

○ [video\_index] - номер видео в плейлисте (начиная с "1")
Размеры и положение определяются из параметров следующим образом.
По горизонтали:

Если переданы buttonLeft и buttonRight - ширина определяется автоматически, кнопка растягивается по горизонтали, buttonHorizontalOffset игнорируется.

Если передан buttonLeft - используется указанная ширина (buttonWidth), отступ слева определяется параметром.

Если передан buttonRight - используется указанная ширина (buttonWidth), отступ справа определяется параметром.

Если передан buttonHorizontalOffset - используется указанная ширина (buttonWidth), кнопка отображается со сдвигом на указанное кол-во пикселей по горизонтали.

## По вертикали:

Если переданы buttonTop и buttonBottom - высота определяется автоматически, кнопка растягивается по вертикали, buttonVerticalOffset игнорируется.

Если передан buttonTop - используется указанная высота (buttonHeight), отступ сверху определяется параметром.

Если передан buttonBottom - используется указанная высота (buttonHeight), отступ снизу определяется параметром.

Если передан buttonVerticalOffset - используется указанная высота (buttonHeight), кнопка отображается со сдвигом на указанное кол-во пикселей по вертикали.

Настройки фона, цвета, обводки, размера шрифта, типа шрифта могут быть переопределены значениями из файла, если опция allowStyles не отключена.

Ссылка на файл с субтитрами передается в объекте видео через extensions.

## Ограничения:

- о кодировка файла только utf-8
- о перечеркнутый текст не поддерживается
- о **srt** не поддерживается позиция текста
- o **srt** не поддерживаются ssa/ass теги
- ssa/ass не поддерживаются embedded шрифты
- ssa/ass не поддерживается embedded графика
- o ssa/ass не поддерживаются picture, sound, movie, command события
- o ssa/ass WrapStyle не поддерживается
- ssa/ass переопределение прозрачности шрифта не

## поддерживается

- ssa/ass толщина начертания шрифта только normal и bold(<500 normal, >=500 - bold)
- ssa/ass раздельное масштабирование по высоте и ширине не поддерживается
- ssa/ass переопределение цвета линий обводки/тени/фона не поддерживается
- ssa/ass не обрабатываются коллизии для вручную расположенного текста
- ssa/ass не поддерживается обратный порядок коллизий
- o ssa/ass не поддерживаются анимации/эффекты
- o **ssa/ass** не поддерживаются команды рисования
- **ssa/ass** не поддерживается поворот текста