TEORIA 6

1 Comunicación entre módulos

Variables globales

Parámetros

Ejercitación

TEMA de la CLASE



Análisis

Etapas de la resolución de un problema

Diseño

Solución Modularizada

Módulos

Datos propios

Datos compartidos

Implementación

Verificación

```
Program dos;
                                Variables
Var
                                 globales
 a, b: integer;
procedure calculo;
  var x: integer;
                                   Variable
                                Local del módulo
  Begin
      x := 9; a := 100;
      write (x);
  End;
procedure mostrar;
                                   Variable
  var y: char;
                                Local del módulo
  Begin
      y:= 'P';
       a := a + 10;
      write (a);
      write (b);
  End;
Var
  h: char;
                             Variable Local del
Begin
                                programa
  a := 80;
  b:= a * 2;
  h:= 'A';
  calculo;
  mostrar;
  write (a);
End.
```

Datos propios



Variables locales (módulo y programa)

Datos compartidos



¿Variables globales?

Alcance de los datos

Desventajas de la comunicación a través de variables globales

- Posibilidad de perder integridad de los datos, al modificar involuntariamente en un módulo alguna variable que luego deberá utilizar otro módulo. ¿Independencia? ¿Reusabilidad?
- Dificultad durante la etapa de la verificación
- Demasiadas variables en la sección de declaración
- Posibilidad de conflicto entre los nombres de las variables utilizadas por diferentes programadores
- Falta de especificación del tipo de comunicación entre los módulos
- Uso de memoria

Se recomienda evitar el uso de variables globales

El parámetro se define como una variable que representa un dato compartido entre módulos o entre un módulo y el programa principal.

Por lo tanto, el dato compartido se especificará como un parámetro que se trasmite entre los módulos.

Parámetros

Del curso de Ingreso se sabe que el dato compartido puede ser un dato de entrada al módulo, un dato de salida del módulo o bien un dato de entrada y salida del módulo.

¿Cómo se implementan los parámetros en Pascal?

PARAMETROS



POR VALOR

datos de entrada al módulo



POR REFERENCIA

- > datos de salida
- datos de entrada y salida del módulo

Parámetros en Pascal Un parámetro por valor es un dato de entrada que significa que el módulo recibe una copia de un valor proveniente de otro módulo o del programa principal.

Con este dato el módulo puede realizar operaciones y/o cálculos, pero fuera del módulo ese dato NO reflejará cambios.

Parámetro por valor

```
Program ejemplo1;
Procedure uno ((x:integer);
  Begin
    x := x+1;
    write (x);
  End;
var num: integer;
Begin
  num:=9;
 uno (num);
  write (num);
End.
```

¿Qué valores imprime?

Un parámetro por referencia es un dato de salida o entrada/salida que contiene la dirección de memoria donde se encuentra la información compartida con otro módulo o programa que lo invoca.

El módulo que recibe este parámetro puede operar con la información que se encuentra en la dirección de memoria compartida y las modificaciones que se produzcan se reflejarán en los demás módulos que conocen esa dirección de memoria compartida.

Parámetro por referencia

```
Program ejemplo2;

Procedure dos (var x:integer);
  Begin
    x:= x+1;
    write (x);
  End;

var num: integer;
Begin
    num:=9;
  dos (num);
    write (num);
  End.
```



Variables globales

- Posibilidad de perder integridad de los datos, al modificar involuntariamente en un módulo alguna variable que luego deberá utilizar otro módulo
- Posibilidad de conflicto entre los nombres de las variables utilizadas por diferentes programadores
- Dificultad durante la etapa de la verificación

Parámetros

Los módulos no pueden afectar involuntariamente los datos de otros módulos. ¡Independencia! ¡Reusabilidad!

Variables globales

VS

Parámetros

- Demasiadas variables en la sección de declaración
- Falta de especificación del tipo de comunicación entre los módulos

Uso de memoria



Se reduce significativamente la cantidad de variables globales



Permite distinguir el tipo de comunicación



Los parámetros por referencia no utilizan memoria local



El uso de parámetros por valor puede significar una importante utilización de memoria local

COMUNICACIÓN DE DATOS ENTRE MODULOS Y PROGRAMA



VARIABLES
GLOBALES

PARAMETROS

No recomendables para la comunicación!!

Por valor

Por referencia

```
Program ejemplo3;
Procedure Calcular (x, y: integer;
         var suma, prod: integer);
begin
  suma:= x + y;
  prod := x * y;
end;
 Var val1, val2, s, p: integer;
 Begin
    Calcular (6, 17, s, p);
    val1:= 10; val2:= 5;
    Calcular (val1, val2, s, p);
    Calcular (23, val2, 14, p);
 End.
```

voca a un módulo se deben tener cuenta:

ación al módulo (parámetros actuales)

ace del módulo (parámetros formales)

metros actuales y formales



Se relacionan 1 a 1

Deben coincidir en cantidad y tipo de dato

Restricciones propias del lenguaje de implementación

Program Ejemplo4; procedure Imprimir (var a:integer; b: integer; c: integer) begin Analicemos ¿cómo se writeln (a, b, c); modifican las variables? a := 10; c := a + b;b := b * 5;¿Qué se imprime? write (a, b, c); end; var x, y, z: integer; begin y := 6;

Ejercitación

```
begin
  y := 6;
  z := 5;
  writeln (x, y, z);
  imprimir (x, y, z);
  writeln (x, y, z);
  writeln (x, y, z);
  end.
Observar que la variable local x no está
  inicializada

end.
```

```
program ejemplo5;
procedure cuenta(var b: integer; var a: integer);
procedure calculo (var b: integer; a: integer);
begin
    b := a * 2 + 4;
    writeln(a, b);
end;
 var c: integer;
                        Observar la declaración de la
 begin
                       variable local c
 b := a * 2;
calculo(a,b);
c:= 0;
 writeln(a, b, c);
 end;
Var a, b,c: integer;
begin
                                             ¿Qué imprime
 a := 5;
                                             en cada
 b:= 20 div 10;
                                              sentencia
 writeln(a, b, c);
                                              write?
 cuenta(c, a);
writeln(a, b, c);
end.
```

Ejercitación

```
Program Ejemplo6;
var a: integer;
  procedure Imprimir (var b: integer; c: integer);
  begin
     writeln (a, b, c);
   a := a + 5;
   c := a + b;
   b := b * 5;
     write (a, b, c);
 : end;
var b, c: integer;
begin
                                              ¿Qué imprime
en cada
   a := 20;
   b := 6;
                                               sentencia
  writeln (a, b, c);
   imprimir (b, a);
                                               write?
   writeln (a, b, c);
end.
```

¿Qué imprime en cada sentencia write para la siguiente secuencia?

```
Program ejemplo7;
procedure calcular ( n: integer; var cant, aux: integer);
Begin
    cant := cant + 1;
    if (n \mod 2 = 0) then aux := aux+1;
end;
Var
   a,c, num: integer;
begin
  writeln ('a: ',a, 'c: ', c);
  c := 0;
  a:=0;
  read (num);
  while (num <> 24) do begin
    calcular (num,c, a);
    read (num);
  end;
  writeln ('a: ',a, 'c: ', c);
end.
```

Ejercitación

Consideraciones...

Un parámetro por valor debe ser tratado como una variable local del módulo.

La utilización de este tipo de parámetros puede significar una utilización importante de memoria.

Los parámetros por referencia en cambio operan directamente sobre la dirección de la variable original, en el contexto del módulo que llama.

Esto significa que no requiere memoria local.

Recordemos.... ¿Qué tipos de módulos ofrece Pascal?

PROCEDIMIENTOS (PROCEDURE)

FUNCIONES (FUNCTION)

Tienen características comunes, pero ciertas particularidades determinan cual es el mas adecuado para implementar un módulo particular

- ¿El módulo devuelve datos?
 - ¿Cuántos datos devuelve?
 - ¿De qué tipo son los datos que devuelve?
 - •¿Qué tipo de acciones ejecuta el módulo?



¿FUNCTION?

¿Cuáles son los aspectos que los diferencian?

- Encabezamiento del módulo
- Invocación
- Lugar donde retorna el flujo de control una vez ejecutado el módulo

FUNCTION

Conjunto de instrucciones que realiza una tarea específica y como resultado retorna un único valor de tipo simple.

¿Cómo se define el módulo?

Function nombre (lista de parametros): tipo;	Encabezamiento
Type	Declaración de tipos (opcional)
Var	Declaración de variables (opcional)
begin	variables (opcional)
nombre :=; end;	Sección de instrucciones

FUNCTION

Conjunto de instrucciones que realiza una tarea específica y como resultado retorna un único valor de tipo simple.

¿Cómo se invoca el módulo?

```
Program otro;

Function cubo (x:integer): integer;
  Begin
    cubo:= x*x*x;
  End;

Var a: integer;

begin
  read (a):
  write (cubo (a));
  End.
```

```
Program otro;
Function cubo (x:integer): integer;
 Begin
    cubo:= x*x*x;
  End;
Var a, c: integer;
begin
  read (a):
 c := cubo (a);
End.
```

¿Qué ocurre con el flujo de control del programa?

Luego de ejecutado el módulo, el flujo de control retorna a la misma instrucción de invocación del módulo

FUNCTION

Conjunto de instrucciones que realiza una tarea específica y como resultado retorna un único valor de tipo simple.

¿Cómo se invoca el módulo?

```
Program otro;

Function cubo (x:integer): integer;
Begin
    cubo:= x*x*x;
End;

Var a: integer;

begin
    read (a);
    If (cubo (a) > 100) then ...;
End.
```

```
Program otro;
 Function cubo (x:integer): integer;
   Begin
     cubo:= x*x*x;
  End;
Var a: integer;
begin
  read (a);
  while (cubo (a) < 50) do
End.
```

¿Qué ocurre con el flujo de control del programa?

Luego de ejecutado el módulo, el flujo de control retorna a la misma instrucción de invocación del módulo

```
Program Ejemplo8;
```

```
¿Qué
imprime el
programa?
```