第三讲

基本数据处理 data processing









第3讲 基本数据处理



学习要点

- 1. 数据(整数、浮点数)在计算机中的表示
- 2. 二进制、位、字节
- 3. 二进制的原码、反码和补码
- 4. 二进制与位运算
- 5. 十进制、二进制、八进制、十六进制之间的转换
- 6. 变量与内存的关系
- 7. 各种数据类型的数据范围
- 8. 数据的范围与精度的相对关系
- 9. 数组简介
- 10. 输入输出IO、freopen()、IO重定向



常 量 

	/	数据类型	关键字
योऽ		整型(integer)	int, short, long, unsigned
变量		实型(real)	float, double
		字符(character)	char
		字符串(string)	char型的数组或指针

3.1 数值在计算机中的表示

两段有点"奇怪"的代码

```
#include <stdio.h>
int main()
   int a, b;
    signed char sum = 0;
    scanf("%d%d", &a, &b);
    sum = a + b;
    printf("%d + %d = %d\n", a, b, sum);
    return 0;
```

```
#include <stdio.h>
int main()
    int a = 625, b = 3;
    printf("%d, %d\n", (a == 625), (b == 3));
    double x = 0.625, y = 0.3;
    printf("%d, %d", (x == 0.625), (y == 0.3));
    return 0;
```

```
100 100
100 + 100 = -56
```


怪象1: 100+100 不等于 200?

怪象2: 0.3 等于 0.3 不成立?

3.1 数值在计算机中的二进制表示


0, 1, 10, 11, 100, 101...

二进制:满2进1



7, 8, 9, 10, 11, 12, 13...


十进制:满10进1



3.1 数值在计算机中的二进制表示

- 二进制:数据都是通过"0"和"1"来表示, 逢二进一
- 位(bit): 是指二进制中的位, 它是计算机能处理的最小单位。

... 0 0 1 0 0 1 1 0 1 ...



• 字节(byte): 计算机处理的基本单位。计算机的内存是按字节进行分配的。一个字节由八位二进制数组成。C/C++语言中数据类型都是以字节为基本单元。

字符型: 1个字节 整型: 4个字节 单精度浮点型: 4个字节 双精度浮点型: 8个字节

3.1 数值在计算机中的二进制表示

地址 9619

内存

1000


1002

1003

0	0_	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1

〈二 1个字节

<□ 4个字节



• 字符: 1个字节

• 整数: 4个字节

• • •



摩尔斯码表



SOS

计算机最终表达信息都只能通过 有限二进制来表达

二进制编码


- 人类习惯用十进制表示数值
- 计算机只能对位进行操作和理解,即二进制
- 因此需要建立用二进制表达十进制的方法

【例】如果已知十进制数 $(19)_{10}$,如何用二进制表示?已知二进制数 $(00010011)_2$,如何用十进制表示?

十进制转二进制 (10 to 2)

进制	十进制	二进制
实例	19	00010011


"十进制"整数转"二进制"数



(19)10 = (10011)2 除以2取余,逆序排列

记不住顺序?

"十进制"整数转"十进制"数





除以10取余, 逆序排列

二进制转十进制 (2 to 10)

进制	十进制	二进制
实例	19	00010011

"二进制"数转"十进制"整数





$$123 = 1*10^2 + 2*10^1 + 3*10^0$$

7(10) 转换成8位二进制数是 (00000111)2 那么-7呢?

原码

- 最高位作为符号位(以0代表正,1代表负)
- 其余各位代表数值本身的绝对值
- 表示范围:

$$-127 \sim 127 \iff (-2^{8-1} + 1 \sim 2^{8-1} - 1)$$



在原码中0有两种表示方式 +0 和-0,第一位是符号位,在计算的时候根据符号位,选择对值区域加减,对于计算机很难,需要设计包含了计算数值和识别符号位两种电路,但是这样的硬件设计成本太高。

- ▶ 0的表示不唯一
- **+0** 0 0 0 0 0 0
- **-0** 1 0 0 0 0 0 0
- ▶ 加减运算需要识别符号位,不适 合计算机的运算

反码

正数的反码与原码相同;若为负数,则对其绝对值的原码取反。

+7 原码 0 0 0 0 1 1 1

+7 反码 0 0 0 0 1 1 1

-7 反码: 对7的原码取反

1 1 1 1 1 0 0

+ 1 1 1 1 1 1 1 =-0

反码: +0 0 0 0 0 0 0 0

原码: -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

反码: -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

◆ 同样, 0 的表示不唯一,不适合计算机的运算

表示范围: -127~127 (+0, -0占用两种表示)

同样浪费一个!

补码

从"补数"说起



为了表示负数,我们在有限的计数系统中引入一个概念"补数"(即补码),先看时钟:顺时针转9格和逆时针转3格是等价的。所以-3和9是关于12的补数。


以4位二进制数为例,共可以表示16个数

正数补数即为本身,

负数A的补数 = 模 - A的绝对值

如: -7的补数 = 16 - 7 = 9

-x是一个负数,其补数是16-x=<u>15-x</u>+1 15-x则相当于在4位二进制下对各位取反,再加一,即"取反加一"



补码

从"补数"说起


为了表示负数,我们在有限的计数 系统中引入一个概念"补数"(即 补码), 先看时钟:

顺时针转9格和逆时针转3格是等价 的。所以-3和9是关于12的补数。

以4位二进制数为例,共可以表示16个数

0

-x是一个负数, 其补数是16-x=**15-x**+1 15-x则相当于在4位二进制下对各位取反,再 加一,即"取反加一"



补码

▶ 正数:原码、反码、补码相同

负数:模减去负数的绝对值,也就是对其绝对值的原码取反,然后对整个数加 1 (若有进位,则进位被丢弃)(反码+1)

+7 原码 0 0 0 0 1 1 1

+7 反码 0 0 0 0 1 1 1

+7 补码 0 0 0 0 1 1 1

-7 补码: 7的原码 → 取反 → +1


0 0 0 0 0 1 1 1

补码

- ▶ 正数:原码、反码、补码相同
- ◆ 负数:模减去负数的绝对值,也就是对其绝对值的原码取反,然后对整个数加 1 (若有进位,则进位被丢弃)(反码+1)
- +7 原码 0 0 0 0 1 1 1
- +7 反码 0 0 0 0 1 1 1
- +7 补码 0 0 0 0 1 1 1
- -7 补码: 7的原码 → 取反 → +1
- 1 1 1 1 1 0 0

补码

- ▶ 正数:原码、反码、补码相同
- ◆ 负数:模减去负数的绝对值,也就是对其绝对值的原码取反,然后对整个数加 1 (若有进位,则进位被丢弃)(反码+1)
- +7 原码 0 0 0 0 1 1 1
- +7 反码 0 0 0 0 1 1 1
- +7 补码 0 0 0 0 1 1 1
- -7 补码: 7的原码 → 取反 → +1
- 1 1 1 1 1 0 0 1



还可看出:

✓ 有符号数(补码)表示的正数和负数 的范围是不对称的

4位有符号数:

-8 ~ 7
$$(-2^3 \sim 2^3 - 1)$$

8位有符号数:

-128 ~ 127
$$(-2^7 \sim 2^7 - 1)$$

• 无符号数和有符号数的转换


1. w位有符号数转换成无符号数 (int -> unsigned int)

有符号数
$$a$$

$$\begin{cases} \geq 0 & a \\ < 0 & a + 2^w \end{cases}$$

2. w位无符号数转换成有符号数 (unsigned int -> int)

两个比较特殊的例子



原码: -0

1 0 0 0 0 0 0 0

反码:

1 1 1 1 1 1 1

+1

补码:

0 0 0 0 0 0 0

-127~127:正数就是原码,负数就是绝对值的原码取反再加1

1 0 0 0 0 0 0 0 ?

128 符号位和其他正数不一致

-128

补数: 256-128=128


二进制数学 表示

数值	补码
-128	10000000
-127	10000001
•••	(往上不断减1)
-2	11111110
-1	11111111
0	00000000
1	00000001
2	0000010
•••	(往下不断加1)
126	01111110
127	01111111

✓ 0的表示方式唯一

✓ 表示范围: -128~127

补码:用补码进行运算,减法可以用加法来实现,如 7-6=1





人们想出一种方法使得符号位也参与运算。我们知道, 根据运算 法则减去一个正数等于加上一个 负数, 即:

1-1 = 1 + (-1) = 0, 所以机器可以只有加法而没有减法, **这样计算机运算的设计就更简单了**。

对于CPU来说,这是补码最重要的贡献:只要做加法就可以了!

二进制编码小结

- 位是计算机处理信息的最小单元
- 位有两种状态0(低电平)和1(高电平)
- 8位构成一个字节,能表达28种信息(状态)
- 字节是计算机寻址的最小单元
- 二进制是计算机表示数值的方式
- 对于有符号整数, 计算机采用补码的形式表示
- 同一个数的补码形式和它占用的字节数有关

3.2 进制转换

采用八进制(基数8)和十六进制(基数为16)来表示二进制较为方便





十六进制

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
											10	1 1	10	12	1 /	1.5
5											10	11	12	13	14	15

例: 15

二进制 00001111

$$1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15$$

八进制 0 17

$$1 * 8^1 + 7 * 8^0 = 15$$

十六进制 0x F 15


进制	十进制Dec	二进制Bin	八进制Oct	十六进制Hex
基本数字	0 ~ 9	0, 1	0 ~ 7	0 ~9, A~F (or a~f)
基数	10	2	8	16
规则	逢10进1	逢2进1	逢8进1	逢16进1
实例	19	00010011	023	0x13

采用八进制(基数8)和十六进制(基数为16)来表示二进制较为方便

八进制

二进制

十六进制



每个八进制数字的一位对应

3位二进制位(23=8)

每个十六进制数字的一位对应 4位二进制位(2⁴ = 16)

"二进制"转"八进制"

023

"二进制"转"十六进制"

4位构成一组,高 位不够补0

$$(1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1)_{2} = (0\ 0)_{2}$$

$$= (1*2^{1}\ 1*2^{3} + 1*2^{2} + 1*2^{1} + 1*2^{0})_{16}$$

$$= (2\ F)_{16}$$


0x2F


注意不能写成15


十进制 → 八进制

A. "十进制"转"八进制"

B. "八进制"转"十进制"







其他进制

- 十进制与二进制、八进制、十六进制
- 七进制
- 十二进制
- 二十四进制
- 四进制
- 三进制
- ...

3.3 二进制与位运算

3.3 二进制与位运算

$$5 \& 3 = 1$$

位运算非常重要,是高手的秘密武器!

比如,在加密中应用广泛;很多黑客其实就是在经常玩位运算。

位运算是直接对数据以二进制位为单位进行的运算

运算符	含义
&	按位与
	按位或
٨	按位异或
~	取反
<<	左移
>>	右移

- 运算量只能是整型或字符型的数据,不能为实型数据
- 位运算符除~(取反)以外均为二元运 算符,~(取反)是一元运算符

运算符	含义	
&	接位与	
	按位或	
٨	按位异或	
~	取反	
<<	左移	
>>	右移	

& 按位与

运算规则

按二进制位进行运算, 遵守如下规则

Α	В	A&B
1	1	1
0	1	0
1	0	0
0	0	0

- 1保留原来的数值
- 0不管原来数值是多少,都置0

运算规则可类比串联电路

例: 3&5=1

应用:可用于实现"清零"操作

& 按位与



上例中保留x的第1,2,4,6位,其他位置为零。更通用的实现方式: x & (1 | 1 << 1 | 1 << 5) 【稍后学习左移 << 】

【例】判断奇偶性的一种方法

```
if((a \& 1) == 1) // if(a\&1)
 printf("%d为奇数.\n",a);
else
 printf("%d为偶数.\n",a);
```

运算符	含义
&	按位与
1	接位或
٨	按位异或
~	取反
<<	左移
>>	右移

接位或

运算规则

Α	В	A B
1	1	1
0	1	1
1	0	1
0	0	0

- 0 保留原来的数值
- 1不管原来数值是多少,都置1

运算规则可类比并联电路

例: 3 | 5=?


应用:可用于实现"置一"操作

1 按位或



1

按位或和按位与的综合范例



运算符	含义
&	按位与
	按位或
^	按位异或
~	取反
<<	左移
>>	右移

按位异或

运算规则

Α	В	A^B
1	1	0
0	1	1
1	0	1
0	0	0

- 0 保留原来的数值
- 1不管原来数值是多少,都翻转

运算规则:同相斥,异相吸

例: 3^5=?

应用:可用于实现"翻转"操作



利用异或交换两个变量的值

```
中间变量 temp
temp = a;
a = b;
b = temp;
```

```
a = a^b;
b = b^a;
a = a^b
```



运算规则


一元运算符,对二进制按位取反,即将0变为1,1变为0

例: ~3=?

3 0 0 0 0 0 1 1

~3 1 1 1 1 1 0 0

例1:将一个数 a 的最低位置为 0,其他位不变



例2: 对n取相反数 ~n+1

例3: while(scanf(...)!=EOF){...} while(~scanf(...)){...}


将一个数的二进制编码位全部左移若干位,左边溢出的位舍弃,右边空位补 0

例: 若 a = 15, 将 a 的二进制数左移 2 位, a = a << 2

$$a = 15$$



$$a = a << 2$$
?



将一个数的二进制编码位全部左移若干位,左边溢出的位舍弃,右边空位补 0




- 高位左移后溢出,舍弃
- 左移一位相当于该数乘以2(超出数据类型表示范围后将造成错误结果)
- 左移比乘法运算快得多

将一个数的各二进位整体右移若干位,右边移出的低位被舍弃,左边空出的高位,可补0(逻辑位移),可补1(算术位移)。无符号数,采用逻辑位移。有符号数,根据编译器的具体实现采用逻辑位移或算术位移。

例: 若 a = 15,将 a 的二进制数右移 2位,a = a >> 2

a = 15



a = a >> 2?

将一个数的各二进位整体右移若干位,右边移出的低位被舍弃,左边空出的高位,可补0(逻辑位移),可补1(算术位移)。无符号数,采用逻辑位移。有符号数,根据编译器的具体实现采用逻辑位移或算术位移。



• 右移一位相当于除以2

位运算符与赋值运算符的结合使用

例:用C语言给一个数 a 的 bit7~bit17赋值937,同时给 bit21~bit25赋值17



请按下暂停键,思考5分钟,再继续播放,看后面的拆解

用C语言给一个数a的bit7~bit17赋值937,同时给bit21~bit25赋值17

位运算符与赋值运算符的结合使用

例: 用C语言给一个寄存器 a 的bit7~bit17赋值937, 同时 给bit21~bit25赋值17

```
unsigned int a = 0xc305bad3;

a &= ~( ((1<<11) - 1) << 7 );

a |= 937<<7;

a &= ~( ((1<<5) - 1) <<21);

a |= 17<<21;

printf("a = 0x%x.\n", a);
```

1. **0**x7ff 为 0..0 0111 1111 1111, 即, 初始化低11 (十一) 位为1, ((1<<11) -1) 2. ((1<<11) -1) << 7, 得到 0011 1111 1111 1000 0000 把第1步的十一个1左移7位(这十一个1变成 bit7~bit17)

3. ~(((1<<11) -1) << 7) bit7~bit17的十一个1变成0,其他位的0变成 1,即变为 1100 0000 0000 0111 1111

4. a &= ~(0x7ff << 7), 保留a的其他位, 但把a的bit7~bit17都置为0

5. a |= (937 << 7), 把a的bit7~bit17置为 937


6. bit21~bit25赋值为17, 原理同上

更多…

【例3-1】 求两个数的平均值: (x + y) >> 1 【例3-2】 计算2的n次方 1 << n 【例3-3】 从低位到高位, 将n的第m位置1

 $n \mid (1 << (m-1))$

【例3-4】从低位到高位,将n的第m位置0 n & ~(1 << (m-1)) 【例3-5】 计算最大、最小值 最大值:x^((x^y) & -(x < y)) 最小值:x^((x^y) & -(x > y))



一生万物

从 1 出发,进行位运算,搞定所有复杂应用!

更多位运算应用: http://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html#BitReverseObvious


思考题: 课后可试试这个程序,观察一下结果,你能得到什么有趣的结论?

```
#include <stdio.h>
int main()
    int a = 0x80000001;
    int i=0;
    for(;i<64;i++)
        printf("left %d:%08x,%d\n",i, a<<i, a<<i);</pre>
    return 0;
                             多、致工意识
```

养成自己写程序去模拟和观察的习惯受用终身。

3.4 浮点数及数据范围

怪象: 0.3 等于 0.3 不成立?





- 计算机的二进制有界,没负数,也没小数
- 十六进制、八进制是用于理解二进制的,所以也有界,没负数
- 但是十进制是人的需求,是无界,有负数和小数的!





- 二进制表达解决了有界非负整数问题
- 补码解决了有界整数(包括负数)问题







小数怎么表示?

无穷大怎么办?

小数的二进制 数学表达


注意: 数学表达不等于

计算机表达!

进制	十进制	数学意义的二进制表示
实例	19.625	00010011.101

A. "十进制"整数转"二进制"数


除以2取余 逆序排列



B. "十进制"**小数**转"二进制"小数

乘以2取整 顺序排列

 $(0.101)_2$




小数的二进制数学表达

进制	十进制	数学意义的二进制表示
实例	19.3	00010011.010011001

#include <stdio.h> int main() double a = 0.625, b = 0.3;printf (''%d, %d'', (a == 0.625), (b == 0.3));return 0;

注意:数学表达不等于 计算机表达!

B. "十进制"**小数**转"二进制"小数



浮点数表达不精确,用 == 判断 浮点数相等时一定要小心!

小数的二进制数学表达

```
double b = 0.3;
if((int)(b*1000)) == 300)
   printf("b == 0.3\n");
   printf("点火\n");
else
   printf("b != 0.3\n");
   printf("不点火\n");
```

浮点数在关系运算中的思考:

数学问题?

计算机问题?

哲学问题?

工程问题?

安全问题?




b != 0.3 不点火

codeblocks 下编译运行



*** 浮点型数据的存储方式与数值范围

• 使用标准数据格式 IEEE-754 的进行存储和表示。数值以规范化的二进制数指数形式存放在内存单元中,在存储时将浮点型数据分成: 符号 (sign)、指数部分 (exponent, E) 和小数部分 (fraction, M) 分别存放。以32位单精度浮点数为例:



浮点数的存储思路是牺牲绝对精度(允许误差)来保证范围。同时,为了保证范围的前提下,尽可能保证精度,在精度和范围之间做Trade Off。

所以, 实数编码问题变成了: 如何编码才能使得照顾范围的同时让精度尽可能高?

指数决定范围,小数决定精度!

*** 浮点型数据的存储方式与数值范围

各浮点数据类型存放方式

M是二进制, E是十进制!

 \boldsymbol{E}


M

$$x = (-1)^s \times (1.M) \times 2^{E-127}$$
 (float) $x = (-1)^s \times (1.M) \times 2^{E-1023}$ (double) M是二进制, E是十进制!

浮点数类型	符号(+-)	指数	小数部分
float	1	8	23
double	1	11	52
long double	1	15	112

指数决定范围,小数决定精度!

IEEE-754 标准数据 格式(单精度浮点型)



以 -3.75 为例

(1) 首先把实数转为二进制的指数形式

$$-3.75 = -\left(2+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right) = -\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\right) \times 2 = -(1.111)_2 \times 2^1$$

(2) 整理符号位并进行规范化:

$$-1.111 \times 2^{1} = (-1)^{1} \times (1 + 0.1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000) \times 2^{1}$$

(3) 进行阶码的移码处理

$$(-1)^{1} \times (1 + 0.1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000) \times 2^{1} = (-1)^{1} \times (1 + 0.1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000) \times 2^{128-127}$$

 $(4) s = 1, M = 1110 0000 0000 0000 0000 000, E = (128)_{10} = (10000000)_2$


*** 浮点型数据的精度

 相对精度: 机器ε (machine epsilon)
 表示1与大于1的最小浮点数之差。不同精度定义的机器ε不同。以 double 双精度为例, 数值 1 是:


而比1大的最小双精度浮点数是:

此二者之差为机器 e: 2-52ffi2.220446049250313e-16。

绝对精度



float和double类型数据的绝对精度



【例3-6】求 ax²+bx+c=O 方程的解, 按如下四种情况处理:


- 1. a=0, 方程不是二次方程
- 2. b²-4ac=0, 有两个相等的实根
- **3.** b²-4ac>0, 有两个不相等的实根
- 4. b²-4ac<O,有两个共轭复根浮点型数据在存储和计算时会存在一些微小的误差,因此,对浮点数的大小比较,一般不用 "=="或 "!=",而是应该用大于或小于符号。

代码中, a == 0 和 disc == 0 这两个地方可能带来问题。 采取的办法: 判别实数之差的绝对值是否小于一个很小的数(比如1e-6),则 (disc == 0)可改为 **fabs(disc) < eps**


```
// file: c3-6.c
     #include <stdio.h>
     #include <math.h>
     int main(){
         float a,b,c,d,disc,x1,x2,realpart,imapart;
        scanf("%f%f%f",&a, &b, &c);
 6
        if(a == 0) printf("Not a quadratic") ;
 8
        else{
 9
             disc=b*b-4*a*c;
             if(disc == 0)
10
                  printf("Two equal roots: %8.4f\n",-b/(2*a));
11
             else if( disc>0){
12
                  x1=(-b+sqrt(disc))/(2*a); // a很小时, 溢出
13
14
                  x2=(-b-sqrt(disc))/(2*a);
                  打印实根(略);
15
16
             else{ 计算、打印虚根;
17
18
19
20
21
     /* 注意: 本代码直接拷贝并不能成功编译, 还需要修改 */
22
```

浮点数小结

- 1. 在C语言中,浮点数有范围,有精度限制。
- 2. 浮点数使用标准数据格式 (IEEE-754):
 float的有效数字大约相当于十进制的7位,表示范围约
 -3.4*10³⁸ ~ 3.4*10³⁸ (2¹²⁸)?能表示的绝对值最小数约为 10^{-44.85}?
 ∵ 2¹⁰ ≈ 10³ ∴ 128/3.3
- 3. double能表示的范围和精度更大。
- 4. 浮点数的表示是近似值,如显示的是1.0,计算机中实际可能是0.99999999...,也可能是1.0000001...。
- 5. 使用浮点数要特别注意范围和精度问题!



float和double类型数据的绝对精度






范围大


扩大范围损失精度

照顾精度减少范围

整数与浮点数小结








char, int, short, long, long long, unsigned ...


float, double, ...

3.5 变量与内存的关系


常用的数据实体: 简单变量和数组



常用的数据实体: 简单变量和数组



变量与内存的关系



基本数据类型及其内存存储空间

类型	字节	位	有效数字	取值范围
char		8		-128 ~ 127
int		32		-2147483648 ~ +2147483647
unsigned int	====	32		0 ~ 4294967295
short int		16		-32768 ~ 32767
long int		32		-2147483648 ~ +2147483647
long long int		64		-2 ⁶³ ~ +2 ⁶³ -1
float		32	6~7	$-3.4 \times 10^{-38} \sim 3.4 \times 10^{+38}$
double		64	15~16	$-1.7 \times 10^{-308} \sim 1.7 \times 10^{+308}$
long double		128	18~19	$-1.2 \times 10^{-4932} \sim 1.2 \times 10^{+4932}$

```
#include <stdio.h>
int main()
    int a, b;
    signed char sum = 0;
    scanf("%d%d", &a, &b);
    sum = a + b;
    printf("%d + %d = %d\n", a, b, sum);
    return 0;
100 100
100 + 100 = -56
                    0
                                1
                                      0
                                            0
 0
                          0
             1
                    0
                          0
                                1
                                      0
                                            0
 0
                                0
             0
                    0
                          1
                                      0
                                            0
```

-56

基本数据类型及其内存存储空间

类型	字节	位	有效数字	取值范围
char		8		-128 ~ 127
int		32		-2147483648 ~ +2147483647
unsigned int		32		0 ~ 4294967295
short int		16		-32768 ~ 32767
long int	====	32		-2147483648 ~ +2147483647
long long int		64		$-2^{63} \sim +2^{63}-1$
float	====	32	6~7	$-3.4 \times 10^{-38} \sim 3.4 \times 10^{+38}$
double		64	15~16	$-1.7 \times 10^{-308} \sim 1.7 \times 10^{+308}$
long double		128	18~19	$-1.2 \times 10^{-4932} \sim 1.2 \times 10^{+4932}$

- 1. 在C语言中,数据是有范围的;
- 2. 在不同的系统平台,同一数据类型 (如int) 范围可能不同。但有个原则是: 短整型(short)不能长于普通整型(int);长整型(long)不能短于普通整型(int)。
- 3. 浮点数使用标准数据格式 (IEEE-754) 表示。

3.6 数组基础

数组表示一组相同类型的数,由具有相同名称和相同类型的一组连续内存地址来表示。

```
// 部分初始化,a的后6个元素自动初始化为0
int a[12] = {1, 3, 5, -2, -4, 6};
for (i=0; i<12; i++)
    printf("%d ", a[i]);
```

•	a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]	a[10]	a[11]
	1	3	5	-2	-4	6	0	0	0	0	0	0

内存 (Memory)

		60FEF8	60FEF9	60FEFA	60FEFB	60FEFC	60FEFD	60FEFE	60FEFF
60FF00	60FF01	02	03					60FF23	24
26	27	60FF28							

数组的类型与大小

跟变量一样,可以定义不同类型的数组

int a[LENGTH];
double b[LENGTH];
char c[LENGTH];

// sizeof(a) is sizeof(int)*LENGTH

sizeof(para) 一元运算符,计算参数para所占的字节数,参数可以是变量、数组、类型等。

_												a[11]
	1	3	5	-2	-4	6	0	0	0	0	0	0

		60FEF8	60FEF9	60FEFA	60FEFB	60FEFC	60FEFD	60FEFE	60FEFF
60FF00	60FF01	02	03	60FF04	05	06	07	60FF08	09
0A	0B	60FF0C	0D	0E	60FF0F	10			

sizeof(para)使用范例

```
int i;
double d;
char c;
float f[10];
printf("%d, %d\n", sizeof(i), sizeof(int));
printf("%d\n", sizeof(d));
printf("%d\n", sizeof(c));
printf("%d, %d\n", sizeof(f), sizeof(f[0]));
```

输出结果:

```
4, 4
8
1
40, 4
```

实际的程序中,可能涉及到很多数组,而每个数组的数量不一,巧用 sizeof 可以比较方便地维护程序。如定义宏:

#define ArrayNum(x) (sizeof(x)/sizeof(x[0]))

例如

```
#define ArrayNum(x) (sizeof(x)/sizeof(x[0]))
int main(){
   int i; double d[7]; char c[26]; float f[10];
   for ( i=0; i < ArrayNum(d); i++ )
   { d[i] = sqrt(i+10); printf("%f\n", d[i]);
   for ( i=0; i < ArrayNum(c); i++ )
   { c[i] = i+'a'; printf("%c <u>", c[i]);</u>
   printf("\n");
   for ( i=0; i < ArrayNum(f); i++ )
       #define FOR(i,s,N) for(i=s; i<N; i++)
             FOR(i,0,ArrayNum(d))
             // 若FOR定义为如上宏,则for代码可以替换为这条
```

•••

在每个循环中,控制循环次数的语句都一样(替换为相应需要处理的数组名),而不用关心每个循环中的实际次数(不需要每个循环处用相应的常量)。程序维护方便,可读性强。

妙用,但初学者慎用,用得太多,程序的可读性可能也不好!

定义数组大小的讨论

- 实际处理的问题可能很大,如淘宝数据几亿个用户(M个),几千万件商品(N件),数组是否应定义为a[M][N]?
- 数组大小多大合适?取决于计算机的能力、 程序算法的设计、实际问题的需要
- 通常,全局数组可以比较大(但也不宜上百MB),局部数组比较小(通常几十KB)

```
#include <stdio.h>
int voiceData[1<<20]; //函数之外,全局数组
int main()
   double stuScore[2000]; //局部数组
```

内存是宝贵的计算资源,应合理规划

数组应用实例

【例3-9】给出标准输入字符序列,统计输入中的每个小写字母出现的次数、所有大写字母出现的总次数、字符总数。(很有趣的例子!)



请按下暂停键 | | , 思考5分钟

, 再继续播放, 看后面的程序

```
新的知识点
#include <stdio.h>
                                            getchar()
#include <ctype.h>
                                            islower()
#define N 26
int main(){
   int i, c;
    int upper=0, total=0, lower[N]= {0};
   while((c=getchar()) != EOF ){
        if(islower(c))
            lower[c-'a']++; \ // if c is 'a', lower[0]++
        else if(isupper(c))
            upper++;
        total++;
    for ( i=0; i<N; i++ ){
        if(lower[i] != 0)
            printf("%c: %d\n", i+'a', lower[i]);
    printf("Upper: %d\nTotal: %d\n", upper, total);
    return 0;
```

这里用法很巧妙

数组元素的下标来表示字母

数组元素 (整形) 用于计数

lower[0]计'a'出现次数, lower[1]计'b'出现次数,

lower[c- 'a']++; 等价于


if(c == 'a') lower[0]++; ...

课后练习

给出标准输入字符序列,统 计有多少个单词?

数组的复制与比较

数组元素a[i]可以当作普通变量进行相应操作,但数组名a不可以(数组名实际上是地址)。不允许对数组进行整体操作。



正确的做法

```
for(i=0; i<12; i++)
    b[i] = a[i];
for(i=0; i<12; i++)
    if(a[i] == b[i])
...</pre>
```

数组的复制与比较**

标准库函数可以实现数组整体复制:

函数原型:

void *memcpy(void *dest, void *src, size t count);

用法:

memcpy(b, a, sizeof(a));

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]	a[10]	a[11]
内存 (Memory)												
			60	FEF8	60FEF9	60FEFA	60FEFB	60FEFC	60FEFE	60FE	FE 60F	EFF
60	FF00	60FF	···				27	60FF28				

3.7 标准输入输出的重定向

标准输入输出的重新定向

- 标准输入/输出在默认情况下分 别对应键盘和显示器。
- 当程序需要对标准输入/输出进行大量读写时,如:需反复从键盘输入大量数据(输入1000个以内的整数,求和、求平均)



.

```
int i, n, sum=0;
for (n=0; scanf("%d", &data[n]) == 1; n+
+);
for (i=0; i<n; i++) // show your input
     printf("%d\n", data[i]);
printf("\n\n");
// get the sum and average
for (i=0; i<n; i++)
     sum += data[i];
printf(" num: %d\n", n);
printf(" sum: %d\n", sum);
 printf("average: %.2f\n", (float)sum/n )
  96
  85
  91
  82
  68
```

```
freopen("c3-9-data","r", stdin);
for (n=0; scanf("%d", &data[n]) == 1; n++);
for (i=0; i<n; i++)
    printf("%d\n", data[i]);
printf("\n\n");
for (i=0; i<n; i++)
    sum += data[i];
printf(" num: %d\n", n);
printf(" sum: %d\n", sum);
printf("average: %.2f\n", (float)sum/n );
fclose(stdin);
```

对标准输入输出文件重新定向

- 作用:在不对程序输入/输出语句做任何改动的情况下,使程序从指定的文件中读入调试数据(整体读入,分批处理),并将结果写入指定的文件。如:将对键盘和屏幕的读写改为对指定文件的读写操作。
- 对C程序内部处理逻辑无任何影响,可 避免重复键入调试数据。
- 示例中不再从键盘读入数据,而是从文件c3-9-data中读入数据,c3-9-data就相当于新的stdin(标准输入)。

标准输入输出的重新定向

(1) 在命令行模式下, 使用重新定向操作符 < 和 >

programName < data.in > file.out

<mark>语句作用</mark>:在运行programName时,将data.in指定为该程序的标准输入文件,将 file.out指定为标准输出文件。

- (2) 在IDE中,可以进行输入输出的设置(略)。
- (3) 在程序中使用标准库函数freopen()进行标准输入/输出重新定向

FILE * freopen(const char *path, const char *mode, FILE *fp)

语句作用:关闭由参数fp指向的已打开的输入/输出文件,按参数mode打开由参数path指定的文件,并将其与参数fp相关联。

mode: "r"、"w"分别表示重定向后的文件用于"读"、"写"

fp: stdin、stdout, 分别表示标准输入和标准输出

例:

freopen("file.out", "w", stdout)

执行成功后,printf、puts等函数的输出 将不再写到屏幕上,而是写入文件 file.out中。

注意:调试完成,程序正确后, 记得把该语句注释或删除 (不然OJ上通不 过)!

标准输入输出重定向实例

```
随机产生数据,输出到文件中,
                  给右边程序用作输入
// c3-9-gen-data.c
int i, n, data;
printf("How many data do you want(1~100):")
//c3-9-data定位为stdout
freopen("c3-9-data","w", stdout);
scanf("%d", &n);
for(i=0; i<n; i++) {
   //随机产生0~100之间的一个数
   data = rand()%101;
   //输出到c3-9-data中,不是屏幕!
   printf("%d\n", data);
                      当一个程序需要成千上万个输入
                     数据时,手输不现实,用该程序
                     产生随机数据是个好办法!
fclose(stdout);
```

```
从文件而不是键盘输入
// c3-9-sum.c
int i, n, sum=0;
freopen("c3-9-data","r", stdin);
for (n=0; scanf("%d", &data[n]) == 1; n++);
for (i=0; i<n; i++) // show your input
     printf("%d\n", data[i]);
printf("\n\n");
// get the sum and average
for (i=0; i<n; i++)
     sum += data[i];
printf(" num: %d \setminus n", n);
printf(" sum: %d\n", sum);
printf("average: %.2f\n", (float)sum/n );
fclose(stdin);
```

本章小结

- 3.1 数的二进制表示: 掌握整数在计算机中的表示(补码)
- 3.2 进制转换关系: 掌握各种进制之间的转换
- 3.3 位运算: 位运算符的含义及功能
- 3.4 浮点数的表达:初步了解浮点数在计算机中的表示
- 3.5 变量与内存: 掌握变量与内存的关系及各种数据类型的数据范围
- 3.6 数组基础:了解数组的存储与读取方式
- 3.7 IO与重定向:理解IO重定向的含义,可运用其进行程序调试

第三讲作业

- 为什么float的表示范围约-3.4*10³⁸ ~ 3.4*10³⁸ ?
- float能表示的绝对值最小数约为多少?
- 看书,复习PPT (从开始~第3讲结束)
- 习题: all
- 预习结构化编程(判断、循环)
- 上机实践题
 - 把本课件和书上的所有例程输入计算机,运行并观察、分析与体会输出结果。
 - 编程练习课后习题内容。