

● ДЛЯ ФОТОГРАФОВ КОМАНДЫ



Базовая методичка фотографа

Что проверять на каждой съёмке, чтобы
исходник был чистым, а ретушь — быстрой

Подготовка Свет Фокус Кадр Фон Чек-лист
Частые ошибки

Главная задача фотографа — качественный исходник

Технически качественный и хорошо скомпонованный кадр. Ретушь может **улучшить** фотографию, но не должна **исправлять ошибки**, которых можно было избежать на съёмке.

5 секунд

на съёмке: шаг в сторону, убрать бутылку, поправить платье

Минуты

у ретушёра — на **каждом** кадре, если ту же ошибку исправлять на 20–30 фотографиях

Пример: не заметили столб за головой и сняли серию из 30 кадров — ретушёр убирает его 30 раз. Заметили — сделали два шага в сторону, и проблемы нет.

Настройки — это ориентир, а не рецепт

! ВАЖНО

Все цифры здесь **примерные**: они рассчитаны на типичные условия — солнце или лёгкая облачность без дождя, море, много света и глубокие тени под деревьями.

Свет меняется каждые полчаса, камеры и объективы разные. Начните с этих значений, сделайте тестовый кадр и **корректируйте** — это можно и нужно.

✓ БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

ОРИЕНТИР

Режим

М (ручной)

Auto ISO выкл.

RAW

В ручном режиме серия не «скачет» от белой одежды и яркого неба

Выдержка

портрет $\geq 1/250$

прогулка $\geq 1/500$

дети, бег $\geq 1/1000$

Диафрагма

1 человек $f/2.8-4$

пара $f/4$

группа $f/5.6-8$

Баланс белого

солнце $\approx 5500\text{ К}$

тень $\approx 6500-7000\text{ К}$

Главное — одинаковый баланс внутри серии

01

Подготовка

Разведка локации

Свет в нужное время

Точки съёмки

Проверяйте локацию заранее

Приезжайте за 20–30 минут до клиента и посмотрите сами:

- какой там свет в запланированное время съёмки
- где лучшие точки и ракурсы
- что окажется на заднем плане
- нет ли мусора и посторонних предметов
- нет ли тины и водорослей на пляже
- не слишком ли тамлюдно
- достаточно ли места для съёмки

✗ ТАК НЕ НАДО

Не осматривайте локацию впервые вместе с клиентом. Клиент не должен участвовать в поиске места и сниматься где попало.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО

Сначала фотограф находит лучшие условия. Потом приводит туда клиента.

02

Свет и ЭКСПОЗИЦИЯ

Пересветы и провалы

Смена света

Лицо

Ровная серия

Экспозиция: без пересветов и провалов



- 1 Белая футболка и кожа без деталей
- 2 Небо, море и песок слились в одно белое пятно

✓ **КАК НАДО: ЯРКОЕ СОЛНЦЕ, ПЛЯЖ** ОРИЕНТИР

Открытое место, белый песок

f/5.6

1/1000–1/2000

ISO 100

–0.3...–0.7 EV

Белый песок и белая одежда обманывают экспонометр — чуть уменьшайте экспозицию

Тестовый кадр — на каждой новой точке

На новой локации и при любой смене света:

- 1 Поставьте модель и сделайте тестовый кадр.
- 2 Проверьте лицо и светлые участки: нет ли пересветов.
- 3 Посмотрите гистограмму или индикатор пересветов («мигалку»).
- 4 Скорректируйте выдержку, диафрагму или ISO.
- 5 Только после этого начинайте серию.

Новый тестовый кадр нужен, если вы перешли:

из солнца в тень

из тени на солнце


под деревья

к зданию

на открытое место

Не крутите по привычке только ISO. Понимайте, что и зачем меняете: **выдержка** — смаз, **диафрагма** — глубина резкости, **ISO** — шум.

Ушли в тень — поменяйте настройки



1 Пара ушла в тень под пальмами, а настройки остались прежними: лица тёмные, кадр серый

✓ КАК НАДО

ОРИЕНТИР

Солнце, открытое место

f/4

1/1000

ISO 100

Открытая тень, у здания

f/2.8–4

1/500

ISO 100–200

Под пальмами, густая тень

f/2.8

1/320–1/400

ISO 200–400

+0.3...+0.7 EV

Из солнца в тень — обычно плюс 1,5–2 ступени экспозиции

Берегите лицо: ищите мягкий свет



1 Кожа и волосы «выцвели»: нет объёма и деталей

Если на коже пропала текстура, это уже не обычная задача ретуши.

✗ ЖЁСТКОЕ ПОЛУДЕННОЕ СОЛНЦЕ ДАЁТ

- пересветы на лбу, носу и щеках
- тёмные глазницы, тени под глазами
- резкая тень под носом

✓ ЛУЧШЕ ИЩИТЕ

- открытую тень
- мягкий боковой свет
- солнце за спиной модели — контровой свет


ПРАВИЛО

Сначала смотрим на свет, потом — на красивый фон

Ровная экспозиция внутри серии

Модель на том же месте, свет не изменился — все кадры серии должны быть одинаковыми по яркости.

✗ ТАК НЕ НАДО



Такую серию приходится выравнивать вручную, кадр за кадром.

✓ КАК НАДО

ОРИЕНТИР

Зафиксируйте настройки на серию

режим М

Auto ISO выкл.

ББ вручную

Автоматика «гуляет», когда в кадр попадает небо или белая одежда. Меняйте настройки только при реальной смене света.

03

Фокус, кадр и модель

Резкие глаза


Горизонт

Руки и ноги целиком

Края кадра

Одежда и волосы

Фокус — на глазах



- 1 Лицо ребёнка нерезкое
- 2 Резкость ушла на воду перед ребёнком

✗ ФОКУС УШЁЛ

- на нос или волосы
- на фон или воду
- на другого человека

✓ КАК НАДО

ОРИЕНТИР

Автофокус

АФ по глазам

или 1 точка на ближний глаз

Статичная поза — AF-S, движение и дети — AF-C

Диафрагма и выдержка

портрет $f/2.8-4$

группа $f/5.6-8$

$\geq 1/250$

дети $\geq 1/1000$

СТОП

Заметили промах по фокусу — увеличьте превью и не продолжайте серию, пока не исправите

Горизонт и дистанция

ГОРИЗОНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ РОВНЫМ, ЕСЛИ ЕСТЬ

море

линия горизонта

дорога

стены и здания

колонны, окна, двери

Исключение — наклон, сделанный специально как художественный приём.

✓ КАК НЕ ЗАВАЛИТЬ

- включите сетку в видоискателе
- используйте электронный уровень
- на широком угле (24–35 мм) не наклоняйте камеру — стены «падают»

НЕ ПОДХОДИТЕ СЛИШКОМ БЛИЗКО

Лишнее пространство легко убрать при кадрировании, а отрезанную часть тела или одежды — не восстановить. Особенно на съёмке в полный рост, групповых кадрах и в пышных платьях.

СОМНЕВАЕТЕСЬ?

Отойдите на шаг

Руки, ноги и края кадра

Перед тем как нажать на спуск, проверьте края кадра.



- 1 Стопы почти касаются нижнего края
- 2 Ноги упираются в край кадра
- 3 Ствол пальмы обрезан краем

× НЕ РЕЖЬТЕ ПО СУСТАВАМ

колени

локти

запястья

щиколотки

пальцы

стопы

край платья

✓ КАК НАДО

ОРИЕНТИР

Полный рост

5–10% поля под стопами и над головой

$\frac{1}{3}$ кадра — в сторону взгляда

Осмотрите модель перед серией

Поправить сразу — секунды. Исправлять потом десятки фотографий — часы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА

- выбившиеся пряди
- перекрученную одежду и лямки
- заломы и складки
- неровно лежащие рукава, поднятые воротники
- съехавшие украшения
- положение рук

ПРАВИЛО

Лучше поправить сразу, чем потом исправлять десятки кадров на ретуши

04

Фон и чистота кадра

Что «растёт» из головы

Мусор и чужие вещи

Люди на фоне

Пляж и тина

Проверяйте фон перед съёмкой

Модель может выглядеть идеально, но кадр всё равно испорчен, если испорчен фон.



- 1 Фонарь на пальме прямо у головы
- 2 Ствол пальмы вплотную к модели и режет кадр
- 3 Будка охраны
- 4 пляжные зонты

✓ КАК НАДО

ОРИЕНТИР

Уберите лишнее из-за спины модели

1–2 шага в сторону

ниже или выше точка съёмки

f/2–2.8

модель дальше от фона

Смотрите на кадр целиком, а не только на модель



- 1 Коряга на песке
- 2 Мусор и отдыхающие у кромки воды
- 3 Верёвка с тиной прямо у ног

× ЧАСТЫЕ «ГОСТИ» В КАДРЕ

мусор

бутылки

пакеты

чужие сумки

обувь

полотенца

телефоны

игрушки

стаканы

личные вещи модели

урны

провода

парковка

тина

Если предмет не часть композиции, его не должно быть в кадре.

Люди на фоне и новая поза

Модель сделала два шага в сторону — и в кадре уже чужая сумка или прохожие. Сменилась поза — снова проверьте фон.



- 1 Прохожий в кадре, к тому же обрезан краем



- 1 Столб закрывает половину модели
- 2 Человек в жёлтом
- 3 Отдыхающие

✓ КАК НАДО

ОРИЕНТИР

Прохожие в кадре

подождите 5–10 секунд

смените ракурс

Особенно внимательно проверяйте нижнюю часть кадра

Пляж: вода и берег

✗ ПРОВЕРЬТЕ

тина

водоросли

мусор

палки

следы на песке

мутная вода

✗ КАК НЕ НАДО



Верёвка с тиной прямо у ног семьи

✓ МНОГО ТИНЫ? ПРОЙДИТЕ 20–50 М ВДОЛЬ БЕРЕГА

- 1 Найдите участок, где тины нет или вода чище.
- 2 Переставьте модель или разверните камеру.
- 3 Тина по всему пляжу — ищите ракурс без неё или другую локацию.

Правило «посмотри на 5 секунд дольше»

Перед первым кадром на новом месте остановитесь и спросите себя: **что здесь выглядит плохо?**

01 Что находится за моделью?

02 Что рядом с ногами?

03 Что попадает в углы кадра?

04 Есть ли мусор или чужие вещи?

05 Есть ли тина или водоросли?

06 Есть ли люди на фоне?

07 Не портит ли что-то композицию?

Можно исправить за 5 секунд на месте — исправляйте на месте.

05

Ретушь, чек-лист и частые ошибки

Что ретушь не исправит

Чек-лист

Ошибка → решение

Ретушь не спасёт испорченный кадр

Ретушёры обрабатывают хороший исходник, а не восстанавливают локацию после съёмки.

✗ НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ, ЧТО РЕТУШЁР ИСПРАВИТ

- полностью пересвеченное лицо
- провалы в тенях без деталей
- промах по фокусу
- смазанный кадр («шевелёнка»)
- отрезанные пальцы и стопы
- отрезанную часть одежды
- сильно заваленный горизонт
- неверный баланс белого
- экспозицию, которая «скачет» от кадра к кадру

ЗАПОМНИТЕ

Чем качественнее исходник, тем быстрее и лучше проходит обработка

Чек-лист новой локации

Пройдитесь по списку перед первым кадром серии.

- ☐ Свет подходит модели
- ☐ Тестовый кадр: нет пересветов
- ☐ Лицо достаточно освещено
- ☐ Баланс белого в порядке
- ☐ Фокус на глазах
- ☐ Горизонт ровный
- ☐ Руки и ноги не обрезаны
- ☐ Модель не прижата к краю
- ☐ Одежда и волосы в порядке
- ☐ Фон чистый

☒ Можно начинать серию

Частые ошибки: ЭКСПОЗИЦИЯ

Цифры — примерный ориентир для солнца и лёгкой облачности у моря. Корректируйте их по тестовому кадру.

✗ Пересвеченное лицо, белая одежда без деталей

Почему: экспонометр «обманули» тёмный фон или автоматика

- Сократите выдержку: 1/500 → 1/1000–1/2000
- Или прикройте диафрагму: f/2.8 → f/4–5.6
- Уменьшите экспокоррекцию на 0.3–0.7 EV

солнце: f/5.6

1/1000

ISO 100

✗ Тёмное лицо, провалы в тенях

Почему: экспозиция выставлена по яркому фону, свет сзади или сверху

- Удлините выдержку: 1/1000 → 1/400
- Откройте диафрагму: f/4 → f/2.8
- Увеличьте ISO: 100 → 200–400
- Разверните модель лицом к свету

тень: f/2.8

1/400

ISO 200–400

✗ Яркость скачет внутри серии

Почему: работает автоматика или Auto ISO

- Переключитесь в режим M
- Выключите Auto ISO
- Меняйте настройки только при смене света

Частые ошибки: свет и фокус

❌ Тени под глазами и под носом

Почему: жёсткое полуденное солнце сверху

- Уведите модель в открытую тень или поставьте спиной к солнцу
- Добавьте 1–1.5 ступени: 1/1000 → 1/400

контрольный свет: f/2.8

1/500

ISO 100

+0.7 EV

❌ Сменили место — экспозиция «поплыла»

Почему: перешли из солнца в тень (или обратно) без тестового кадра

- Сделайте тестовый кадр на каждой новой точке
- Солнце → тень: увеличьте ISO и удлините выдержку на 1.5–2 ступени

1/1000 ISO 100 → 1/400 ISO 400

❌ Глаза не в фокусе

Почему: слишком открытая диафрагма, не та точка фокусировки

- Прикройте диафрагму: f/1.8 → f/2.8–4
- Включите AF по глазам или одну точку
- Для движения — AF-C

1 человек f/2.8–4

группа f/5.6–8

Частые ошибки: резкость, цвет, горизонт

✗ Смазанный кадр («шевелёнка»)

Почему: слишком длинная выдержка для движения или фокусного

- Сократите выдержку
- Не хватает света — увеличьте ISO, а не удлиняйте выдержку

портрет $\geq 1/250$

прогулка $\geq 1/500$

дети $\geq 1/1000$

✗ Неверный баланс белого

Почему: автобаланс «плавает» от зелени, песка и моря

- Снимайте в RAW
- Выставьте баланс вручную и держите его одинаковым в серии

солнце $\approx 5500\text{ K}$

тень $\approx 6500\text{--}7000\text{ K}$

✗ Завален горизонт, кривые стены

Почему: не проверили линии в кадре

- Включите сетку и электронный уровень
- На широком угле держите камеру ровно, без наклона

Частые ошибки: кадр, фон, локация

✗ Обрезаны кисти, стопы, пальцы

Почему: кадрирование по суставам, съёмка слишком близко

- Отойдите на шаг
- Оставьте поле под стопами и над головой
- Рука или нога в кадре — целиком

5-10% поля по краям

✗ Столб, ветка или фонарь «растёт» из головы

Почему: смотрели только на модель

- Сделайте 1-2 шага в сторону
- Смените высоту точки съёмки
- Отведите модель дальше от фона и откройте диафрагму

f/2-2.8

✗ Мусор, чужие вещи, люди в кадре

Почему: не осмотрели кадр целиком и после смены позы

- Уберите предмет — это 5 секунд
- Подождите, пока пройдут люди, или смените ракурс
- Проверьте низ кадра

✗ Тина и водоросли на пляже

Почему: снимали на первом попавшемся участке

- Пройдите 20-50 м вдоль берега
- Разверните камеру так, чтобы тина не попала в кадр

✗ Неудачная локация «при клиенте»

Почему: место не разведали заранее

- Приезжайте за 20-30 минут до клиента
- Проверьте свет, фон и точки съёмки

● КОРОТКО

Фотограф и ретушёр — одна команда.

**Всё, что можно
исправить за 5
секунд на месте,
исправляем на
месте.**

Разведайте локацию

Сделайте тестовый кадр

Сначала свет, потом фон

Фокус на глазах

Ровный горизонт

Руки и ноги целиком

Чистый фон

Осмотрите модель