INSTALACION DE ARCH LINUX PARA BIOS

\$ loadkeys es —> Carga teclado Español

CONFIGURAR WIFI

- \$ ip link —> buscar wlan o la tarjeta WIFI. Por ejemplo, WLANO
- \$ ip link set wlan0 up
- \$ iwlist wlan0 scan —> si no entran en la pantalla podemos poner al final un " > wifi.txt" y luego verlo con VIM o con NANO. Buscar el Nombre de la Red. Por ejemplo, Power
 - Si la contraseña es WEP...
 - \$ iwconfig wlan0 essid Power key s:CONTRASEÑA
 - > En cambio, Si usas WPA...
 - \$ wpa_passphrase Power CONTRASEÑA > /etc/wifi
 - \$ wpa_supplicant -B -i wlan0 -D wext -c /etc/wifi --> (Pueden salir errores. Ignorarlos)
 - \$ dhclient —> Nos da una IP
 - \$ ping www.google.com -> Verifica Conexión a Internet
- \$ fdisk -I —> Ver y reconocer los disco. Por ejemplo, voy a usar el /dev/sda1
- \$ fdisk [Disco] —> Disco a Instalar Arch Linux. Ej.: /dev/sda

FUNCIONES DE FDISK:

- > m Imprime los Comandos que se pueden utilizar en fdisk
- > o Crea una Tabla de Particiones MBR
- > p Lista todas las particiones
- > d Elimina una Partición
- n Agrega una Nueva Partición {
 - Selecciona el Tipo de Partición:
 - p Primaria
 - e Extendida
 - Numero de Partición:
 - [Enter]
 - o Primer Sector:
 - [Enter] —> Desde el Primer Sector Disponible
 - Ultimo Sector:
 - +[Tamaño][Unidad] —> Extensión. Ej.: +10G

Esquema de Ejemplo de Partición de un Arch:

- /dev/sda1 —> /
- /dev/sda2 --> /home
- /<u>dev/sda</u>3 —> SWAP

```
    [Enter] —> Hasta el Último Sector Contiguo Disponible

           }

▶ t - Cambia el Tipo de Partición de una Partición Existente (Esencial con la SWAP) {

    Número de Partición:

                 [Número de Partición]

    Código de Formato:

    L - Lista todos los Códigos

    82 - SWAP -> Ej.: /dev/sda3

    83 - Linux

           }
   > a - Selecciona la Partición de Arrangue
   > w - Guarda los Cambios y Sale
   > q - Sale sin Guardar los Cambios
$ mkswap [Dirección de la SWAP] —> Ej.: /dev/sda3
$ swapon
$ mkfs.ext4 [Dirección de la Partición] —> Ej.: /dev/sda1 y /dev/sda2
$ mount /dev/sda1 /mnt
$ mkdir /mnt/home
$ mount /dev/sda2 /mnt/home
$ pacstrap /mnt base linux linux-firmware nano vim grub networkmanager dhcpcd netctl
wpa supplicant dialog —> Estos últimos son de WIFI. Si se usa Ethernet, no son necesarios
$ genfstab /mnt >> /mnt/etc/fstab
$ arch-chroot /mnt
       $ In -sf /usr/share/zoneinfo/America/Argentina/Buenos Aires /etc/localtime
       $ hwclock --systohc
       $ echo "LANG=es_ES.UTF8" > /etc/locale.conf
       $ echo "KEYMAP=es" > /etc/vconsole.conf
       $ echo "[Nombre PC]" > /etc/hostname
       $ echo "127.0.0.1 localhost" > /etc/hosts
       $ nano /etc/locale.gen —> Buscar el Idioma Regional (es_AR) y descomentarlo
       $ locale-gen —> Buscar "es AR" y descomentarlo
```

\$ passwd —> Crea la Contraseña para el Root

\$ useradd -m [Nombre del Usuario] —> Crea el Usuario. El Nombre del Usuario tiene que ser en MINÚSCULAS, sin espacios ni símbolos raros

\$ passwd [Nombre del Usuario] —> Agrega una Contraseña al Usuario

\$ grub-install /dev/sda

\$ grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

\$ mkinitcpio -P ---> Crea Imagen de Arranque

\$ exit

\$ reboot now

DESDE EL SISTEMA

\$ systemctl enable NetworkManager.service

\$ systemctl start NetworkManager.service

CONFIGURAR WIFI DE VUELTA:

\$ ip link —> buscar wlan o la tarjeta WIFI. Por ejemplo, wlp0s11u1

\$ ip link set wlp0s11u1 up

\$ nmcli dev wifi connect MaxPower password CONTRASEÑA

\$ pacman -S xorg-server xorg-xinit plasma sddm sudo xf86-video-nouveau

- > NECESARIOS: Necesario para tener Interfaz gráfica.
- CON DIFERENTES OPCIONES: Se puede cambiar el Entorno Gráfico, y por consecuente el Gestor de Inicio de Sesión. Opcional: sudo
- DEPENDE DE LA GRÁFICA: Dependiendo de la gráfica, cambia el Driver. Para investigar el Driver correspondiente, fijarse acá: https://wiki.archlinux.org/index.php/Xorg#Installation

\$ systemctl enable sddm.service

\$ systemctl enable sddm.service

*Posteriormente se puede instalar, por ejemplo: Dolphin, Konsole, Firefox, neofetch, htop, git, wget, pulseaudio, kdenlive