# Pedidos y Costos Manual de Uso

INDICE


1. MENU "GESTION INTEGRAL" - Opciones disponibles
2. FLUJO COMPLETO DE UN PEDIDO
3. CONEXION CON COSTOS (precios, stock y materiales)
4. CAMBIO DE MONEDA EN PEDIDOS EXISTENTES
5. GESTION DE STOCK Y ALERTAS
6. HOJA DE LOG DE MOVIMIENTOS
7. ESTRUCTURA DE COLUMNAS ESPERADAS EN LAS HOJAS
8. SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES
9. PLACEHOLDERS PARA IMAGENES


==========


## 3. MENU "GESTION INTEGRAL" - Opciones disponibles

==========

Al abrir el archivo "Pedidos" aparece el menu "⚙️ Gestión Integral" con las siguientes opciones:

3.1 ➕ Cargar Nuevo Pedido
3.2 💱 Modificar Tipo de Cambio
3.3 🌾 Aumentar Stock Materiales
3.4 📦 Aumentar Stock Productos
3.5 📉 Gestionar Alertas de Stock
3.6 🔎 Revisar Stocks Mínimos
3.7 🔠 Convertir Clientes a Mayúsculas


A continuacion se explica cada una en detalle.





---

## 3.1 ➕ CARGAR NUEVO PEDIDO

Abre un formulario modal (ventana emergente) para registrar un pedido nuevo. Lee automaticamente los productos del archivo "Costos" para que el usuario solo tenga que elegirlos de una lista, con su cantidad y precio.






Campos que muestra el formulario:

- Fecha del pedido
- Cliente (autocompletado desde la hoja "Clientes")
- Productos: se pueden agregar varias lineas
  - Categoria y Modelo (selector dinamico desde Costos)
  - Cantidad
  - Precio unitario (trae el PRECIO o ULTIMO PRECIO de Costos)
  - Moneda del precio (AR$ o U$D)
- Forma de entrega (RETIRA / ENVIO)
- Plazo de entrega en dias

- Estado inicial (No Encomendado, En Produccion, Producir, Terminado)
- Descuento general e impuesto (se aplican al total)
- Pago a cuenta (opcional)

Que pasa al confirmar:

1. La columna CLIENTE queda como hipervinculo hacia la hoja "Clientes" (clickable).
2. Si marcaste "ULTIMO PRECIO" al cargar un producto, se actualiza automaticamente la columna "ULTIMO PRECIO" en la hoja Productos de Costos.
3. Si el estado inicial es "Terminado" o "Producir", descuenta el stock automaticamente (ver seccion 5).
4. Si el estado es "Terminado", la fila se mueve DIRECTAMENTE a la hoja "Terminados" sin pasar por la hoja de Pedidos.


---

## 3.2 💱 MODIFICAR TIPO DE CAMBIO

Pide un valor numerico por un cuadro de dialogo y lo escribe en la celda G1 de la hoja "Productos" del archivo Costos.

Ese valor se usa para:


- Convertir precios de U$D a AR$ (y viceversa) al cargar pedidos con el formulario.
- Convertir totales al cambiar manualmente la columna MONEDA de un pedido ya existente (ver seccion 6).



## 3.3 🌾 AUMENTAR STOCK MATERIALES


Abre un modal que lista TODOS los materiales del archivo Costos. Se puede filtrar por proveedor y categoria. Para cada material se ingresa cuanto stock se suma (por una compra, reposicion, etc.) y se guarda todo de una sola vez en lote.

Al confirmar, suma los incrementos a la columna STOCK de la hoja "Materiales" en Costos.




## 3.4 📦 AUMENTAR STOCK PRODUCTOS

Misma logica que la anterior, pero para la hoja "Productos" de Costos.
Ideal para registrar productos terminados que vuelven al deposito.





## 3.5 📉 GESTIONAR ALERTAS DE STOCK

Permite definir, por cada material, un "stock minimo" a partir del cual el sistema va a avisar que ese material esta por debajo de lo recomendado.

Los minimos se guardan en las propiedades del script (no en una hoja visible), por lo tanto:


- Se mantienen aunque renombres hojas.
- Se pueden editar, agregar o eliminar desde este mismo menu.




## 3.6 🔎 REVISAR STOCKS MINIMOS

Recorre los materiales que tengan un minimo configurado y muestra un modal solo con los que estan por debajo (o iguales) al minimo.

Tambien se ejecuta automaticamente al abrir el archivo (onOpen), de forma silenciosa, y solo abre el modal si hay alertas disparadas.




## 4. FLUJO COMPLETO DE UN PEDIDO

Ademas del menu, el sistema reacciona a los cambios en la columna ESTADO de las hojas "Pedidos" y "Terminados". Los estados validos son los que se mencionan a continuacion.

## 4.1 HOJA "PEDIDOS" - Estados posibles

- "No Encomendado" : estado por defecto luego de cargar.
- "En Produccion" : se setea automaticamente al hacer entrega parcial.
- "Producir" : abre el modal "Decidir fuente de stock".
- "Terminado" : abre el modal "Decidir fuente de stock" y luego mueve la fila a la hoja "Terminados".
- "Entrega Parcial" : abre el modal "Entrega Parcial".

- "Entregado" : abre el modal "Pago Final y Entrega".

---


## 4.2 MODAL "DECIDIR FUENTE DE STOCK" (Producir / Terminado)

Cuando se cambia el estado a "PRODUCIR" o "TERMINADO" en la hoja Pedidos, el sistema NO descuenta el stock todavia. En su lugar abre un modal que muestra, para CADA producto del pedido:

- Stock disponible del producto terminado.
- Lista de materiales de la receta con su stock actual y el requerido para fabricar la cantidad pedida.
- Para cada producto, se debe elegir UNA fuente:
  - "Producto" → descuenta del stock del producto terminado.
  - "Materiales" → descuenta de la materia prima (segun receta).
- Si el producto no tiene receta, "Materiales" se considera valido por defecto (bypass).


Esto es util cuando:

- Tenes 3 unidades en stock y pediste 5. Podes elegir "Producto" para entregar las 3 que hay, y "Materiales" para fabricar las 2 restantes.
- O bien elegis "Materiales" para fabricarlas todas desde cero.




Una vez confirmadas todas las decisiones, se descuentan los stocks correspondientes y se aplica el cambio de estado (si era "Terminado"

se mueve a la hoja "Terminados").




## 4.3 HOJA "TERMINADOS"

Es la hoja de "pedidos listos para entregar". Desde aca tambien se puede cambiar el estado a:


- "Entrega Parcial" → modal de entrega parcial.
- "Entregado" → modal de pago final.

## 4.4 MODAL "ENTREGA PARCIAL"

Sirve cuando de un mismo pedido se entrega solo una parte. Para cada linea del pedido se puede indicar cuanta cantidad se entrega en esta operacion y cuanto pago se recibe.

El sistema:

1. Crea una fila nueva en la hoja "Entregados" con los productos efectivamente entregados, y los importes prorrateados proporcionalmente al subtotal.
2. Si queda saldo pendiente, actualiza la fila original (en Pedidos o Terminados) restando lo entregado, ajustando subtotal / total / cuenta y dejando el estado en "En Produccion".
3. Registra el movimiento en el Log.




## 4.5 MODAL "PAGO FINAL Y ENTREGA"

Se abre al cambiar el estado a "ENTREGADO". Muestra el detalle del pedido (productos, subtotal, total, cuenta) y permite ingresar el monto del pago final.


Al confirmar:

- Crea la fila en la hoja "Entregados" con fecha de entrega del dia, estado "ENTREGADO" y los importes ajustados para

reflejar el cobro.

- Borra la fila de la hoja de origen (Pedidos o Terminados).
- Registra el movimiento en el Log.

Si se cancela, vuelve automaticamente el estado a "Terminado".




5. CONEXION CON COSTOS (precios, stock y materiales)

El archivo de Pedidos NO duplica informacion de costos. Todo lo lee y lo escribe en el archivo de Costos.

## 5.2 QUE ESCRIBE EN COSTOS

- Stock de productos: cuando se elige fuente "Producto" en una decision de stock, o cuando se entrega un producto terminado.

- Stock de materiales: cuando se elige fuente "Materiales" en una decision de stock, o cuando hay faltante al descontar un pedido y se calcula automaticamente la receta a restar.
- ULTIMO PRECIO: si en el formulario de pedido el usuario confirma la opcion de fijar el "Ultimo Precio" del producto, se actualiza esa columna en la hoja "Productos".

---

## 5.3 LOGICA DE DESCUENTO DE STOCK

Caso A - Estado "Producir" o "Terminado" con decision manual:
Por cada producto, el usuario elige:
- "Producto": Stock(producto) -= cantidad pedida.
- "Materiales": Por cada material de la receta,
Stock(material) -= cantidad_receta * cantidad_pedida.

Caso B - Pedido cargado directamente como "Terminado" en el form:
- Si Stock(producto) >= cantidad → descuenta del producto.
- Si Stock(producto) < cantidad → descuenta lo que haya
del producto (deja en 0) y descuenta los materiales
necesarios para fabricar el faltante (cantidad - stockActual).
- Si el producto no tiene receta, se descuenta solo del
stock del producto (puede quedar en negativo, ojo).

Caso C - Entrega Parcial o Entrega total:
El stock ya fue descontado al pasar a "Producir"/"Terminado".
En la entrega NO se vuelve a descontar; solo se mueven filas
y se ajustan los importes cobrados.

6. CAMBIO DE MONEDA EN PEDIDOS EXISTENTES

Si en una fila ya guardada de "Pedidos", "Terminados" o
"Entregados" cambias manualmente el valor de la columna MONEDA
(de "AR$" a "U$D" o viceversa), el sistema convierte automaticamente:

- Subtotal
- Total
- Cuenta
- Saldo (si existe la columna)

usando el Tipo de Cambio guardado en la fila (columna T.C).

Para que esto funcione, la columna MONEDA_ESTADO debe estar en la misma hoja (es una columna auxiliar que guarda la moneda "anterior" para saber desde donde convertir). El propio sistema la actualiza al hacer la conversion.

7. GESTION DE STOCK Y ALERTAS

Resumen rapido del flujo recomendado:

1. Configurar alertas: entrar a "Gestionar Alertas de Stock" y cargar el stock minimo de cada material que quieras controlar.
2. Cargar compras: usar "Aumentar Stock Materiales" cada vez que llega mercaderia nueva.
3. Monitorear: al abrir el archivo, si hay materiales por debajo del minimo, se abre automaticamente el modal "Materiales con stock bajo". Tambien se puede revisar manualmente con "Revisar Stocks Minimos".
4. Productos terminados: usar "Aumentar Stock Productos" cuando fabricas (o reingresas) unidades terminadas al deposito.