Lab4 进程同步

俞星凯 171830635

2651904866@qq.com

实验目的

- 1. 实现一个简单的生产者消费者程序。
- 2. 介绍基于信号量的进程同步机制。

实验内容

- 1. 内核:提供基于信号量的进程同步机制,并提供系统调用 sem_init、sem_post、sem_wait、sem_destroy。
- 2. 库:对上述系统调用进行封装。
- 3. 用户:对上述库函数进行测试。

背景知识

1. 信号量机制

内核维护 Semaphore 这一数据结构,并提供 P, V 这一对原子操作,其中 W 用于阻塞进程自身在该信号量上,R 用于释放一个阻塞在该信号量上的进程,其 伪代码如下

```
struct Semaphore {
    int value;
    struct ListHead;
};
typedef struct Semaphore Semaphore;
void P(Semaphore *s) {
    s->value --;
    if (s->value < 0)
        W(s);
}
void V(Semaphore *s) {
    s->value ++;
    if (s->value <= 0)
        R(s);
}</pre>
```

实验过程

1. 启动阶段

大体与 Lab3 类似,不同之处在于加入两个数组 sem 和 dev 用来实现进程同步,两个数组的元素类型是类似的,其中,state 表示该元素是否有效,value 表示信号量的值,为正时表示在封锁前对 s 可施行的 P 操作,为负时其绝对值表示在 s 队列中等待的进程个数,pcb 则是一个双向链表,用于记录执行 P 操作时被阻塞的进程。

ī

```
struct Semaphore {
   int state;
   int value;
   struct ListHead pcb;
   // link to all pcb ListHead blocked on this semaphore
};
typedef struct Semaphore Semaphore;
struct Device {
```

```
struct Device {
   int state;
   int value;
   struct ListHead pcb;
   // link to all pcb ListHead blocked on this device
};
typedef struct Device Device;
```

2. 系统调用

(1) GETPID 系统调用

为了方便区分当前正在运行的进程,实验 4 要求先实现一个 getpid 系统调用用于返回当前进程标识 ProcessTable.pid,不允许调用失败。

getpid 的实现较为简单,添加宏定义#define SYS_PID 7,并在 irqhandle.c 添加一个系统调用处理函数,利用 eax 返回 pid 即可。

```
void syscallPid(struct StackFrame *sf) {
    pcb[current].regs.eax = current;
    return;
}
```

(2) SEM_INIT 系统调用

sem_init 系统调用用于初始化信号量,其中参数 value 用于指定信号量的初始值,初始化成功则返回 0,指针 sem 指向初始化成功的信号量,否则返回-1。

sem_init 的实现流程是在数组 sem 中查找一个未使用的信号量,根据参数初始化信号量的值 value,并设置好双向链表 pcb。在框架代码中已经给出。

(3) SEM POST 系统调用

sem_post 系统调用对应信号量的 V 操作,其使得 sem 指向的信号量的 value 增一,若 value 取值不大于 0,则释放一个阻塞在该信号量上进程(即将该进程设置为就绪态),若操作成功则返回 0,否则返回-1。

```
void syscallSemPost(struct StackFrame *sf) {
   int i = sf->edx;
   ProcessTable *pt = NULL;
   if (sem[i].state == 1) {
      pcb[current].regs.eax = 0;
      sem[i].value++;
      if (sem[i].value <= 0) {
            pt = (ProcessTable*)((uint32_t)(sem[i].pcb.prev) - (uint32_t)&(((ProcessTable*)0)->blocked));
            pt->state = STATE_RUNNABLE;
            pt->sleepTime = 0;
            sem[i].pcb.prev = (sem[i].pcb.prev)->prev;
            (sem[i].pcb.prev)->next = &(sem[i].pcb);
      }
    }
    else
      pcb[current].regs.eax = -1;
    return;
}
```

sem_post 首先检查参数对应的信号量 state 是否为 1,若为 0 则报错,否则将 value 加一,若 value<=0,说明有进程被阻塞,应该释放。因为 pcb 的 prev 是最先被阻塞的进程,所以将它从双向链表取出。

(4) SEM WAIT 系统调用

sem_wait 系统调用对应信号量的 P 操作,其使得 sem 指向的信号量的 value 减一,若 value 取值小于 0,则阻塞自身,否则进程继续执行,若操作成功则返回 0,否则返回-1。

```
void syscallSemWait(struct StackFrame *sf) {
   int i = sf->edx;
   if (sem[i].state == 1) {
      pcb[current].regs.eax = 0;
      sem[i].value--;
      if (sem[i].value < 0) {
            pcb[current].blocked.next = sem[i].pcb.next;
            pcb[current].blocked.prev = &(sem[i].pcb);
            sem[i].pcb.next = &(pcb[current].blocked);
            (pcb[current].blocked.next)->prev = &(pcb[current].blocked);
            pcb[current].state = STATE_BLOCKED;
            pcb[current].sleepTime = -1;
            asm volatile("int $0x20");
      }
    }
    else
      pcb[current].regs.eax = -1;
    return;
}
```

sem_wait 同样检查 state, 然后将 value 减一, 若 value<0, 说明进程应该被阻塞,将其加入双向链表 pcb 的 next, 并设置 pcb[current]的 state 和 sllepTime, 最后激发时钟中断重新调度。

(5) SEM DESTROY 系统调用

sem_destroy 系统调用用于销毁 sem 指向的信号量,销毁成功则返回 0, 否则返回-1, 若尚有进程阻塞在该信号量上,可带来未知错误。

```
void syscallSemDestroy(struct StackFrame *sf) {
   int i = sf->edx;
   if (sem[i].state == 1) {
      pcb[current].regs.eax = 0;
      sem[i].state = 0;
      asm volatile("int $0x20");
   }
   else
      pcb[current].regs.eax = -1;
   return;
}
```

sem_destroy 直接将信号量的 state 清零,并触发时钟中断重新调度即可。

3. 信号量解决生产者消费者问题

(1) main 函数

main 函数需要准备两个信号量 mutex(用于互斥)和 buffer(用于生产者消费者同

步), value 分别为 1 和 0, 然后循环 fork 出 6 个子进程,根据 fork 的返回值,若为 0 说明是子进程,调用相应的生产者消费者函数,并跳出循环,否则是父进程,继续循环。

(2) 生产者进程

生产者循环生产,生产过程用 sleep(64)模拟,生产完成打印 produce 信息,接着尝试获取 mutex 实现互斥访问,最后对 buffer 执行 V 操作表示 buffer 内已经有产品了。

```
void producer(int arg, sem_t* mutex, sem_t* buffer) {
   int pid = getpid();
   for (int k = 1; k <= 8; ++k) {
      sleep(64);
      printf("pid %d, producer %d, produce, product %d\n", pid, arg, k);
      printf("pid %d, producer %d, try lock, product %d\n", pid, arg, k);
      sem_wait(mutex);
      printf("pid %d, producer %d, locked\n", pid, arg);
      sem_post(mutex);
      printf("pid %d, producer %d, unlock\n", pid, arg);
      sem_post(buffer);
   }
}</pre>
```

(3) 消费者进程

消费者循环消费,打印一条 try consume 信息,并对 buffer 执行 P 操作,此时若 buffer 为空则被阻塞,接着获取 mutex 访问临界区,最后用 sleep(64)模拟消费过程,在完成消费后打印 consumed 信息。

```
void consumer(int arg, sem_t* mutex, sem_t* buffer) {
   int pid = getpid();
   for (int k = 1; k <= 4; ++k) {
      printf("pid %d, consumer %d, try consume, product %d\n", pid, arg, k);
      sem_wait(buffer);
      printf("pid %d, consumer %d, try lock, product %d\n", pid, arg, k);
      sem_wait(mutex);
      printf("pid %d, consumer %d, locked\n", pid, arg);
      sem_post(mutex);
      printf("pid %d, consumer %d, unlock\n", pid, arg);
      sleep(64);
      printf("pid %d, consumer %d, consumed, product %d\n", pid, arg, k);
   }
}</pre>
```

实验结果

(1) 用户程序测试

由框架代码给出的对系统调用和库函数的测试部分的实验结果如下

```
Father Process: Semaphore Initializing.
Father Process: Sleeping.
Child Process: Semaphore Waiting.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Waiting.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Waiting.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Sleeping.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Waiting.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Sleeping.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Destroying.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Sleeping.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Semaphore Destroying.
```

对执行过程的分析如下

- 1. 父进程初始化信号量, fork 出子进程, 打印 sleeping 后便去睡眠。
- 2. 由于信号量的值为 2, 子进程可以进入两次关键区, 在第三次时被阻塞。
- 3. 父进程苏醒,释放信号量,又去睡眠
- 4. 被阻塞的子进程释放,再次进入关键区,又被阻塞。
- 5. 同 4。
- 6. 被阻塞的子进程释放,销毁信号量,退出。
- 7. 只有父进程运行,最终销毁信号量。

(2) 生产者消费者

生产者消费者进程的执行结果较长, 截取部分

```
pid 4, consumer 1, try consume, product 1
pid 5, consumer 2, try consume, product 1
pid 6, consumer 3, try consume, product 1
pid 7, consumer 4, try consume, product 1
pid 2, producer 1, produce, product 1
pid 2, producer 1, try lock, product 1
pid 2, producer 1, locked
pid 2, producer 1, unlock
pid 3, producer 2, produce, product 1
pid 3, producer 2, try lock, product 1
pid 3, producer 2, locked
pid 3, producer 2, unlock
pid 4, consumer 1, try lock, product 1
pid 4, consumer 1, locked
pid 4, consumer 1, unlock
pid 5, consumer 2, try lock, product 1
pid 5, consumer 2, locked
pid 5, consumer 2, unlock
pid 2, producer 1, produce, product 2
pid 2, producer 1, try lock, product 2
pid 2, producer 1, locked
pid 2, producer 1, unlock
pid 3, producer 2, produce, product 2
pid 3, producer 2, try lock, product 2
pid 3, producer 2,
                        locked
pid 3, producer 2,
                        unlock
pid 4, consumer 1,
                        consumed, product 1
pid 4, consumer 1, try consume, product 2
pid 5, consumer 2,
                        consumed, product 1
pid 5, consumer 2, try consume, product 2
                        try lock, product 1 locked
pid 6, consumer 3,
pid 6, consumer 3,
                        unlock
pid 6, consumer 3,
pid 7, consumer 4,
                        try lock, product 1
pid 7, consumer 4,
                        locked
pid 7, consumer 4,
                        unlock
```

对执行结果分析如下

- 1. 生产者 1、2 均执行 sleep 模拟生产过程,消费者 1、2、3、4 执行 try consume 但由于 buffer 为空被阻塞。
- 2. 生产者 1、2 各完成生产一个产品。
- 3. 消费者 1、2 各开始消费一个产品。
- 4. 生产者 1、2 各完成生产一个产品。
- 5. 消费者 1、2 各完成消费第一个产品,尝试消费第二个产品被阻塞。
- 6. 消费者 3、4 各开始消费一个产品。

实验收获

- 1. 了解了基于信号量的进程同步机制。
- 2. 提高了编写进程同步代码的能力。