Manual de usuario de NovaMut

Oct 20, 2026 · @Fox

Qué es NovaMut

NovaMut 4.0 es el sistema de gestión de la mutual: socios, proveedores, compras en cuotas, cobros por descuento, liquidación mensual, reportes, credenciales y el padrón para INAES. Todos los datos se guardan en un solo archivo, `novamut.db`, que siempre tiene que estar en la misma carpeta que el programa.

Abrir el programa

La carpeta del programa tiene:

```
NovaMut
 ├─ novamut.py     el programa
 ├─ novamut.db     los datos
 ├─ backups        copias automáticas (se crea sola)
 └─ .venv          el Python del programa
```

Para abrirlo, en PowerShell dentro de esa carpeta:

```
.venv\Scripts\python.exe novamut.py
```

También funciona el botón ▶ de VS Code con el intérprete `.venv`. Si se armó un `NovaMut.exe`, alcanza con doble clic, siempre con `novamut.db` en la misma carpeta.

Si la carpeta no tiene `novamut.db`, el programa crea una base vacía con el usuario `admin` y la clave `admin`. Si encuentra una base con el nombre anterior (`sigemut.db`), la copia como `novamut.db` y la actualiza; la vieja queda intacta como respaldo.

Primeros pasos en una base nueva

1. Entrá con `admin` / `admin` y elegí una clave nueva.
2. Andá a **Configuración** y cargá el nombre de la mutual.
3. Creá los usuarios de cada persona en **Usuarios**.
4. Empezá a cargar socios y proveedores.

Ingreso al sistema

Se entra con usuario y contraseña. El usuario no distingue mayúsculas; la contraseña sí.

- **Términos y condiciones:** la primera vez que cada usuario entra, aparecen los términos de uso. Con **Acepto** sigue; con **No acepto** el programa se cierra. Cada usuario los acepta una sola vez.
- **Cambio de clave obligatorio:** la primera vez que un usuario entra, o después de que un administrador le resetea la clave, el sistema pide una clave nueva antes de seguir.
- **Clave válida:** mínimo 8 caracteres, con al menos una letra y un número.
- **Bloqueo:** después de 5 intentos fallidos, la cuenta queda bloqueada 15 minutos.

Para cambiar la propia clave: menú **Cambiar clave** → clave actual y la nueva dos veces → **Guardar**.

Qué puede hacer cada rol

Rol	Puede
CONSULTA	Ver todo y exportar reportes. Los botones de cambios aparecen deshabilitados.
OPERADOR	Lo anterior, más cargar y modificar socios, proveedores y compras, registrar pagos y cobros, cobrar la liquidación, emitir el padrón y hacer backups.
ADMIN	Lo anterior, más revertir pagos y cobros, gestionar usuarios OPERADOR y CONSULTA, ver la auditoría y cambiar la configuración.
SUPERADMIN	Todo, incluso gestionar otros ADMIN y SUPERADMIN. Siempre tiene que quedar al menos uno activo.

Si alguien intenta algo que su rol no permite, el sistema muestra un aviso y no hace el cambio.

Pantalla principal

A la izquierda está el menú, con el nombre de la mutual arriba y el usuario conectado abajo (con el botón **Cerrar sesión**). Arriba de cada pantalla aparecen su nombre, la fecha y hora y, en las fichas, el modo actual. El menú solo muestra las opciones que permite el rol.

Menú	Para qué sirve
Socios	Alta, consulta, modificación y baja de socios

Menú	Para qué sirve
Proveedores	Comercios y empresas a los que la mutual les paga
Desc/Compras	Compras de socios en cuotas
Cuotas	Pagos a proveedores y cobros a socios, de a una
Liquidación	Descuentos del mes por socio, exportación y cobro de todos juntos
Estado de cuenta	Deuda y cuotas de un socio
Cuotas vencidas	Cuotas pendientes vencidas o por vencer
Padrón INAES	Archivo de socios para INAES (Res. 756)
Credenciales	Credencial del socio en PDF
Usuarios	Usuarios del sistema (ADMIN y SUPERADMIN)
Auditoría	Registro de accesos y acciones (ADMIN y SUPERADMIN)
Configuración	Nombre de la mutual (ADMIN y SUPERADMIN)
Backup BD	Copias de seguridad (desde OPERADOR)
Cambiar clave	Clave propia
Programadores	Autores, contacto y licencia

Modos de las fichas

Socios, Proveedores y Desc/Compras tienen tres modos, indicados con una etiqueta de color arriba a la derecha:

- **Consulta** (azul): solo se mira.
- **Alta** (verde): se está cargando algo nuevo. Se entra con **Nuevo**.
- **Modificación** (amarillo): se están cambiando datos. Se entra con **Modificar** después de buscar.

Nada se guarda hasta apretar **Guardar**.

Las fechas se escriben como `dd/mm/aaaa` y los importes aceptan coma o punto decimal (`1500,50`). Los importes se muestran como `$1.500,50`.

Socios

El **número de socio** lo asigna el sistema: el primero es el 1001 y cada alta toma el siguiente libre. No se escribe a mano ni se cambia después.

Buscar

En el cuadro de arriba se puede escribir:

- **El número de socio** (por ejemplo `1001`) → abre ese socio.
- **El DNI o el CUIL**, con o sin guiones → si hay uno solo, lo abre; si hay varios, muestra la lista.
- **Un nombre** → abre la lista filtrada.

Listar todos abre la lista completa (hasta 500), con buscador por nombre, número, DNI o CUIL, y marca cada socio como ACTIVO o BAJA. Clic en una fila para abrirlo.

Dar de alta

1. **Nuevo** → aparece el número que le toca y la fecha de ingreso de hoy.
2. Completá el nombre (obligatorio) y el resto de los datos.
3. **Guardar**.

Al guardar, el sistema controla:

- Fechas válidas en formato `dd/mm/aaaa`.
- CUIL de 11 dígitos y **que no esté cargado en otro socio** (avisa en cuál está).
- Email con `@`.

Si dos PCs dan de alta al mismo tiempo, el número se confirma al guardar y la segunda toma el siguiente.

Datos de la ficha

Grupo	Campos
Datos personales	Nombre, tipo de documento, CUIL, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, extranjero, PEP, riesgo
Contacto	Dirección, CP, localidad, teléfono, email
Datos de la mutual	Fechas de ingreso, baja y egreso; categoría; crédito máximo, crédito máximo mensual, tope del empleador; CBU; motivo de liquidación

Grupo	Campos
Servicios optativos	Hasta 3 servicios

El **crédito máximo** y el **crédito máximo mensual** se usan al cargar compras (ver Desc/Compras). En 0 significan "sin tope".

Modificar y dar de baja

- **Modificar:** buscar → **Modificar** → cambiar → **Guardar**.
- **Dar de baja:** buscar → **Dar de baja** → confirmar. Se pone la fecha de baja de hoy. El socio no se borra: queda con su historial y figura como BAJA. Para revertirlo, modificar y borrar la fecha de baja.

Credencial

Con el socio abierto, **Credencial** lleva a su credencial en PDF.

Proveedores

Los proveedores son los comercios o empresas a los que el socio les compra. El **código** lo asigna el sistema.

- **Buscar:** código arriba → **Buscar**, o **Listar todos** para filtrar por razón social. La ficha muestra si está ACTIVO o en BAJA.
- **Alta: Nuevo** → datos → **Guardar**. Solo la razón social es obligatoria; al guardar aparece el código asignado.
- **Modificar:** buscar → **Modificar** → **Guardar**.
- **Baja o reactivación:** buscar → **Activar/Baja** → confirmar. No se borra.

Datos: razón social, CUIT (11 dígitos), condición de IVA, dirección, CP, localidad, teléfono, email y CBU.

Desc/Compras: compras en cuotas

Registra que un socio compró algo a través de la mutual. Con un mismo importe se arman dos planes de cuotas: lo que la mutual **le cobra al socio** y, si hay proveedor, lo que **le paga al proveedor**. Cada compra se identifica por tipo + número (tipo `S01` por defecto; el número se propone solo).

Cargar una compra

1. **Nuevo**. Se completa la fecha de factura con la de hoy.

2. **Proveedor** (opcional): código + Enter. Muestra la razón social; si está de baja, pregunta antes de guardar.
3. **Socio** (obligatorio): número + Enter. Muestra el nombre, si está de baja, su crédito máximo y cuánto le queda **disponible**.
4. **Concepto** (obligatorio), factura, **importe** y observaciones.
5. Cantidad de cuotas (1 a 120) y fecha de la primera cuota, para el socio y para el proveedor. Abajo se ve el valor de cada cuota.
6. **Guardar**.

El importe se divide en partes iguales y la diferencia de centavos va en la última cuota. Las siguientes vencen el mismo día de cada mes. Si falta la fecha de primera cuota se usa la de factura, y si no hay ninguna fecha el sistema no deja guardar.

Control de crédito

Si el socio tiene topes cargados, al guardar el sistema revisa:

- **Crédito máximo:** deuda pendiente + esta compra no debe superarlo.
- **Crédito máximo mensual:** en ningún mes la suma de cuotas debe superarlo.

Si se pasa, muestra los números (por ejemplo, "En Septiembre 2026 pagaría $10.000,00") y pregunta si guardar igual. Si se guarda igual, queda registrado en la auditoría.

Modificar y anular

- **Modificar:** buscar (tipo + número) → **Modificar** → **Guardar**. Si no hay cuotas pagadas ni cobradas y cambian el importe, las cuotas o las fechas, las cuotas se recalculan.
- **Si ya hay cuotas pagadas o cobradas,** solo se pueden cambiar concepto, factura y observaciones. Para cambiar el resto: revertir esos cobros en **Cuotas**, o anular y cargar de nuevo.
- **Anular:** buscar → **Anular** → confirmar. El comprobante queda ANULADO y sus cuotas pendientes pasan a ANULADA; las ya cobradas o pagadas se mantienen. No se puede reactivar.

Cuotas: pagos y cobros de a una

Arriba se elige la lista:

- **A proveedor (egresos):** al registrar, la cuota pasa a **PAGADA**.
- **A socio (ingresos):** al registrar, la cuota pasa a **COBRADA**.

Se filtra por estado (Pendiente, Todas, Pagada/Cobrada, Anulada) y se busca por comprobante (`S01-5`) o nombre. Las cuotas aparecen ordenadas por fecha de vencimiento.

Registrar: clic en la cuota → **Registrar pago/cobro** → confirmar. Se guarda con la fecha de hoy.

Revertir (solo ADMIN o SUPERADMIN): seleccionar una cuota pagada o cobrada → **Revertir** → confirmar. Vuelve a PENDIENTE; si la compra estaba anulada, vuelve a ANULADA.

Para cobrar todas las cuotas del mes juntas, usá **Liquidación**.

Liquidación mensual

Muestra cuánto hay que descontarle a cada socio en un mes, para mandarlo al empleador o al banco y después marcarlo todo como cobrado.

1. Elegí **mes** y **año**. Con **Incluir cuotas atrasadas** (marcado por defecto) se suman las cuotas pendientes de meses anteriores.
2. Arriba se ven los totales: socios, cantidad de cuotas y total a descontar. Abajo, una fila por socio con CUIL, CBU, cantidad de cuotas y total.
3. **Exportar resumen:** una fila por socio. **Exportar detalle:** una fila por cuota. Al guardar se elige PDF o Excel (CSV).
4. Cuando el dinero ya ingresó: **Marcar todo como cobrado** → confirmar. Todas esas cuotas pasan a COBRADA con la fecha de hoy y queda registrado en la auditoría.

Solo entran cuotas pendientes de compras activas. Si una cuota no se cobró (por ejemplo, el socio no tenía sueldo), no marques todo: registrá las cobradas de a una en **Cuotas**, y las que faltan aparecen en la próxima liquidación como atrasadas.

Consultas y reportes

Estado de cuenta

Número de socio → **Buscar**. Muestra el nombre (en amarillo si está de baja), los totales **pendiente de cobro**, **ya cobrado** y **anulado**, y todas sus cuotas ordenadas por vencimiento. **Exportar** lo guarda en PDF o Excel.

Cuotas vencidas

Solo cuotas pendientes. Arriba se elige **Proveedores (a pagar)** o **Socios (a cobrar)**, y el filtro:

- **Vencidas:** con fecha anterior a hoy; muestra los días de atraso (`VENCIDA 12d`).
- **A vencer (7 días):** vencen hoy o en la próxima semana.
- **Todas las pendientes.**

Abajo figura el total. **Exportar** lo guarda en PDF o Excel.

Exportar a PDF o Excel

Al apretar un botón de exportar se abre la ventana para guardar. Abajo, en **Tipo**, elegí **PDF** o **Excel (CSV)**. El PDF lleva el nombre de la mutual, el título, la fecha de emisión y los totales. El CSV abre directo en Excel, con acentos y decimales con coma. Si Excel tiene abierto el archivo que se quiere reemplazar, el sistema avisa que lo cierres.

Padrón INAES (Res. 756)

1. Elegí **Altas** (socios con fecha de ingreso) o **Bajas** (con fecha de baja).
2. Opcional: acotá por rango de socio, de fecha de ingreso o de fecha de baja.
3. **Vista previa:** cuántos registros salen y cuáles tienen datos faltantes (nombre, CUIL, fecha de nacimiento o tipo de documento).
4. Para crear el archivo: **Genera archivos** en `S` → **Emitir padrón**.
5. Pregunta dónde guardarlo. Si respondés **No**, lo guarda como `INAES.CSV` en la carpeta `INAES` del programa y *borra los INAES.CSV anteriores de esa carpeta**.

Con **Registros por archivo** se divide en varios archivos (`INAES01.CSV`, `INAES02.CSV`…). Con **Solo errores = S** exporta solo los socios con datos faltantes. Esos socios se listan además en `INAES_ERRORES.LOG`. El CSV usa `;` y fechas AAAAMMDD.

Credenciales

Credencial del socio en PDF, tamaño tarjeta (8,6 × 5,4 cm), con el nombre de la mutual, número de socio, nombre, CUIL, fecha de nacimiento, ingreso, categoría y fecha de emisión.

- **Una credencial:** buscar el socio por número o con **Listar socios** → ver la vista previa → **PDF de este socio**. Si el socio está de baja, pregunta antes y la tarjeta sale con "BAJA" en rojo.
- **Todas: PDF de todos los activos** genera hojas A4 con 10 credenciales y marcas de corte, para imprimir y recortar.

Los datos vacíos salen con un guión, así que conviene completar CUIL, fecha de nacimiento y categoría en la ficha. Si aparece el aviso **"Falta reportlab"**, hay que instalarlo una vez: `.venv\Scripts\python.exe -m pip install reportlab`.

Administración

Usuarios (ADMIN y SUPERADMIN)

- **Nuevo:** usuario (sin espacios, se guarda en minúsculas), nombre, clave dos veces y rol → **Guardar**. El usuario tiene que cambiar la clave y aceptar los términos la primera vez que entra.
- **Editar:** nombre, rol o activo. El nombre de usuario no se cambia. Para el propio usuario, usá **Cambiar clave**.
- **Reset clave:** le pone una clave nueva y lo obliga a cambiarla; también saca el bloqueo.
- **Activar/Desactivar:** un usuario desactivado no puede entrar. Nadie puede desactivarse a sí mismo.

Un ADMIN solo gestiona usuarios OPERADOR y CONSULTA. Siempre debe quedar un SUPERADMIN activo.

Auditoría (ADMIN y SUPERADMIN)

- **Log de auditoría:** quién hizo qué y cuándo. Registra altas, cambios y bajas de socios, proveedores y compras (con los campos que cambiaron), anulaciones, pagos, cobros y reversiones, cobros de liquidación, compras que superaron el crédito, exportaciones, credenciales, padrones, backups, usuarios, claves, configuración y aceptación de términos.
- **Log de accesos:** cada intento de ingreso, con la PC. **Solo fallidos** sirve para detectar intentos con clave equivocada.

Muestra hasta 500 registros, con buscador por usuario.

Configuración (ADMIN y SUPERADMIN)

El **nombre de la mutual** aparece en el menú, el título de la ventana, el login, las credenciales y los PDF. También muestra la versión y dónde están la base y los backups.

Backups

- **Automático:** cada vez que se cierra el programa se guarda una copia en la carpeta `backups` (`novamut_auto_AAAAMMDD_HHMMSS.db`). Se conservan las últimas 30.
- **Manual: Backup BD → Generar backup ahora** → elegir dónde guardarlo.
- **Abrir carpeta de backups** abre la carpeta de los automáticos.

Aunque haya backups automáticos, están en la misma PC: copiá uno a un pendrive, disco externo o la nube al menos una vez por semana.

Restaurar un backup: cerrá el programa, guardá aparte el `novamut.db` actual por las dudas, copiá el backup a la carpeta del programa y renombralo como `novamut.db`.

Problemas frecuentes

Problema	Solución
"ERROR: falta instalar customtkinter"	Se está usando otro Python. Abrilo con `.venv\Scripts\python.exe novamut.py`.
El programa abre sin datos, con admin/admin	No encontró `novamut.db` (ni `sigemut.db`) en su carpeta y creó una base vacía. Copiá la base correcta al lado de `novamut.py` o del .exe.
Nadie recuerda la clave de admin	Si hay otro SUPERADMIN, que use **Reset clave**. Si no, pedí a los programadores el script `reset_admin.py`: se ejecuta en la carpeta de la base, vuelve la clave a `admin` y pide cambiarla al entrar.
"Cuenta bloqueada temporalmente"	Hubo 5 intentos fallidos. Esperá 15 minutos o pedí a un administrador un **Reset clave**.
"Tu rol no permite..."	El rol del usuario no alcanza para esa acción. Pedí a un ADMIN que la haga o que cambie el rol.
"El CUIL ya está cargado en el socio..."	Ese socio ya existe. Buscalo por su DNI o CUIL en vez de cargarlo de nuevo.
"No se puede cambiar importe, cuotas..."	La compra ya tiene cuotas cobradas o pagadas. Revertilas en Cuotas, o anulá y cargá de nuevo.
"Supera el crédito del socio"	La compra pasa el crédito máximo o el mensual. Podés guardarla igual (queda en la auditoría) o cambiar cuotas o importe.
"Falta reportlab" al hacer un PDF	`.venv\Scripts\python.exe -m pip install reportlab`
"No se pudo guardar: el archivo está abierto"	Cerrá el PDF o el Excel que querés reemplazar y exportá de nuevo.
Se perdieron datos o la base se dañó	Restaurá el último backup de la carpeta `backups` (ver Backups).