# Grundbegriffe der Informatik

Kapitel 10: Prozessor

**Thomas Worsch** 

KIT, Institut für Theoretische Informatik

Wintersemester 2015/2016

# MIMA — die Minimalmaschine ist ein idealisierter Prozessor

Original MIMA aus Vorlesung «Rechnerorganisation»

erweiterte Version MIMA-X für die Vorlesungen «Programmieren» und «Softwaretechnik»

alle fundamentalen Bestandteile und Konzepte wie in realen Prozessoren

Überblick

Einfache "Hardware"-"Bausteine"

Grobstruktur der Mima

Maschinenbefehle der MIMA

Mikroprogrammsteuerung der MIMA

Ein Beispielprogramm

Wo sind wir?


Einfache "Hardware"-"Bausteine"

Grobstruktur der Mima

Maschinenbefehle der MIMA

Mikroprogrammsteuerung der Мім<mark>а</mark>

Ein Beispielprogramm



- es wird eine 0 übertragen
- es wird eine 1 übertragen
- es wird nichts übertragen
  - manchmal durch Z repräsentiert

0

für einen "Draht" gibt es drei Möglichkeiten

- es wird eine 0 übertragen
- es wird eine 1 übertragen
- es wird nichts übertragen
  - manchmal durch Z repräsentiert

1


für einen "Draht" gibt es drei Möglichkeiten

- es wird eine 0 übertragen
- es wird eine 1 übertragen
- es wird nichts übertragen
  - manchmal durch Z repräsentiert

Ζ

für einen "Draht" gibt es drei Möglichkeiten

- es wird eine 0 übertragen
- es wird eine 1 übertragen
- es wird nichts übertragen
  - manchmal durch Z repräsentiert



- es wird eine 0 übertragen
- es wird eine 1 übertragen
- es wird nichts übertragen
  - manchmal durch Z repräsentiert




### an jedem Drahtende

- Erzeuger: kann Bit schreiben (oder nichts tun) oder
- Verbraucher: kann Bit lesen (oder nichts tun)

## Draht kann weder 0 noch 1 speichern

 wenn kein Erzeuger ein Bit "liefert", wird nichts übertragen




#### Bestandteile

- interne Schaltung M
- u. U. Eingänge, weitere Steuerleitungen

Steuerleitung  $S_r$ 

 $Datenleitung\ D_o$ 



#### Bestandteile


- interne Schaltung M
- u. U. Eingänge, weitere Steuerleitungen

## Steuerleitung $S_r$

■ liefert ggf. Befehl zur "Ausgabe":  $S_r = 1$ 

### Datenleitung Do

- liefert ein Bit, falls  $S_r = 1$  ist
- sonst nichts − "Z"



#### Bestandteile


- lacktriang interne Schaltung M
- u. U. Eingänge, weitere Steuerleitungen

## Steuerleitung $S_r$

• liefert ggf. Befehl zur "Ausgabe":  $S_r = 1$ 

### Datenleitung Do

- liefert ein Bit, falls  $S_r = 1$  ist
- sonst nichts − "Z"



#### Bestandteile

- interne Schaltung M
- u. U. Eingänge, weitere Steuerleitungen

## Steuerleitung $S_r$

• liefert ggf. Befehl zur "Ausgabe":  $S_r = 1$ 

### Datenleitung Do

- liefert ein Bit, falls  $S_r = 1$  ist
- sonst nichts "Z"



- überall wird der gleiche Wert übertragen
- oder überall wird nichts übertragen




- überall wird der gleiche Wert übertragen
- oder überall wird nichts übertragen



- überall wird der gleiche Wert übertragen
- oder überall wird nichts übertragen




- überall wird der gleiche Wert übertragen
- oder überall wird nichts übertragen



Drähte kann man miteinander verbinden, so etwas nennt man einen *Bus* 

- überall wird der gleiche Wert übertragen
- oder überall wird nichts übertragen


oft auch mehrere Leitungen "parallel"




Drähte kann man miteinander verbinden, so etwas nennt man einen *Bus* 

- überall wird der gleiche Wert übertragen
- oder überall wird nichts übertragen

oft auch mehrere Leitungen "parallel"




Ausgänge mehrerer Erzeuger können miteinander verbunden sein



Drähte kann man miteinander verbinden, so etwas nennt man einen *Bus* 


- überall wird der gleiche Wert übertragen
- oder überall wird nichts übertragen

oft auch mehrere Leitungen "parallel"



Ausgänge mehrerer Erzeuger können miteinander verbunden sein


erlaubt: maximal einer liefert ein Bit



Drähte kann man miteinander verbinden, so etwas nennt man einen *Bus* 


- überall wird der gleiche Wert übertragen
- oder überall wird nichts übertragen

oft auch mehrere Leitungen "parallel"



Ausgänge mehrerer Erzeuger können miteinander verbunden sein


erlaubt: maximal einer liefert ein Bit



Drähte kann man miteinander verbinden, so etwas nennt man einen *Bus* 


- überall wird der gleiche Wert übertragen
- oder überall wird nichts übertragen

oft auch mehrere Leitungen "parallel"



Ausgänge mehrerer Erzeuger können miteinander verbunden sein


erlaubt: maximal einer liefert ein Bit



Drähte kann man miteinander verbinden, so etwas nennt man einen *Bus* 


- überall wird der gleiche Wert übertragen
- oder überall wird nichts übertragen

oft auch mehrere Leitungen "parallel"



Ausgänge mehrerer Erzeuger können miteinander verbunden sein


- erlaubt: maximal einer liefert ein Bit
- verboten: mehrere Erzeuger liefern gleichzeitig Bit auf gleichen Bus



Drähte kann man miteinander verbinden, so etwas nennt man einen *Bus* 

- überall wird der gleiche Wert übertragen
- oder überall wird nichts übertragen


oft auch mehrere Leitungen "parallel"



Ausgänge mehrerer Erzeuger können miteinander verbunden sein

- erlaubt: maximal einer liefert ein Bit
- verboten: mehrere Erzeuger liefern gleichzeitig Bit auf gleichen Bus

## Einfaches "Speicher-Element" für ein Bit



#### Bestandteile

### interner Speicher M

immer entweder in Zustand 0 oder in Zustand 1


## Steuerleitungen

- $\bullet$  auf  $S_w$  wird Schreibbefehl geliefert
- $\bullet$  auf  $S_r$  wird Lesebefehl geliefert

### Datenleitungen

- $\bullet$  auf  $D_i$  wird neu zu speicherndes Bit geliefert
- auf D<sub>o</sub> wird gelesenes Bit geliefert

## Arbeitsweise des Speicher-Elements



### zwei mögliche Aktionen


- ein Bit speichern:  $S_w = 1$ 
  - explizit auf D<sub>i</sub> zur Verfügung gestellt
  - ersetzt bisher gespeichert Bit
- ein Bit lesen:  $S_r = 1$ 
  - wird auf Do geliefert
  - gespeichertes Bit bleibt unverändert

## verboten: beide Aktionen gleichzeitig


#### zwischen den Aktionen

- gespeichertes Bit unverändert
- D<sub>o</sub> liefert "nichts"

# Register — mehrere Ein-Bit-Speicher nebeneinander



# Register — mehrere Ein-Bit-Speicher nebeneinander



manchmal  $D_i$  und  $D_o$  miteinander verbunden

Wo sind wir?

Einfache "Hardware"-"Bausteine"


Grobstruktur der Mima

Maschinenbefehle der MIMA

Mikroprogrammsteuerung der MIMA

Ein Beispielprogramm

## Grobstruktur der Mima



### Hauptspeicher

#### Prozessor

- Register
- Steuerwerk
- Rechenwerk
- Speicherwerk

## Sprechweisen

- wir machen es uns bequem und
- reden z. B. von «Zahlen» und «Addition» ...

## Hauptspeicher für die MIMA

#### Größen

- Adressen: 20 bit
- Werte: 24 bit
  - sogenannte (Speicher-)Worte

### Programmspeicher

- ein Maschinenbefehl je Wort
  - 4 bit Befehlscodierung und 20 bit Adresse/Wert oder
  - 8 bit Befehlscodierung, Rest irrelevant

### Datenspeicher

- Eingaben, Zwischenergebnisse, Ausgaben
- Zweierkomplementdarstellung

### Trennung von Programm und Daten

per Konvention, nicht erzwungen

## Prozessor — Aufbau allgemein

### Register

- Speicher f
  ür je ein Datenwort bzw. eine Adresse
- symbolische Namen, z. B. Akkumulator

#### Rechenwerk


- ALU arithmetic logic unit
- verschiedene Funktionen
- Argumente aus Akku bzw. Befehl/Speicher

#### Steuerwerk

- IR instruction register
- IAR instruction address register


### Speicherwerk

# Prozessor — Aufbau allgemein



Verbindungen zwischen den Teilen durch einen Daten- und Adressbus

## die MIMA — ein idealisierter Prozessor



Steuersignale veranlassen Register und ALU, auf einem Bus zu lesen bzw. zu schreiben Meldesignale beeinflussen Arbeitsweise des Steuerwerks Wo sind wir?

Einfache "Hardware"-"Bausteine"

Grobstruktur der Mima

Maschinenbefehle der MIMA

Mikroprogrammsteuerung der Мім<mark>а</mark>

Ein Beispielprogramm

# Maschinenbefehle werden aus dem Speicher geladen und ausgeführt

## verschiedene Typen von Befehlen

- Transport von Daten
- Verarbeitung von Daten
- Beeinflussung der Befehlsreihenfolge

## verschiedene Notationsmöglichkeiten

- Bitfolgen
- symbolische Namen
  - für Befehle
  - für Adressen

## Mima-Befehle (1a) — Datentransport Akku ↔ Speicher

#### Notation

- MIMA: Folge von 24 Bits
  - z. B. 00100000000000000101010
- Mensch: symbolisch
  - STV 101010
  - STV 42
- M(adr): Hauptspeicherinhalt an Adresse adr

#### MIMA-Befehle

- LDC const
  «load constant»
  - Akku ← const
- LDV adr «load value from address»
  - Akku  $\leftarrow M(adr)$
- STV adr «store value at address»
  - $M(adr) \leftarrow Akku$
- mehr später

# Laden und Speichern — Beispiel-«Programm»

		Haupts	peicher	
	Akku	 M(46)	M(47)	
LDC 13				
	13			
STV 46				
	13	13		
LDC 25				
	25	13		
STV 47				
	25	13	25	
LDV 46				
	13	13	25	

# MIMA-Befehle (1b) — Datentransport mit indirekter Adressierung

#### MIMA-Befehle

- LDIV adr «load value indirect from address»
  - Akku  $\leftarrow M(M(adr))$
- STIV adr «store value indirect at address»
  - $M(M(adr)) \leftarrow Akku$

vergleiche Vorlesung «Programmieren»

- Objekte
- Referenzen

# Laden mit indirekter Adressierung — Beispiel-«Programm»

		Hauptspeicher				
	Akku	• • •	M(46)		M(81)	• • •
initial	?		81		25	
LDV 46						
	81		81		25	
LDIV 46						
	25		81		25	

# Laden mit indirekter Adressierung — Beispiel-«Programm»

	Hauptspeicher					
	Akku		M(46)		M(81)	
initial	?		81		25	
LDV 46						
	81		81		25	
LDIV 46						
	25		81		25	

#### Міма-Befehle (2a) — für die ALU

#### arithmetisch/logische Befehle

- ADD adr
  - Akku  $\leftarrow$  Akku "+" Speicher(adr)
  - für eine gewisse Interpretation von "+"
- «logische» Operationen
  - Akku  $\leftarrow$  Akku "op" Speicher(adr)
  - eine 1 entspricht «wahr»
  - eine 0 entspricht «falsch»
  - Anwendung an allen 24 Stellen der Operanden separat
- AND adr
- OR adr
- XOR adr
  - exklusives Oder, d. h. Addition modulo 2

# Arithmetik-- Beispiel- «Programm»

			Haupts	peicher		
	Akku	 M(46)	M(47)	M(48)	M(49)	• • •
initial	?	11	22	33	44	
LDC 0						
	0	11	22	33	44	
ADD 46						
	11	11	22	33	44	
ADD 47						
	33	11	22	33	44	
ADD 48						
	66	11	22	33	44	
ADD 49						
	110	11	22	33	44	

			Haupts	peicher		
	Akku ·	$\cdots$ $M(46)$	M(47)	M(48)	M(49)	• • •
initial	?	11	22	33	44	
LDC 0						
	0	11	22	33	44	
ADD 46						
	11	11	22	33	44	
ADD 47						
	33	11	22	33	44	
ADD 48						
	66	11	22	33	44	
ADD 49						
	110	11	22	33	44	

				Haupts	peicher		
	Akku	• • •	M(46)	M(47)	M(48)	M(49)	• • •
initial	?		11	22	33	44	
LDC 0							
	0		11	22	33	44	
ADD 46							
	11		11	22	33	44	
ADD 47							
	33		11	22	33	44	
ADD 48							
	66		11	22	33	44	
ADD 49							
	110		11	22	33	44	

24/62

			Haupts	peicher		
	Akku ···	M(46)	M(47)	M(48)	M(49)	• • •
initial	?	11	22	33	44	
LDC 0						
	0	11	22	33	44	
ADD 46	11	44	0.0	0.0	4.4	
ADD 47	11	11	22	33	44	
ו משמו	33	11	22	33	44	
ADD 48						
	66	11	22	33	44	
ADD 49						
	110	11	22	33	44	

				Haupts	peicher		
	Akku	• • •	M(46)	M(47)	M(48)	M(49)	
initial	?		11	22	33	44	
LDC 0							
	0		11	22	33	44	
ADD 46	11		11	0.0	20	4.4	
ADD 47	11		11	22	33	44	
ndb 17	33		11	22	33	44	
ADD 48							
	66		11	22	33	44	
ADD 49							
	110		11	22	33	44	

24/62

#### Міма-Befehle (2b) — mehr für die ALU

#### einstellige Operationen auf Akku

- NOT
- Invertierung der Akku-Bits wie exklusives Oder mit 11 · · · 11
- RAR «rotate accumulator right»
  - Rotation der Akku-Bits nach rechts aus  $x_{23}x_{22}x_{21}\cdots x_2x_1x_0$  wird  $x_0x_{23}x_{22}x_{21}\cdots x_2x_1$

#### Vergleichsoperation

■ EQL 
$$adr$$
 «equal?»

■ Akku ← 
$$\begin{cases} 11 \cdots 11 & \text{falls Akku} = M(adr) \\ 00 \cdots 00 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} -1 & \text{falls Akku} = M(adr) \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

# Programmabarbeitung — normalerweise ganz einfach

#### «normale» Reihenfolge

Befehle aus aufeinander folgenden Speicherstellen geholt

Adresse	Befehl	
000101	LDC 111	«lädt 7 in den Akku»
000110	STV 111100	«speichert die 7 an Adresse 60»
000111	LDC 101010	«lädt 42 in den Akku»
001000	ADD 111100	«addiert Wert von Adresse 60»
		«jetzt steht 49 im Akku»

- Befehlsadressen irrelevant
  - solange nicht in Befehlen benutzt
  - weglassen

#### Stelle des nächsten Befehls durch Instruktionsadressregister IAR festgelegt

muss also «regelmäßig» erhöht werden

# Sprünge ändern die normale Reihenfolge der Programmabarbeitung

#### unbedingter Sprung

- JMP adr «jump»
  - setze fort mit Befehl in Adresse adr
- Fortsetzung der Programmausführung an explizit angegebener Stelle

```
000101 LDC 111 «lädt 7 in den Akku»
000110 STV 111101 «speichert die 7 an Adresse 61»
000111 JMP 011000 «springt zum Befehl an Adresse 56»
:
011000 LDC 101011 «lädt 43 in den Akku»
011001 ADD 111101 «addiert Wert von Adresse 61»
```

«jetzt steht 50 im Akku»

#### Rückwärtssprünge gehen natürlich auch ...

```
000101LDC 1«lädt 1 in den Akku»000110ADD 111101«addiert Wert von Adresse 61»000111STV 111101«speichert neuen Wert an Adresse 61»001000JMP 000101«springt zum Befehl an Adresse 5»
```

Dieses Programm hält nie an.

Will man so etwas?

# Bedingte Sprünge — Ausführung hängen vom Inhalt des Akku ab

#### Zweierkomplement

• die negativen Zahlen haben höchstwertiges Bit gesetzt

#### bedingter Sprung

- JMN adr «jump if negative»
- setze fort mit Befehl in Adresse adr, falls in Akku
  - höchstwertiges Bit auf 1 ist
  - eine negative Zahl repräsentiert ist

#### Bedingter Sprung — Beispiel-«Programm»

```
000101 LDV 12 lädt M(12) in den Akku

000110 EQL 13 vergleicht Akku mit M(13)

000111 JMN 011101 Sprung, wenn Vergleich erfolgreich

001000 hier weiter falls M(12) \neq M(13)

001001 :

011101 hier weiter falls M(12) = M(13)
```

Befehl HALT beeinflusst auch die Befehlsabarbeitung ;-)

Wo sind wir?

Einfache "Hardware"-"Bausteine"

Grobstruktur der Mima

Maschinenbefehle der MIMA

Mikroprogrammsteuerung der MIMA

Ein Beispielprogramm

# Arbeitsweise der MIMA für jeden Maschinenbefehl ein Mikroprogramm

#### Maschinenbefehle


Durchführung in drei Phasen

- Holphase
- Decodierphase
- Ausführungsphase

#### Mikroprogramme

in jeder Phase werden einige Mikrobefehle ausgeführt

# MIMA — die Minimalmaschine ist ein idealisierter Prozessor



Steuersignale veranlassen Register und ALU, Werte zu lesen/liefern Meldesignale beeinflussen Arbeitsweise des Steuerwerks


#### MIMA-Befehlsholphase

#### zwei Aspekte


- Holen des Befehls
- Berechnung der Adresse des potenziell n\u00e4chsten Befehls

Steuersignale nicht eingezeichnet


# MIMA Befehlsholphase (A1)




## MIMA Befehlsholphase (A2)




## MIMA Befehlsholphase (A3)




## MIMA Befehlsholphase (A4)




## MIMA Befehlsholphase (A5)




## MIMA Befehlsholphase (B1)




## MIMA Befehlsholphase (B2)




## MIMA Befehlsholphase (B3)




## MIMA Befehlsholphase (B4)




## MIMA Befehlsholphase (1)




# MIMA Befehlsholphase (2)




# MIMA Befehlsholphase (3)



#### MIMA Befehlsholphase (4)



# MIMA Befehlsholphase (5)




## MIMA-Befehlsdecodierungsphase

#### Steuerwerk liest

- die 8 Bits des IR,
   die den Befehl codieren
- das höchstwertige Bit des Akku

verzweigt abhängig von diesen Bits zum passenden Mikroprogramm

# MIMA Befehlsdecodierungsphase



# MIMA-Befehlsausführungsphase

abhängig vom konkreten Maschinenbefehl


betrachte zwei Beispiele

- LDV adr
- JMP adr


nach der Ausführungsphase wieder Holphase

• für alle Maschinenbefehle gleich


# MIMA Befehlsausführungsphase für LDV adr (1)




# MIMA Befehlsausführungsphase für LDV adr (2)




# MIMA Befehlsausführungsphase für LDV adr (3)




# MIMA Befehlsausführungsphase für LDV adr (4)




# MIMA Befehlsausführungsphase für LDV adr (5)



# MIMA Befehlsausführungsphase für JMP adr



# MIMA Befehlsausführungsphase für JMP adr



Wo sind wir?

Einfache "Hardware"-"Bausteine"

Grobstruktur der Mima

Maschinenbefehle der Міма

Mikroprogrammsteuerung der Міма

Ein Beispielprogramm

### Aufsummieren einer Liste von Zahlen

### Notation

- symbolische Namen für Adressen
  - nur die, die man braucht

### Datenspeicher

len: 5

list: 11 "list[0]"

22 "list[1]"

33 "list[2]" 44 "list[3]"

55 ".list[4]"

cnt:

ref:

sum:

### Speicher vertikal dargestellt

von oben nach unten aufsteigende Adressen

### Problemstellung

- gegeben:
  - Liste von Werten ab Adresse list und
  - ihre Länge, gespeichert an Adresse len
- Ziel:

$$M(sum) = \sum_{i=0}^{M(len)-1} M(list[i])$$

#### Datenspeicher Programmspeicher len: LDC 0 5 start: list: 11 "[0]" STV sum ",list[1], 22 STV cnt "list[2]" 33 LDC *list* "list[3]" STV ref 44 ",list[4]" 55 cnt: ref:

sum:

#### Datenspeicher Programmspeicher len: LDC 0 5 start: list: 11 "[0]" STV sum ",list[1], 22 STV cnt "list[2]" 33 LDC *list* "list[3]" STV ref 44 ",list[4]" 55 cnt:

ref: sum:

```
Datenspeicher
                            Programmspeicher
len:
                                    LDC 0
      5
                            start:
list:
    11
             "[0]"
                                    STV sum
             ",list[1],
      22
                                    STV cnt
             "list[2]"
      33
                                    LDC list
             "list[3]"
                                    STV ref
      44
             ",list[4]"
      55
cnt:
ref:
      0
sum:
```

#### Datenspeicher Programmspeicher len: LDC 0 5 start: list: 11 "[0]" STV sum ",list[1], 22 STV cnt "list[2]" 33 LDC *list* "list[3]" STV ref 44 ",list[4]" 55 0 cnt: ref:

0

sum:

#### Datenspeicher Programmspeicher len: LDC 0 5 start: list: 11 "[0]" STV sum ",list[1], 22 STV cnt "list[2]" 33 LDC *list* "list[3]" STV ref 44 ",list[4]" 55 0 cnt: ref:

0

sum:

#### Datenspeicher Programmspeicher len: LDC 0 5 start: list: 11 "[0]" STV sum ",list[1], 22 STV cnt "list[2]" 33 LDC *list* "list[3]" STV ref 44 ",list[4]" 55 0 cnt: ref: list 0 sum:

Daten	speicher		Progra	mmspeicher
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD sum
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	0			LDC 1
ref:	list[0]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	0			STV ref
A 1 1				LDV cnt
Akku				EQL $len$
				${\tt JMN}\ done$
				$JMP\ next$
			done:	HALT

Daten	speicher		Progra	mmspeicher
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	0			LDC 1
ref:	list[0]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	0			STV ref
				LDV cnt
Akku	11			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Daten	speicher		Progra	mmspeicher
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	0			LDC 1
ref:	list[0]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	0			STV ref
				LDV cnt
Akku	11			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Daten	speicher		Progra	mmspeicher
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	0			LDC 1
ref:	list[0]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	11			STV ref
				LDV cnt
Akku	11			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Datenspeicher		Progra	Programmspeicher	
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	0			LDC 1
ref:	list[0]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	11			STV ref
				LDV cnt
Akku	1			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Daten	speicher		Progra	mmspeicher
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD sum
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	0			LDC 1
ref:	list[0]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	11			STV ref
A11	4			LDV cnt
Akku	1			EQL $len$
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Datenspeicher		Progra	Programmspeicher	
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	1			LDC 1
ref:	list[0]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	11			STV ref
41.1	1			LDV cnt
Akku	1			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Datenspeicher		Progra	Programmspeicher	
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	1			LDC 1
ref:	list[0]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	11			STV ref
				LDV cnt
Akku	1			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Datenspeicher		Progra	Programmspeicher	
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	1			LDC 1
ref:	list[0]			ADD $ref$
sum:	11			STV ref
	() (Fa1			LDV cnt
Akku	list[1]			EQL len
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Daten	speicher		Progra	mmspeicher
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	1			LDC 1
ref:	<i>list</i> [1]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	11			STV ref
A1.1	1: ([4]			LDV cnt
Akku	list[1]			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Datenspeicher		Progra	Programmspeicher	
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	1			LDC 1
ref:	<i>list</i> [1]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	11			STV ref
				LDV cnt
Akku	1			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Daten	speicher		Progra	mmspeicher
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	1			LDC 1
ref:	list[1]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	11			STV ref
A1.1	0			LDV cnt
Akku	0			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Datenspeicher		Programmspeicher		
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	1			LDC 1
ref:	<i>list</i> [1]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	11			STV ref
	•			LDV cnt
Akku	0			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Datenspeicher		Programmspeicher		
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	1			LDC 1
ref:	list[1]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	11			STV ref
A1.1	0			LDV cnt
Akku	0			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Datenspeicher		Programmspeicher		
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD sum
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	1			LDC 1
ref:	list[1]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	11			STV ref
A11	00			LDV cnt
Akku	22			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Datenspeicher		Programmspeicher		
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	1			LDC 1
ref:	<i>list</i> [1]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	11			STV ref
	0.0			LDV cnt
Akku	33			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Datenspeicher		Programmspeicher		
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	1			LDC 1
ref:	list[1]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	33			STV ref
A1.1	0.0			LDV cnt
Akku	33			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Datenspeicher		Programmspeicher		
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD sum
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	1			LDC 1
ref:	list[1]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	33			STV ref
A11	4			LDV cnt
Akku	1			EQL $len$
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Datenspeicher		Programmspeicher		
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD sum
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	1			LDC 1
ref:	list[1]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	33			STV ref
A1.1	0			LDV cnt
Akku	2			EQL $len$
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Daten	speicher		Progra	mmspeicher
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	2			LDC 1
ref:	list[1]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	33			STV ref
A1.1	0			LDV cnt
Akku	2			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Daten	speicher		Progra	mmspeicher
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	2			LDC 1
ref:	list[1]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	33			STV ref
41.1	4			LDV cnt
Akku	1			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Daten	speicher		Progra	mmspeicher
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD sum
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	2			LDC 1
ref:	list[1]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	33			STV ref
A1.1	l: ([o]			LDV cnt
Akku	list[2]			EQL $len$
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Daten	speicher		Progra	mmspeicher
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD sum
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	2			LDC 1
ref:	list[2]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	33			STV ref
A1.1	/: <sub>(</sub> [0]			LDV cnt
Akku	list[2]			EQL $len$
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Daten	speicher		Progra	mmspeicher
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	2			LDC 1
ref:	list[2]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	33			STV ref
	•			LDV cnt
Akku	2			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Daten	speicher		Progra	mmspeicher
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	2			LDC 1
ref:	list[2]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	33			STV ref
A1.1	0			LDV cnt
Akku	0			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Daten	speicher		Progra	mmspeicher
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	2			LDC 1
ref:	list[2]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	33			STV ref
A11	0			LDV cnt
Akku	0			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Daten	speicher		Progra	mmspeicher
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	2			LDC 1
ref:	list[2]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	33			STV ref
A1.1	0			LDV cnt
Akku	0			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Daten	speicher		Progra	mmspeicher
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	2			LDC 1
ref:	list[2]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	33			STV ref
A11	0.0			LDV cnt
Akku	33			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Datenspeicher		Progra	Programmspeicher	
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	2			LDC 1
ref:	list[2]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	33			STV ref
41.1				LDV cnt
Akku	66			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Daten	speicher		Progra	mmspeicher
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	3			LDC 1
ref:	<i>list</i> [3]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	66			STV ref
A1.1	0			LDV cnt
Akku	0			EQL $len$
				${\tt JMN}\ done$
				$JMP\ next$
			done:	HALT

Daten	speicher		Progra	mmspeicher
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	4			LDC 1
ref:	list[4]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	110			STV ref
A1.1	0			LDV cnt
Akku	0			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Datenspeicher			Programmspeicher	
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD $sum$
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	5			LDC 1
ref:	<i>list</i> [5]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	165			STV ref
				LDV cnt
Akku	-1			EQL <i>len</i>
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

Datenspeicher			Programmspeicher	
len:	5		next:	LDIV ref
list:	11	"list[0]"		ADD sum
	22	"list[1]"		STV sum
	33	"list[2]"		LDC 1
	44	"list[3]"		ADD $cnt$
	55	"list[4]"		STV cnt
cnt:	5			LDC 1
ref:	<i>list</i> [5]			ADD $\mathit{ref}$
sum:	165			STV ref
A1.1	1			LDV cnt
Akku	-1			EQL $len$
				${\tt JMN}\ done$
				${\sf JMP}\ next$
			done:	HALT

#### Wir halten fest

#### Das sollten Sie mitnehmen:

- Grobstruktur
  - Steuerwerk, Rechenwerk, Speicherwerk
- Maschinenbefehle
- Mikroprogramme

#### Das sollten Sie üben:

- einfache ALU-Rechnungen
- ganz einfache Maschinenprogramme