Création d'un cluster PfSense


Version de Proxmox : 8.1.3 Version de PfSense : 2.6.0

1 – Infrastructure de démonstration	. 1
2 – Prérequis	. 2
3 – Création de la synchronisation	
4 – Création des adresses CARP (VIP)	
5 – Création des règles NAT	
6 – Configuration du service DHCP	
7 – Test du cluster	٤ .

Pour cette procédure, je pars du principe que vous avez déjà deux PfSense avec au moins les configurations minimales LAN & WAN.

1 – Infrastructure de démonstration

Ci-dessous, vous trouverez le schéma réseau afin d'avoir une bonne compréhension de la configuration :



Les adresses VIP (Virtual IP Adresses) sont les adresses IP qui rassemble les deux PfSense et donc identifient le cluster.

Il y a un PfSense maître, qui gère toute la configuration et un PfSense backup qui lui va se synchroniser avec le PfSense maître.


2 – Prérequis

Afin que le cluster fonctionne de manière optimale, il vous faudra deux PfSense possédant les mêmes interfaces réseaux. Vous trouverez ci-dessous un exemple de configuration de mes deux PfSense.

PFSENSE MASTER:



PFSENSE BACKUP:




Assurez-vous d'avoir également une règle de pare-feu qui autorise la communication sur vos interfaces



3 – Création de la synchronisation


Dans cette partie nous allons mettre en place la synchronisation du PfSense maître vers le PfSense backup (se référer au schéma réseau).

Sur le PfSense maître, rendez-vous dans **System** -> **High Availability** et renseignez les informations suivantes



Nous allons maintenant créer un utilisateur dédié pour la synchronisation des PfSense, de ce fait le compte admin ne sera pas utilisé.


Allez dans Sytem -> User Manager et cliquez sur Add



Renseignez des identifiants et sauvegardez



Retournez maintenant modifiez votre utilisateur pour ajouter les droits de synchronisation




Une fois fait, vous devriez vous retrouvez avec la ligne suivante dans les privilèges



Vous pouvez ainsi sauvegardez vos modifications.

On va maintenant modifier l'utilisateur admin pour la synchronisation par celui que nous venons de créer.

Retournez dans System -> High Availability et modifiez les identifiants




La synchronisation est maintenant terminée. Cela signifie que les modifications que vous ferez sur le PfSense maître seront automatiquement répliquées sur le PfSense backup.

4 – Création des adresses CARP (VIP)


Nous allons dans cette section, créer les adresses virtuelles qui serviront à identifier le cluster de PfSense.

Rendez-vous dans Firewall -> Virtual IPs puis cliquez sur Add



Il faudra faire cette étape pour chaque interface.

Ajoutez les informations suivantes :



Une fois la configuration effectuée pour chaque interface, vous devriez vous retrouvez avec quelque chose comme cela




5 – Création des règles NAT


Nous allons maintenant devoir créer une règle NAT pour que le trafic soit redirigé vers le VIP WAN.


Cette opération sera à répéter pour toutes vos interfaces (LAN & VLANs).

Rendez-vous dans Firewall -> NAT -> Outbound et activez le mode Hybrid Outbound




Nous allons maintenant ajoutez notre règle





Après avoir répété l'opération pour vos LANs et VLANs, vous devriez vous retrouvez avec plusieurs règles, une pour chaque interface



6 - Configuration du service DHCP

Dans notre cas, le DHCP est fourni par PfSense. Nous allons donc modifier la configuration de sorte que le DHCP puisse être fourni dans le cas où le DHCP du PfSense maître tomberait hors service.

Rendez-vous dans Services -> DHCP Server et sélectionnez votre LAN



Définissez votre range DHCP



Dans l'option **Gateway**, il faudra renseignez la VIP du LAN (référez-vous au schéma si besoin)



Dans l'option **Failover peer IP**, renseignez l'adresse IP physique LAN du PfSense Backup

Failover peer IP	172.16.0.253
	Leave blank to disable. Enter the interface IP address of the other firewall (failover peer) in this subnet. Firewalls must be using CARP. Advertising skew of the CARP VIP on this interface determines whether the DHCP daemon is Primary or Secondary. Ensure the advertising skew for the VIP on one firewall is < 20 and the other is > 20 .

Répétez ensuite l'opération pour vos autres interfaces, en faisant correspondre les adresses.

Vous avez d'ailleurs pu remarquer que nous n'avons rien configuré sur le PfSense Backup. Cela s'est fait automatiquement grâce à la synchronisation.

7 – Test du cluster

Nous allons maintenant nous assurer que notre cluster est bien fonctionnel. Pour ce faire nous arrêterons le PfSense maître et vérifierons que notre machine à toujours un accès réseau.

Voici donc ma configuration IP, je suis dans le LAN

```
Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : jumas.local
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::82b5:95f1:4c10:8308%10
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . 172.16.0.30
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . . . . . . 172.16.0.100
```

Je vais lancer un ping en continu pour vérifier la connectivité

```
C:\Users\jules>ping -t google.fr

C:\Users\jules>ping -t google.fr

Envoi d'une requête 'ping' sur google.fr [142.250.201.35] avec 32 octets de données :

Réponse de 142.250.201.35 : octets=32 temps=4 ms TTL=114


Réponse de 142.250.201.35 : octets=32 temps=4 ms TTL=114
```

On va maintenant arrêter le PfSense maitre et vérifier notre ping

```
Réponse de 142.250.201.35 : octets=32 temps=3 ms TTL=114
Réponse de 142.250.201.35 : octets=32 temps=3 ms TTL=114
Délai d'attente de la demande dépassé.
Réponse de 142.250.201.35 : octets=32 temps=4 ms TTL=114
Réponse de 142.250.201.35 : octets=32 temps=4 ms TTL=114
Réponse de 142.250.201.35 : octets=32 temps=5 ms TTL=114
Réponse de 142.250.201.35 : octets=32 temps=3 ms TTL=114
Réponse de 142.250.201.35 : octets=32 temps=3 ms TTL=114
```

Comme vous pouvez le voir je n'ai perdu qu'une seule requête!

Pendant que le PfSense maître est arrêté, c'est le PfSense Backup qui devient le maître.



Lorsque le PfSense maître sera à nouveau opérationnel, il deviendra à nouveau maître, automatiquement sans configuration requise.

Pour vos serveurs avec une adresse IP fixe, n'oubliez pas de mettre l'adresse IP virtuelle du réseau concerné en tant que passerelle!

Fin de la procédure.