目的: 真正理解内核是如何运作的

- 1. 物理地址
- Mov eax, dword ptr ds:[0x12345678] (1)

其中0x12345678是有效地址

ds.Base + 0x12345678是线性地址

1.101012分页

1.C:\boot文件 如下图所示红圈内容 将no去掉, 重启计算机

S-"Hicrosoft Windows XP Professional [WirtualKD]" /DEBUG /DEBUGPORT-bazis /fastdetect /noexecute-optin S-"Hicrosoft Windows XP Professional" /noexecute-optin /fastdetect



物理地址扩展,让系统支持4GB以上的内存

主要是分页模式发生了改变,PTE与PDE由4字节扩充为8字节。增加了两位用于索引

10-10-12

2-9-9-12

Win7关闭PAE、DEP,使用管理员运行CMD

BCDEdit /set PAE ForceDisable

BCDEdit /set NX AlwaysOff

开启PAE、DEP

BCDEdit /set PAE ForceEnable

BCDEdit /set {current} NX AlwaysOn Pause

2.流程

线性地址 0x000AA8A0

010位 一级目录序号 (PDT) 0000 0000 00

00 1010 1010 AA10位 二级目录序号(PTT)

8A0 8A0 12位 三级目录序号


- (1)查找进程CR3寄存器(CR3指向一个物理页,一共4096字节)
- (2)通过CR3所指地址为一级目录,使用一级目录序号检索二级目录
- (3)使用二级目录序号检索三级目录

Windbg 指令集

!process 0 0查找进程Dr3 --->

获取DirBase ---> *[*[DirBase + 0 * 4] & 0xFFFFF000] + AA * 4] &0xFFFFF000 + 8A0 注 PDE 与 PTE后12位表示页属性,不计入地址

2.PDE与PTE



注 1.PTE可以没有物理页

2.多个PTE也可以指向同一个物理页

物理页挂靠:例进程0地址修改PDE,PTE属性保证物理页可读,修改PTE,使其可以指向自己想要的物理页。

物理页的属性 = PDE属性 & PTE属性



R/W位 = 0 只读

R/W位 = 1 可读可写

(例)字符串常量不可修改

U/S位 = 0 特权用户

U/B位 = 1 普通用户

之前通过提权的方式,访问内存高2g的内存,现在我们可以尝试在三环修改页属性,从而访问高2g的内存

PS位: 只对PDE有意义, PS == PageSize的意思, 当PS==1的时候PDE直接指向物理页无PTE, 低22位是业内偏移

线性地址只能拆成2段 10,22: 大小为4mb 俗称大页

A位: 是否被访问过, 访问过置1

D位:是否被写过

3. 页目录表基址

(1) 拆分C0300000

1100 0000 00 300 * 4 = C00

1100 0000 00 300* 4 = C00

0000 0000 0000 0

经实验得知 C0300000 为CR3装载页目录表基址,系统通过这个地址找寻DirBase

- (2)总结(系统通过0xC0300000这个线性地址找到DirBase)
- ①通过0xC0300000找到的物理页就是页目录表
- ②这个物理页即是页目录表本身也是页表
- ③页目录表是一张特殊的页表,每一项PTE不是普通的物理页,而是指向其他的页表
- ④如果我们要访问第N个PDE,那么有如下公式0xC0300000 + N*4

4. 页表基址

- (1) 拆分C0000000
- ① 1100 0000 00 300*4 = C00


0000 0000 00

实验表明C0000000这个地址,找到的物理地址就是第一张PTT表所在地址

(2)拆分C0001000

①1100 0000 00 300 * 4 = C00

实验表明C0001000这个地址,找到的物理地址就是第二张PTT表所在地址



(3)总结:

- ①页表被映射到了从0xC0000000到0xC03FFFFF的4M地址空间
- ②在这1024个表中有一张特殊的表:页目录表
- ③页目录表被映射到了0xC0300000开始处的4K地址空间

注:页目录表和页表被映射到了C0000000到C03FFFF的虚拟地址空间中,其中页目录表的地址为C0300000(它既是一个特殊的PTT,又是一个物理页),由这个地址的页目录表分别指向该空间中的其他PTT表

(4)应用

①什么是PDI与PTI 10 10 12

②访问页目录表的公式 0xC0300000 + PDI*4

③访问页表的公式 0xC0000000 + PDI*4096 + pti*4

5.29912分页

- 1. 为什么是2-9-9-12
- (2) 如果想增大物理内存的访问范围,就需要增大PTE,PTE越大能检索的范围也越大,再考虑对齐的因素,增加到8个字节


例32位 可检索 4G数据

33位 可检索 8G 数据


34位 可检索 16G数据

当PTE增加到8个字节,页大小4kb保持不变,则共计512种情况,2⁹ = 512

PDE同理,也增加到8个字节




2.PDPTE



后12位补0,12-35位 PDT表地址

3.PDE结构



特别说明1.当PS = 1时是大页,35-21位是大页的物理地址,这样36位物理地址的低21位为0,这就意味着页的大小为2MB,且都是2MB对齐。

换句话说 32位寻址方式 被分成了 292121位刚好是2MB

4.PTE结构



5.TLB

线性地址与物理地址的对应关系

系统读取4个字节的物理页,以2-9-9-12分页的模式,至少要读取24个字节,如果跨页,可能会读取更多。所以CPU内部做了一个表,来记录这些东西,这个表格是CPU内部的,和寄存器一样快,这个表格: TLB(Translation Lookaside Buffer).

简单地说 TLB就是存取线性地址与物理地址对应关系的表格,由于每个进程都拥有自己的4gb空间,所以每个进程都有自己的TLB。

对于每个进程高2g内存,由于是共用系统内核的数据,所以在PDE与PTE中有一个G标志位,如果G位为1刷新TLB时将不会刷新PDE/PTE的G位为1的页,根据统计信息将不常用的地址废弃,最近最常用的保留

6. 中断与异常

- (1) 什么是中断
- ① 中断通常是由CPU外部的输入输出设备(硬件)所触发的,供外部设备通知CPU,因此又叫中断请求
- ② 中断请求的目的是希望CPU暂时停止执行当前正在执行的程序,转去执行中断请求 所对应的中断处理例程(中断处理程序在哪由IDT表决定)
- ③ 可屏蔽请求与不可屏蔽请求
- 1)不可屏蔽中断
- a.不受IF位影响,也就是说一旦发生,cpu必须处理。非可屏蔽中断位于IDT表中的2号位置
- 2)可屏蔽中断
- a.在硬件级,可屏蔽中断是有一块专门的芯片来管理的,通常称为中断控制器。他负责分配终端资源和管理各个中断源发出的中断请求。为了便于标识各个中断请求,中断管理器通常用IRQ(Interrupt Request)后面加上数字来表示不同的中断
- b.例如Windows系统中时钟中断对应的中断请求 IRQ0

大多数操作系统时钟中断在10-100ms之间

c.可屏蔽中断如何处理?

每一个中断请求都对应着IDT表中中断号

例 0x30 IRQ0 时钟中断

- (2)什么是异常
- ①异常通常是CPU在执行指令时检测到的某些错误,比如除0、访问无效页面等
- ②中断来自于外部设备,是中断源发起的,cpu是被动的
- ③异常来自于CPU本身,是CPU主动产生的
- ④INT N虽然被称为软件中断,但其本质是异常。EFLAG的IF位对INT N无效
- (3)异常处理
- ①无论是由硬件设备触发的中断请求还是由cpu产生的异常,处理程序都在IDT表。
- ②例:缺页异常

比如 当物理页紧缺时,系统会将部分物理页暂时存储到硬盘中,从而这部分PTE的P位置0,当访问此类地址时,系统会产生缺页异常,进入异常处理函数,检查PTE,并将物理页置换回来

- 1.当PDE/PTE的P=0时
- 2.当PDE/PTE的属性为只读但程序试图写入时,一旦发生缺页异常,CPU会执行IDT表中 0xE号中断处理程序,由操作系统来接管。

7. CPU缓存

1.CPU缓存是位于CPU与物理内存之间的临时存储器,它的容量比内存小的多,但是交换速度却比内存快很多

TLB: 线性地址 <----> 物理地址

CPU缓存: 物理地址 <----> 内容