## **Corrientes**


Corriente: Cargas en movimiento de una región a otra.

En situaciones electrostáticas, el campo eléctrico dentro de un conductor es nulo y por lo tanto no hay corriente neta. Los electrones se mueven al azar en todas direcciones.

Si se logra establecer un campo eléctrico dentro de un conductor, las partículas con carga se someten a una fuerza  $\vec{F}=q\vec{E}.$ 

Las partículas no están en vacío, sufren escatering dentro del material, pero aparece una velocidad de drift neta,  $\vec{v}_d$ .

La misma corriente es producida por cargas positivas que se trasladan en la dirección del campo  $\vec{E}$  o el mismo número de cargas negativas que se desplazan con la misma rapidez en dirección opuesta al  $\vec{E}$ .



Definimos la corriente I siempre en la dirección del flujo de las cargas positivas, sin importar el signo de las cargas que estén efectivamente en movimiento dentro del material.

Definimos la corriente a través de una sección transversal A como la carga que fluye a través del área por unidad de tiempo.


$$I = \frac{dQ}{dt}$$

La unidad para la corriente es el ampere, definida como un Coulomb por segundo:

$$1 A = 1 \frac{C}{s}$$

Corrientes en los circuitos de radio y televisión se encuentran del orden de los miliamperes (1  $mA=10^{-3}~A$ ) o microamperes (1  $\mu A=10^{-6}~A$ ), mientras que en los circuitos de computadoras son del orden de nanoamperes (1  $nA=10^{-9}~A$ ) o picoamperes (1  $pA=10^{-12}~A$ ).

# Corriente y Densidad de corriente



Conductor de area transversal A, con un campo eléctrico de izquierda a derecha. Sea n el número de partículas con carga en movimiento por unidad de volúmen. Se desplazan con velocidad de deriva  $v_d$ . En un intervalo de tiempo dt, atraviesan el área A las partículas que se encuentren dentro del volumen de la rodaja sombreada, una cantidad de partículas  $nAv_ddt$ , cada una de carga q.

$$dQ = qnAv_ddt$$

$$I = \frac{dQ}{dt} = nqv_d A$$

La corriente por unidad de área de la sección transversal, se llama densidad de corriente, J.

$$J = \frac{I}{A} = nqv_d$$

sus unidades son amperes por metro cuadrado.

Se puede definir una densidad de corriente vectorial:

$$\vec{J} = nq\vec{v}_d$$

 $ec{J}$  siempre tiene la misma dirección de  $ec{E}$ .

### Resistividad


La resistividad  $\rho$  de un material se define como la razón entre la magnitud del campo eléctrico y la densidad de correinte:

$$\rho = \frac{E}{J} \qquad [\rho] = \frac{\frac{V}{m}}{\frac{A}{m^2}} = \frac{Vm}{A} = \Omega m$$

**Tabla 25.1** Resistividades a temperatura ambiente (20 °C)

	Sustancia	$\rho(\Omega \cdot m)$	Sustancia	$\rho(\Omega \cdot m)$
Conductores			Semiconductores	
Metales	Plata	$1.47 \times 10^{-8}$	Carbono puro (grafito)	$3.5 \times 10^{-5}$
	Cobre	$1.72 \times 10^{-8}$	Germanio puro	0.60
	Oro	$2.44 \times 10^{-8}$	Silicio puro	2300
	Aluminio	$2.75 \times 10^{-8}$	Aislantes	
	Tungsteno	$5.25 \times 10^{-8}$	Ámbar	$5 \times 10^{14}$
	Acero	$20 \times 10^{-8}$	Vidrio	$10^{10} - 10^{14}$
	Plomo	$22 \times 10^{-8}$	Lucita	$>10^{13}$
	Mercurio	$95 \times 10^{-8}$	Mica	$10^{11} - 10^{15}$
Aleaciones	Manganina (84% Cu, 12% Mn, 4% Ni)	$44 \times 10^{-8}$	Cuarzo (fundido)	$75 \times 10^{16}$
	Constantán (60% Cu, 40% Ni)	$49 \times 10^{-8}$	Azufre	10 <sup>15</sup>
	Nicromel	$100 \times 10^{-8}$	Teflón	$>10^{13}$
			Madera	$10^{8}-10^{11}$

## Resistencia



La diferencia de potencial entre los extremos es V=EL, y recordando que: I=JA;  $E=\rho J$ , obtenemos:

$$\frac{V}{L} = \frac{\rho I}{A} \Rightarrow V = \frac{\rho L}{A}I$$

Definimos la Resistencia R para un conductor como la razón de V a I:

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

Con lo cual llegamos a la Ley de Ohm:


$$V = IR$$

#### Fuerza electromotriz


En un circuito eléctrico, debe haber en algún punto de la espira un dispositivo que actúe como "bomba hidráulica", que lleve la carga "hacia arriba". Es la fuente.

La influencia que hace que la corriente fluya del potencial menor al mayor en la fuente se llama fuerza electromotriz, fem, y se simboliza con  $\mathcal{E}$ . Sus unidades son V, Volts.

Una fuente ideal mantiene una diferencia de potencial constante entre sus terminales, (baterías, celdas solares, etc.) independientemente de la corriente que pasa a través de ella.



# Caídas de potencial en un circuito



# Energía y potencia en circuitos eléctricos

Cuando la carga q pasa a través de un elemento del circuito con diferencia de potencial  $V_{ab}$ , hay un camibio de energía potencial igual a  $qV_{ab}$ . La energía potencial disminuye a medida que la carga cae en la diferencia de potencial. Ésta es la energía transferida al elemento del ciurcuito. Por ejemplo en un tostador u horno eléctrico, esta enería se convierte en energía térmica.

Si la corriente a través de un elemento es I, entonces en un intervalo de tiempo dt pasa una cantidad de carga  $dQ=I\ dt$ . El cambio en la energía potencial será  $V_{ab}\ dQ=V_{ab}I\ dt$ . Al dividir por dt obtenemos la Potencia, P, como la rapidéz a la que se transfienre la energía. Sus unidades son Watts.

$$P = V_{ab}I$$
  $[P] = 1 W = 1 J/s = (1 J/C)(1 C/s)$ 

Así, si una resistencia R en un circuito tiene una caída de potencial  $V_{ab}$  al atravesarla una corriente I, la potencia eléctrica entregada al resistor es:

$$P = V_{ab}I = I^2R = \frac{V_{ab}^2}{R}$$