
Carga eléctrica Un atributo tan fundamental como la masa


En el 600 A.C. los griegos descubrieron que al frotar ambar con lana, el ambar atraía a otros objetos. Hoy sabemos que adquiere carga eléctrica neta.

Hay dos tipos de carga eléctrica: positiva y negativa.

Cargas del mismo signo se repelen. Cargas de signo contrario se atraen.



La estructura de la materia



La carga detectable está cuantizada en múltiplos enteros de la carga del electrón, e^- , o del protón, e^+ , ambas de la misma magnitud pero de signo contrario, $\pm 1,\!602E^{-19}$ Coulombs. El neutrón no tiene carga. Las masas del protón y el neutrón son casi iguales y 2000 veces mayor a la del electrón.

Un átomo neutro tiene tantos electrones como protones en el nucleo. Esa cantidad se llama Número atómico y define al elemento.

Si un átomo pierde electrones, queda un ion positivo. Mientras que si gana electrones le llamamos ion negativo.

Principio de conservación de la carga:

La suma algebraica de todas las cargas eléctricas de un sistema cerrado es constante


Conductores y aislantes

Un conductor permite la movilidad de las cargas eléctricas de una región a otra con facilidad, mientras que un aislante NO.


Los metales son buenos conductores. El nailon es ejemplo de buen aislante.

Los semiconductores presentan propiedades intermedias entre los buenos conductores y los buenos aislantes.

Carga por inducción



El alambre conduce carga de la varilla de plástico cargada negativamente a la esfera de metal.




a) Esfera metálica sin carga.

b) La carga negativa en la varilla repele a los electrones, lo que crea zonas de carga inducida negativa y positiva. c) El alambre permite que los electrones acumulados (carga negativa inducida) fluyan hacia la tierra. d) Se quita el conductor; ahora, la esfera tiene sólo una región con deficiencia de electrones, con carga positiva. e) Se quita la varilla; los electrones se reacomodan por sí solos, y toda la esfera tiene una deficiencia de electrones (carga neta positiva).

Ley de Coulomb

La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.



Ley de Coulomb

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

donde k, es una constante de proporcionalidad que depende del sistema de unidades que se emplee. En SI: $k=8.988\times 10^9~{\rm N.m^2/C^2}=(10^{-7}~{\rm N.s^2/C^2})c^2$ donde c es la velocidad de la luz en el vacío.

Usualmente expresaremos este valor de k como:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$


 ϵ_0 es otra constante de valor $8.854 \times 10^{-12} \text{C}^2/\text{N.m}^2$ Encontraremos entonces en adelante:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

La unidad fundamental de carga es la del electrón (negativa) o del protón (positiva) y vale:

$$e = 1,602217653 \times 10^{-19}$$
C

Ley de Coulomb




Principio de Superposición de Fuerzas

Cuando dos o más cargas ejercen fuerzas simultaneas sobre una tercera carga, la fuerza total es la suma **vectorial** de las fuerzas individuales.

Suma vectorial en un plano

Dos cargas puntuales iguales y positivas, $q_1=q_2=2.0~\mu\text{C}$ se localizan en los puntos (0;0,3) m y (0;-0,3) m, respectivamente. ¿Cuál es la fuerza neta sobre una tercera carga puntual $Q=4~\mu\text{C}$ en (0,4;0)?



Principio de Superposición de Fuerzas

La magnitud de la fuerza de q_1 sobre Q es: $F_{1\;sobre\;Q}=0{,}29$ N. El ángulo α sale de las ubicaciones de las cargas.

Las componentes en x e y son:

$$(F_{1 sobre Q})_x = F_{1 sobre Q} \cos \alpha = 0.23N \tag{1}$$

$$(F_{1 sobre Q})_y = F_{1 sobre Q} \sin \alpha = -0.17N$$
 (2)

La carga inferior q_2 ejerce la misma intensidad de fuerza, la misma componente x pero componente y cambiada de signo. Resulta la suma vectorial entonces:

$$F_x = 2 \times 0.23N = 0.46N \tag{3}$$

$$F_y = -0.17N + 0.17N = 0 (4)$$

Por lo tanto la Fuerza neta que se ejerce sobre Q es: $\vec{F}=0.46\hat{i}N$

Campo Eléctrico

Se define al campo eléctrico \vec{E} en un punto, como la fuerza eléctrica \vec{F}_0 que experimenta una carga de prueba puntual q_0 en dicho punto, dividida por la carga q_0 . Es decir, el campo eléctrico en un punto es la *fuerza por unidad de carga* que se experimenta en ese punto:

$$ec{E} = rac{ec{F}_0}{q_0} \quad ext{ unidades}[E] = rac{N}{C}$$

Si se conoce el campo eléctrico en un punto, podemos calcular la fuerza que experimentará una carga eléctrica puntual q en ese punto como $\vec{F}=q\vec{E}$. Como la carga q puede ser positiva o nagativa, la fuerza experimentada tendrá la misma dirección del campo y el mismo sentido o sentido contrario.


El campo $ec{E}$ de una carga puntual simulador para mostrar lineas de campo

El campo eléctrico de una carga puntual siempre tiene dirección que se aleja de la carga que lo genera si es positiva o se acerca hacia ella si es nagativa. Simetría esférica.

$$F_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|qq_0|}{r^2} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q|}{r^2}$$


Principio de superposición

El campo eléctrico total en un punto P debido a una distribución de cargas, es igual a la suma vectorial de los campos en P debidos a cada carga puntual de la distribución.



Líneas de campo

Visualizamos un campo eléctrico representando líneas trazadas en una región del espacio de modo que en cada punto la línea es tangente a la dirección del campo. Muestran la dirección del campo y su espaciamiento da una idea general de la magnitud de \vec{E} en cada punto.




Las líneas de campo no se cruzan. La magnitud del campo en general, es diferente a lo largo de una misma línea de campo. Intensidad campo grande se representa con mayor densidad de líneas. Las flechas se alejan de las cargas positivas y van hacia las cargas negativas.

Dipolos Eléctricos


Un dipolo eléctrico es un par de cargas puntuales de igual magnitud y signos opuestos, $\pm q$, separadas por una distancia d. Llamamos momento dipolar eléctrico al producto, p=qd. La molécula de agua es neutra. Los enlaces químicos dentro de la molécula ocasionan un desplazamiento de la carga.

 a) Una molécula de agua, con la carga positiva en color rojo, y la carga negativa en azul



El momento dipolar eléctrico \vec{p} está dirigido del extremo negativo al extremo positivo de la molécula.

21.32 La fuerza neta sobre este dipolo eléctrico es cero, pero hay un par de torsión dirigido hacia la parte interna de la página, que tiende a hacer girar el dipolo en el sentido horario.



Si colocamos un dipolo en un campo externo uniforme \vec{E} , la fuerza neta sobre el dipolo es cero, sin embargo el momento de fuerzas calculado desde el centro del dipolo es $\tau=2(qE)\frac{d\sin(\phi)}{2}$ tiende a hacer girar al dipolo y orientarse con el campo. $\vec{\tau}=\vec{p}\times\vec{E}$