



Lanzador multimonitor y organización de ventanas — Manual de Usuario

FCLX Studios · v0.1.19 · Español

Contenido

- 1 ¿Qué es InstaDesk?
- 2 Conceptos básicos
- 3 La interfaz, de un vistazo
- 4 Inicio rápido: tu primer diseño
- 5 La cuadrícula y la asignación de apps
- 6 Apps, URLs y Favoritos
- 7 Diseños
- 8 Capturar un Diseño desde tu pantalla
- 9 Preajustes rápidos
- 10 Ajustar una ventana — Snap y Arrastrar para ajustar
- 11 Atajos globales
- 12 Monitores, Identificar y la Disposición de pantallas
- 13 Configuración
- 14 Mantente actualizado
- 15 Consejos y resolución de problemas
- 16 Límites y capacidades

1 · ¿Qué es InstaDesk?

InstaDesk convierte el tedioso ritual de cada mañana —abrir las mismas apps y arrastrar cada ventana a su sitio en varios monitores— en un solo clic.

Organizas las apps en una cuadrícula visual para cada monitor, guardas esa disposición como un **Diseño** y, a partir de ahí, un solo **Aplicar** abre cada app y la coloca exactamente donde la pusiste. Puedes tener muchos diseños (trabajo, diseño gráfico, trading, streaming...), agrupar varios en un **Preajuste rápido**, lanzarlos con un **atajo de teclado**, ajustar al vuelo una ventana con **Snap**, o **capturar** un diseño tal como se ve tu pantalla ahora mismo.

¿Es difícil? No — se aprende rápido. Pero InstaDesk es una herramienta potente y con profundidad real (cuadrículas por monitor, argumentos de inicio personalizados, grupos de pestañas del navegador, atajos globales). Este manual recorre cada función; la pestaña **Ayuda** de la app es la versión corta.

2 · Conceptos básicos

Solo necesitas cinco ideas:

Monitor

Organizas una pantalla a la vez. El selector de **Monitor** (panel izquierdo) elige cuál; la **Disposición de pantallas** muestra cómo están colocadas físicamente. El botón **Identificar monitores** muestra el número de cada pantalla para que siempre sepas cuál es cuál.

Cuadrícula y celdas

Cada monitor se divide en una cuadrícula de **celdas** (p. ej. 6×6). Puedes usar una densidad de cuadrícula distinta en cada monitor.

Región

Un bloque rectangular de celdas al que asignas una app. Puede ser una sola celda o una banda ancha — por ejemplo, la mitad izquierda de un monitor.


Diseño

Un conjunto guardado de regiones en todos tus monitores — el corazón de InstaDesk. Aplícalo para abrir y colocar todo.

Preajuste rápido

Un grupo de varios Diseños que aplicas juntos con un clic (o un atajo).


3 · La interfaz, de un vistazo



- **Panel izquierdo** — Preajustes rápidos, el selector de Monitor, la Disposición de pantallas y el botón **Identificar monitores**.
- **Centro** — la cuadrícula de trabajo del monitor seleccionado, donde seleccionas celdas y ves las asignaciones.
- **Panel derecho** — pestañas de **Apps**, **Diseños** (incl. **Capturar disposición actual**), **Configuración** y **Ayuda**.
- **Barra inferior** — **Ajustar (Snap)**, **Borrar cuadrícula actual**, **Borrar todas las cuadrículas** y el tamaño de **Cuadrícula** por monitor.
- **Barra superior** — el logo de InstaDesk, la **versión** actual (arriba a la derecha) y la marca de FCLX Studios.

4 · Inicio rápido: tu primer diseño

1. Elige un monitor en el panel izquierdo.
2. En la cuadrícula central, **arrastra sobre las celdas** para seleccionar una región (por ejemplo, la mitad izquierda).
3. Abre la pestaña **Apps**, elige una app (p. ej. Chrome) y pulsa **Asignar a la selección**.
4. Selecciona otra región y asigna una segunda app. Repite en otros monitores con el selector de Monitor.
5. Abre la pestaña **Diseños** → **+ Nuevo diseño**, ponle un nombre y guarda.
6. Pulsa **Aplicar** en la tarjeta del diseño — InstaDesk abre cada app y la coloca en su sitio.



¿Con prisa? ¿Ya tienes tus ventanas donde las quieres? Salta a la [sección 8](#) y deja que InstaDesk capture el diseño por ti.

5 · La cuadrícula y la asignación de apps

Seleccionar y asignar

Arrastra sobre las celdas para seleccionar una región rectangular y pulsa **Asignar a la selección** en la pestaña Apps. Usa **Desasignar selección** para vaciarla. Las regiones deben ser rectángulos.

Tamaño de cuadrícula (por monitor)

El selector **Cuadrícula** de la barra inferior fija la densidad del monitor *actual* — 6×6 para zonas amplias, 10×10 para un control fino. Cada monitor recuerda su propio tamaño. Cambiarlo en un monitor que ya tiene apps pide confirmación, porque rehace esa cuadrícula.

Argumentos de inicio personalizados

Da a una celda sus propios argumentos de inicio en la pestaña Apps — por ejemplo, una ruta de carpeta para el Explorador de archivos, para que dos regiones abran dos carpetas *distintas* de la misma app. Así colocas varias ventanas distintas de un mismo programa.

The screenshot shows the InstaDesk Dashboard interface. At the top, there's a 'DASHBOARD' button and a version indicator 'v0.1 • live by FcXe Studios'. The main area is divided into several sections:

- Quick Presets:** Includes 'Manage QPs', 'Layouts', and a 'Choose a Quick Pr...' dropdown with an 'Apply' button.
- Monitor Selection:** Shows 'Monitor 1' selected, with a resolution of 2560x1080 and a role of 'Primary'.
- Display Array:** A diagram showing a 4x4 grid of monitors, with the first monitor highlighted.
- Grid:** A 6x6 grid of yellow squares, each labeled 'File Explorer'. A status bar at the bottom indicates 'Selected: 0-6 × 0-6 = 36 cells'.
- Apps Panel:** On the right, it has tabs for 'Apps', 'Layouts', 'Settings', and 'Help'. Under 'Apps', there are 'URL's', 'Apps', and 'Favorites' sections. The 'Apps' section shows a 'Select Cells and Pick an App to enable assign' dialog with 'Browse', 'Refresh', and 'Edit' buttons. Below this, it says 'Selection Grid : 36' and has an 'Assign to Selection' button. There's also an 'Unassign Selection' button.
- App History:** A list of apps with their launch arguments. The first entry is 'File Explorer' with the argument 'C:\FcXe Studios\Instadesk\instadesk'. Other entries include 'GitHub' and 'Stack Overflow'.

At the bottom of the dashboard, there are buttons for 'Snap → M1', 'Clear Present Grid', and 'Clear All Grids', along with a 'Grid: 6x6' dropdown and a status bar showing '36 cells selected, 36 assigned • 1280x820'.

Borrar

Borrar cuadrícula actual vacía el monitor actual; **Borrar todas las cuadrículas** vacía todos los monitores (con confirmación). Borrar nunca afecta a los Diseños guardados.

6 · Apps, URLs y Favoritos

La pestaña **Apps** del panel derecho tiene tres sub-pestañas.


Apps

Elige del catálogo integrado o pulsa **Examinar...** para añadir el `.exe` de cualquier programa. Los programas añadidos quedan en el **Historial de aplicaciones** para reutilizarlos.

URLs — el Constructor de URLs

Crea un grupo de pestañas del navegador que se abren juntas en su propia ventana:

1. Elige un **Navegador**. Pulsa + **Añadir navegador** para elegir entre los navegadores detectados en tu PC, o busca el `.exe` de un navegador.
2. Añade un **Grupo de pestañas**, dale un título y añade las URLs.
3. Define el **comportamiento de apertura** (una ventana, por grupo o por URL) y pulsa **Guardar**. El grupo se comporta como cualquier app que puedes asignar a la cuadrícula.



Favoritos


Ten a un clic tus apps y URLs más usadas.

7 · Diseños

Un Diseño guarda qué apps van dónde, en *todos* tus monitores. Al guardar con **+ Nuevo diseño**, ponle un nombre que reconozcas — por ejemplo «Trabajo», «Trading» o «Edición». Puedes mantener hasta **26** diseños guardados a la vez.

- **Aplicar** — abre y coloca todo lo del diseño.
- **Editar** — reabre el diseño en la cuadrícula para reorganizar y volver a guardar.
- **Renombrar** (📁) — dale un nuevo nombre a un diseño; su contenido no cambia.
- **Exportar / Importar** — comparte un diseño como archivo `.json` (su nombre viaja con él).

Si una app guardada no tiene programa ni URL configurados, solo esa app se omite al guardar (con un aviso) — el resto del diseño se guarda con normalidad.



8 · Capturar un Diseño desde tu pantalla

En vez de construir un diseño celda por celda, puedes colocar tus ventanas como quieras —a mano o con [Snap / Arrastrar para ajustar](#)— y dejar que InstaDesk lea la pantalla y cree el Diseño por ti.

1. Coloca tus ventanas en tus monitores.
2. Abre la pestaña **Diseños** y pulsa **Capturar disposición actual**.
3. Una ventana de revisión lista cada ventana encontrada, agrupada por monitor. **Marca las que quieras incluir** (las apps que no puede identificar se señalan y se omiten).
4. Para cada **ventana de navegador**, pega las URLs que quieras que reabra (una por línea) — un navegador no puede revelar sus propias páginas abiertas, así que las indicas aquí.
5. Ponle un nombre al diseño y pulsa **Guardar**. Queda como un Diseño normal que puedes Aplicar, Editar, renombrar o exportar.

[Captura por **capture-** — la ventana de revisión de «Capturar disposición actual», con las ventanas agrupadas
añadir: **review** por monitor y el campo de URLs del navegador]

Bueno saberlo: las apps que se ejecutan como administrador (como algunos clientes de CCTV) se identifican y se incluyen. Las ventanas colocadas libremente se ajustan a la región de cuadrícula más cercana. Cada ventana de navegador capturada se reabre en su propia ventana con las URLs que añadiste como pestañas.

9 · Preajustes rápidos

Un Preajuste rápido agrupa varios Diseños para aplicarlos todos juntos con un clic — ideal para un espacio multimonitor completo montado a partir de piezas reutilizables. Puedes mantener hasta **26** Preajustes rápidos, y aplicar los primeros nueve con un [atajo de teclado](#).

1. Pulsa **Gestionar PR** en el panel izquierdo.
2. Crea un preajuste y añade los Diseños que debe incluir.
3. De vuelta en la pantalla principal, elige el Preajuste rápido y pulsa **Aplicar**.

10 · Ajustar una ventana — Snap y Arrastrar para ajustar

Ajustar coloca una *única ventana ya abierta* en una región — sin necesidad de un Diseño. Hay dos formas.

Snap (la cuadrícula emergente)

1. Pulsa **Ajustar** → **M1** en la barra inferior (el número es el monitor activo).
2. Aparece una cuadrícula emergente en ese monitor.
3. Pulsa una región; la última ventana que usaste se ajusta en ella.

Arrastrar para ajustar (mantén Mayús y arrastra)

Actívalo en **Configuración** → **Cuadrícula y ajuste** → **Arrastrar para ajustar**. Después, sobre cualquier ventana:

1. Mantén **Mayús** y arrastra la ventana.
2. Un resaltado translúcido muestra la zona donde caerá — **bordes = mitades** (izquierda, derecha, arriba, abajo), **esquinas = cuadrantes**, **centro = maximizar**.
3. Suelta para ajustarla ahí. Funciona en todos los monitores.

[Captura por añadir: **drag-to-snap** — una ventana a medio arrastrar con el resaltado de la zona visible]

Algunas apps imponen su propia posición (ciertas herramientas de CCTV / vídeo) y pueden negarse a moverse.

11 · Atajos globales

InstaDesk responde a estos atajos desde cualquier sitio — incluso cuando su ventana no está enfocada:

Atajo	Acción
Ctrl + Alt + D	Mostrar / enfocar el panel de InstaDesk
Ctrl + Alt + S	Ajustar la ventana activa (abre la cuadrícula de Snap)
Ctrl + Alt + 1 ... 9	Aplicar el Preajuste rápido 1–9

Los atajos de **Mostrar** y **Ajustar** son **reasignables** en **Configuración** → **Atajos globales** — pulsa el atajo y presiona tu combinación preferida (debe incluir Ctrl, Alt o la tecla Windows).

12 · Monitores, Identificar y la Disposición de pantallas

El selector de **Monitor** (panel izquierdo) elige qué pantalla organizas. La **Disposición de pantallas** debajo muestra tus pantallas en su posición física real, cada una con su número.


Pulsa **Identificar monitores** para mostrar unos segundos un número grande en cada pantalla *física* — igual que la función Identificar de Windows. El número mostrado es el mismo que usa InstaDesk en todas partes: la casilla de la Disposición de pantallas y el monitor al que apunta un Diseño.

[Captura por **identify-** — la Disposición de pantallas con el botón Identificar monitores, y/o los números
añadir: **monitors** grandes en las pantallas físicas]

13 · Configuración

La pestaña **Configuración** (panel derecho) reúne las preferencias de InstaDesk:

- **Tema** — Claro, Oscuro o Sistema.
- **Idioma** — English o Español.
- **Iniciar al arrancar el sistema** — abre InstaDesk automáticamente al iniciar sesión (activado por defecto; desactívalo aquí).
- **Tamaño de cuadrícula predeterminado** — el tamaño con el que empiezan los monitores nuevos o borrados.
- **Margen de ventana** — un hueco que tiene en cuenta el bisel para que las ventanas no queden bajo los marcos del monitor.
- **Arrastrar para ajustar** — activa el ajuste con Mayús+arrastrar descrito en la sección 10.
- **Atajos globales** — consulta y reasigna los atajos de teclado.
- **Actualizaciones** — busca e instala nuevas versiones (ver sección 14).
- **Compartir datos de uso anónimos** — opcional, activado por defecto; envía solo diagnósticos agregados y no personales para ayudar a mejorar InstaDesk. Nunca se envían nombres de archivo, URLs ni el contenido de la pantalla. Desactívalo cuando quieras.



14 · Mantente actualizado

InstaDesk se mantiene al día con **actualizaciones automáticas firmadas**:

- Busca actualizaciones poco después de abrirse y de forma periódica mientras está abierto. Cuando hay una nueva versión, aparece una barra fina «**InstaDesk X.Y.Z ya está disponible**» en la parte superior del panel, con **Instalar y reiniciar** (o **Más tarde**).
- También puedes buscar cuando quieras en **Configuración** → **Actualizaciones** → **Buscar actualizaciones** — útil si prefieres no esperar a la comprobación automática.
- Las actualizaciones están firmadas criptográficamente, así que solo se instalan versiones auténticas de InstaDesk.

La versión actual se muestra siempre **arriba a la derecha de la cabecera** y al final de la pestaña **Ayuda**.

15 · Consejos y resolución de problemas

- **Una app no se ajusta.** Algunas apps (ciertas herramientas de CCTV / vídeo) colocan sus propias ventanas. Ciérralas y vuelve a abrirlas, o déjalas fuera del diseño.
- **Solo se abre una ventana.** Las apps de instancia única (p. ej. Outlook, Teams) abren una sola ventana; asignarlas a varias celdas no crea copias.
- **Un navegador capturado se abrió dentro de una ventana existente.** InstaDesk fuerza a que cada ventana de navegador de un Diseño se abra por separado — asegúrate de tener la última versión si ves que se fusionan.
- **Un acceso directo no abre.** Los accesos directos de Windows (`.lnk`) no se pueden abrir directamente — apunta al `.exe` real en la pestaña Apps.
- **Una app no se abre.** Revisa su ruta en la pestaña Apps y usa **Examinar...** para corregirla.
- **Mi navegador añadido desapareció / abrió el navegador equivocado.** Usa + **Añadir navegador** y elige uno detectado (o busca su `.exe`) para que InstaDesk tenga su ruta de programa real.
- **Un atajo no hace nada.** Puede que otra app ya use esa combinación — reasigna el de InstaDesk en **Configuración** → **Atajos globales**.
- **Las ventanas caen en el sitio equivocado.** Si además usas otra herramienta de ajuste de ventanas, puede competir con InstaDesk y mover las ventanas tras colocarlas — ciérrala para que InstaDesk haga el trabajo sin interferencias.

16 · Límites y capacidades

De un vistazo, lo que InstaDesk puede almacenar:

Elemento	Límite
Diseños guardados — multimonitor	26
Diseños guardados — monitor único	26
Preajustes rápidos	26 (los primeros 9 tienen atajo)
Densidad de cuadrícula (por monitor)	4×4, 6×6, 8×8 o 10×10
Ventanas por monitor (un Diseño)	hasta el tamaño de la cuadrícula — 36 en 6×6, 100 en 10×10
Monitores	todos los que Windows detecte
Margen de ventana (bisel)	0–16 px
Zonas de Arrastrar para ajustar	mitades, cuadrantes, maximizar — por monitor
URLs por grupo · Favoritos	sin límite fijo

¿Llegaste a 26 diseños guardados? Elimina uno para liberar un espacio, o combina diseños relacionados en un Preajuste rápido. Se planean límites mayores en una futura actualización si los clientes los necesitan.