

InstaDesk

Lanzador multimonitor y organización de ventanas — Manual de Usuario

FcXe Studios · v0.1 · Español

Contenido

- 1 ¿Qué es InstaDesk?
- 2 Conceptos básicos
- 3 La interfaz, de un vistazo
- 4 Inicio rápido: tu primer diseño
- 5 La cuadrícula y la asignación de apps
- 6 Apps, URLs y Favoritos
- 7 Diseños
- 8 Preajustes rápidos
- 9 Ajuste (Snap)
- 10 Monitores y Configuración
- 11 Consejos y resolución de problemas

1 · ¿Qué es InstaDesk?

InstaDesk convierte el tedioso ritual de cada mañana —abrir las mismas apps y arrastrar cada ventana a su sitio en varios monitores— en un solo clic.

Organizas las apps en una cuadrícula visual para cada monitor, guardas esa disposición como un **Diseño** y, a partir de ahí, un solo **Aplicar** abre cada app y la coloca exactamente donde la pusiste. Puedes tener muchos diseños (trabajo, diseño gráfico, trading, streaming...), agrupar varios en un **Preajuste rápido** o ajustar al vuelo una sola ventana con **Snap**.

¿Es difícil? No — se aprende rápido. Pero InstaDesk es una herramienta potente y con profundidad real (cuadrículas por monitor, argumentos de inicio personalizados, grupos de pestañas del navegador). Este manual recorre cada función; la pestaña **Ayuda** de la app es la versión corta.

2 · Conceptos básicos

Solo necesitas cinco ideas:

Monitor

Organizas una pantalla a la vez. El selector de **Monitor** (panel izquierdo) elige cuál; la **Disposición de pantallas** muestra cómo están colocadas físicamente.

Cuadrícula y celdas

Cada monitor se divide en una cuadrícula de **celdas** (p. ej. 6×6). Puedes usar una densidad de cuadrícula distinta en cada monitor.

Región

Un bloque rectangular de celdas al que asignas una app. Puede ser una sola celda o una banda ancha — por ejemplo, la mitad izquierda de un monitor.


Diseño

Un conjunto guardado de regiones en todos tus monitores — el corazón de InstaDesk. Aplícalo para abrir y colocar todo.

Preajuste rápido

Un grupo de varios Diseños que aplicas juntos con un clic.

3 · La interfaz, de un vistazo



- **Panel izquierdo** — Preajustes rápidos, el selector de Monitor y la Disposición de pantallas.
- **Centro** — la cuadrícula de trabajo del monitor seleccionado, donde seleccionas celdas y ves las asignaciones.
- **Panel derecho** — pestañas de **Apps**, **Diseños**, **Configuración** y **Ayuda**.
- **Barra inferior** — **Ajustar (Snap)**, **Borrar cuadrícula actual**, **Borrar todas las cuadrículas** y el tamaño de **Cuadrícula** por monitor.

4 · Inicio rápido: tu primer diseño

1. Elige un monitor en el panel izquierdo.
2. En la cuadrícula central, **arrastra sobre las celdas** para seleccionar una región (por ejemplo, la mitad izquierda).
3. Abre la pestaña **Apps**, elige una app (p. ej. Chrome) y pulsa **Asignar a la selección**.
4. Selecciona otra región y asigna una segunda app. Repite en otros monitores con el selector de Monitor.
5. Abre la pestaña **Diseños** → **+ Nuevo diseño**, elige una letra de ranura y guarda.
6. Pulsa **Aplicar** en la tarjeta del diseño — InstaDesk abre cada app y la coloca en su sitio.

The screenshot shows the InstaDesk dashboard interface. At the top, there's a 'DASHBOARD' button and a version indicator 'v0.1 • live by FcXe Studios'. The left sidebar contains 'Quick Presets' (Manage QPs, Layouts), 'Monitor Selection' (Monitor 1, 2560x1080 Primary), and 'Display Array' (a diagram showing 4 monitors in a 2x2 grid). The main area is a 6x6 grid where 18 cells (the left half) are selected and labeled 'Chrome'. The bottom status bar shows 'Selected: 0-6 x 0-3 • 18 cells', 'Snap → M1', 'Clear Present Grid', 'Clear All Grids', 'Grid: 6x6', and '18 cells selected, 18 assigned • 1280x820'. The right sidebar has tabs for 'Apps', 'Layouts', 'Settings', and 'Help'. Under 'Apps', there are 'URL's', 'Apps', and 'Favorites' sections. The 'Apps' section shows a 'Select Cells and Pick an App to enable assign' dialog with 'Browse', 'Refresh', and 'Edit' buttons. Below that, 'Selection Grid : 18' is shown with an 'Assign to Selection' button. The 'App History' section lists 'Outlook' (Communication), 'Chrome' (Browser), and 'VS Code' (Development).

5 · La cuadrícula y la asignación de apps

Seleccionar y asignar

Arrastra sobre las celdas para seleccionar una región rectangular y pulsa **Asignar a la selección** en la pestaña Apps. Usa **Desasignar selección** para vaciarla. Las regiones deben ser rectángulos.

Tamaño de cuadrícula (por monitor)

El selector **Cuadrícula** de la barra inferior fija la densidad del monitor *actual* — 6×6 para zonas amplias, 10×10 para un control fino. Cada monitor recuerda su propio tamaño. Cambiarlo en un monitor que ya tiene apps pide confirmación, porque rehace esa cuadrícula.

Argumentos de inicio personalizados

Da a una celda sus propios argumentos de inicio en la pestaña Apps — por ejemplo, una ruta de carpeta para el Explorador de archivos, para que dos regiones abran dos carpetas *distintas* de la misma app. Así colocas varias ventanas distintas de un mismo programa.

The screenshot shows the InstaDesk Dashboard interface. At the top, there's a 'DASHBOARD' button and a version indicator 'v0.1 • live by FcXe Studios'. The main area is divided into several sections:

- Quick Presets:** Includes 'Manage QPs', 'Layouts', and a 'Choose a Quick Pr...' dropdown with an 'Apply' button.
- Monitor Selection:** Shows 'Monitor 1' selected, with a resolution of 2560x1080. It also indicates 'Active Monitors: 4/4'.
- Display Array:** A diagram showing a 2x2 grid of monitors, with the top-left monitor highlighted in blue and numbered 1.
- Grid:** A 6x6 grid of yellow squares, each labeled 'File Explorer'. A status bar at the bottom indicates 'Selected: 0-6 × 0-6 = 36 cells'.
- Apps Panel:** On the right, it has tabs for 'Apps', 'Layouts', 'Settings', and 'Help'. Under the 'Apps' tab, there are buttons for 'URL's', 'Apps', and 'Favorites'. It includes a 'Select Cells and Pick an App to enable assign' section with 'Browse', 'Refresh', and 'Edit' buttons. Below that, it shows 'Selection Grid : 36' and buttons for 'Assign to Selection' and 'Unassign Selection'. There's also a 'LAUNCH ARGS FOR SELECTION' section with a text input field containing 'C:\FcXe Studios\Instadesk\instadesk' and an 'Apply' button. At the bottom of this panel is an 'App History' section listing 'File Explorer' (System), 'GitHub' (Development), and 'Stack Overflow' (Development).

At the bottom of the dashboard, there are buttons for 'Snap → M1', 'Clear Present Grid', and 'Clear All Grids', along with a 'Grid: 6x6' dropdown. A status bar at the very bottom indicates '36 cells selected, 36 assigned • 1280x820'.

Borrar

Borrar cuadrícula actual vacía el monitor actual; **Borrar todas las cuadrículas** vacía todos los monitores (con confirmación). Borrar nunca afecta a los Diseños guardados.

6 · Apps, URLs y Favoritos

La pestaña **Apps** del panel derecho tiene tres sub-pestañas.


Apps

Elige del catálogo integrado o pulsa **Examinar...** para añadir el `.exe` de cualquier programa. Los programas añadidos quedan en el **Historial de aplicaciones** para reutilizarlos.

URLs — el Constructor de URLs

Crea un grupo de pestañas del navegador que se abren juntas en su propia ventana:

1. Elige un **Navegador**. Pulsa + **Añadir navegador** para elegir entre los navegadores detectados en tu PC, o busca el `.exe` de un navegador.
2. Añade un **Grupo de pestañas**, dale un título y añade las URLs.
3. Define el **comportamiento de apertura** (una ventana, por grupo o por URL) y pulsa **Guardar**. El grupo se comporta como cualquier app que puedes asignar a la cuadrícula.



Favoritos

Ten a un clic tus apps y URLs más usadas.

7 · Diseños

Un Diseño guarda qué apps van dónde, en *todas* tus monitores.

- **Aplicar** — abre y coloca todo lo del diseño.
- **Editar** — reabre el diseño en la cuadrícula para reorganizar y volver a guardar.
- **Exportar / Importar** — comparte un diseño como archivo `.json`.

Si una app guardada no tiene programa ni URL configurados, solo esa app se omite al guardar (con un aviso) — el resto del diseño se guarda con normalidad.

The screenshot displays the InstaDesk dashboard interface. At the top, there's a 'DASHBOARD' button and a version indicator 'v0.1 • live by FcXe Studios'. The main area is divided into several sections:

- Quick Presets:** Includes 'Manage QPs', 'Layouts', and a 'Choose a Quick Pr...' dropdown with an 'Apply' button. Below this, it shows 'No preset selected'.
- Monitor Selection:** A dropdown menu set to 'Monitor 1' with a resolution of '2560x1080 Primary'. Below this, it shows 'Active Monitors: 4/4' and a 'Display Array' diagram with four numbered monitors (1, 2, 3, 4).
- Layout A:** The central workspace showing a multi-monitor layout. It includes a 'general' tab and a 'slot A' tab. The layout is divided into four monitors (M1, M2, M3, M4) with various applications placed on them: 'File Explorer' on M1, 'iVMS-4200 3.6.1.3 Client' on M2, 'VS Studio Code' on M3, and 'Crypto Utilities', 'Entertainment', and 'Varios' on M4. A 'Hide content' button is visible.
- Layouts:** A sidebar on the right showing a list of layouts. It includes a '+ New Layout' button and an 'Import...' button. Below this, it shows 'Assign apps to enable'. The list includes 'Layout A' and 'Layout B', each with a 'Show content' button and 'Apply', 'Edit', 'Export', and 'Delete' buttons.

At the bottom, there's a status bar with a 'Snap → M1' button, 'Clear Present Grid' and 'Clear All Grids' buttons, a 'Grid: 6x6' dropdown, and a 'Ready • 1280x820' indicator.

8 · Preajustes rápidos

Un Preajuste rápido agrupa varios Diseños para aplicarlos todos juntos con un clic — ideal para un espacio multimonitor completo montado a partir de piezas reutilizables.

1. Pulsa **Gestionar PR** en el panel izquierdo.
2. Crea un preajuste y añade los Diseños que debe incluir.
3. De vuelta en la pantalla principal, elige el Preajuste rápido y pulsa **Aplicar**.

9 · Ajuste (Snap)

El ajuste coloca una *única ventana ya abierta* en una región — sin necesidad de un Diseño.

1. Pulsa **Ajustar** → **M1** en la barra inferior (el número es el monitor activo).
2. Aparece una cuadrícula emergente en ese monitor.
3. Pulsa una región; la última ventana que usaste se ajusta en ella.

Algunas apps imponen su propia posición (ciertas herramientas de CCTV / vídeo) y pueden negarse a moverse.

10 · Monitores y Configuración

Usa el selector de **Monitor** para cambiar qué pantalla organizas; la **Disposición de pantallas** muestra su distribución física. La pestaña **Configuración** ofrece:

- **Tema** — Claro, Oscuro o Sistema.
- **Idioma** — English o Español.
- **Tamaño de cuadrícula predeterminado** — el tamaño con el que empiezan los monitores nuevos o borrados.
- **Margen de ventana** — un hueco que tiene en cuenta el bisel para que las ventanas no queden bajo los marcos del monitor.

The screenshot displays the InstaDesk Dashboard interface. At the top, there's a 'DASHBOARD' button and a status bar indicating 'v0.1 • live by FcXe Studios'. The interface is divided into several sections:

- Quick Presets:** Includes buttons for 'Manage QPs', 'Layouts', and 'Apply'. A dropdown menu for 'Choose a Quick Pr...' is shown, with 'No preset selected' below it.
- Monitor Selection:** A dropdown menu currently shows 'Monitor 1'. Below it, the resolution '2560×1080 Primary' is listed.
- Monitor 1 Details:** Shows 'Monitor 1' as 'Active'. Its role is 'Primary' and its resolution is '2560×1080'.
- Active Monitors:** A status '4/4' is shown.
- Display Array:** A diagram showing four monitors arranged in a 2x2 grid, numbered 1, 2, 3, and 4.
- Settings Panel:** Located on the right, it has tabs for 'Apps', 'Layouts', 'Settings' (selected), and 'Help'. It contains two main sections:
 - General:** Includes a toggle for 'Launch on system start', a 'Theme' dropdown set to 'System', and a 'Language' dropdown set to 'English'.
 - Grid & Snapping:** Includes a 'Default grid size' dropdown set to '6 × 6' and a 'Window margin' dropdown set to 'Off (0 px)'.

At the bottom, there's a status bar with a 'Snap → M1' button, 'Clear Present Grid' and 'Clear All Grids' buttons, a 'Grid: 6×6' dropdown, and a 'Ready • 1280×820' status indicator.

11 · Consejos y resolución de problemas

- **Una app no se ajusta.** Algunas apps (ciertas herramientas de CCTV / vídeo) colocan sus propias ventanas. Ciérralas y vuelve a abrirlas, o déjalas fuera del diseño.
- **Solo se abre una ventana.** Las apps de instancia única (p. ej. Outlook, Teams) abren una sola ventana; asignarlas a varias celdas no crea copias.
- **Un acceso directo no abre.** Los accesos directos de Windows (`.lnk`) no se pueden abrir directamente — apunta al `.exe` real en la pestaña Apps.
- **Una app no se abre.** Revisa su ruta en la pestaña Apps y usa **Examinar...** para corregirla.
- **Mi navegador añadido desapareció / abrió el navegador equivocado.** Usa + **Añadir navegador** y elige uno detectado (o busca su `.exe`) para que InstaDesk tenga su ruta de programa real.