

InstaDesk

Lanzador multimonitor y organización de ventanas — Manual de Usuario

FcXe Studios · v0.1 · Español

Contenido

- 1 ¿Qué es InstaDesk?
- 2 Conceptos básicos
- 3 La interfaz, de un vistazo
- 4 Inicio rápido: tu primer diseño
- 5 La cuadrícula y la asignación de apps
- 6 Apps, URLs y Favoritos
- 7 Diseños
- 8 Preajustes rápidos
- 9 Ajuste (Snap)
- 10 Monitores y Configuración
- 11 Consejos y resolución de problemas

1 · ¿Qué es InstaDesk?

InstaDesk convierte el tedioso ritual de cada mañana —abrir las mismas apps y arrastrar cada ventana a su sitio en varios monitores— en un solo clic.

Organizas las apps en una cuadrícula visual para cada monitor, guardas esa disposición como un **Diseño** y, a partir de ahí, un solo **Aplicar** abre cada app y la coloca exactamente donde la pusiste. Puedes tener muchos diseños (trabajo, diseño gráfico, trading, streaming...), agrupar varios en un **Preajuste rápido** o ajustar al vuelo una sola ventana con **Snap**.

¿Es difícil? No — se aprende rápido. Pero InstaDesk es una herramienta potente y con profundidad real (cuadrículas por monitor, argumentos de inicio personalizados, grupos de pestañas del navegador). Este manual recorre cada función; la pestaña **Ayuda** de la app es la versión corta.

2 · Conceptos básicos

Solo necesitas cinco ideas:

Monitor

Organizas una pantalla a la vez. El selector de **Monitor** (panel izquierdo) elige cuál; la **Disposición de pantallas** muestra cómo están colocadas físicamente.

Cuadrícula y celdas

Cada monitor se divide en una cuadrícula de **celdas** (p. ej. 6×6). Puedes usar una densidad de cuadrícula distinta en cada monitor.

Región

Un bloque rectangular de celdas al que asignas una app. Puede ser una sola celda o una banda ancha — por ejemplo, la mitad izquierda de un monitor.

Diseño

Un conjunto guardado de regiones en todos tus monitores — el corazón de InstaDesk. Aplícalo para abrir y colocar todo.

Preajuste rápido

Un grupo de varios Diseños que aplicas juntos con un clic.

3 · La interfaz, de un vistazo

[Captura: la ventana completa de InstaDesk — panel izquierdo, cuadrícula central, panel derecho, barra inferior]

- **Panel izquierdo** — Preajustes rápidos, el selector de Monitor y la Disposición de pantallas.
- **Centro** — la cuadrícula de trabajo del monitor seleccionado, donde seleccionas celdas y ves las asignaciones.
- **Panel derecho** — pestañas de **Apps**, **Diseños**, **Configuración** y **Ayuda**.
- **Barra inferior** — **Ajustar (Snap)**, **Borrar cuadrícula actual**, **Borrar todas las cuadrículas** y el tamaño de **Cuadrícula** por monitor.

4 · Inicio rápido: tu primer diseño

1. Elige un monitor en el panel izquierdo.
2. En la cuadrícula central, **arrastra sobre las celdas** para seleccionar una región (por ejemplo, la mitad izquierda).
3. Abre la pestaña **Apps**, elige una app (p. ej. Chrome) y pulsa **Asignar a la selección**.
4. Selecciona otra región y asigna una segunda app. Repite en otros monitores con el selector de Monitor.
5. Abre la pestaña **Diseños** → **+ Nuevo diseño**, elige una letra de ranura y guarda.
6. Pulsa **Aplicar** en la tarjeta del diseño — InstaDesk abre cada app y la coloca en su sitio.

[Captura: celdas seleccionadas en la cuadrícula con la pestaña Apps abierta y «Asignar a la selección» resaltado]

5 · La cuadrícula y la asignación de apps

Seleccionar y asignar


Arrastra sobre las celdas para seleccionar una región rectangular y pulsa **Asignar a la selección** en la pestaña Apps. Usa **Desasignar selección** para vaciarla. Las regiones deben ser rectángulos.

Tamaño de cuadrícula (por monitor)

El selector **Cuadrícula** de la barra inferior fija la densidad del monitor *actual* — 6×6 para zonas amplias, 10×10 para un control fino. Cada monitor recuerda su propio tamaño. Cambiarlo en un monitor que ya tiene apps pide confirmación, porque rehace esa cuadrícula.

Argumentos de inicio personalizados

Da a una celda sus propios argumentos de inicio en la pestaña Apps — por ejemplo, una ruta de carpeta para el Explorador de archivos, para que dos regiones abran dos carpetas *distintas* de la misma app. Así colocas varias ventanas distintas de un mismo programa.



[Captura: el campo de argumentos por celda en la pestaña Apps]

Borrar

Borrar cuadrícula actual vacía el monitor actual; **Borrar todas las cuadrículas** vacía todos los monitores (con confirmación). Borrar nunca afecta a los Diseños guardados.

6 · Apps, URLs y Favoritos

La pestaña **Apps** del panel derecho tiene tres sub-pestañas.

Apps

Elige del catálogo integrado o pulsa **Examinar...** para añadir el `.exe` de cualquier programa. Los programas añadidos quedan en el **Historial de aplicaciones** para reutilizarlos.

URLs — el Constructor de URLs

Crea un grupo de pestañas del navegador que se abren juntas en su propia ventana:

1. Elige un **Navegador**. Pulsa + **Añadir navegador** para elegir entre los navegadores detectados en tu PC, o busca el `.exe` de un navegador.
2. Añade un **Grupo de pestañas**, dale un título y añade las URLs.
3. Define el **comportamiento de apertura** (una ventana, por grupo o por URL) y pulsa **Guardar**. El grupo se comporta como cualquier app que puedes asignar a la cuadrícula.

[Captura: el Constructor de URLs con un navegador elegido y un grupo de pestañas]

Favoritos

Ten a un clic tus apps y URLs más usadas.

7 · Diseños

Un Diseño guarda qué apps van dónde, en *todos* tus monitores.

- **Aplicar** — abre y coloca todo lo del diseño.
- **Editar** — reabre el diseño en la cuadrícula para reorganizar y volver a guardar.
- **Exportar / Importar** — comparte un diseño como archivo `.json`.

Si una app guardada no tiene programa ni URL configurados, solo esa app se omite al guardar (con un aviso) — el resto del diseño se guarda con normalidad.

[Captura: la pestaña Diseños con varias tarjetas y Aplicar/Editar/Exportar/Eliminar]

8 · Preajustes rápidos

Un Preajuste rápido agrupa varios Diseños para aplicarlos todos juntos con un clic — ideal para un espacio multimonitor completo montado a partir de piezas reutilizables.

1. Pulsa **Gestionar PR** en el panel izquierdo.
2. Crea un preajuste y añade los Diseños que debe incluir.
3. De vuelta en la pantalla principal, elige el Preajuste rápido y pulsa **Aplicar**.

9 · Ajuste (Snap)

El ajuste coloca una *única ventana ya abierta* en una región — sin necesidad de un Diseño.

1. Pulsa **Ajustar** → **M1** en la barra inferior (el número es el monitor activo).
2. Aparece una cuadrícula emergente en ese monitor.
3. Pulsa una región; la última ventana que usaste se ajusta en ella.

Algunas apps imponen su propia posición (ciertas herramientas de CCTV / vídeo) y pueden negarse a moverse.

10 · Monitores y Configuración

Usa el selector de **Monitor** para cambiar qué pantalla organizas; la **Disposición de pantallas** muestra su distribución física. La pestaña **Configuración** ofrece:

- **Tema** — Claro, Oscuro o Sistema.
- **Idioma** — English o Español.
- **Tamaño de cuadrícula predeterminado** — el tamaño con el que empiezan los monitores nuevos o borrados.
- **Margen de ventana** — un hueco que tiene en cuenta el bisel para que las ventanas no queden bajo los marcos del monitor.

[Captura: la pestaña Configuración — tema, idioma, cuadrícula predeterminada, margen]

11 · Consejos y resolución de problemas

- **Una app no se ajusta.** Algunas apps (ciertas herramientas de CCTV / vídeo) colocan sus propias ventanas. Ciérralas y vuelve a abrirlas, o déjalas fuera del diseño.
- **Solo se abre una ventana.** Las apps de instancia única (p. ej. Outlook, Teams) abren una sola ventana; asignarlas a varias celdas no crea copias.
- **Un acceso directo no abre.** Los accesos directos de Windows (`.lnk`) no se pueden abrir directamente — apunta al `.exe` real en la pestaña Apps.
- **Una app no se abre.** Revisa su ruta en la pestaña Apps y usa **Examinar...** para corregirla.
- **Mi navegador añadido desapareció / abrió el navegador equivocado.** Usa + **Añadir navegador** y elige uno detectado (o busca su `.exe`) para que InstaDesk tenga su ruta de programa real.