


5,3 PFR%

3 categorias baseadas em análises anteriores (um pouco ajustadas manualmente):

Passivo (verde): <5

Neutro (azul): 5-10

Agressivo (vermelho): > 10



Uma categorização direta com base na análise anterior. A categoria "Agressivo" é ampla e queremos nos posicionar em torno da marca de 16-17% ao usar um VP\$IP em torno de 25%.


5.4% de 3 apostas

3-Bet% é um pouco mais complicado de categorizar do que as estatísticas anteriores, uma vez que a região ideal estava muito mal definida. Mas vamos tentar isto:

Passivo (verde): <3

Sólido (azul): 3-6

Agressivo (vermelho): > 6



Lembramos da análise feita em [Parte 6](#) que um forte range de 3-bet de mãos premium AAxx + premium Broadway é de cerca de 2,5%. Uma gama mais ampla de mãos premium AAxx, Broadways premium e mãos especulativas premium (as melhores mãos resumidas e as mãos mais adequadas de ás + mãos resumidas) é de cerca de 5%.

Portanto, faz sentido definir a faixa de 3-6% como "Sólida", enquanto tudo abaixo dela é "Passivo" e tudo acima dela é "Agressivo". Quando nos movemos abaixo da marca de 3%, nosso range se torna principalmente AXXX premium + Broadways premium (alternativamente, um range de todas as mãos AAxx e nenhuma outra mão, que é de 2,5%). No extremo oposto do espectro, se ultrapassarmos os 6%, tem de haver muitas mãos especulativas no nosso range, o que é consistente com o range de 3-bet de um jogador agressivo e astuto.

Quando recebemos uma 3-bet de um jogador passivo, podemos jogar fora nossas mãos mais fracas e correr para o alto, especialmente quando ele tem posição sobre nós. Ele não está brincando, e tentar superar um range forte com uma mão fraca fora de posição é simplesmente bobagem. Então, na maioria das vezes, desistimos de nossas mãos fracas fora de posição, pura e simplesmente. Quando fizermos 4-bet neste tipo de jogador, iremos

principalmente tem AAxx.

Em posição podemos dar call com muitas mãos fracas, já que agora temos melhor controle sobre o pote pós-flop, e já que teremos mais oportunidades de usar a informação que temos sobre seu range tight a nosso favor. Por exemplo, agora é mais fácil para nós ganhar dinheiro quando acertamos, ou roubar o pote quando erramos, mas sabemos que ele também errou.

Contra um 3-bet muito agressivo, temos que reagir um pouco mais fora de posição. Nosso range de 4-bet também será mais amplo e começaremos a fazer 4-bet em mãos premium AKKx, AQQx e AKxx conforme discutido em [Parte 6](#).

Mas não exagere ao reagir contra um 3-bet agressivo fora de posição. Você ainda terá que desistir de muitas mãos fracas neste caso e simplesmente aceitar que um jogador com posição sobre você tem um certo poder sobre você.

Quando se trata do nosso próprio 3-Bet%, recomendo que você não tente aumentá-lo para um valor predeterminado. Basta analisar cada cenário de 3-bet usando os processos de tomada de decisão que discutimos anteriormente na série de artigos. Quando você consistentemente encontra boas oportunidades para fazer 3-bet por valor, como uma 3-bet especulativa ou como uma 3-bet por blefe, sua porcentagem de 3-bets cuidará de si mesma.


5.5 Fator de agressão pós-flop (AF)

Definimos 3 categorias amplas:

Passivo (verde): <2

Neutro (azul): 2-3

Agressivo (vermelho): > 3



Usar este parâmetro durante o jogo é simples. Quando um jogador passivo aposta ou aumenta, geralmente ele consegue. Quando um jogador agressivo aposta ou aumenta, ele não tem necessariamente isso. Continue a partir daí.

Nosso objetivo será um AF > 3, mas não temos certeza de onde termina a região ideal e começa a região subótima. Mas, desde que não caiamos no jogo passivo, devemos nos sair bem.

5.6 Flop CBet%

3 categorias baseadas em análises anteriores:

Passivo (verde): <55

Sólido (azul): 55-65

Agressivo (vermelho): > 65

Display these stats:

Abb. Name
Hands
--- New Line ---
VPIP
Preflop raise
3-Bet
Agg factor
--- New Line ---
Flop CB
Turn CB
Went to Showdown

Color Ranges for Flop CB

	< 55.00	Add Delete Edit
	< 65.00	
	< inf	
 < 55		

Esta estatística é relativamente simples de usar. A c-bet de um jogador que frequentemente faz check com mãos fracas deve ser mais respeitada do que a c-bet de um jogador que c-bet a maior parte do seu range no flop. Desistimos mais contra um c-betador passivo e pagamos e aumentamos mais contra um c-betor agressivo.

Se você acha que suas c-bets com mãos fracas sempre recebem call ou raise, você pode estar c-betando demais. Se os seus adversários perceberem esta leitura sobre você, eles irão se ajustar reagindo às suas c-bets frequentes, já que eles sabem que muitas vezes você não tem nada.

Por outro lado, se suas c-bets recebem muito respeito e você sente que nunca terá ação quando acerta uma mão grande no flop, você pode estar c-betando muito pouco. Se os seus adversários perceberem que você passa muito depois de perder o flop, eles responderão dando-lhe mais respeito quando você apostar. Então lembre-se que você deve c-betar muitas mãos aéreas no flop. É lucrativo por si só (desde que você não exagere) e equilibra seu range e torna mais difícil sua leitura pós-flop.

5.7 Turn CBet%

Definimos 3 categorias amplas:

Passivo (verde): <40

Sólido (azul): 40-55

Agressivo (vermelho): > 55

Display these stats:

Abb. Name
Hands
--- New Line ---
VPIP
Preflop raise
3-Bet
Agg factor
--- New Line ---
Flop CB
Turn CB
Went to Showdown

Color Ranges for Turn CB

	< 40.00	Add Delete Edit
	< 55.00	
	< inf	
 < 40		

Jogadores que raramente fazem c-bet no turn sem uma mão podem ser explorados por:

- Desistir de mais mãos marginais no turn quando apostarem
- Floating mais no flop para ver se desistem no turn

Aqui você pode ver tanto o Flop CBet% quanto o Turn CBet%. Contra um jogador que faz c-bet demais no flop, mas raramente c-bet no turn sem uma mão, você pode fazer float muito no flop. É claro que uma estratégia agressiva de c-bet no flop também pode ser explorada blefando mais no flop. Mas se você sabe que ele vai desistir em muitos turnos, é melhor esperar para ver o que ele fará no turn. Você pode obter mais informações sobre o range dele antes de blefar, e também verá uma carta no turn (você teria que desistir para um reraise se você aumentasse por blefe no flop e ele aumentasse de volta).


5,8% WTSD

Uma região ótima não foi claramente definida, mas encontramos um limite superior (27%). Ampliamos um pouco esse limite para garantir a segurança e tentamos as seguintes categorias:

Nitty (amarelo): <24

Sólido (azul): 24-28

Solto (verde): > 28



Use esta estatística para traçar um quadro amplo sobre se um jogador está ou não vinculado ao confronto. Mas se você quiser explorar um jogador minucioso, existem estatísticas melhores e mais específicas para usar (por exemplo "Fold to flop CBet", "Fold to turn CBet" ou "Fold vs river bet"). Mas incluímos essa estatística para ter um parâmetro bruto de quão provável é que eu possa roubar este pote dele em nosso HUD.

O WTSD% obviamente depende muito das cartas que recebemos no curto prazo (quando fazemos mãos, vamos ao showdown com mais frequência), então não confie nisso quando o tamanho da amostra for pequeno.

5.9 Resumo do nosso design HEM HUD

O HUD final pode ser baixado no link abaixo:

[plo6max.xml](#)(clique com o botão direito e escolha "Salvar como")

Você pode construir HUDs muito mais refinados que este, mas minha filosofia é "menos é mais". Eu também gosto de saber *por que*. Incluí uma determinada estatística em meu HUD e quero saber como usar as informações que ela fornece. Se você não sabe o que fazer com uma informação, ela deixa de ser informação e vira ruído.

Além disso, não afirmo que essas faixas de estatísticas do HUD sejam ideais para todos os tipos de condições de jogo. Mas espero que este trabalho tenha lhe dado uma melhor compreensão de como organizar as informações que fluem ao nosso redor quando jogamos. Organizá-lo torna mais fácil reuni-lo e processá-lo.

Pode-se usar outros métodos além do usado aqui, mas tudo se resume ao mesmo: queremos saber aproximadamente onde estão os intervalos de estatísticas razoáveis, e então definimos várias categorias ("apertado", "solto", "passivo", "agressivo", "sólido", "nicioso", etc.) com base nisso.

Recomendo que você experimente um pouco as fronteiras entre as categorias. Use o trabalho feito aqui como ponto de partida e ajuste um pouco as bordas para cima ou para baixo conforme achar necessário. Você também pode introduzir mais categorias se achar necessário. Por exemplo, você pode querer definir uma categoria "Semiloose" para VP\$IP na região de 27-35% como mencionado anteriormente (é um pouco enganador agrupar um jogador com VP\$IP 30 com um fish com VP\$IP 80).

Apenas tenha em mente que todos os sistemas de classificação de estatísticas HEM que tentam distinguir estatísticas "boas" de estatísticas "ruins" são aproximados e que não existe uma maneira única de definir categorias de jogadores com base em suas estatísticas. Queremos categorias razoáveis e simples que possam nos ajudar a processar e utilizar informações enquanto jogamos. Um HUD deveria nos ajudar, não nos confundir. Lembre-se sempre disso e você verá que projetar e usar layouts de HUD é simples

6. Resumo

Discutimos a progressão (ou a falta dela) da parte prática da série de artigos e estimamos um prazo para o projeto de construção de bankroll e o restante da série de artigos. Esperamos terminar o trabalho nos próximos 4-5 meses.

Depois realizamos algumas análises estatísticas simples em um grande banco de dados HEM e tiramos algumas conclusões sobre as condições e tipos de jogadores encontrados no PLO de limite baixo. Também estimamos o rake de PLO de limite baixo.

Por fim, usamos o banco de dados para estimar os intervalos ideais para uma seleção de estatísticas HEM comumente usadas e as usamos para projetar um HUD HEM simples para PLO.

Este artigo foi um pequeno "interlúdio prático" no meio de toda a teoria e espero que você tenha algumas idéias sobre condições gerais de limites baixos, o processamento de informações de bancos de dados HEM e estatísticas HEM e HUD HEM. A próxima fase da série de artigos é discutir o jogo pós-flop e, pela minha estimativa, temos 3-4 artigos restantes antes de terminarmos.

Boa sorte!

Insetos

Parte 8: Jogo Pós-flop I

1. Introdução

Esta é a Parte 8 da série de artigos "PLO From Scratch". O público-alvo são jogadores de micro e limites baixos com alguma experiência em Hold'em com limite ou sem limite, mas pouca ou nenhuma experiência em PLO. Meu objetivo com esta série é ensinar estratégia básica de PLO de maneira sistemática e estruturada.

A partir da Parte 8, a série de artigos será sobre estratégia pós-flop. O pensamento estruturado e o planejamento têm sido temas ao longo da série, e agora usaremos a mesma abordagem para o jogo pós-flop. PLO é antes de tudo um jogo pós-flop, e a maior parte do dinheiro é ganho e perdido nele.

O jogo pré-flop também é um componente importante, mas não porque muitos pots são perdidos ou ganhos lá (uma vez que você se envolve, geralmente vê um flop) ou porque grandes erros são cometidos lá (as mãos iniciais de PLO ficam próximas, então erros pré-flop são geralmente pequenos, visto isoladamente). O papel do jogo pré-flop PLO é *nos preparar para cenários pós-flop lucrativos*, e isso nunca pode ser enfatizado o suficiente.

Se você frequentemente enfrenta decisões difíceis pós-flop (por exemplo, quando está fora de posição com uma mão marginal em um grande pote), isso pode muitas vezes ser atribuído a erros sistemáticos pré-flop. Portanto, embora seja valioso ter a habilidade de jogar bem em cenários pós-flop difíceis, geralmente é melhor evitar nos colocarmos em muitos cenários difíceis para começar.

Portanto, mesmo que falemos principalmente sobre o jogo pós-flop no resto da série de artigos, não nos esqueceremos do jogo pré-flop. Teremos oportunidades de visitar importantes conceitos pré-flop e como eles levam a vários cenários pós-flop. Por exemplo, frequentemente veremos que a cura para muitos problemas comuns pós-flop pode ser encontrada no pré-flop.

O plano para a Parte 8 e artigos futuros (provavelmente mais 3 artigos da série) é ir do geral para o específico. Começamos com alguns princípios gerais para o planejamento pós-flop, incluindo contar outs com precisão e estimar a equidade.

Os tópicos da Parte 8 são:

- Princípios gerais para planejamento pós-flop
- Avaliando situações pós-flop

Usaremos muitos exemplos ao longo do caminho. A maioria dos exemplos neste artigo serão simples, para treinar usando os conceitos que estamos discutindo. Depois passaremos para cenários pós-flop mais específicos da "vida real" em artigos futuros.

2. Princípios gerais para planejamento pós-flop

Pode-se escrever livros grossos sobre o jogo pós-flop de PLO, e é impossível cobrir tudo numa série de artigos como este. Mas podemos dizer muito sobre processos de pensamento sólidos de PLO e quais princípios são mais importantes para o jogo pós-flop.

Começaremos com dois conceitos muito importantes e completamente gerais. Eles podem ser usados para todos os tipos de tomada de decisão e em todas as formas de pôquer:

- O modelo do Bom Poker
- A área cinzenta

Good Poker descreve como as decisões de pôquer são tomadas, enquanto a Área Cinzenta nos diz que há um limite para o quão precisas nossas decisões podem ser:

2.1 Bom pôquer

"Good Poker" é um modelo de tomada de decisão no pôquer apresentado pelo jogador de high stakes LHE Bryce "Freedom25" Paradis em um de seus primeiros vídeos para o Stoxpoker.com. O modelo Good Poker descreve o processo de tomada de decisão no pôquer como um processo de duas etapas:

1. Formule um conjunto de suposições precisas
2. Encontre a melhor jogada com base nessas suposições

A etapa 2 é a parte mais simples do processo. O primeiro passo pode ser muito difícil e temos que usar uma combinação de suposições generalizadas, informações específicas do oponente e lógica. Este processo é difícil de aprender de forma sistemática e a experiência é muito importante. Quanto mais brincamos, melhor percebemos o que se passa ao nosso redor.

Mas quando existe um conjunto de suposições (sejam elas boas ou más), é fácil (em princípio) deduzir a melhor jogada baseada

nessas suposições. Passar de suposições a uma conclusão sobre o melhor curso de ação é um processo governado pela matemática e pela lógica. Portanto, o Passo 2 no processo de tomada de decisão do Good Poker pode, em princípio, ser executado com exatidão. Na prática, raramente encontramos a melhor linha de jogo matematicamente, mas podemos treinar para pelo menos encontrar uma boa linha na maioria das vezes.

Como melhorar o Passo 1 é um processo difícil e lento, queremos colocar mais esforço no Passo 2 quando quisermos melhorar o nosso processo de tomada de decisões no poker. Nosso objetivo é sempre encontrar a melhor linha (ou pelo menos uma linha decente) considerando o que sabemos ou pensamos que sabemos. Se conseguirmos acertar o Passo 2, sempre seremos capazes de *extrair o máximo proveito de quaisquer informações e suposições que tenhamos*. E quanto mais experiência acumularmos, melhores serão as nossas suposições e melhores serão as nossas decisões de poker.

Aqui está um exemplo do processo de tomada de decisão do Good Poker em ação:

Exemplo 2.1.1

US\$ 10PLO

6 mãos

Pré-flop:

Hero (\$10) aumenta para \$0,35 com passivo  no botão, Big Blind (\$10) paga. As estatísticas HEM do big blind são soltas com VP\$IP/PFR%/AF = 50/6/1,2.

Fracasso:  (US\$ 0,75)

Big blind (\$9,65) dá check, Hero (\$9,65) aposta \$0,75, Big Blind paga.

Vez:  (2,25)

Big blind (\$9,65) dá check, o Herói tem uma decisão a tomar.

Aqui está um processo de pensamento típico do Good Poker para um jogador competente:

Minha aposta no flop foi uma c-bet automática com dois pares. O call do Big Blind no flop é consistente com um amplo range de draws e mãos marginais feitas. Ele pode ter muitas combinações de straight e flush draws, possivelmente com um par para acompanhá-las. Ele também pode receber check-call com qualquer mão de top pair. Tenho dois pares mais altos e devo ter uma equidade decente contra o range dele. Mas eu não tenho uma mão monstruosa e tenho que desistir para um checkraise.

Mas não acho que o vilão vá dar check-raise em qualquer coisa que eu vença, então não estou preocupado em ser blefado. E como também acredito que tenho uma boa equidade, devo apostar. Quero dar ao vilão a chance de desistir de suas segundas melhores mãos ou pagar pelo privilégio de comprar uma mão melhor. Eu só tenho dois pares em um bordo coordenado, então prefiro que ele desista. Mas provavelmente estou em boa forma quando ele liga. Se ele pagar e passar mesa no river, terei a escolha entre fazer um showdown grátis ou apostar por valor. Tomarei essa decisão quando chegar lá.

Então Hero aposta \$2,25 e o Big Blind paga novamente.

Rio:  (6,75)

Big blind (US\$ 7,40) dá check, o herói tem uma decisão a tomar

Uma carta assustadora no river, mas não acho que ele tenha feito um flush, porque espero que ele aposte frequentemente seus flushes por valor (ele não pode esperar que eu aposte muitas mãos piores se ele der check). Acho que normalmente estou à frente aqui, então devo apostar por valor? Não, isso não é uma boa ideia, já que o vilão provavelmente não pagará com mãos piores em um bordo assustador como este.

Ele poderia ter pago uma aposta no river com top pair e, pior, dois pares se o river estivesse em branco, mas quando o flush chegar, presumo que ele fará check-fold em todas as suas mãos de um par e na maioria de suas mãos de dois pares, mesmo que ele está solto. Ele provavelmente também tem muitos straight draws perdidos em seu range, mas não consigo extrair valor deles. Então, apesar de tudo, acho que deveria dar check-behind, já que não vejo valor suficiente em uma aposta (preciso ser > 50% favorito nas vezes em que ele paga)

Então Hero dá check atrás. O vilão tem  para um straight draw + par aberto no flop. Herói vence com dois pares.

Observe as suposições que Hero fez ao longo do caminho. Eles foram baseados em duas coisas:

- Hero identificou o Big Blind como loose com base nas suas estatísticas HEM.
- Hero fez suposições generalizadas sobre o range e as tendências dos Big Blinds, com base em como os jogadores loose-passivos geralmente

jogar

Dadas essas suposições, Hero concluiu que deveria apostar sua mão vulnerável de dois pares no turn. No river, Hero concluiu que não receberia call suficiente de mãos piores para apostar por valor, então aceitou um showdown grátis. A mão real do Big Blind era uma que esperávamos ver com frequência, nomeadamente um straight draw falhado (que resultou em dois pares no river).

Todos os jogadores usam alguma variação do processo do Good Poker quando jogam, mesmo que não tenham consciência disso. Assumimos várias coisas e depois tentamos descobrir o que fazer. Mas ao estarmos conscientes deste processo e verbalizarmos os nossos processos de pensamento, teremos mais controlo sobre a forma como as nossas decisões são tomadas.

É importante distinguir entre fazer suposições e tirar conclusões a partir de suposições. Separar esses dois processos torna mais fácil identificar e corrigir falhas em nosso pensamento. Os erros cometidos no Passo 2 são geralmente fáceis de corrigir, uma vez que você tome conhecimento deles. Erros e deficiências na Etapa 1 são mais difíceis de corrigir de maneira sistemática. Mas se o problema for a falta de informação, podemos pelo menos encontrar conforto no facto de sabermos onde está o problema (simplesmente não temos informação suficiente para tirar conclusões precisas).

Mas não importa quão habilidosos sejamos em tirar conclusões lógicas baseadas em suposições, e não importa quão bons sejamos em fazer suposições precisas à mesa: há uma fronteira que não podemos cruzar. Isto porque nunca poderemos ter informações completas e perfeitas sobre o que se passa à mesa. Em outras palavras: às vezes nos encontramos na *Área cinza*.


2.2 A área cinzenta

"The Grey Area" é um conceito de pôquer introduzido pelo jogador/treinador de pôquer Tommy Angelo em seu artigo [Reciprocidade: A Causa do Lucro no Poker](#) (um artigo que recomendo fortemente). Angelo começa afirmando que existem decisões de pôquer que são ou completamente certo ou completamente errado. Por exemplo, é completamente correto fazer openraise  no botão. E é completamente errado pagar um aumento no botão com  no big blind.

As decisões que são completamente certas ou completamente erradas estão nas regiões preto/branco. As decisões preto/branco são simples e só há uma resposta correta. Claro, isso não significa que todas as decisões preto/branco sejam fáceis para um iniciante. Mas grande parte do processo de melhoria do pôquer envolve aprender conceitos que são de natureza preto/branco. Nós os aprendemos, usamos e logo eles se tornam enraizados em nosso pensamento.

Mas nem todas as decisões são preto/branco. Existe uma região entre o preto e o branco onde encontramos muitas decisões que não são nem completamente certas, nem completamente erradas. Neste caso, não importa muito o que fazemos, pois uma alternativa parece tão bom quanto qualquer outro (pelo menos nos parece). Por exemplo, abrir raise para um raggedy   do UTG provavelmente não é lucrativo para um jogador iniciante em PLO. Mas também não é um grande erro, e um bom jogador provavelmente poderá jogar esta mão de forma lucrativa no UTG se as condições da mesa forem passivas.

Quando começamos no pôquer, nossa Área Cinzenta é grande (na verdade, quando começamos, tudo está na Área Cinzenta). A razão é que ainda não aprendemos sobre a maioria das decisões preto/branco. Portanto, temos uma enorme área cinzenta repleta de decisões que consideramos difíceis, simplesmente porque não conhecemos nada melhor.



E aí vem a parte importante:

À medida que melhoramos as nossas habilidades no poker, a nossa área cinzenta diminui, enquanto as regiões preto/branco crescem (já que ficamos cada vez melhores na identificação de decisões como completamente certas ou completamente erradas). *Mas a Área Cinzenta nunca desaparece completamente.* Não importa se o seu nome é Phil Ivey, Tom Dwan ou Skjervøy; todo mundo tem uma área cinzenta onde às vezes entra. A razão é que a Área Cinzenta não é apenas uma parte de nós; também faz parte do jogo.

Ao contrário do xadrez, onde temos informações perfeitas sobre o estado do jogo em todos os momentos, não temos acesso a informações completas e perfeitas na mesa de pôquer. Portanto, mesmo que aperfeiçoemos o Passo 2 no processo de tomada de decisão do Good Poker e sempre encontremos a melhor linha com base em nossas suposições, sempre haverá uma fronteira que não podemos ultrapassar, simplesmente porque não temos informações completas e perfeitas.

Por exemplo:

Você está no botão com raiva  e CO fez openraise. Você não conhece o CO ou os jogadores do persianas. 3-bet, call ou fold são opções viáveis aqui. Se você sabia que CO abre um amplo range, que ele joga diretamente fora de posição e que os blinds são tight, você pode querer fazer 3-bet ou fazer um call loose com esta mão especulativa. Mas se o CO for bom/agressivo e/ou os blinds estiverem soltos, você deve ser mais conservador e inclinar-se mais para desistir de mãos como esta.

No momento você não tem informações, então basta escolher uma ação. Não é uma decisão difícil de forma alguma, mas você está definitivamente na área cinzenta aqui. Se você quiser jogar pelo seguro, basta desistir desta mão especulativa. Se você quiser testar seus oponentes, faça uma 3-bet solta ou pague em posição e veja como eles reagem. O que você escolhe aqui é mais uma questão do seu estilo padrão do que do que é "correto".

Em situações como esta você joga uma forma de pôquer um tanto "ineficaz" até conhecer melhor o adversário. Você pode usar estratégias padrão razoáveis contra eles, com base em informações generalizadas, mas não será capaz de explorar ao máximo suas fraquezas pessoais neste momento.

Estar ciente da área cinzenta o ajudará a manter o foco no que é importante. Sempre tente apresentar suposições precisas e sempre tente deduzir boas linhas de jogo com base nessas suposições. Mas se você se encontrar preso em uma situação difícil, incapaz de interpretar as ações de seus oponentes, terá que aceitar que às vezes pousamos na Área Cinzenta sem um bom plano.

Aceite isso e não deixe que isso o frustre enquanto você joga. Passe para a próxima mão e use o tempo entre as sessões para diminuir sua área cinzenta. Analisar mãos difíceis após cada sessão é uma excelente forma de melhorar. Basta marcar mãos difíceis no HEM durante a sessão e analisá-las mais tarde.

Quando a sessão terminar, você poderá retornar a essas mãos e ver se perdeu alguma informação vital ou se a mão era simplesmente impossível de resolver (pelo menos com seu conjunto de habilidades atual). Você também pode discutir mãos com outras pessoas. Às vezes, outro jogador lhe dará um conselho revelador. Eu chamo esses momentos de "aprender a ver". Às vezes, a sua compreensão do jogo dá um salto quântico e agora você é capaz de ver coisas na mesa que antes estavam escondidas para você.

Finalmente: Tenha em mente que a definição de uma decisão próxima é que não importa muito o que fazemos. Por definição, essas decisões não têm muito impacto na nossa taxa de vitórias, a menos que haja muitas delas (e se houver muitas delas, poderemos ter um vazamento em outra parte do nosso jogo, muitas vezes pré-flop).

Portanto, não fique preso a decisões difíceis quando começar. Acerte primeiro as coisas grandes. Tampe seus grandes vazamentos e depois passe para os pequenos; esse é um bom modelo de trabalho para melhoria sistemática.

2.3 Jogue para ganhar dinheiro, não potes

Alguns jogadores parecem vacinados contra este conceito. Eles jogam para ganhar potes, independentemente do tamanho, e prestam pouca atenção ao risco versus recompensa. A razão é obviamente o ego deles. Desistir de um pote onde fizemos um investimento causa desconforto mental, e às vezes fazemos coisas estúpidas para ganhar o pote e evitar esse desconforto. Principalmente em potes heads-up, onde é fácil sentir-se "humilhado" pelo nosso adversário quando ele nos tira um pote.

Mas independentemente do que o nosso ego nos diga: se não houver nenhum dinheiro a ser ganho com o envolvimento, iremos recuar graciosamente e poupar as nossas fichas.

Aqui está um exemplo de jogo pós-flop muito ruim que você verá frequentemente nos limites mais baixos de PLO:

Exemplo 2.3.1: Overplaying AAX no flop

US\$ 10PLO

6 mãos

Hero (\$10) aumenta para \$0,35 com  de UTG, call de CO (\$10), call de botão (\$10), call de small blind (\$10), big blind desiste.

Fracasso:  (US\$ 1,50)

Small blind (\$9,65) dá check, Hero (\$9,65) aposta \$1,50, CO desiste, o botão (\$9,65) aumenta o pote para \$6, o small blind desiste, Hero (agora frustrado) pensa por 2 segundos e aperta, o botão paga.

Ve:  (US\$ 20,80)

Rio:  (US\$ 20,80)

Botão ganha com  para trincas no flop + backdoor flushdraw + backdoor straightdraw.

Usando [Ferramentas ProPoker](#) descobrimos que Hero tinha 11% de equidade no flop:

Omaha Hi Simulation [What's this?](#)

820 trials (Exhaustive)

board: Th 9h 5s

Hand	Equity	Wins	Ties
As Ah7d 2c	11.22%	92	0
Jh Js Td Ts	88.78%	728	0

[Edit](#) · [Link](#) · [2+2](#) · [Deuces Cracked](#)

O que aconteceu aqui?

Hero começou com um raise pré-flop correto. Temos a pior mão AAXx possível, mas é boa o suficiente para abrir raise, e não entraremos em situações difíceis se usarmos uma estratégia padrão sólida. Se fizermos 3-bet, podemos fazer 4-bet e nos preparar para fazer shove com lucro em qualquer flop se recebermos call. Se nosso openraise for pago, às vezes faremos c-bet no flop (preferimos um dry flop e poucos oponentes), e às vezes daremos check e desistiremos (em flops coordenados e/ou contra muitos oponentes).

A questão é que não estamos comprometidos em fazer c-bet em nenhum flop depois de recebermos call. Então, naqueles momentos em que não achamos lucrativo continuar com a mão, escapamos com uma pequena perda (um aumento pré-flop de 3,5 bb). Este é um preço aceitável a pagar pela chance de roubar os blinds, ter a chance de fazer 4-bet com lucro ou ver um flop com a chance de acertar o top set (que é o que estamos jogando principalmente com AAXx ruim em um pote multiway).

Hero recebeu call e o flop foi um dos piores possíveis para o seu AAXx não melhorado. Ele tem um overpair nu, 3 oponentes, e é esmagado pelas mãos que dão ação nesse tipo de flop. Portanto, o plano pós-flop do Hero deve ser o mais simples possível: dar check e desistir imediatamente.

Mas Hero escolheu apostar. Isso nos diz que ele não está pensando em EV aqui, mas em ganhar um pote ao qual ele se sente "com direito" depois de ter aumentado AAXx pré-flop. E ele está disposto a arriscar sua pilha para conseguir isso. Ele aposta c-bet, aumenta e fica em heads-up com o raiser. O herói agora tem uma última oportunidade de desistir e escapar com a maior parte de seu stack intacta. Mas em vez disso ele faz reraise por despeito e vai all-in como um grande azarão.

A sensação de que temos o direito de ganhar muitos potes com uma c-bet depois de aumentar pré-flop é uma das primeiras coisas de que temos que nos livrar quando passamos do Hold'em para PLO. Em PLO, há sempre uma chance significativa de alguém ter acertado forte no flop (qualquer flop), e muitas vezes simplesmente temos que jogar fit-or-fold, especialmente contra muitos oponentes, em flops coordenados e quando estamos fora de posição.

Se você tem muitos oponentes E um flop coordenado E está fora de posição, usar uma estratégia pós-flop fit-ou-fold é a única coisa que faz sentido. Esta foi exatamente a situação do Hero no exemplo anterior, mas ele deixou seu ego ditar seu jogo e acabou doando um stack completo em uma situação que estava completamente na região preto/branco (todos os jogadores competentes de PLO automaticamente dariam check e desistiriam). no lugar do herói).

2.4 Não deixe que suas cartas ditem seu jogo

Este princípio é uma variação do anterior. Uma “doença” comum entre os novos jogadores de PLO é que eles dão muito peso às cartas que veem e não prestam atenção suficiente a outros fatores. Eles também não se ajustam o suficiente à forma como a sua situação muda de rua para rua, especialmente quando começam com uma mão pré-mum. Vimos um exemplo típico disso no Exemplo 2.3.1, onde nosso Herói se recusou a aceitar que seu AAxx (que funciona bem contra qualquer outra mão pré-flop que não seja AAxx) estava brinde no flop.

Para um jogador iniciante em PLO, as cartas em sua mão e as cartas na mesa são os dois fatores mais importantes e nada mais está remotamente próximo. Mas um jogador experiente avaliará cada situação analisando uma longa lista de fatores além das cartas. E às vezes as cartas não estão entre os fatores mais importantes.

Jogadores experientes entendem issoos *valores das mãos são relativos, não absolutos*. Por exemplo, não precisamos de uma “mão forte” para apostar por valor, precisamos de uma mão que seja melhor que 50% das mãos que nos pagam (sejam elas quais forem). Um jogador experiente também entende que às vezes o valor que ele pode extrair de uma situação é independente de suas cartas (por exemplo, quando ele está atacando em posição contra um jogador que ele considera fraco).

Abaixo estão dois exemplos para ilustrar o que estamos falando:

Exemplo 2.4.1: Heads-up AAxx fraco em posição contra loose-passive

US\$ 10PLO

6 mãos

Pré-flop

UTG (\$10) dá limp, Hero (\$10) aumenta para \$0,45 com  no botão, os blinds desistem, o UTG paga. UTG é loose-passivo, e não o vimos blefar em pots onde outro jogador tem a iniciativa.

Fracasso:  (US\$ 1,05)

UTG (\$9,55) checks, Hero (\$9,55) apostas (\$0,80), UTG call.

Vez:  (US\$ 2,65)

UTG (\$8,75) dá check, Hero (\$8,75) aposta (\$2), UTG desiste.

Hero aumentou um AAxx mais ou menos (um naipe e pouco mais) em posição atrás de um jogador loose-passivo (e presumivelmente fraco). Conseguimos isolar o jogador fraco e flopamos um overpair nu em um flop um tanto coordenado (flushdraws e inside wrap straight draw são possíveis). O vilão deu check-call no flop e, portanto, o colocamos em um range fraco de vários draws, mãos de um par e talvez algumas mãos fracas de dois pares sem back draws.

O turn deu branco e o UTG fez check novamente. O Herói agora percebe que sua mão medíocre de um par provavelmente ainda está à frente de qualquer vilão que tenha. Não esperamos ter grande equidade aqui, mas provavelmente estamos indo bem contra o range do vilão. Então apostamos novamente, principalmente para dar ao Vilão a chance de desistir de sua (provavelmente decente) equidade. Não esperamos receber check-raise por qualquer coisa que vencermos, e teremos um fold fácil caso isso aconteça.

UTG desistiu diante do nosso turnbet, o que confirma que seu range de check-call no flop era fraco. Mas se ele tivesse alguma peça da mesa no flop, ele provavelmente deveria ter pago novamente se soubesse que só tínhamos um overpair nu. Se este fosse o caso, ganharíamos mais com o seu fold do que sendo pagos.

Neste cenário, muitos novos jogadores de PLO irão congelar no turn quando estiverem no lugar do Hero. Eles apostam uma mão marginal uma vez e são pagos. Então eles assumem automaticamente que o vilão tem uma mão que está levando para o river, e eles temem ser pagos novamente se apostarem novamente. Esses jogadores também vivem com medo eterno de receber check-raise e medo de serem blefados (agora ou na próxima street) se construírem um grande pote com uma mão marginal.

Mas pense nas circunstâncias que cercam a nossa mão marginal no turn:

- O vilão é loose-passivo
- Esperamos, portanto, que ele consiga o flop com um range amplo e fraco
- Ele dá check pela 2ª vez em um turno em branco
- Não esperamos que ele dê check-raise - blefe conosco ou blefe no river

Então a mensagem do vilão para nós, rua por rua, é:

- Ele é fraco pré-flop (limpa e paga um aumento)

- Ele ainda está fraco no flop (passa e paga uma aposta)
- Ele ainda está fraco no turn (a carta do turn estava em branco e agora ele dá check novamente)

Então, por que não simplesmente acreditar nele e apostar novamente em valor/proteção? Não temos nada com que nos preocupar. Se ele der checkraise, desistiremos sem arrependimento. Se ele pagar e apostar no river, fazemos o mesmo. E se ele pagar, fizer check no river, nós daremos check atrás, e

ele ganha com uma mão de dois pares como    , encolhemos os ombros e dizemos "tudo bem".

Observe que dar check-behind com uma mão marginal no turn para induzir blefes não ajuda muito em PLO. Para começar, muitas vezes induzimos apostas com valor reduzido, e não blefes. E muitas vezes não conseguiremos igualar uma aposta no river de qualquer maneira, quando a carta do river completa draws que o vilão poderia facilmente ter. Finalmente, é melhor para nós que o vilão desista de suas mãos marginais no turn em vez de ver o river de graça.

Isso ocorre porque ele geralmente tem uma equidade decente contra a nossa mão marginal (há menos cenários de caminho à frente/muito atrás em PLO do que em NLHE). Ao apostar no turn com a nossa mão marginal e fazê-lo desistir da sua mão marginal, muitas vezes fazemos com que ele cometa um erro (ele deveria ter pago ou dado check-raise se soubesse o que tínhamos). As 2ª melhores mãos marginais geralmente têm uma equidade decente contra as melhores mãos marginais em PLO, e a melhor mão quase sempre prefere a 2ª melhor mão a desistir no flop ou no turn.

Observe que ter posição é muito importante aqui. A informação que obtemos do Vilão quando ele faz check pela 2ª vez permite-nos apostar no turn com confiança. Mas se estivéssemos fora de posição, estaríamos numa situação difícil (não conseguimos ver a reação do Vilão à carta do turn antes de tomarmos a nossa decisão).

Exemplo 2.4.2: AAxx fraco fora de posição em um pote multiway de limp

US\$ 10PLO

6 mãos

Pré-flop

UTG (\$10) dá limp, CO (\$10) dá limp, SB (\$10) dá limp, Hero (\$10) dá check ao     no big blind. UTG é o jogador loose-passivo do Exemplo 2.4.1, os outros são desconhecidos.

Fracasso:    (US\$ 0,40)

Cheques small blind (US\$ 9,90). Qual é o nosso plano?

Temos a mesma mão inicial e o mesmo flop do exemplo anterior, mas o cenário pós-flop é diferente. No Exemplo 2.4.1 temos uma mão boa o suficiente para aumentar e isolar um limper fraco em posição. No pós-flop tivemos uma mão medíocre, mas era forte o suficiente para extrair valor no heads-up em posição contra um jogador fraco que continuava sinalizando fraqueza ao nos dar check. Então, na escala relativa dos valores das mãos, nossa mão foi forte o suficiente para aumentar pré-flop e depois apostar duas vezes pós-flop.

Aqui não temos mão suficiente para aumentar pré-flop, pois estamos fora de posição num pote multiway. Então começamos com um check pré-flop. Pós-flop temos o mesmo valor absoluto da mão do exemplo anterior (nossas cartas são as mesmas e o flop é o mesmo), mas na escala de valor relativo da mão nossa mão caiu bastante. Não estamos em heads-up e em posição, estamos fora de posição num pote multiway e não temos nenhuma informação sobre as mãos que vamos enfrentar. Podemos assumir que o Small Blind está fraco após o seu check, mas todo o resto está coberto de trevas.

Apostar para proteger a nossa mão fraca, mas possivelmente a melhor, contra draws não nos ajuda em nada aqui. O pote é microscópico e não há nada para proteger. E temos uma mão fraca contra outras 3 mãos sobre as quais sabemos muito pouco, e temos

perto de zero outs quando atrás (na pior das hipóteses, estamos empatando apenas com ). E mesmo que apostemos no flop e recebamos call de mãos mais fracas, o turn será muito difícil de jogar, pois temos que agir primeiro. Deveríamos assumir que ainda estamos à frente e apostar novamente num turn em branco? Deveríamos nos preocupar em sermos derrotados, verificar e desistir? E se apostarmos no turn e recebermos o call, enfrentaremos o mesmo problema no river, só que desta vez em um pote muito maior (o que torna nossa decisão no river fora de posição com uma mão fraca ainda mais difícil).

Reserve algum tempo para pensar sobre isso e como a mão irá se desenrolar nas ruas futuras se decidirmos apostar no flop. Você deve perceber que apostar no flop apenas nos prepara para ganhar um pote muito pequeno ou enfrentar decisões difíceis no turn/river fora de posição com uma mão medíocre em um pote que está ficando grande. Esta é geralmente uma das piores situações na OLP. Então olhamos para frente, vemos a ameaça surgindo no horizonte e então damos check no flop para evitá-la:

Fracasso:    (US\$ 0,40)

Small blind (\$ 9,90) dá check, Hero (\$ 9,90) dá check, UTG (\$ 9,90) dá check, CO (\$ 9,90) aposta \$ 0,40, SB desiste. O que o herói faz agora?

O herói desiste. Às vezes desistimos da melhor mão no flop, mas “melhor mão no flop” não significa muito em PLO. A única coisa que importa é se temos ou não uma mão forte o suficiente para continuar lucrativamente no flop, e não temos. CO representa uma mão decente ou um draw decente, e tudo o que temos é uma mão medíocre com pouco potencial de melhoria. Não poderemos chegar ao showdown se CO continuar apostando, e nosso check-call no flop lhe dirá que ele deveria continuar apostando para nos forçar a desistir (assim como fizemos contra o UTG no Exemplo 2.4.1). Então simplesmente desistimos no flop e deixamos ele ficar com esse pequeno pote.

Nosso  era uma mão fraca mas lucrativa no cenário pós-flop do Exemplo 2.4.1. Mas no Exemplo 2.4.2 a mão era fraca e inútil no pós-flop. No primeiro exemplo, nos preparamos para um cenário pós-flop lucrativo, isolando um jogador fraco, e então usamos posição, leitura de mãos e lógica para extrair valor pós-flop.

No segundo exemplo, nos preparamos para um cenário pós-flop lucrativo (mineração de set) fazendo check pré-flop e vendo um flop grátis. Não conseguimos o flop que esperávamos e a nossa mão virou lixo. Saímos graciosamente, sem gastar fichas na tentativa de ganhar um pote microscópico fora de posição com uma mão medíocre e sem outs.

Nos dois exemplos anteriores discutimos alguns dos fatores situacionais que devemos considerar ao planejar o jogo pós-flop. Agora veremos esses fatores com mais detalhes:

3. Planejando o jogo pós-flop

Discutiremos agora alguns fatores situacionais importantes que você sempre deve levar em consideração ao planejar o jogo pós-flop. Sempre começamos a planejar antes de colocar a primeira ficha no pote no flop, e queremos ter um plano pós-flop antes de passarmos do flop para o turn.

Observe que nosso plano pós-flop geralmente segue diretamente de nosso plano pré-flop. Lembre-se que o propósito da nossa estratégia pré-flop é nos preparar para cenários pós-flop lucrativos. Então, na maioria das vezes, vemos o flop com uma visão ampla do que faremos em diferentes tipos de flops.

Uma consequência de um bom jogo pré-flop é que também pensamos nas probabilidades de terminar em vários cenários pós-flop (além do que flopamos). Por exemplo, antes de fazermos uma 3-bet especulativa no heads-up no botão, temos que pensar na chance de receber call dos blinds (deve ser pequena), e também nas tendências do raiser (ele deve jogar humildemente de Fora de posição).

A lista de fatores situacionais a avaliar pode ser longa, mas nos limitaremos aos mais importantes. Treine-se para pensar em todos eles toda vez que vir um flop, e sua tomada de decisão pós-flop ficará mais fácil. Abaixo está a lista de fatores a serem avaliados:

1.O número de oponentes

2.Posição

3.Tamanhos de pilha (medidos por SPR)

4.A nossa equidade estimada (dada pelas cartas que podemos ver e pelas nossas suposições sobre os nossos adversários e os seus ranges)

Reservamos este artigo para uma discussão geral sobre o planejamento pós-flop, então examinaremos os pontos 1-3 aqui. Ou seja, os fatores situacionais além das cartas e das informações que temos sobre nossos adversários. Deixamos a discussão sobre equidade para a Parte 9. Lá aprenderemos como estimar nossa equidade com base nas cartas que podemos ver e nas suposições sobre os ranges dos oponentes que estamos enfrentando.

3.1 O número de oponentes

O número de jogadores que veem o flop é muito importante para a força relativa da mão, como ilustrado no Exemplo 2.4.1 e no Exemplo 2.4.2. Isto tem consequências sobre quanta força de mão precisamos para continuar lucrativamente além do flop, e quão agressivamente jogamos com vários tipos de mãos.

Um cenário pós-flop que ocorre frequentemente é fazer c-bet no flop depois de aumentarmos pré-flop e sermos pagos por um ou vários oponentes. Como ponto de partida (antes de olharmos para a textura do flop e outros factores) podemos usar as seguintes directrizes:

- Heads-up: C-bet na maioria dos flops
- 3-way: C-bet em muitos flops, mas principalmente dá check em flops coordenados sem uma mão forte
- 4 vias: jogue principalmente fit-or-fold

Potes heads-up e multiway geralmente nos dão as decisões mais simples de c-bet. Quem ganha o pote num confronto heads-up está fortemente correlacionado com a iniciativa pré-flop e continua a mostrar agressividade pós-flop. Ambos os jogadores sabem que o outro pode ter quase tudo em qualquer flop, por isso a agressividade é muitas vezes o desempate em potes onde ambos os jogadores

perder.

Num pote com muitos jogadores, a iniciativa pré-flop é menos importante. Como regra geral, contra 3 ou mais oponentes, você pode simplesmente ignorar a iniciativa pré-flop na sua tomada de decisão pós-flop. Se você aumentar pré-flop e perder o flop contra 3 ou mais oponentes, basta passar e desistir imediatamente. E se você pagar um aumento nos blinds e acertar um monstro em um pote com vários jogadores, não há problema em liderar o flop. Você não quer arriscar o check-through no flop e não pode confiar no raiser pré-flop para apostar sua mão contra muitos oponentes.

Falaremos mais sobre c-bet na Parte 9, mas abaixo estão 3 exemplos de decisões de c-bet em potes heads-up, 3-way e 4-way:

Exemplo 3.1.1: Uma decisão de c-bet num pote heads-up

US\$ 10PLO

6 mãos

Pré-flop:

CO (\$10) dá limp, você (\$10) aumenta para \$0,45 com  no botão, os blinds desistem, CO paga.

Fracasso:  (US\$ 1,05)

CO (\$9,55) dá check, você (\$9,55) aposta \$0,80, CO desiste.

Aqui está uma situação em que PLO difere de NLHE. Em NLHE frequentemente fazemos check a bons underpairs em flops ás-high e dry-flops. A razão é que estamos num cenário muito à frente/muito atrás com uma mão que tem algum valor. Podemos dar check-behind e induzir blefes que podemos pagar nas rondas posteriores, ou podemos ter a oportunidade de apostar por valor.

Esta forma de pensar não se transfere bem para a OLP. Uma razão é que quando o nosso oponente tem 4 cartas na mão, é menos provável que estejamos muito à frente ou muito atrás. Por exemplo, se ele tiver JT98 neste flop, ele terá 11 outs para dois pares ou trincas, e também poderá conseguir straight draws no turn. Portanto, geralmente não queremos transformar uma mão marginal num bluffcatcher em PLO quando suspeitamos que o nosso adversário é fraco, preferimos fazê-lo desistir. Como suas segundas melhores mãos marginais geralmente têm uma equidade decente contra nossa melhor mão marginal, ele muitas vezes comete um erro ao desistir, que é exatamente o que queremos.

Além disso, observe que quando induzimos um blefe, muitas vezes é um blefe que não podemos pagar. O vilão pode representar muitas mãos no turn e no river e qualquer carta do turn/river pode vencer a nossa mão marginal. Novamente, lembre-se que as mãos de PLO raramente estão muito à frente/muito atrás no flop, então o Vilão pode facilmente representar uma mão forte no turn e no river (o que é muito mais difícil para nós fazermos, depois de revelar fraqueza ao dar check no flop).

Como regra geral, se você tem uma mão medíocre com algum valor de showdown e espera que o range do vilão seja fraco, você normalmente deve apostar e forçá-lo a desistir de suas mãos fracas. Isso geralmente é melhor para você do que ir até o showdown em um pote pequeno. Mesmo que o vilão esteja muito atrás no flop, muitas vezes ele consegue outs no turn, então por que deixá-lo melhorar de graça?

Exemplo 3.1.2: Uma decisão de c-bet em um pote de 3 jogadores

US\$ 10PLO

6 mãos

Pré-flop:

CO (\$10) dá limp, Small Blind (\$10) dá limp, você (\$10) aumenta para \$0,40 com call do  no big blind, CO paga, Small Blind.

Fracasso:  (US\$ 1,20)

Small Blind (\$9,60) dá check, você (\$9,60) aposta \$1,20, CO desiste, Small Blind paga.

O aumento pré-flop é padrão com uma mão Broadway premium de dois naipes. Você está fora de posição, mas acertará muitos flops com força, então aumenta puramente por valor.

Flopamos top pair/top kicker + backdoor straight draws + 2 backdoor nutflush draws. Um top pair nu não é suficiente para chegar ao river em um pote multiway, mas aqui temos um top pair com um backup decente. Ao apostar no flop, estamos nos preparando para continuar lucrativamente com muitas cartas no turn:

- Qualquer A, K, Q, JT

- A maioria das espadas

- A maioria dos clubes

Temos que ter cuidado com as cartas do turn que combinam as duas cartas baixas da mesa, ou preenchem um straight draw, mas mais da metade do baralho será bom para nós. Em outras palavras, esperamos obter frequentemente mais equidade no turn. Isso significa que mesmo que não tenhamos mão suficiente para chegar ao rio *agora*, muitas vezes teremos mão suficiente no turn.

Portanto, não esperamos nos preparar para muitos cenários de turn complicados com um top pair não melhorado se fizermos c-bet e formos pagos, mesmo se estivermos fora de posição. Portanto, estamos felizes em aumentar o pote, com base no valor (e é claro que não nos importaremos de ganhar o pote no flop):

Vez: (3,60)

Small Blind (\$8,40) dá check, você (\$8,40) aposta \$3,60, Small Blind desiste.

Você acertou uma de suas muitas cartas boas no turn e agora tem dois pares top + nutflush draw + gutshot. O Small Blind continua a mostrar fraqueza e temos uma clara aposta de valor no turn. É muito improvável que ele nos vença neste momento (ele precisa de um set), e se estiver empatando, queremos que ele pague pelo privilégio. Se recebermos check-raise, é claro que pagaremos com 16 outs para nutflush, nutstraight ou full house.

Exemplo 3.1.3: Uma decisão de c-bet em um pote de 4 jogadores

US\$ 10PLO

6 mãos

Pré-flop:

CO (\$10) dá limp, você (\$10) aumenta para \$0,45 com no botão, Small Blind (\$10) paga, Big Blind (\$10) call, CO paga.

Fracasso: (US\$ 1,80)

Small Blind (\$9,55) cheques, Big Blind (\$9,55) cheques, CO (\$9,55) cheques, você (\$9,55) check.

O raise pré-flop é um raise padrão para isolar um limper com uma mão sólida. Não conseguimos o cenário pós-flop que esperávamos (heads-up com posição num pote aumentado) e vemos o flop com 4 jogadores. É claro que isso é bom para nós, já que temos uma mão maluca e de naipes duplos que joga muito bem em vários lados. Mas isso significa que temos que ajustar o nosso plano pós-flop de acordo. Em vez de fazer c-bet na maior parte do flop heads-up, nosso plano agora é jogar fit-or-fold multiway, e não faremos c-bet a menos que acertemos o flop de alguma forma.

Então este flop é adequado ou dobrável para nós? Temos o nutflush draw e o backdoor straight draw, mas definitivamente não temos mão suficiente para apostar e colocar o stack no flop. E não esperamos ganhar o pote com frequência no flop, já que esperamos que nossos oponentes acertem uma peça com frequência em um KJ x flop. Então, simplesmente usamos nossa posição para pegar uma carta grátis e esperar melhorar de graça.

Fracasso: (US\$ 1,80)

Small Blind (\$9,55) dá check, Big Blind (\$9,55) aposta \$1,80, CO desiste, você desiste.

A carta do turn não nos ajudou, e agora o Big Blind aposta o pote. Tudo o que temos é um nutflush draw sem nada extra, então este é um simples problema de pot odds. Precisamos de > 4:1, e estamos conseguindo 2:1 com probabilidades implícitas supostamente baixas, então desistimos. Não posso vencer todos.

Note que a posição tornou esta mão muito mais simples e barata de jogar do que se tivéssemos aumentado no UTG. Aqui recebemos uma carta grátis no flop, mas muitas vezes alguém teria apostado atrás de nós se tivéssemos dado check nesta mão fora de posição. Isto nos forçaria a pagar para melhorar ou a desistir de uma equidade decente se não acreditássemos que tínhamos pot odds + odds implícitas suficientes.

3.2 Posição

Existem dois tipos de posição:

- Posição absoluta
- Posição relativa

Posição absoluta é a nossa posição em relação ao botão. Posição relativa é a nossa posição em relação ao raiser pré-flop (ou outros jogadores que esperamos apostar).

Quando se trata de posição absoluta, preferimos agir por último e isso é extremamente importante. A posição relativa importa menos, mas teremos sempre isso em mente quando planearmos o nosso jogo.

Os primeiros mantras que um novo jogador de PLO aprende são “posição é tudo” e “posição, posição, posição”. É claro que os iniciantes entendem que a posição é importante, com base no bom senso. Mas eles não entendem completamente o quão importante é a posição neste jogo até que tenham jogado alguns milhares de mãos e sentido o efeito de jogar dentro e fora de posição.

Eles descobrem rapidamente quanto mais você pode apostar em posição, devido ao fato de que os jogadores fora de posição são forçados a revelar fraquezas primeiro. Por exemplo, mãos marginais que você tem que fazer check fora de posição depois de apostar no flop e ser pago, muitas vezes podem ser apostadas duas vezes em posição. Eles também sentem o desconforto de ficarem fora de posição com uma mão mais ou menos, especialmente quando um jogador agressivo e competente tem posição sobre eles.

Dois conceitos-chave para compreender a importância da posição em OLP são:

1. Os jogadores fora de posição são geralmente forçados a jogar um jogo mais direto

2. Os jogadores fora de posição são frequentemente forçados a limitar primeiro o seu alcance

Ambos os fatores fazem com que a informação flua dos jogadores fora de posição para os jogadores em posição. PLO é um jogo onde qualquer um pode ter (ou representar) qualquer coisa a qualquer momento. Por causa disso, não há muito blefe em PLO, a menos que o pote esteja em heads-up. Além disso, se você tiver a melhor mão no flop, poderá facilmente ser derrotado.

Portanto, se estivermos fora de posição com uma mão forte, raramente jogaremos slowplay em um pote multiway. Tanto porque podemos facilmente ser derrotados, como porque não podemos confiar nos jogadores atrás de nós (por exemplo, o raiser pré-flop) para apostar uma mão pior e nos dar uma oportunidade de check-raise. Isto significa que os jogadores fora de posição muitas vezes apostam com as suas mãos fortes, mesmo que não tenham feito raise pré-flop. Isto beneficia os jogadores com posição, uma vez que agora recebem muitas informações honestas sobre a força da mão do seu adversário.

Se estivermos fracos e fora de posição, raramente faremos grandes movimentos para ganhar um pote. Isto ocorre porque qualquer um dos jogadores atrás de nós poderia ter acertado uma grande mão no flop e não temos nenhuma informação sobre onde está a força (já que ninguém agiu antes de nós). Mas em posição com uma mão fraca, às vezes podemos fazer um blefe na hora certa, depois de nossos oponentes terem revelado fraqueza ao nos dar check.

Uma grande parte do jogo pós-flop é baseada em simples suposições sobre força, onde não pensamos necessariamente nos detalhes dos ranges dos nossos oponentes. Apostar e aumentar, seguidos de mais do mesmo na próxima street, sinalizam força. Apostas seguidas de verificação sinalizam fraqueza. Fazer call é mais fraco do que apostar e fazer raise, mas não significa necessariamente fraqueza.

Vejamos um cenário pós-flop comum que ilustra os males de jogar fora de posição:

Exemplo 3.2.1: Jogar fora de posição com alcance limitado

US\$ 10PLO

6 mãos

Pré-flop:

UTG (\$10) aumenta para \$0,35, o botão (\$10) paga, os blinds desistem. UTG é um TAG simples e o botão é desconhecido (tanto para nós quanto para o UTG).

O raise UTG representa um range forte voltado para mãos de cartas altas do mesmo naipe e coordenadas. O call de Button representa um range mais fraco (já que ele não fez 3-bet), mas ele nunca será um grande azarão contra o range do UTG (os valores da mão inicial de PLO estão próximos).

Fracasso:  (US\$ 0,85)

UTG (\$9,65) aposta \$0,70, button call.

O jogo no flop do UTG não limitou o seu range. Seu range para c-bet heads-up é provavelmente idêntico ao seu range de raise pré-flop, então ele pode ter qualquer coisa, desde top set até air. O call de Button nos diz que ele acertou o flop de alguma forma. Ele não está representando um monstro ao dar call, mas não é necessariamente fraco. Ele pode estar jogando slowplay contra um monstro, ou ele tem uma mão medianamente forte que se sai bem neste cenário (heads-up contra um range amplo que não necessariamente acertou o flop). Lembre-se, esperamos que o UTG faça c-bet com bastante air neste flop.

Mas, como ponto de partida, esperamos que o botão tenha uma mão moderadamente forte, já que ele não aumentou e não há muitas mãos monstruosas possíveis neste dry flop. O botão também pode estar flutuando (pagar com uma mão muito fraca, planejando roubar o pote nas rondas posteriores se o UTG fizer check e desistir). De qualquer forma, esperamos que o seu range seja bastante amplo após o call no flop, e é difícil dizer algo preciso sobre a sua mão.

Vez:  (US\$ 2,25)

UTG (\$8,95) agora tem uma decisão importante a tomar

Se UTG fizer check neste turn, *ele limita seu alcance, enquanto o botão ainda tem um amplo alcance*. A mesa não tem muitos draws, mas um flush draw e alguns straight draws fracos são possíveis. Portanto, se o UTG tiver uma mão forte, raramente será forte o suficiente para oferecer uma carta grátis ao botão (a menos que o UTG espere que o botão aposte muito quando fizer check, para que o UTG possa fazer check-raise). Portanto, com uma mão forte contra um jogador desconhecido no botão, um TAG simplesmente apostaria novamente na maioria das vezes. Ele poderia estar apostando em um checkraise, mas mãos que são fortes o suficiente para dar checkraise não aparecem com tanta frequência.

Portanto, se o UTG fizer check neste turn ele estará enviando ao botão muitas informações sobre a força de sua mão. Basicamente, ele está dizendo a Button que ele provavelmente não é forte o suficiente para chegar ao showdown. Um jogador pensativo no botão agora pode usar esta informação a seu favor. Ele pode criar muitas *aproveitar* apostando no turn contra um suposto range fraco.

Se o UTG tiver uma mão marginal que gostaria de levar para o showdown, ele agora enfrenta a ameaça de ter que pagar duas grandes apostas. Ele pode chegar ao showdown pagando apenas uma aposta, ou talvez não. Somente Button, que agora está no controle da mão, sabe. Esta ameaça força o UTG a desistir no turn com muitas mãos marginais. Ele está fraco e, ao verificar, disse ao botão que está fraco. Button agora tem o poder de tirá-lo do pote fazendo uma grande aposta no turn e ameaçando fazer uma aposta ainda maior no river.

Digamos que o UTG tenha  e verifica o turn. Ele agora tem top pair/top kicker em um jogo um tanto coordenado bordo, onde o botão provavelmente tem um range médio forte (principalmente várias mãos ou draws marginais). Mas o botão pode ter uma mão forte e, se não tiver, poderá melhorar para uma no river. Então, o que o UTG deve fazer se o botão apostar após seu check? Check-call down? Check-call uma aposta e depois check-fold no river?

O problema do UTG é que ele revelou fraqueza ao fazer check. E se ele fizer check-call no turn, ele confirma que está fraco. Button agora pode ler a mão do UTG com bastante precisão, na melhor das hipóteses, como uma mão marginal com valor de showdown que gostaria de chegar ao showdown por um preço baixo. Button deve então perceber que o UTG provavelmente não poderá pagar duas grandes apostas para chegar ao showdown. Portanto, ele pode criar uma pressão enorme no UTG apostando alto no turn.

Como o UTG sabe que o botão sabe que o UTG provavelmente não pode pagar, o UTG tem que perceber que um check-call no turn (para manter o botão honesto) provavelmente não fará muito por ele. Se o UTG começar os turnos de check-call com mãos marginais, mas desistir para uma aposta no river, ele simplesmente doará fichas contra um oponente observador. Mas se ele decidir fazer check-call com essas mãos, ele receberá uma aposta por valor até a morte. Portanto, uma estratégia estática onde o UTG faz check-call uma vez, ou check-call down, não lhe fará muito bem.

Portanto, quando o UTG tiver limitado o seu range a mãos fracas ao dar check no turn, será melhor para ele simplesmente dar check-fold com suas mãos marginais em vez de tentar levá-las furtivamente para o showdown em um pote pequeno (o que está fora de seu controle). Se o UTG achar que é uma boa ideia colocar mais fichas no pote com uma mão marginal no turn, geralmente será melhor para ele apostar (e manter o seu range ilimitado) em vez de dar check no botão e revelar fraqueza.

Uma aposta no turn seria então parcialmente por valor (podemos ser pagos por uma mão mais fraca), parcialmente um semiblefe (esperamos que o botão desista, mas podemos melhorar para a melhor mão quando ele pagar com uma mão melhor) e parcialmente para parar. impedi-lo de blefar (corremos o risco de ser blefado após um check, já que não podemos realmente check-call).

De qualquer forma, a moral aqui é que como regra geral você não quer jogar passivamente fora de posição com um range fraco. Você será apostado até a morte por jogadores competentes e agressivos com posição sobre você. Eles podem ler o seu range para saber o que é (especialmente quando já viram você fazer isso algumas vezes) e tornarão sua vida um inferno no turn e no river. Eles sabem mais sobre o seu range do que você sobre o deles, e podem facilmente representar mãos fortes (especialmente se você continuar dando check).

Atenção! Isso não significa que você deva continuar apostando com mãos marginais no turn sempre que tiver medo de ser blefado se fizer check! A cura para este problema encontra-se nas ruas anteriores. Você tem que olhar para frente e ver os problemas que surgem:

1. Jogar muitas mãos iniciais fora de posição pré-flop
2. Apostar muitas mãos marginais fora de posição no flop

Por exemplo, digamos que você consiga um flop grátis com  em um pote de 4 jogadores, e você acerta dois pares inferiores em um placa coordenada como . Não aposte com esta mão fora de posição em um pote multiway, simplesmente dê check e dobrar. A sua mão é extremamente fraca, mesmo que seja a “melhor mão” no flop.

Às vezes você será aumentado e terá que desistir. E muitas vezes você receberá call e inevitavelmente terá que dar check em muitos turnos e se deparar com decisões desagradáveis quando o adversário apostar. Basta contar todas as cartas desagradáveis que podem surgir no turn e você verá que apostar neste flop só pode levar ao sofrimento nas ruas posteriores. Claro, às vezes você ganhará o pote no flop, mas é um pote pequeno. E você corre o risco de perder muito quando entra em ação.

Compreender e explorar a posição é, na minha opinião, a habilidade mais importante a aprender quando se quer dominar PLO. Falamos sobre posição ao longo desta série de artigos e continuaremos a explorar a posição e seus usos em artigos futuros. Na Parte 9 falaremos mais sobre leitura de mãos e uso de informações e “alavancagem de apostas” em posição (um tópico que abordamos no Exemplo 3.2.1).

3.3 Tamanhos de pilha (medidos por SPR)

O terceiro fator que usaremos no planejamento pós-flop é a relação entre o tamanho do stack e o tamanho do pote no flop (e somente no flop). Chamamos isso de "SPR" (Stack-Pot-Ratio). Se os jogadores tiverem stacks diferentes, existirá um valor de SPR entre cada par de jogadores.

Aqui está um exemplo:

Exemplo 3.3.1: SPR em um pote multiway

US\$ 10PLO

6 mãos

Pré-flop:

Você (\$20,50) aumenta para \$0,35 com     do UTG, MP (\$8,20) paga, botão (\$2,60) paga, Big Blind (\$21,50) call.

Fracasso:xxx (US\$ 1,45)

Abaixo estão os valores de SPR entre você e cada oponente (lembre-se que o tamanho efetivo do stack entre dois jogadores é igual ao stack menor):

- Herói (\$ 20,15) vs MP (\$ 7,85): $7,85/1,45 = 5,4$
- Herói (US\$ 20,15) vs botão (US\$ 2,25): $2,25/1,45 = 1,6$
- Herói (\$20,15) vs Big Blind (\$21,15): $20,15/1,45 = 13,9$

Lembramos de [Parte 5](#) que definimos vagamente 4 categorias de valores SPR:

- Ultra baixo: <1
- Baixo: <4
- Médio: 4-13
- Alto: > 13

Notamos que os valores de SPR 1, 4 e 13 correspondem à necessidade de exatamente 1, 2 e 3 apostas do tamanho do pote para ir all-in. Cenários com SPR alto ou alto/médio normalmente ocorrem em potes com limp e raise. Em potes de 3-bet geralmente temos SPR baixo ou médio/baixo. Em potes com 4-bet geralmente temos SPR baixo/ultra baixo.

No exemplo acima temos SPR médio (5,4) contra MP, SPR baixo (1,6) contra o botão e SPR alto contra Big Blind. Se quisermos ser um pouco mais matizados, podemos dizer médio/baixo contra MP, baixo/ultra baixo contra o botão e alto contra Big Blind.

Agora sabemos como calcular valores de SPR e categorizá-los, e o próximo passo é aprender como usar essas informações no planejamento pós-flop. O princípio é fácil de entender:

Quanto maior o SPR, menores serão as pot odds efetivas que obteremos ao ir all-in pós-flop, e mais equidade precisaremos para obter um all-in lucrativo. Por outro lado, quanto menor o SPR, menos equidade precisaremos para obter lucro em tudo. -em.

Podemos ilustrar este conceito de uma forma simples, calculando quanta equidade precisamos para conseguir um all-in lucrativo no heads-up no flop com diferentes valores de SPR:

SPR = 1:

Arriscamos 1 para ganhar 1 + 1 = 2, então estamos obtendo pot odds efetivas de 2:1. Precisamos de $1/(2+1) = 33\%$ de equidade.

SPR = 4:

Arriscamos 4 para ganhar 1 + 4 = 5, então estamos obtendo pot odds efetivas de 5:4. Precisamos de $4/(5+4) = 44\%$ de patrimônio.

RSP = 13:

Arriscamos 13 para ganhar 1 + 13 = 14, então estamos obtendo pot odds efetivas de 14:13. Precisamos de $13/(14+13) = 48\%$ de patrimônio.

Em outras palavras, quanto maior o SPR, mais importante é ser favorito no flop (por exemplo, mais de 50% de equidade no heads-up, mais de 33% de 3-way, etc.). A razão é que quando o SPR aumenta, há menos sobreposição de dinheiro morto no pote. Portanto, nosso EV depende mais de termos um bom patrimônio líquido quando o dinheiro entra.

Nem sempre jogamos para ir all-in pós-flop, mas esse princípio paira sobre nossas cabeças sempre que nos envolvemos no flop. Se estivermos em um cenário em que vamos all-in no flop ou nos preparamos para ir all-in em uma street posterior, temos que ter certeza de que nossa equidade está bem correlacionada com nosso SPR.

Quanto maior o SPR, mais importante se torna ter o melhor ou draws para o melhor quando construímos um grande pote. Isto é ainda mais importante em pots multiway, onde o risco de cair no nuts é muito maior do que em pots heads-up.

Veremos agora 4 exemplos onde operamos com diferentes valores de SPR e discutiremos as consequências que isso tem para o jogo pós-flop. Para simplificar, assumiremos que todos os jogadores têm o mesmo tamanho de stack.

Exemplo 3.3.2: Planejamento pós-flop com alto SPR

US\$ 10PLO

6 mãos

Pré-flop:

UTG (\$10) dá limp, CO (\$10) dá limp, você (\$10) dá limp  no botão, Big Blind (\$10) dá check.

Fracasso:  (US\$ 0,45)

Big Blind (\$9,90) dá check, UTG (\$9,90) aposta \$0,45, CO (\$9,90) paga. Qual é o seu plano?

Vamos analisar os 3 fatores pós-flop que discutimos neste artigo (número de oponentes, posição e SPR). Temos 3 adversários, e temos a melhor posição absoluta (mas não a melhor posição relativa, já que não estamos fechando as apostas). SPR é $9,90/0,45 = 22$ (muito alto).

Um SPR alto em um pote multiway onde 2 jogadores já se envolveram no flop significa que precisamos de mãos/draws malucos para sermos felizes jogando um pote grande. E em um flop com muitos draws como este, queremos potencial de melhor antes de colocar uma única ficha no pote. Ter posição facilita chegar ao showdown com mãos que não podem ser aumentadas por valor, mas isso não é um argumento para se envolver com mãos/draws fracos neste tipo de cenário.

O factor mais importante num cenário de SPR elevado que nos leva a um showdown num grande pote é o nosso potencial de nut. Também temos que pensar nas probabilidades implícitas negativas quando nos envolvemos com mãos/draws marginais. E este é precisamente o caso aqui.

Flopamos um overpair quase nu (quase podemos ignorar o flush draw baixo em um pote multiway) em um flop com muitos draws. Há uma aposta e um call diante de nós. Nós temos:

- Uma mão fraca, sem muito potencial de melhoria e sem nut outs
- Um SPR alto, o que significa uma baixa relação risco/recompensa em um grande pote
- Boa posição absoluta, mas isso não nos ajuda muito com uma mão tão ruim

Conclusão: desista no flop

Fazer call a uma aposta porque pensamos que muitas vezes temos "a melhor mão no flop" só nos levará a problemas. Para começar, estamos muito atrás de monster draws e nosso flushdraw não vale nada. Além disso, não podemos continuar a pagar sem melhorar com a nossa mão fraca/draw fraco se o UTG continuar a apostar. E, finalmente, não temos nenhum out que nos dê uma mão que possamos ter certeza de que é a melhor. Então dobre, dobre, dobre.

Exemplo 3.3.3: Planejamento pós-flop com SPR médio

US\$ 10PLO

6 mãos

Pré-flop:

UTG (\$16) aumenta para \$0,35, você (\$16) faz 3-bet para \$1,20 com



no botão, os blinds desistem, o UTG paga.

Fracasso: (US\$ 2,55)

Cheques UTG (\$14,80), qual é o seu plano?

Os fatores pós-flop além de nossas cartas:

- Atenção
- Em posição
- SPR Médio ($14,8/2,55 = 5,8$)

Os dois primeiros são muito bons para nós e o terceiro é neutro antes de olharmos as cartas. Por neutro queremos dizer que o SPR não tem nenhuma vantagem ou desvantagem por si só. O que importa é como ajustamos o nosso plano pós-flop de acordo com o SPR. Quando olhamos para as nossas cartas e para o flop, podemos tomar decisões boas e más, relativamente ao nosso SPR.

Então, vamos ver o que temos em termos de patrimônio. Não muito. Temos um overpair nu sem draws num flop muito coordenado. Temos um pouco mais de dois bloqueadores para os straight draws, mas isso é tudo.

Então basicamente temos que escolher entre duas linhas:

- Apostar e desistir no flop
- Dar check no flop e esperar dar check na mão (mas reservando-se o direito de apostar no turn se o vilão passar novamente)

Aqui tropeçamos na Área Cinzenta e temos que jogar pôquer da melhor maneira possível. Mas note que se nos atermos a uma das linhas acima, o potencial de danos auto-infligidos é limitado. A única coisa catastroficamente ruim que podemos fazer é colocar mais de uma aposta no pote, e isso não é uma opção.

Usar a posição para pegar uma carta grátis e esperar dar check na mão é um bom plano aqui. Se decidirmos apostar, teremos que desistir para um check-raise, já que nossa equidade é muito baixa contra o range de check-raise do Vilão (principalmente combinações fortes de mãos feitas + draws). Para ficar feliz em ir all-in com AAxx nu neste flop, eu gostaria de um $SPR < 1$. Por exemplo, um pote de 4-bet com stacks iniciais de 100 BB onde nos comprometemos a ir all-in em qualquer flop.

Exemplo 3.3.4: Planejamento pós-flop com SPR baixo

US\$ 10PLO

6 mãos

Pré-flop:

UTG (\$10) aumenta para \$0,35, o botão (\$10) paga, você (\$10) faz 3-bet para \$1,50 com chamadas, o botão paga.



no small blind, UTG

Fracasso: (US\$ 4,60)

Você (\$ 8,50) age primeiro. Qual é o seu plano?

Fatores pós-flop além das cartas:

- 2 adversários
- Fora de posição
- Baixa SPR ($8,50/4,60 = 1,8$)

O valor baixo de SPR (< 2) significa que não precisamos de um monstro para apostar e nos comprometer neste flop (não devemos apostar a menos que estejamos dispostos a colocar o resto da pilha). Ter dois oponentes é um argumento para cautela, mas isso é menos preocupante com um SPR tão baixo. Estamos fora de posição, mas isso também não é um grande problema, já que não pretendemos desistir em nenhum momento da mão, se tivermos uma mão boa o suficiente para apostar.

Então temos mão suficiente para apostar aqui? Definitivamente. Temos um overpair + nut gutshot draw + 2 backdoor flush draws. Normalmente temos a melhor mão no flop e temos uma equidade decente contra mãos melhores, caso entremos em conflito com uma delas. Nós

temos cerca de $2 + 4 + 2 = 8$ nut-outs (para cerca de $4 \times 8 = 32\%$ de equidade) contra a maioria das mãos melhores, então não estamos muito preocupados em encontrar uma mão melhor.

Esperamos muitas vezes ganhar o pote no flop, e nunca teremos uma equidade muito ruim quando isso não acontece. Portanto, este é um cenário claro de aposta e ganho no flop.

Exemplo 3.3.5: Planejamento pós-flop com SPR ultrabaixo

US\$ 10PLO

6 mãos

Pré-flop:

CO (\$10) aumenta para \$0,35, você (\$10) faz uma 3-bet especulativa para \$1,20 com  no botão, os blinds fold, CO 4-bet para \$3,75, você paga.

Fracasso:  (US\$ 7,65)

CO (US\$ 6,25) empurra, o que você faz?

Fatores pós-flop além de nossas cartas:

- Atenção
- Em posição
- SPR ultrabaixo ($6,25/7,65 = 0,82$)


Observamos que em cenários de SPR ultrabaixo os outros dois fatores tornam-se sem importância. A razão é que com uma aposta menor do que o tamanho do pote restante na pilha, só temos uma decisão sobre pot odds a tomar. Entramos com equidade suficiente e, caso contrário, desistimos.

Aqui temos pot odds de $13,90:6,25 = 2,2:1$, então precisamos de $1/(2,2 + 1) = 31\%$ de equidade. Assumimos que CO quase sempre tem AAxx aqui, então precisamos flopar dois pares ou melhor, ou um draw com pelo menos 8 saídas limpas (para $4 \times 8 = 32\%$ de equidade de acordo com a regra 4x).

Aqui temos um par ($9+2 = 11$ outs para dois par/trips) + backdoor straight draw + 2 backdoor flushdraws não-nut em um flop não muito coordenado. Como mostrado nos exemplos de artigos anteriores, reduzimos os dois pares/trips outs de 11 para 8 para compensar o redraw que AAxx tem contra nossos dois pares, e a equidade que AAxx obtém das cartas secundárias desconhecidas. As saídas backdoor $1 + 2 = 3$ para um straight e 2 flushes não-nut também devem ser descontadas um pouco por causa da falta de potencial de nut. Exercemos algum julgamento e contamos 2 backdoor outs. Nossa estimativa final é de $8 + 2 = 10$ supostas saídas limpas no flop.

Isto dá $4 \times 10 = 40\%$ de equidade estimada no flop, então estamos bem acima do limite de 31% e temos um call fácil. Uma simulação do ProPokerTools confirma nossa estimativa:

board: KcJs6h			
Hand	Equity	Wins	Ties
Jh8c7h5c	39.35%	235,418	1,359
AA**	60.65%	363,223	1,359
Edit · Link · 2+2 · Deuces Cracked			

Vez:  (US\$ 20,15)

Rio:  (US\$ 20,15)

CO vence com . Tínhamos 41% de equidade contra a mão dele no flop.

board: KcJs6h			
Hand	Equity	Wins	Ties
Jh8c7h5c	40.73%	334	0
AhAc7d6c	59.27%	486	0

[Edit](#) · [Link](#) · [2+2](#) · [Deuces Cracked](#)

3.4 Resumo do planejamento pós-flop

Decidimos nos concentrar nos seguintes fatores ao planejar o jogo pós-flop no flop:

1. O número de oponentes
2. Posição
3. Tamanhos de pilha (medidos por SPR)
4. A nossa equidade estimada (dada pelas cartas que podemos ver e pelas nossas suposições sobre os nossos adversários e os seus ranges)

Neste artigo discutimos 1-3 e deixamos a discussão sobre equidade para a Parte 9. Ao separar os fatores gerais (tudo exceto nossas cartas) dos específicos (as cartas), estamos sublinhando a importância de olhar para cima das cartas e prestando atenção nas outras coisas que acontecem na mão. Uma mão de pôquer não são as cartas que vemos, são as cartas que vemos no contexto de todas as outras informações disponíveis. Quanto mais informações pudermos coletar e processar, melhor será nossa tomada de decisão.

Um bom exercício para treinar a compreensão de fatores fora das cartas é o seguinte:

- Ignore as cartas
- Pense em todos os outros fatores
- Decida que tipo de mão você precisa envolver no flop
- Veja o que você realmente tem e decida se isso é bom ou não

Por exemplo, você deu overlimp em alguma mão xxxx atrás de CO no botão, e ambos os blinds aparecem. Você vê um flop XXX em um pote de 4 jogadores. Apostas small blind e call de CO. Todo mundo tem uma pilha cheia, então o SPR é alto. Quais cartas você deseja ver agora?

Deveria ser bastante óbvio que queremos uma mão maluca aqui. Ou uma mão forte (de preferência com back draws) ou um draw forte e maluco. Se você vê agora  com um  fracasso, você está feliz. Se você ver   com um  fracasso, você está feliz. Se você ver  com um  fracasso, você segura o nariz e dobra.

Você também pode escolher uma mão que já jogou anteriormente e jogar o "e se?" jogo. O que você deveria ter feito nesse cenário, do jeito que estava? O que você deveria ter feito com outro tipo de mão? O que você deveria ter feito se sua posição tivesse mudado? E assim por diante.

Praticar o planejamento pós-flop fora da mesa aumentará sua capacidade de pensar e planejar na mesa. Você quer ver suas cartas como parte de um todo maior e quer entender como os diferentes fatores pós-flop estão conectados.

4. Resumo

Neste artigo construímos uma estrutura teórica minimalista para pensar sobre cenários pós-flop e planejar o jogo pós-flop. Fizemos uma lista de 4 fatores importantes (número de oponentes, posição, SPR e equidade) e discutimos como esses fatores orientam nossa tomada de decisão pós-flop.

Ilustramos a tomada de decisões pós-flop de PLO com muitos exemplos. Os exemplos foram mantidos simples para enfatizar conceitos importantes, mas chegaremos a cenários mais complexos da "vida real" em artigos futuros e veremos como nosso modelo para pós-flop

plannig pode ser usado lá.

No próximo artigo terminaremos a nossa discussão sobre o planeamento pós-flop com um tratamento completo da equidade e dos conceitos relacionados com a equidade. Entre outras coisas, aprenderemos como contar outs para vários draws (incluindo big wrap straight draws) e como estimar de forma rápida e precisa a equidade no flop. Então, quando tivermos aprendido como analisar e planejar mãos no flop, começaremos a discutir alguns cenários pós-flop específicos e comuns.

Em alguns dias também postarei no blog nº 3 a parte prática da série de artigos. Lá apresentarei os resultados do limite mais baixo de PLO (\$5PLO) que jogamos. Também falarei sobre minha experiência com esse limite (comentários gerais sobre o limite, os erros mais comuns que os jogadores cometem lá e como explorar esses erros).

Boa sorte!

Insetos

Parte 9: Jogo Pós-flop II

1. Introdução

Esta é a Parte 9 da série de artigos "PLO From Scratch". O público-alvo são jogadores de micro e limites baixos com alguma experiência em Hold'em com limite ou sem limite, mas pouca ou nenhuma experiência em PLO. Meu objetivo com esta série é ensinar estratégia básica de PLO de maneira sistemática e estruturada.

Na Parte 9 continuaremos a discussão do nosso modelo simples de planejamento pós-flop baseado em 4 fatores importantes:

1.O número de oponentes

2.Posição

3.SPR

4.Equidade (dada pelas cartas na nossa mão, pelas cartas na mesa e pelas nossas suposições sobre os ranges dos nossos oponentes)

Em [Parte 8](#) falamos sobre os fatores que não envolviam as cartas (1-3), e chegou agora a vez do fator 4, equidade.

Ser capaz de estimar a equidade no flop com rapidez e precisão é definitivamente uma arte, não uma arte misteriosa. Nossas estimativas são baseadas nas cartas que vemos + suposições sobre os ranges dos oponentes que enfrentamos. O resto decorre da matemática. Começamos contando os outs e depois estimamos o número de outs "limpos", levando em consideração a chance de acertar um out e ainda assim perder. Finalmente, convertemos outs em equity usando as regras "4x" e "3x+9" (mais sobre isso mais tarde).

Neste artigo, faremos uma explicação completa desse processo. Estimar a equidade é uma parte muito importante do jogo e também é relativamente fácil de aprender. Os jogadores que são desleixados ao estimar as ações muitas vezes escapam impunes, especialmente em cenários de baixo SPR, onde há espaço para erros. Mas com SPR alto, é mais importante ter um bom controle. O jogo desleixado em cenários de alto SPR faz com que acabemos no lado errado de 55-45 coinflips com muito mais frequência do que deveríamos.

Portanto, mesmo que trabalhar com outs e equidade seja um pouco tedioso e talvez um pouco chato, temos que aprender como isso é feito. Quando você aprende o método, é como andar de bicicleta e, depois de um tempo, você começará a fazer isso de forma mais ou menos automática. Aqueles de vocês que acham difícil contar outs para grandes draws de straight no calor da batalha encontrarão coisas úteis aqui, já que definiremos uma notação facilmente memorizável para esses draws.

Quando todo o trabalho técnico estiver concluído e nosso modelo pós-flop estiver pronto para uso, começaremos a usá-lo a partir da Parte 10. Começaremos a Parte 10 com uma série de exemplos onde fazemos análise e planejamento pós-flop, usando a estrutura de nosso modelo (número de oponentes/posição/SPR/equidade). Escolheremos alguns cenários pós-flop típicos e falaremos sobre como devemos avaliar, planejar e pensar ao navegar por eles. Teremos também a oportunidade de repetir alguns conceitos importantes de artigos anteriores.

PLO é um jogo com um número infinito de variações para cada cenário possível, por isso não ficaremos muito presos aos detalhes quando analisarmos as mãos. Em primeiro lugar, tentaremos acertar as grandes coisas, usando processos de pensamento sólidos da OLP. Se começarmos com uma estrutura geral sólida para o jogo PLO, e também conhecermos a matemática por trás das pot-odds e outs, teremos o que precisamos para lidar com cenários pós-flop específicos à medida que eles surgirem.

Quando a discussão sobre o planejamento pós-flop geral estiver concluída (no início da Parte 10), passaremos para alguns cenários pós-flop específicos e aplicaremos nosso modelo como uma ferramenta para analisá-los. Por exemplo, terminaremos a Parte 10 com uma discussão aprofundada sobre c-bet e veremos como as nossas decisões de c-bet variam em função do número de oponentes, da nossa posição, do SPR e da nossa equidade estimada.

2. Nosso método para estimar a equidade pós-flop

Faremos agora nosso tratamento sistemático de estimativa de outs/equidade em PLO, e nos concentraremos principalmente em situações em que estamos empatando e sabemos que precisamos acertar um out para vencer. Começamos definindo o procedimento e depois passamos por vários tipos de sorteios, ilustrando com exemplos ao longo do caminho.

Para aprender essas técnicas é necessário memorizar um pouco, mas vale a pena. Nada de misterioso acontece aqui e é um processo simples. Mas existem algumas "peculiaridades" específicas do PLO que tornam o processo um pouco diferente das estimativas de equidade no Hold'em, e é por isso que dedicamos este artigo para aprendê-las.

2.1 Procedimento geral para estimar ações para sorteios

Usamos um processo de 3 etapas:

1.Conte todos os nossos outs

2. Estime o número de saídas "limpas"

3. Converter saídas limpas em patrimônio

O primeiro passo é simplesmente contar todos os outs que temos para obter uma mão vencedora. É claro que isso depende do que achamos que temos que vencer. Por exemplo, se você tem um par baixo e nada mais no flop, você tem um punhado de outs contra o par mais alto, mas está empatando contra o set mais alto.

Na segunda etapa reduzimos o número de outs para levar em consideração que:

1. Podemos bater um fora e ainda ficar para trás

2. Podemos acertar um out e melhorar para a melhor mão, mas na próxima carta nosso oponente faz uma mão ainda melhor

Por exemplo, com um flush draw de rei alto sem mais nada para acompanhá-lo, temos 9 outs para um flush. Mas se alguém tiver o empate nutflush, estamos quase mortos. Portanto, muitas vezes não podemos contar todos os outs como limpos e temos que estimar a probabilidade de acertar e perder. Como veremos mais adiante neste artigo, se devemos ou não fazer draws para outs "sujos" está fortemente correlacionado com SPR.

Em um pote com SPR ultrabaixo, conseguir saídas sujas raramente é um problema, já que muitas vezes obtemos uma grande sobreposição do pote. Mas num cenário de SPR elevado, é fundamental termos cuidado com draws onde muitos dos nossos outs são sujos, uma vez que agora temos odds implícitas negativas e uma fraca relação risco/recompensa. Portanto, geralmente evitamos jogar grandes potes com draws não-nutty em cenários de SPR alto.

Outra forma de acertar e perder é ter outs vencedores no flop, mas depois de acertarmos, os nossos adversários podem conseguir uma mão melhor no river. Por exemplo, se você tiver o nutflush draw em um flop sem par (ex.

flop), e o vilão tem top set, você tem 8 outs limpos (todas as copas, exceto). Mas se você acertar seu flush no por sua vez, o Vilão tem 10 saídas de board pairing para um full house ou quadras. Então *efetivamente* você tem menos de 8 saídas limpas no flop. Aprenderemos a reduzir outs a clean outs, usando matemática simples + suposições sobre as mãos dos nossos oponentes.

Depois de estimarmos o número de limpezas, convertemo-los em capital próprio. No flop, onde temos duas cartas por vir, usamos duas aproximações numéricas simples (observe que elas dão a mesma resposta com $x = 9$ outs):

- Com $x < 9$ outs: Equidade = $4x$

- Com $x = 9$ outs ou mais: Equidade = $3x + 9$

Por exemplo, com $x = 4$ outs, temos $4 \times 4 = 16\%$ de equidade no flop. Com $x = 14$ outs, temos $3 \times 14 + 9 = 51\%$ de equidade no flop. Essas regras são aproximações numéricas da equidade exata, mas como podemos ver nos cálculos exatos abaixo, elas funcionam bem:

Equidade exata com 4 outs no flop

Conhecemos 7 cartas (4 na nossa mão + as 3 cartas do flop), então há $52 - 7 = 45$ cartas desconhecidas, e 4 delas são outs para nós. A chance de acertar no turn ou no river é igual a 1 menos a chance de errar no turn e no river:

$$P = 1 - (41/45)(40/44) = 0,17 = 17\%$$

O que está próximo da estimativa dada pela regra $4x$ (16%).

Equidade exata com 14 outs no flop

Usamos a mesma lógica acima e obtemos:

$$P = 1 - (31/45)(30/44) = 0,53 = 53\%$$

O que está próximo da estimativa dada pela regra $3x + 9$ (51%).

Muitas vezes obteremos um erro de um ou dois pontos percentuais, mas é importante perceber que todo o processo é aproximado. Frequentemente, introduziremos erros ao estimar o número de saídas e, então, alguns pontos percentuais extras na conversão de saídas em capital raramente são significativos. Por exemplo, se contamos 1 a mais ou a menos, já introduzimos um erro de aproximadamente 4% em nossa estimativa de patrimônio líquido, que é maior que o erro numérico nas regras $4x$ e $3x + 9$.

Finalmente, se quisermos estimar a equidade no turn, esta é simplesmente a probabilidade de acertar na última carta. Calculamos esse número dividindo o número de outs pelo número de cartas não vistas. Por exemplo, com 4 outs, temos $4/44 = 0,09 = 9\%$ de equidade no turn. Com 14 outs, temos $14/44 = 0,32 = 32\%$ de equidade no turn.

Agora definimos nosso procedimento e passamos à contagem para vários tipos de sorteios. Para cada tipo de sorteio também falaremos brevemente sobre como varia o valor do sorteio de acordo com o SPR.

Observe que a distinção entre mão feita e draw é mais "confusa" no PLO do que no Hold'em, e muitas vezes não faz sentido pensar em mãos em termos de mãos feitas e draws. Neste artigo usaremos livremente a notação "draw" para mãos que precisam melhorar para vencer. Isto inclui mãos que também têm valor como mãos feitas, mas não o suficiente para chegar ao showdown sem melhorar se encontrarmos agressão.

3. Par flopado e outs para dois pares/trips

Quando você flopou um par, por exemplo com  com um  flop, você também tem um draw para dois pares/viagens. Este é um draw fraco num cenário de SPR alto (por exemplo, potes com limp e raise), mas pode ser um draw forte num cenário de SPR baixo (por exemplo, potes com 3-bet e 4-bet).

A força de um empate de dois pares/trips depende muito do número de oponentes, do SPR e da textura do flop. Você tem que pensar nas mãos que está enfrentando, nas probabilidades imediatas do pote, na chance de melhorar e perder e nas apostas futuras (que podem lhe dar probabilidades implícitas negativas graves se os stacks forem grandes).

O exemplo clássico de jogar um draw de dois pares/trips como nosso draw principal é heads-up contra AAxx em um pote de 4-bet. Num flop seco é fácil estimar o número de clean outs, como mostra o exemplo abaixo:

Exemplo 3.1: Um draw de dois pares/trips contra um suposto AAxx em um pote de 4-bet

US\$ 10PLO

6 mãos

CO (\$10) aumenta para \$0,35, você (\$10) faz 3-bet para \$1,20 com  no botão, os blinds desistem, CO 4-bet para \$ 3,75, você liga. Você está assumindo que CO tem AAxx, então seu plano é ir all-in em todos os flops onde você tiver equidade suficiente contra AAxx.

Vejamos dois flops diferentes:

Fracasso 1:  (US\$ 7,65)
CO (US\$ 6,25) empurra, o que você faz?

Você está obtendo pot odds de 13,9: 6,25 = 2,22: 1 e precisa de $1/(2,22 + 1) = 31\%$ de equidade para pagar com lucro. Você flopou um par, mas está assumindo que o vilão tem AAxx, então você está tratando todos os pares no flop como um empate de dois pares/trips. Então você tem $9 + 2 = 11$ outs para dois pares/trips. Isso é bom e elegante, mas se CO tiver AAxx, você está empatando contra o top set neste flop em particular. Então você é forçado a desistir sob essa suposição.

Flop 2:  (US\$ 7,65)
CO (US\$ 6,25) empurra, o que você faz?

Você precisa de 31% de equidade como antes, e agora você flopou um par em um flop seco onde AAxx normalmente não obteve nenhuma equidade adicional. Portanto, você pode presumir que um par de ases não melhorado é a mão que você precisa vencer. Você começa contando $9 + 2 = 11$ outs para dois pares/trips. Trips quase sempre ganharão o pote para você, então você conta esses 2 outs como limpos.

Mas os outs para dois pares precisam ser descontados um pouco para compensar o redesenho de AAxx para o top set ou dois pares melhores depois de acertarmos. Quando acertamos um dos nossos 9 pares de outs no turn, CO tem 8 outs (2 ases, 3 quatuor, 3 duques) para top set ou ases no river. No turn conhecemos 10 cartas (as 4 da nossa mão, os 2 ases da mão do CO e as 4 cartas da mesa), portanto existem 42 cartas desconhecidas. Isso dá ao CO uma chance de 8/42 de empatar contra nossos dois pares virados, e podemos arredondar isso para 1/5.

Portanto, subtraímos 1/5 de nossos dois pares e obtemos $9 (4/5) = 7,2$ dois pares limpos, que arredondamos para 7. Em seguida, subtraímos conservadoramente mais 1 para contabilizar o patrimônio que CO obtém de seus 2 cartas laterais desconhecidas. Portanto, nossa estimativa final é de 6 saídas limpas e dois pares.

Isso nos dá $6 + 2 = 8$ saídas limpas para dois pares/trips neste flop seco, e convertemos isso para $4 \times 8 = 32\%$ de equidade no flop. Isto está pouco acima do limite de 31% e temos uma opção marginal. No entanto, se quisermos manter a variância baixa e também nos ajustar ao efeito do rake (pode transformar chamadas ligeiramente +EV em chamadas break even ou ligeiramente -EV), é perfeitamente aceitável desistir. Mas se tivéssemos alguns backdoor draws para acompanhar o nosso draw de dois pares/trips, isso teria sido um call automático.

A partir do cálculo do ProPokerTools abaixo, vemos que nossa estimativa de equidade de 32% contra AAxx em um flop seco estava próxima:

Omaha Hi Simulation [What's this?](#)
600,000 trials (Randomized)

board: Qs 4h 2c

Hand	Equity	Wins	Ties
Qd Jd Ts 9h	32.84%	196,517	1,034
AA**	67.16%	402,449	1,034

[Edit](#) · [Link](#) · [2+2](#) · [Deuces Cracked](#)

Com SPR alto e/ou muitos oponentes, raramente jogamos um draw de dois pares/trips, a menos que funcione como reserva para outro draw primário. A principal razão é que nestes cenários um draw de dois pares/trips não é um draw para uma mão que necessariamente podemos levar para o showdown quando acertamos e depois enfrentamos agressão. Com um SPR alto, temos grandes probabilidades implícitas negativas se formos teimosos com mãos marginais, por isso temos que ter cuidado. Portanto, queremos algo mais antes de nos sentirmos confortáveis em jogar um grande pote com alto SPR. Abaixo está um exemplo onde você tem um draw de dois pares/trips em um pote multiway com SPR alto:

Exemplo 3.2: Um empate de dois pares/trips em um pote multiway em limp

US\$ 10PLO

6 mãos

Button (\$10) openlimps, small blind (\$10) limps, você (\$10) check

no big blind.

Fracasso: (US\$ 0,30)

Small blind (\$9,90) aposta \$0,20. O que você faz?

Você desiste. Você quase nunca tem a melhor mão no flop, e este é um cenário com SPR alto em um pote multiway, o que significa que você quer mãos/draws malucos antes de jogar um pote grande. Sua relação risco/recompensa é baixa, você tem poucos outs (e ainda menos clean outs), você ainda tem um jogador para agir e o small blind representa uma mão forte quando ele aposta em dois oponentes, então desista, desista, desista.

Antes de terminarmos a nossa discussão sobre draws de dois pares/trips, veremos situações em que flopamos um par como reserva para outro draw primário. Se ficarmos no heads-up com um draw forte mais um par, esta é geralmente uma boa situação para nós, já que agora podemos estar numa situação *dominando o confronto empate vs empate*. Se enfrentarmos outro empate semelhante ao nosso, mas sem par, podemos ser grandes favoritos. A razão é simplesmente que o nosso par muitas vezes vencerá quando ambos os empates falharem. Abaixo está um exemplo:

Exemplo 3.3: Um par + empate versus um empate sem par

US\$ 10PLO

6 mãos

Você (\$10) aumenta para \$0,35 com no botão, small blind (\$10) 3-bet para \$1,15, você paga. Cego pequeno é um TAG conhecido com um range de 3-bet composto principalmente por AAxx, boas mãos Broadway e algumas mãos especulativas premium.

Fracasso: (US\$ 2,40)

Small blind (\$8,85) aposta \$2,40. O que você faz?

Você recebeu uma 3-bet de um TAG e ele apostou em um flop que lhe deu um draw forte. Você flopou um dos melhores wrap straight draws (mais sobre eles mais adiante neste artigo), e você tem 13 nut outs (4 oitos, 3 valetes, 3 damas, 3 reis) para um straight. Consideramos tudo isso como limpo, já que estamos empatando em um flop seco, e não esperamos que o vilão faça 3-bet com muitas mãos que possam fazer um set no flop neste flop.

Você também tem um par e um backdoor flush draw. Acertar um de seus kickers lhe dá um straight, então você não ganha nada extra por ter outs para dois pares. Mas você tem 2 saídas extras para trincas e 1 saída extra para backdoor flush. Você

estime de forma conservadora que esses dois draws fracos lhe dão 2 outs limpos para completar o seu wrap. Então você estima $13 + 2 = 15$ saídas limpas no flop.

Isto nos dá $3 \times 15 + 9 = 54\%$ de equidade no flop contra uma mão melhor que não tem um redraw após acertarmos (por exemplo AAxx com cartas laterais sem valor). O [Ferramentas ProPoker](#) o cálculo abaixo confirma nossa estimativa:

Omaha Hi Simulation [What's this?](#)
600,000 trials (Randomized)

board: Ts 9c 4h

Hand	Equity	Wins	Ties
Kd Qc Jc 9d	56.20%	335,737	2,948
AA**	43.80%	261,315	2,948

[Edit](#) · [Link](#) · [2+2](#) · [Deuces Cracked](#)

Portanto, podemos definitivamente aumentar nosso par + wrap por valor contra a parte AAxx do range do vilão. Como ele também faz 3-bet em outras mãos, ele também pode ter acertado um draw no flop ou pode ter perdido o flop completamente. Se ele tiver um draw, não pode ser melhor que o nosso draw, a menos que ele tenha o mesmo wrap + um par melhor. Isso raramente acontece, então também podemos aumentar por valor contra seus draws. E se ele estiver c-betando com ar, nós somos obviamente um grande favorito, então aumentamos (e não nos importamos que ele desista de suas mãos com ar em um grande pote).

Concluimos que um aumento parece correto contra todos os tipos de mãos no range do vilão, então simplesmente vamos all-in no flop:

Fracasso: (US\$ 2,40)

Small blind (\$8,85) aposta \$2,40, nós (\$8,85) aumentamos all-in, small blind pagamos.

Vez: (US\$ 20,10)

Rio: (US\$ 20,10)

Small blind tem para o mesmo envoltório que nós, mas sem par. Éramos 66% favoritos no flop, pois mostrado abaixo:

Omaha Hi Simulation [What's this?](#)
820 trials (Exhaustive)

board: Ts 9c 4h

Hand	Equity	Wins	Ties
Kd Qc Jc 9d	66.16%	395	295
Ad Kh Qh Jd	33.84%	130	295

[Edit](#) · [Link](#) · [2+2](#) · [Deuces Cracked](#)

66% de vantagem no flop é enorme em PLO. Mas se tivéssemos o mesmo envoltório, mas sem par (por exemplo) , O vilão teria sido o favorito. Ele agora teria o mesmo wrap que nós, e também a melhor mão com ás como carta alta no flop:

Omaha Hi Simulation What's this? 820 trials (Exhaustive)			
board: Ts 9c 4h			
Hand	Equity	Wins	Ties
Kd Qc Jc 7d	32.38%	111	309
Ad Kh Qh Jd	67.62%	400	309
Edit · Link · 2+2 · Deuces Cracked			

Então vemos que o efeito de ter um par além de um draw forte pode ser enorme. Observe que quando temos uma combinação par + wrap, o par raramente nos dá outs extras, já que os kickers fazem parte do wrap. Conseguimos alguns outs extras como trincas, mas o maior efeito é que nosso par é a melhor mão feita no flop. Se o vilão empatar sem par, ganhamos um número significativo de pots onde o turn e o river são espaços em branco. Um par também funciona como um bloqueador contra os redraws do vilão nas vezes em que ele acerta um set ou dois pares no flop (há uma carta a menos que pode fazer dele um full house no river depois de empatarmos no turn).

Concluimos que um par pode ser uma adição muito valiosa a um forte draw primário, como um wrap ou um nutflush draw. É ter esses pedaços extras de equidade que nos prepara para acertar 55-45 coin flips no flop, ou eles podem transformar +EV marginal em +EV forte.

4. Flush draws

A probabilidade do flop vir arco-íris é:

$$P(\text{flop arco-íris}) = (52/52) (39/51) (26/50) = 0,40 = 40\%$$

Portanto, em 60% dos flops existirá a possibilidade de um flush draw de um flush no flop. Isto faz com que o suitness seja uma propriedade extremamente importante para mãos iniciais de PLO. Cada vez que você joga uma mão inicial sem naipes, você está se preparando para decisões complicadas no pós-flop, e é por isso que exigimos um naipe antes de rotularmos uma mão inicial como "Premium". Em nossa discussão inicial em [OLP do zero - Parte 2](#), classificamos mãos inadequadas como "Marginais", na melhor das hipóteses, e esta é a razão.

Quando você flopou uma mão do tipo boa, mas não ótima, sem muito potencial de melhoria, muitas vezes você terá que jogar defensivamente no pós-flop quando o flop vem com a possibilidade de um flush draw. Mas se você tiver um flush draw como reserva para sua mão feita, você pode jogar de forma muito mais agressiva, especialmente com o nutflush draw (que pode transformar sua mão em um verdadeiro monstro).

Estimar outs para um flush draw no PLO é mais complicado do que no Hold'em por causa da diferença muito maior entre o nutflush draw e o low flush draw (quando você tem um flush draw baixo, é muito mais provável que alguém tenha um flush draw maior). PLO do que no Hold'em). Então, em vez de contar flush outs, pensaremos de forma mais "holística" sobre a mão e avaliaremos a força do flush draw com base em tudo o mais que tivermos, no número de oponentes e no SPR.

De qualquer forma, um nutflush draw nos dá 8 nut outs no flop (há 8 flush outs que não formam par no board), mas às vezes temos que descontar isso um pouco se suspeitarmos que existem outros flushdraws por aí e/ ou se suspeitarmos que alguém tem um set (= um bom redraw contra o nosso nutflush). Estas considerações são particularmente importantes com SPR elevado num pote multiway, onde o preço de cometer um erro num pote grande sobe.

O valor de um nut flush draw que não seja nut é muito menor do que o nutflush draw, já que sempre corremos o risco de enfrentar o nut draw quando entramos em ação no flop. O valor de um flush draw sem nut também depende extremamente do SPR e do número de oponentes. Fazer draw para um flush que não seja nut e pouco mais em um pote multiway com SPR alto é suicida. Mas um flush draw que não seja nut pode ser um forte componente de equidade no heads-up com SPR baixo, por exemplo, heads-up em um pote de 4-bet com SPR em torno de 1.

Também podemos ter uma valiosa equidade extra com um backdoor flushdraw, por exemplo



2♣ flop onde temos 13 out wrap mais 2 backdoor flush draws. Normalmente contamos backdoor flush draws como 1 out, mas podemos reduzir um pouco isso (por exemplo, para 1/2 out) quando temos muitos oponentes e/ou o draw é baixo.

Aqui está um exemplo de aquecimento para ilustrar a enorme diferença que um nutflush draw pode fazer no valor de uma mão no flop:

Exemplo 4.1 Um overpair a descoberto comparado a um overpair + nutflush draw

US\$ 10PLO

6 mãos

Button (\$10) aumenta para \$0,35, você (\$10) faz 3-bet para \$1,15 com um  no small blind, o botão paga. O botão é TAG sólido.

Fracasso 1:  (US\$ 2,40)

Você tem \$ 8,85 atrasados. Qual é o seu plano?

É óbvio que você estará frito se fizer c-bet e receber raise neste tipo de flop. Então, se você apostar, você estará desistindo da aposta. O flop está bastante "molhado" com um grande número de draws possíveis. É também um flop que esperamos ter bem coordenado com o range do botão para abrir raise e depois pagar uma 3-bet (seu range deve conter muitas mãos de cartas altas/médias do mesmo naipe).

Por exemplo, se Button tem uma mão Broadway aleatória com 4 cartas de A a 9, estamos praticamente esmagados, mesmo que ele nem sempre tenha um flush draw:

Omaha Hi Simulation What's this?			
600,000 trials (Randomized)			
board: Qs Js 7h			
Hand	Equity	Wins	Ties
Ah Ac 8h 7c	32.58%	188,674	13,623
BBBB, BBB9	67.42%	397,703	13,623
Edit · Link · 2+2 · Deuces Cracked			

E contra as nozes, estamos completamente brindados:

Omaha Hi Simulation What's this?			
600,000 trials (Randomized)			
board: Qs Js 7h			
Hand	Equity	Wins	Ties
Ah Ac 8h 7c	12.49%	74,959	0
QQ**	87.51%	525,041	0
Edit · Link · 2+2 · Deuces Cracked			

Portanto, temos um flop que esperamos ter conectado bem com o range do vilão, e quando ele acertou bem, nossa equidade é muito baixa. Portanto, suas opções são dar check e desistir, ou apostar e desistir para um raise (e perder-se na maioria das cartas do turn se você receber call). Agora vamos ver como as coisas mudam quando você acerta um nutflush draw no flop:

Flop 2:  (US\$ 2,40)

Você tem \$ 8,85 atrasados. Qual é o seu plano?

Aqui é óbvio apostar e colocar a pilha se subirmos. Com o nutflush draw, nossa equidade dispara, e contra uma mão Broadway aleatória com 4 cartas entre A e 9, somos agora os favoritos:

Omaha Hi Simulation What's this? 600,000 trials (Randomized)			
board: Qs Jh 7h			
Hand	Equity	Wins	Ties
Ah Ac 8h 7c	52.60%	310,884	9,400
BBBB,BBB9	47.40%	279,716	9,400
Edit · Link · 2+2 · Deuces Cracked			

Temos até uma equidade decente contra os malucos:

Omaha Hi Simulation What's this? 600,000 trials (Randomized)			
board: Qs Jh 7h			
Hand	Equity	Wins	Ties
Ah Ac 8h 7c	33.62%	201,712	0
QQ**	66.38%	398,288	0
Edit · Link · 2+2 · Deuces Cracked			

Ficar sentado com ou sem flush draw é como dois mundos diferentes em PLO. Sem um flushdraw em um flop de dois tons, muitas vezes somos forçados a dar check e desistir ou apostar e desistir com nossas mãos marginais. Quanto maior o SPR, mais difícil se torna jogar mãos lucrativamente sem flush draws, quando alguém poderia muito bem ter um. Mas com um flush draw, especialmente o nutflush draw, podemos apostar mais, e com um SPR baixo as nossas decisões muitas vezes tornam-se automáticas (por exemplo, felizmente colocamos a nossa pilha em jogo com um overpair + o nutflush draw num pote 3-betado com pilhas de 100 BB).

Mas é fácil para os iniciantes supervalorizarem os flush draws nus em PLO. Então aqui estão algumas diretrizes:

- O nutflush draw tem grande valor em combinação com outro draw ou com uma mão feita decente.
- Um nutflush draw nu tem valor limitado
- Um flush draw sem nut pode ter um valor decente em combinação com outro draw bom, ou uma boa mão feita.
- Um flush draw sem nut é praticamente inútil (uma exceção é o heads-up com SPR ultrabaixo)

Veremos primeiro um draw nutflush a descoberto. É sempre tentador continuar com este draw no flop, e isto pode estar correto. Mas sempre temos que levar em consideração que:

- Quando há muita ação num flop de dois tons, é altamente provável que vários dos nossos flush outs estejam em outras mãos. É
- difícil extrair muito valor com o nut flush quando batemos, especialmente quando estamos fora de posição

Portanto, um nutflush draw não é uma mão forte o suficiente para ser levada ao river, e geralmente não é um draw que apostamos no flop (a menos que esperemos ter uma boa fold equity). E se você estiver jogando passivamente um nutflush draw com probabilidades implícitas, é importante fazer uma avaliação precisa de quanto esperamos ganhar quando acertamos.

Já vimos uma combinação de mão feita + draw nutflush no Exemplo 4.1. Abaixo estão mais 4 exemplos de jogos de flush draws com diferentes combinações de SPR e número de oponentes. Os primeiros 3 exemplos são com o draw nutflush nu, depois há um exemplo de jogar um draw não-nutflush como parte de um draw combo forte:

Exemplo 4.2: Naked nutflush draw em um pote multiway de limp

US\$ 10PLO
6 mãos

CO (\$10) dá limp, botão (\$10) dá limp, SB (\$10) dá limp, você (\$10) dá check  no big blind.

Fracasso:  (US\$ 0,40)

Small blind (\$9,90) aposta \$0,40, qual é o seu plano?

Aqui você tem que desistir devido à seguinte combinação ruim de circunstâncias:

- Você só tem um flush draw com no máximo 9 outs (observe que não esperamos que um ás seja uma saída para nós neste flop)
- Você está obtendo apenas 2:1 em pot odds imediatos e precisa de > 4:1
- Você tem probabilidades implícitas baixas (seus oponentes não lhe darão muita ação, já que sua mão é óbvia quando você acerta e começa a apostar por valor)
- Você não está fechando a ação e corre o risco de receber um aumento se pagar
- O small blind muitas vezes tem um flush draw como parte de sua mão/draw quando ele lidera contra 3 oponentes no flop. Se for este o caso, você tem menos outs do que pensa

Então dobre, pura e simplesmente.

Exemplo 4.3: Naked nutflush draw em um pote com raise e multiway

US\$ 10PLO

6 mãos

CO (\$10) dá limp, você (\$10) aumenta para \$0,45 com  no botão, SB (\$10) paga, BB (\$10) paga, CO paga.

Fracasso:  (US\$ 1,80)

Small blind (\$9,55) aposta \$0,50, BB (\$9,55) paga, CO desiste, qual é o seu plano?

Começamos por notar que este é um flop onde você deve dar check-behind com nutflush draw em um pote de 4 jogadores se todos derem check até você. Você tem alguns outs para o nutflush, mas não é forte o suficiente para apostar por valor, e apostar em um draw fraco como um semiblefe geralmente não é uma boa ideia com 3 oponentes e um flop bem coordenado.

Conforme jogado, aqui você pode pagar com seu draw nutflush, já que:

- Você está obtendo $2,80:0,50 = 5,6:1$ em pot odds imediatos (e precisa de 4:1).
- Você está fechando a ação
- Você tem posição e será mais fácil ganhar dinheiro depois de acertar

Portanto, mesmo que alguns dos seus outs às vezes estejam nas mãos da oposição, você pode pagar com lucro aqui. Ao contrário do Exemplo 4.2, você aqui tem pot odds imediatas suficientes e também melhores odds implícitas devido à sua posição.

Digamos que você acertou no turn e ambos os oponentes fizeram check. É claro que você aposta, e eles têm que ficar sentados lá e se perguntar se você está blefando (ao contrário do Exemplo 4.2, onde você teria que apostar fora de posição e revelar sua força). E sempre que alguém suspeitar de blefe, ele pagará com mais frequência. E quando você não recebe check, isso significa que alguém está apostando em você e doando odds implícitas dessa forma.

Portanto, peça pot odds + odds implícitas. Claro, você também tem alguma chance de roubar o pote no turn se ambos derem check para você. A pequena aposta no flop e o call à sua frente parecem fracos, e ambos os oponentes podem muito bem estar planejando desistir sem melhorar no turn. Também é teoricamente possível que você ganhe um confronto com top pair ao acertar um ás.

Obviamente, o top pair não é uma mão em que você possa apostar por valor, mas às vezes você vencerá um showdown com ele se ambos os oponentes forem passivos o suficiente para permitir que você dê check na mão. Como alternativa, você pode transformar o top pair em um blefe se eles derem check para você, já que agora você pode apostar alto e representar o nut straight. De qualquer forma, a possibilidade de roubar o pote mais tarde na mão ou de vencer um showdown com top pair pode ser adicionada à equidade do showdown do nutflush draw.

Observe como é fácil fazer esse call quando estamos fechando a ação em posição. Podemos sentar-nos tranquilamente e ponderar as nossas alternativas com um excelente controle sobre as probabilidades do pote e as probabilidades implícitas, e com mais formas de ganhar o pote do que acertar o melhor.

Exemplo 4.4: Naked nutflush draw em pote heads-up com 3-bet

US\$ 10PLO

6 mãos

CO (\$10) aumenta para \$0,25, você (\$10) faz 3-bet para  no botão, os blinds desistem, CO paga. CO \$1,20 com parece tight e direto.

Fracasso:  (US\$ 2,55)

Cheques CO (\$ 8,80), qual é o seu plano?

Sua 3-bet preparou você para um cenário muito lucrativo, ou seja, heads-up em posição contra um jogador direto que está lhe dizendo que não tem AAxx (já que ele não fez 4-bet). Você deve fazer c-bet em praticamente qualquer flop neste cenário, e definitivamente em um flop como este, já que:

- A textura do flop é baixa e seca, e o CO geralmente não flopou nada Você pode
- representar com credibilidade AAxx contra qual range do CO tem pouca equidade
- Você tem o nutflush draw para recorrer se for pago
- Se você for pago e CO fizer check no turn, você pode apostar novamente em várias cartas assustadoras no turn (por exemplo, overcards no flop) e colocar muita pressão em suas mãos marginais.

Como no Exemplo 4.3 temos posição e, portanto, mais opções. Mas ao contrário do exemplo anterior, não baseamos o nosso jogo principalmente no valor do empate, mas no valor da posição + iniciativa num pote heads-up contra um adversário direto. Você pode apostar qualquer mão aleatória aqui e lucrar com isso, já que esperamos que CO normalmente dê check-fold. Ter o nutflush draw para recorrer simplesmente torna uma c-bet ainda mais lucrativa.

Portanto, neste cenário, o valor do empate é menos importante do que alguns dos outros factores que estamos a considerar. Observe as diferentes mentalidades que usamos em potes multiway e heads-up. Jogar HU com posição e iniciativa é um mundo totalmente diferente comparado a ficar fora de posição em um pote multiway, mesmo que tenhamos as mesmas cartas.

Exemplo 4.5: Combo draw com um non-nutflush draw em um pote heads-up com 3-bet

US\$ 10PLO

6 mãos

Você (\$10) aumenta para \$0,35 com  no botão, SB (\$10) 3-bet para \$1,15, BB desiste, você paga. SB 3 apostas tight fora de posição e você está assumindo que AAxx representa uma grande parte de seu range.

Fracasso:  (US\$ 2,40)

SB (\$8,85) aposta \$2,40, qual é o seu plano?

Empurrar all-in automático. Você tem um forte 13 out nut wrap mais um 3º nutflush draw, e é difícil para o vilão te esmagar. Se ele tiver um AAxx aleatório, você é um grande favorito:

Omaha Hi Simulation What's this?			
600,000 trials (Randomized)			
board: 9d 8c 4d			
Hand	Equity	Wins	Ties
Qd Jd Ts 6s	62.39%	372,909	2,802
AA**	37.61%	224,289	2,802
Edit · Link · 2+2 · Deuces Cracked			

No entanto, se ele tiver AA + nutflush draw, teremos dificuldades:

Omaha Hi Simulation What's this? 600,000 trials (Randomized)			
board: 9d 8c 4d			
Hand	Equity	Wins	Ties
Qd Jd Ts 6s	36.27%	216,512	2,210
AA^{d*}d*	63.73%	381,278	2,210
Edit · Link · 2+2 · Deuces Cracked			

Mas esta é apenas uma pequena parte de suas mãos AAxx, e podemos confirmar isso com [ProPokerTools](#) função "contar". Existem 5.085 combinações de AAxx, dadas as cartas conhecidas em nossa mão e no flop:

Omaha Hi Hand Count What's this? dead cards: Qd Jd Ts 6s 9d 8c 4d			
Hand	Best Count	Dead Count	Base Count
AA**	5085 /148995 (3.41%)	5085 /148995 (3.41%)	6961 /270725 (2.57%)
Edit · Link			

Mas apenas 921 delas têm um flush draw maior (também contamos as mãos AAxx com um K high flush draw para completar):

Omaha Hi Hand Count What's this? dead cards: Qd Jd Ts 6s 9d 8c 4d			
Hand	Best Count	Dead Count	Base Count
AA** & (Ad^{d*}d**, Kd^{d*}d**)	921 /148995 (0.62%)	921 /148995 (0.62%)	1563 /270725 (0.58%)
Edit · Link			

Portanto, a chance do vilão ter um flushdraw melhor com suas mãos AAxx é de apenas $921/5085 = 18\%$, e ainda temos cerca de 36% de equidade neste caso, então não é um desastre para nós.

O vilão também pode ter várias outras combinações de mãos premium com cartas altas, mas estamos indo bem contra essas mãos, em média, já que o vilão precisa de um flush draw melhor para ter uma boa equidade contra nós. Portanto, dada a nossa leitura do small blind e a estimativa da nossa equidade no flop, é um shove direto em um pote de 3-bet.

Em situações com múltiplos oponentes e alto SPR, temos que ser um pouco mais cautelosos com combos draws fortes que tenham um componente de flush que não seja nut. Por exemplo, o valor do draw no exemplo acima teria sido drasticamente reduzido num pote de 3 jogadores com raise único se tivesse havido uma aposta + raise à nossa frente no flop. Agora teríamos uma chance significativa de colidir com um flush draw melhor e/ou um wrap semelhante ao nosso. Teríamos também uma pior relação risco/recompensa (devido ao SPR mais alto), e seguir com a mão no flop não seria mais automático.

Este tipo de pensamento flexível no flop, onde avaliamos a força da nossa mão em função do número de adversários, da posição, do SPR e das estimativas de equidade, é precisamente a essência do nosso modelo de planeamento pós-flop. Quando a nossa discussão sobre equidade estiver concluída, juntaremos todas as peças na Parte 10 com uma série de exemplos completos onde nos concentramos no todo.

Passamos agora para o último tipo de draw que consideraremos aqui, ou seja, os straight draws com foco nos straight draws fortes:

5. Empate direto

Quando grandes pots de PLO são construídos pós-flop, os confrontos de equidade frequentemente giram em torno de straight draws. Isto significa que quando 2 ou mais jogadores estão dispostos a construir um grande pote pós-flop, isto normalmente envolve pelo menos um grande straight draw. Para ver por que isso acontece, observe os dois flops abaixo e presuma que o pote começa pequeno:

Fracasso 1: 
Flop 2: 

Para que um grande pote seja construído no Flop 1, precisamos que dois jogadores tenham um set, e isso raramente acontece. E mesmo quando isso acontece, o jogador com o set mais baixo vai (ou deveria) entender que o outro jogador também tem um set quando ele dá muita ação nesse flop extremamente seco e isso vai (ou deveria) desacelerar a ação.

No flop 2, o nutflush terá alguma ação com flushes mais baixos, mas um jogador competente com um flush baixo irá desacelerar quando perceber que está enfrentando outro flush. E ele nem sempre estará disposto a levar seu low flush para o showdown se o nutflush apostar alto em todas as rondas.

Agora considere a textura do flop abaixo:

Fracasso 3: 

Este é um flop de ação com um grande número de possíveis straight draws, e muitos deles são draws fortes:

- 97xx/87xx = 4 tiros guturais
- KQxx/Q9xx/98xx = 8 em aberto
- AKQx/987x = 13 out wraps
- AKQ9 = 16 outs wrap (com apenas nut outs)
- KQ9x/Q98x = 17 voltas
- KQ98 = 20 embrulhos

Podemos fazer 3 observações importantes:

- 1.O Flop 3 é um flop de ação com muitos straight draws
- 2.Alguns desses sorteios são malucos e outros não
- 3.Portanto, o Flop 3 dá aos maus jogadores muitas oportunidades de cometer grandes erros!

Flops de ação com straight draws convidam ao jogo agressivo com draws. E quando dois draws se chocam, um bom jogador tem a oportunidade de superar um jogador ruim, usando seu conhecimento superior de força/jogabilidade da mão inicial pré-flop e equidade pós-flop. A vantagem de um bom jogador torna-se ainda maior em flops onde um flush draw é possível (mais oportunidades para o mau jogador cometer erros) e quando o SPR é alto (deep stacks ampliam o efeito dos erros).

A importância dos straight draws em PLO está claramente refletida na nossa categorização da força da mão inicial (OLP do zero - Parte 3). Por exemplo:





são todas mãos iniciais premium/quase premium, enquanto




são ambas mãos marginais que são inadequadas para jogar grandes pots pré-flop (preferimos manter o pote pré-flop pequeno e esperar para acertar o flop com força antes de construirmos um grande pote). Todas as três primeiras mãos têm excelente potencial de sequência, além de vários outros componentes de força (um par alto, um ás do mesmo naipe e uma carta de alta força, respectivamente). As duas últimas mãos têm apenas um único (mas maluco) componente de força e um potencial de sequência inexistente ou mínimo.

Dividiremos a discussão sobre straight draws em duas partes:

- Straight draws fracos (gutshots, open-enders)

- Wraps (definidos como straight draws com > 8 outs)

Eu sinto que é importante tratar separadamente os straight draws fracos (por exemplo, os straight draws padrão que também temos no Hold'em), já que supervalorizá-los é um erro comum entre iniciantes em PLO. Veremos porque é que estes draws são muito mais fracos em PLO do que em Hold'em, também quando temos pot odds aparentemente muito boas. Mas também veremos que eles podem ser componentes de equidade valiosos quando as condições são adequadas, por exemplo, quando funcionam como reserva para outra mão/draw primária em um cenário de SPR médio/baixo.

Depois passaremos para a parte divertida, ou seja, os big wrap straight draws. Aprenderemos a contar rapidamente os outs para eles e aprenderemos a distinguir entre nut outs e não-nut outs. Esta distinção é importante quando construímos grandes potes em cenários de alto SPR, e os maus jogadores cometem muitos erros graves nesta área.

5.1 Straight draws fracos

Para muitos novos jogadores de PLO, é tentador simplesmente escrever o seguinte e pronto:

Tiros guturais

- 4 saídas

- Exemplo:  com um  fracasso

Abertos

- 8 saídas

- Exemplo:  com um  fracasso

Mas isso seria altamente enganoso. O raciocínio é semelhante à nossa discussão sobre flush draws não-nut. O valor do empate depende muito das especificidades da situação (número de adversários, posição, SPR), e não podemos simplesmente contar 4 outs ou 8 outs e acabar com isso. Temos que pensar em quais mãos estamos enfrentando, se estamos ou não sendo freerollados por um straight draw dominante, a chance de acertar e perder, e as probabilidades implícitas negativas que temos quando isso acontece.

Em outras palavras: um straight draw de 4 out ou 8 out raramente tem 4 ou 8 *limpezas*, mesmo que tenhamos 4 ou 8 saídas limpas imediatamente no flop. Lembre-se que um clean out é um out que sempre ganha o pote inteiro para nós, e raramente temos muitos clean outs com um straight draw fraco quando temos muita ação no flop.

Abaixo estão dois exemplos para ilustrar como a força de um straight draw fraco varia de acordo com a situação e em quais cenários eles funcionam bem:

Exemplo 5.1.1: Um open-ender em um pote multiway de limp

US\$ 10PLO

6 mãos

UTG (\$10) dá limp, CO (\$10) dá limp, você (\$10) dá limp  no botão, SB (\$10) dá limp, BB (\$10) dá check.

Fracasso:  (US\$ 0,50)

SB (\$9,90) aposta \$0,50, UTG (\$9,90) paga, CO (\$9,90) paga, qual é o seu plano?

Dobrar. Você tem um open-ender nu em um pote de 4 jogadores e deve assumir que é frequentemente dominado por melhores straight draws (por exemplo, wraps). Um jogador fraco pode pensar que está obtendo quase as pot odds imediatas que precisa (obter 4:1 e precisar de 5:1) e uma pitada de odds implícitas, mas na realidade ele está doando odds implícitas negativas significativas para seus oponentes.

Para ver isso, vamos jogar a mão como um peixe otimista jogaria nossas cartas:

Fracasso:  (US\$ 0,50)

SB (\$9,90) aposta \$0,50, UTG (\$9,90) paga, CO (\$9,90) paga, Mr.

Vez:  (US\$ 2,50)

SB (\$9,40) aposta \$2,50, UTG (\$9,40) desiste, CO (\$9,40) desiste, Mr. Optimist (\$9,40) aumenta all-in, SB paga.

Rio:  (US\$ 21,30)

SB vence com  , Sr. Otimista, que agora possui um produto falsificado  pensa ("ruim bater!").

Realmente? Na verdade. Vejamos a equidade dele contra o SB no flop e no turn:

Omaha Hi Simulation What's this?			
820 trials (Exhaustive)			
board: Kh 8d 7c			
Hand	Equity	Wins	Ties
As Ts 9d 4c	54.33%	345	201
Qc Js Th 9c	45.67%	274	201
Edit · Link · 2+2 · Deuces Cracked			

Omaha Hi Simulation What's this?			
40 trials (Exhaustive)			
board: Kh 8d 7c 6c			
Hand	Equity	Wins	Ties
As Ts 9d 4c	36.25%	0	29
Qc Js Th 9c	63.75%	11	29
Edit · Link · 2+2 · Deuces Cracked			

A sua equidade no flop foi aparentemente boa (54%). A razão matemática para isto é que temos a melhor mão com ás mais alto, o que significa que ganharemos muitos potes quando o turn e o river ficarem em branco, ou quando melhorarmos para top pair. No entanto, esta vantagem de equidade é uma ilusão, uma vez que será impossível chegarmos ao showdown com Ás mais alto ou par mais alto se o SB continuar a semiblefar o seu grande draw (o que, claro, é precisamente a razão pela qual o semiblefe em grandes draws funciona tão bem).).

Então, na realidade, só temos nossos straight outs. Mas agora o nosso problema é que o melhor que estes outs podem fazer por nós é dividir o pote. Portanto, SB é *freeroll* nós (ele não pode perder o pote, apenas dividir ou ganhar). Se olharmos mais de perto para o cálculo da equidade no turn, vemos que SB tem 11 outs para uma mão vencedora (todos os paus e noves), e ele divide o pote conosco nas 29 cartas restantes.

Usando estes números, podemos calcular o EV para aumentar all-in no turn com a nossa sequência nua contra a sequência + redraw do SB. 11 vezes perdemos \$9,40 e 29 vezes recuperamos nossos \$9,40 mais metade do pote inicial do turno ($0,5 \times \$2,50 = \$1,25$) para um ganho líquido de +\$1,25.

EV (aumentar turno)
 $= (11/40)(-\$9,40) + (29/40)(+\$1,25) = -$
\$1,68

Então essa era uma situação em que tínhamos o melhor no turn, mas ainda assim não conseguíamos ganhar um centavo aumentando all-in, mesmo que o pote inicial do turn tivesse muito dinheiro morto. O que deu errado?

O maior erro nesta mão foi pagar com um open-ender nu no flop num pote multiway depois de SB ter optado por apostar num field de 3 adversários. A sua aposta no flop sinaliza uma mão forte e/ou um draw forte, e quando tanto o UTG como o CO pagam atrás dele, temos de assumir que estamos muitas vezes contra um straight draw dominante. Assim, dar call no flop nos prepara para muitos cenários em que estamos em um freeroll, o que significa que o melhor que pode acontecer é dividirmos o pote.

Isso não é necessariamente tão ruim em um pote heads-up com SPR baixo, mas pode ser um desastre em um cenário de pote com SPR alto/multiway. Portanto, temos que ser exigentes quanto à qualidade do nosso sorteio nessas situações e sair cedo se virmos a ameaça de um freeroll negativo surgindo no horizonte. Quando enfrentamos muitos adversários e as stacks são grandes, não é suficiente ter um punhado de outs para onuts. O que realmente queremos é *outs para as nozes com redesenhos para nozes melhores*. E era justamente isso que a SB tinha aqui.

SB começou com um nut wrap de 13 out + backdoor flushdraw e decidiu entrar em campo semibluff. Esta estratégia forçará

obter muitas mãos melhores no flop ou apostar novamente no turn (será cada vez mais difícil continuar pagando com mãos marginais quando o pote crescer). E se ele não conseguir roubar o pote, ele terá um draw que lhe dará um nut straight aproximadamente $3 \times 13 + 9 = 48\%$ das vezes, e também um backdoor flush (cerca de 1 out = 4% adicional no flop). equidade).

SB então acertou o nut straight no turn e recebeu um caller no flop que fez exatamente o que SB esperava, ou seja, aumentar all-in com o nut. Observe que aumentar all-in é melhor para o SB do que ganhar o pote no turn. Desistir das nozes nuas é EV = 0, enquanto aumentar all-in nos dá EV = -\$1,68.

O leitor observador verá que existem duas soluções para o dilema do Herói quando ele suspeitar que está enfrentando o mesmo nutdraw + redraw:

- Desistir no flop
- Não aumente all-in no turn

A primeira solução é óbvia. Mas quando nos deparamos com esta situação específica no turn, é possível economizar fichas apenas pagando a aposta do SB no turn, planejando colocar o resto das fichas em um river vazio. Este será um bom plano contra um jogador SB do tipo fraco-tight (ele apostará no river com o melhor, mas fará check nas mãos que não são o melhor).

Contra este tipo de adversário podemos concluir que estamos atrás se ele apostar all-in numa carta assustadora no river, e pouparmos uma aposta grande. E se ele der check em uma carta assustadora no river (por exemplo, uma carta de board pair), teremos a oportunidade de ganhar o pote inteiro transformando nosso straight em um blefe e esperando que o SB desista da mesma sequência.

Mas mesmo que tenhamos opções no turn neste cenário de nozes vs nozes+redraws, especialmente contra um adversário fraco, geralmente é melhor evitar estes cenários para começar. Às vezes é inevitável (por exemplo, se tropeçarmos em um straight com uma mão onde os straight draws fracos funcionaram como reserva para outra mão/draw), mas geralmente podemos controlar isso muito bem no flop.

Então lembre:

Com um SPR alto e muitos oponentes, queremos straight draws que sejam para o melhor, e que também tenham redraws para o melhor. Em outras palavras, queremos wraps fortes e com nozes.

Concluimos esta seção com um exemplo de como jogar um straight draw fraco como back draw em um pote heads-up com SPR baixo:

Exemplo 5.1.2: Um gutshot em um pote de 3-bet heads-up

US\$ 10PLO

6 mãos

Button (\$10) aumenta para \$0,35, você (\$10) faz 3-bet para \$1,15 com



, chamadas de botão.

Fracasso: (US\$ 2,40)

Você tem \$ 8,85 atrasados. O que você planeja?

Este é um local óbvio para apostar e ganhar. O flop é muito seco, então, a menos que o botão tenha muitas combinações misteriosas de Jjxx/55xx/44xx/J5xx/J4xx/54xx em seu range (improvável), você está quase sempre à frente. E se você estiver atrás, você tem 6 nut outs para um gutshot ou top set, e também um backdoor nutflush draw (1 out).

Então você está em uma situação em que espera ganhar o pote com uma c-bet na maioria das vezes. E quando você não o faz, você tem cerca de 7 nozes, então você nunca está em uma situação muito ruim aqui. O seu plano é, portanto, apostar e pagar um aumento.

5.2 Empate direto

Definimos wrap straight draws como qualquer straight draw com mais outs do que o open-ender padrão. Em outras palavras, qualquer straight draw com 9 ou mais outs. Podemos dividir os wraps em duas classes:

- Envoltórios médios fortes (até 13 saídas)
- Envoltórios de monstros (16, 17 e 20 outs)

Tenha em mente que precisamos de aproximadamente 14 clean outs para sermos favoritos no heads-up no flop (para $3 \times 14 + 9 = 51\%$ de equidade). Portanto, os 13 out wraps estão perto do limite para draws monstruosos que podem ser apostados e aumentados por valor no flop, independentemente da situação.

número de oponentes. Portanto, conceitualmente faz sentido tratar os envoltórios com 13 saídas ou menos como médios fortes, enquanto os envoltórios maiores são envoltórios monstruosos.

Mas a força de um wrap não é dada apenas pelo número de outs. Temos que distinguir entre nut outs e non-nut outs, especialmente quando iniciamos o jogo pós-flop com muitos oponentes e SPR alto. Portanto, é fundamental que você seja capaz de contar rapidamente os nut outs quando tiver acertado um grande wrap no flop em um pote multiway.

Vamos primeiro tirar o envoltório mais simples e mais fraco do caminho. Este é o envoltório interno 9 out. Este envoltório é criado tendo 3 cartas dentro de um 3-gapper, conforme mostrado abaixo:



Todas as 9 saídas para o envoltório interno acima (3 oitos, 3 setes, 3 seis) são para o melhor, então mesmo que não seja um envoltório forte, é maluco. Em um cenário de SPR ultrabaixo de heads-up, um envoltório interno pode ser tudo de que precisamos. Se também vier com um par ou alguma outra parcela extra de equidade, pode ser suficiente para ir all-in lucrativo no flop com SPR médio (por exemplo, em um pote de 3-bet heads-up).

Passamos agora para a finalização com mais de 13 eliminações. Contaremos sistematicamente o número total de outs e o número de nut outs para 3 classes de wraps:

1. Enrole um conector no flop
2. Enrole um 1-gapper no flop
3. Envolver um 2-gapper no flop

Esses cenários são criados quando há um conector (por exemplo ) ou um 1-gapper (por exemplo ) ou um 2-gapper (por exemplo ) no tabuleiro, e temos uma mão resumida que envolve as cartas do tabuleiro de alguma forma (daí o nome "wrap").

Listamos agora esses draws de wrap straight usando uma notação generalizada. Deixamos que "x" represente uma carta em nossa mão, enquanto "y" é uma carta da mesa. Para cada tipo de compra escrevemos o tipo de compra que temos, seguido de um número que nos diz quantas cartas da nossa mão estão acima ou abaixo das cartas da mesa. Em seguida, anotamos o número total de outs, seguido do número de nut outs entre parênteses e, a seguir, um exemplo.

Aqui está um exemplo dessa notação para deixar as coisas bem claras:

Conector envolvente 3-0

Forma geral: xxxyy

Saídas: 13(13)

Exemplo:  com um  fracasso.

Há um conector 98 na placa, e temos um envoltório em torno deste conector com 3 placas acima e 0 placas abaixo dele. O resultado é um emburlo de 13 saídas (todas damas, valetes, dezenas e setes) e todas as 13 saídas são nozes.

Agora cerramos os dentes e fazemos o mesmo para todos os conectores, 1-gappers e 2 gappers, nesta ordem. Começamos com os maiores wraps de cada categoria e avançamos em direção aos mais fracos.

Enrole o conector

Conector envolvente 2-2

Forma geral: xxyyxx


Saídas: 20 (14)

Exemplo:  com um  fracasso.

Conector envolvente 2-1

Forma geral: xyyyx

Saídas: 17 (11)

Exemplo:  com um  fracasso.

1-2 conector envolvente

Forma geral: xyyxx

Saídas: 17 (7)

Exemplo:  com um  fracasso.

Conector envolvente 3-1

Forma geral: xxxyyx

Saídas: 16 (16)

Exemplo:  com um  fracasso.

Conector envolvente 3-0

Forma geral: xxxyy

Saídas: 13 (13)

Exemplo:  com um  fracasso.

Conector envolvente 0-3

Forma geral: yyxxx

Saídas: 13 (3)

Exemplo:  com um  fracasso.

Enrole em torno de 1 gapper

Para estes embrulhos, uma das nossas cartas preenche sempre a lacuna, enquanto as restantes cartas são distribuídas à sua volta.

1-1 envolvente 1-gapper

Forma geral: xyyxx

Saídas: 17 (11)

Exemplo:  com um  fracasso.

2-1 envolvente 1-gapper

Forma geral: xxxxx

Saídas: 16 (16)

Exemplo:  com um  fracasso.

2-0 em torno de 1-gapper

Forma geral: xxxxyx

Saídas: 13 (13)

Exemplo:  com um  fracasso.

0-2 envolvente 1-gapper

Forma geral: xyyxx

Saídas: 13 (3)

Exemplo:  com um  fracasso.

Enrole em torno de 2 gappers

Para estas embalagens, 2 das nossas cartas preenchem sempre a lacuna, enquanto as 2 cartas restantes são distribuídas à sua volta. Obviamente, existem apenas duas maneiras de fazer isso:

1-0 em torno de 2-gapper

Forma geral: xxxxy

Saídas: 13 (13)

Exemplo:  com um  fracasso.

0-1 envolvente 2-gapper

Forma geral: yxxyx

Saídas: 13 (7)

Exemplo:  com um  fracasso.

Resumo dos conectores, 1-gappers e 2-gappers

Primeiro, abaixo está uma versão mais compacta das informações descritas acima. Os draws são classificados por estrutura, com outs e nut-outs listados à direita:

Enrolar ao redor do conector:

2-2	xyyyxx	20 (14)
2-1	xyyyx	17 (11)
1-2	xyyxx	17 (7)
3-1	xxxyyx	16 (16)
3-0	xxxyy	13 (13)
0-3	yyxxx	13 (3)

Enrolar em torno de 1 gap:

1-1	xyxyx	17 (11)
2-1	xxxxx	16 (16)
2-0	xxxxy	13 (13)
0-2	yxyxx	13 (3)

Enrolar em torno de 2-gapper:

1-0	xxxy	13 (13)
0-1	yxxix	13 (7)

Esta informação pode ser facilmente memorizada e, como tal, é "fruta mais fácil". Conheça essas entradas e saídas para que a saída o processo de contagem torna-se automático. Por exemplo, se você tiver  com um  fracasso, seu o processo de pensamento deveria ser "Ding! Eu tenho um envoltório 3-0 em torno de um conector com 13 saídas e 13 nas porcas". Posso garantir-lhe que a maioria dos jogadores de PLO de limites baixos não sabem estas coisas tão bem como deveriam. É claro que é por isso que eles frequentemente exageram em draws não malucos, apenas para serem derrotados em grandes potes.

Se quiser imprimir esta visão geral ou disponibilizá-la na tela durante o jogo, você pode baixar este documento de texto: [wraps.txt](#)(clique com o botão direito no link e escolha "salvar como").

É importante notar as grandes diferenças de qualidade desses envoltórios. O maior envoltório possível é um envoltório de 20 saídas 2-2 em torno de um conector, mas esse empate tem apenas 14 saídas de porca. Na prática, se um grande pote estiver sendo preparado em um cenário de alto SPR, preferiríamos ter um envoltório de 16 saídas composto apenas por nozes, em outras palavras, um envoltório 3-1 em torno de um conector ou um envoltório 2-1 em torno de um conector 1-. lacunar.

Do outro lado do espectro de envoltório, temos os 13 out draws não malucos (0-3 envoltório em torno de um conector, 0-2 envoltório

em torno de 1-gapper e 0-1 em torno de 2-gapper). O último (7 nut outs) tem um desempenho um pouco melhor que os dois primeiros (3 nut outs), mas em geral esses draws são lixo com os quais não queremos jogar um pote grande contra muitos oponentes e/ou com SPR alto. Mas é claro que eles podem ter um bom desempenho com SPR baixo ou como reserva para outra mão/draw.

Terminamos a Parte 9 com dois exemplos de contagem de outs para wraps e jogá-los no flop. Em ambos os exemplos, avaliamos o valor da nossa mão com base não apenas nos outs, mas também em outros fatores situacionais (número de oponentes, posição e SPR), e criaremos o hábito de fazer esse tipo de avaliação pós-flop inicial e rápida. análise toda vez que vemos um flop e temos que tomar decisões pós-flop.

Exemplo 5.2.1: Envolvimento em um pote aumentado e multiway

US\$ 10PLO

6 mãos

Você (\$10) aumenta para \$0,35 com  em MP, CO (\$10) paga, botão (\$10) paga, SB (\$10) paga, BB (\$10) paga.

Fracasso:  (US\$ 1,75)

SB (\$9,65) verifica, BB (\$9,65) aposta \$1,75, qual é o seu plano?

Aumentamos um resumo de dois naipes de MP e terminamos em um pote de 5 jogadores com um wrap e 2 backdoor flush draws. O cenário pós-flop é:

- 4 oponentes
- Fora de posição
- SPR = 5,5 (baixo/médio)
- Um wrap 0-3 em torno de um conector com 13 (3) saídas + 2 saídas para backdoor flush draws

Quando o BB aposta no flop a nossa posição fica um pouco pior, já que agora somos forçados a tomar uma decisão com duas quantidades desconhecidas (mãos do CO e do botão) atrás de nós.

Portanto, temos 3 outs de nut, 10 outs para um straight não-nut e 2 outs para flushes não-nut. Isso é suficiente para se envolver neste pote? A resposta é definitivamente não, depois que o BB aposta em campo com 3 jogadores (incluindo o raiser pré-flop) atrás dele. Se o BB sabe o que está fazendo, ele precisa de uma mão muito forte, e neste tipo de textura de flop seu range será ponderado para wraps de qualidade (que têm o nosso wrap não-nutty dominado). E mesmo que o BB esteja espalhado, este flop muitas vezes terá acertado no CO ou no botão, e às vezes o SB também terá uma mão forte, procurando check-raise.

Este cenário é muito ruim para nós e, se continuarmos, iremos colocar muitas fichas com equidade insuficiente. Notamos que ter memorizado as conclusões nos dá um forte controle sobre a situação. Sabemos imediatamente o número de outs e o número de *malucos*, e é a falta de potencial de nut que nos força a desistir em um pote multiway. Temos muitos oponentes, pouca informação sobre suas mãos e um SPR muito alto para nos divertirmos com um draw que não seja maluco.

Exemplo 5.2.2: Par + wrap interno + flush draw em pote aumentado e multiway

US\$ 10PLO

6 mãos

CO (\$10) dá limp, button (\$10) dá limp, SB (\$10) dá limp, você (\$10) aumenta para \$0,50 com  no big blind, CO call, button call, SB call.

Fracasso:  (US\$ 2)

Cheques SB (\$ 9,50), qual é o seu plano?

Isso parece muito melhor que o exemplo anterior. O cenário pós-flop é:

- 3 oponentes
- Fora de posição
- SPR = 4,8 (baixo/médio)
- Top pair/top kicker + nutflush draw + wrap interno

Ou seja, bastante parecido com o exemplo anterior, com exceção do nosso patrimônio, que é bem melhor. Aqui temos um verdadeiro monstro. É claro que nosso top pair tem valor limitado em um pote multiway, mas estamos apoiando-o com dois fortes

empates. O nutflush draw nos dá 8 outs (os outs.  emparelha o bordo), e temos 8 envoltórios internos adicionais sem espadas. Isso nos dá um total de 16 outs no flop.

Então, vamos fazer uma estimativa de equidade no pior caso e ver como nos saímos em relação às nozes atuais (conjunto superior):

Temos então 16 outs no flop para um nut straight ou nut flush. Mas se acertarmos no turn, o top set do vilão tem 9 outs para full house (observe que ele não tem 1 out para quadras, já que temos um ás em nossa mão). Isso significa que ele compra 9 de 43 vezes (há 43 cartas desconhecidas no baralho, já que conhecemos nossas cartas, as cartas do tabuleiro e os dois ases do vilão). Arredondamos para 1/5.

Então subtraímos 1/5 dos nossos outs e reduzimos 16 outs para $16(4/5) = 12,8$ outs limpos no flop. Nós arredondamos isso de forma conservadora para 12 clean outs para levar em conta a equidade desconhecida que o vilão tem em suas cartas secundárias. Isto nos dá $3 \times 12 + 9 = 45\%$ de equidade contra os nuts no flop.

Se formos all-in heads-up contra o melhor no flop, iremos all-in com 45% de equidade num pote de $\$2 + 2 \times \$9,5 = \$21$ onde o nosso investimento no flop é de $\$9,50$. O EV para ir all-in é então:

$$\text{EV } 0,45(\$21) - \$9,50 = -0,05$$

Em outras palavras: estamos no ponto de equilíbrio no pior cenário de all-in, mesmo que enfrentemos o melhor. Uma simulação do ProPokerTools confirma nossa estimativa de equity:

Omaha Hi Simulation [What's this?](#)
600,000 trials (Randomized)

board: As Th 7s

Hand	Equity	Wins	Ties
Ad Ks Qd Js	46.93%	280,062	3,067
AA**	53.07%	316,871	3,067

[Edit](#) · [Link](#) · [2+2](#) · [Deuces Cracked](#)

É claro que é um exagero calcular nossa equidade contra os melhores aqui, já que é óbvio que temos um draw monstruoso forte o suficiente para ir all-in contra qualquer coisa. Mas é uma boa prática fazer estes cálculos de equidade de vez em quando, mesmo que sejam óbvios. Isto treina a nossa capacidade de estimar de forma rápida e precisa a equidade no flop contra várias mãos que possamos encontrar.

De qualquer forma, neste flop podemos entrar no heads-up contra qualquer mão, até mesmo top set. Esta é uma boa notícia, mas não a melhor. A melhor notícia é que o flop é um flop de acção onde esperamos obter acção a partir de uma vasta gama de mãos feitas e draws que esmagamos!

Quando apostamos neste flop, podemos esperar obter acção de muitas mãos Broadway (dois pares, top pair + straight draw, top pair + flush draw, etc.), e todas elas são dominadas pelo nosso top pair extremamente maluco. + combinação de sorteio. Também podemos pegar acção de mãos que tenham alguma combinação não maluca de par + draw envolvendo a combinação T7 no bordo.

Apostar e receber call ou raise em um pote multiway seria um resultado maravilhoso para nós, então fazemos c-bet no pote e esperamos ter muita acção. Este é o tipo de mão/draw maluco que sonhamos em ter quando nos envolvemos em um pote com muitos jogadores, e eles não nos dão muitas decisões complicadas.

6. Resumo

Na Parte 9 fizemos uma discussão sistemática sobre equidade em vários sorteios. Aprendemos a estimar outs e vimos que o valor de um empate pode depender muito de outros factores situacionais.

A melhor maneira de avaliar a qualidade de um sorteio não é contar os resultados no vácuo, mas observar o quadro completo. Estimamos os outs e depois olhamos para os outros factores e pensamos no tipo de mão que precisamos para nos sentirmos confortáveis a jogar um grande pote.

Isto conclui nosso trabalho com o modelo simples de planeamento pós-flop, onde analisamos sistematicamente os factores:

- Número de oponentes
- Posição
- PR
- Equidade

A partir daqui vamos pensar nestes factores sempre que virmos um flop, tal como fizemos nos dois últimos exemplos. Se você transformar isso em hábito, esse tipo de pensamento estruturado acabará se tornando automático. É claro que você ainda enfrentará decisões complicadas pós-flop, mas esse modelo estruturado de planeamento pós-flop impedirá que você cometa muitos erros óbvios e estúpidos. Em outras palavras: fornece muitos frutos mais fáceis de alcançar.

Começaremos a Parte 10 com uma série de exemplos de planeamento pós-flop onde usaremos nosso modelo. Todos os exemplos serão da "vida real" e retirados de mãos que eu mesmo joguei ou de mãos particularmente interessantes que encontrei em vídeos de treinamento ou em fóruns. Isto fornecerá um treinamento valioso para nos ajustarmos a diferentes tipos de oponentes, vários tamanhos de stack (= múltiplos valores de SPR no flop) e todos os tipos de outras informações que temos que processar e ajustar.

O resto da Parte 10 será sobre c-bet no flop. Após a Parte 10 haverá pelo menos 1, possivelmente mais 2 artigos sobre jogo pós-flop. E depois disso haverá um artigo final onde resumimos nosso trabalho e discutimos o projeto prático de construção de bankroll (\$5PLO a \$200 PLO).

Boa sorte!

Insetos

Parte 10: Jogo Pós-flop III

1. Introdução

Esta é a Parte 10 da série de artigos "PLO From Scratch". O público-alvo são jogadores de micro e limites baixos com alguma experiência em Hold'em com limite ou sem limite, mas pouca ou nenhuma experiência em PLO. Meu objetivo com esta série é ensinar estratégia básica de PLO de maneira sistemática e estruturada.

A Parte 10 girará em torno de dois tópicos:

1. Uma discussão sobre c-bet no flop

2. Ilustrando o planejamento sistemático pós-flop ao longo do caminho

O plano original para a Parte 10 era começar com uma série de exemplos de planejamento pós-flop, mas decidi fundir isso com a discussão sobre c-bet. Lembramos que definimos um modelo simples de planejamento pós-flop em [Parte 8](#) e [Parte 9](#). Usando este modelo, iniciamos cada processo de tomada de decisão pós-flop avaliando os seguintes fatores:

- O número de oponentes
- Posição
- PR
- Equidade (estimada a partir das cartas que vemos + suposições sobre os ranges dos oponentes)

O objetivo de passar por esta lista *antes de tomarmos nossa primeira decisão no flop* que podemos evitar muitos erros óbvios pensando nesses importantes fatores situacionais. Também podemos dizer muito sobre que tipo de mão precisamos para continuar no flop, mesmo sem olhar para as cartas. Por exemplo:

- Tenho roubo de equidade ou devo basear minhas decisões principalmente na equidade do showdown?
- Se eu jogar minha mão com equidade no showdown, que tipo de mão eu preciso para continuar no flop? Dadas as
- minhas cartas reais, posso apostar por valor ou estou jogando por pot odds + odds implícitas?
- Dadas as minhas cartas reais, quero jogar um pote grande ou um pote pequeno?

Começaremos agora a usar o modelo de planejamento pós-flop para auxiliar nosso processo de tomada de decisão pós-flop, e neste artigo veremos como as decisões de c-bet variam em função dos 4 fatores. Para simplificar, dividiremos a discussão sobre c-betting em três cenários principais:

1. Vasos levantados individualmente

2. Potes de 3-bet

3. Potes de 4-bet (uma formalidade, mas incluída para completar)

Para cada cenário, discutiremos o que pensar ao tomar uma decisão de c-bet e veremos claramente como o tamanho do pote (por exemplo, o valor SPR) influencia os requisitos de força da nossa mão (quanto maior o pote pré-flop, menos força que precisamos para continuar após o flop). Além dos 4 fatores do modelo de planejamento pós-flop, veremos como diferentes tipos de oponentes (loose/tight, passivo/agressivo) influenciam nossas decisões.

A Parte 10 será sobre c-bet em pots com raise único. Depois continuamos com pots de 3-bet e 4-bet na Parte 11. O resto da Parte 11 também discutirá c-betting e tópicos relacionados a c-betting. Por exemplo, donk-bet no flop (por exemplo, apostar no raiser pré-flop), jogar contra uma c-bet e double-barreling (c-bet no flop e no turn).

Tentaremos ver as nossas decisões de c-bet como parte de uma estratégia integrada. Em outras palavras, não nos preocuparemos muito com as cartas específicas que possuímos, mas sim falaremos sobre como pensar e jogar com diversos tipos de mãos em vários cenários. Também pensaremos em estratégias exploratórias (tentamos explorar ao máximo os erros dos nossos oponentes) versus estratégias equilibradas (tentamos evitar a criação de oportunidades para os nossos oponentes nos explorarem).

Todos os exemplos neste artigo foram retirados de mãos que joguei como parte do projeto de construção de bankroll para a série de artigos (\$5PLO --> \$200PLO). Em cada ponto de decisão descrevo os meus pensamentos no momento em que a mão foi jogada. Além do nosso modelo de planejamento pós-flop, também faremos uso frequente do conceito "Bom Poker" (descrito em [Parte 8](#)):

1. Faça suposições explícitas

2. Encontre a melhor linha com base nessas suposições

Espero que estes exemplos mostrem que é sempre possível tomar decisões racionais, com base na informação disponível. De

É claro que a análise à mesa não pode ser tão estruturada e completa quanto a análise no papel após a sessão, mas um processo de pensamento estruturado e completamente racional ainda é um *ideal* que estamos sempre buscando quando tomamos uma decisão no poker.

2. Princípios para fazer c-bet no flop

As decisões de C-bet estão entre as decisões mais importantes em PLO. Isto é porque:

- Eles ocorrem com frequência
- Uma boa estratégia de c-bet no flop leva a decisões mais simples nas rondas posteriores
- Erros de C-bet no flop podem levar a erros caros nas rondas posteriores

Sempre que você tiver que tomar uma decisão de c-bet/check no flop, é importante pensar em como a mão provavelmente irá se desenrolar nas próximas ruas após você escolher uma ou outra. C-bet de forma muito agressiva é um erro comum para iniciantes e pode evoluir para um grande vazamento. Por exemplo, se você:

- C-bet blefa muitas vezes com baixa equidade de desistência (nós desperdiçamos fichas no flop)
- C-bet com muita frequência com mãos marginais/não malucas fora de posição (estamos nos preparando para decisões difíceis em street posteriores, fora de posição com uma mão fraca em um pote grande)
- C-bet muitas vezes em posição com mãos marginais que teriam se beneficiado de uma carta grátis (nós gastamos fichas no flop e/ou nos preparamos para receber check-raise fora do pote com mãos que têm alguma equidade e que teriam se beneficiado de ver uma carta do turn)

Uma boa estratégia para fazer c-bet no flop começa avaliando a textura do flop. Portanto, iniciaremos nossa discussão sobre c-bet aprendendo uma “linguagem” para analisar a textura do flop de maneira estruturada. Depois falaremos sobre c-bet em pots com raise único, e veremos pots heads-up e pots multiway separadamente. Usaremos muitos exemplos ao longo do caminho para ilustrar princípios importantes e suas nuances.

Quando os casos 3-bet pot e 4-bet pot forem discutidos na Parte 11, terminaremos o tópico da c-bet com um resumo dos princípios mais importantes.

2.1 Avaliando a textura do flop

Presumo que todos estejam familiarizados com os conceitos “dry flop” e “wet flop” que usamos para descrever flops com poucos ou muitos draws possíveis, respectivamente. Aqui vamos refinar essas descrições e usar um sistema para caracterização de textura de flop definido por Tom “LearnedFromTV” Chambers em sua recente série de vídeos PLO da Cardrunners “PLO Postflop Theory” (uma série que eu recomendo fortemente).

Chambers usa um sistema de dois eixos para descrever a textura do flop:

1. Molhado/seco = Quantos empates são possíveis
2. Pesado/leve = Quão forte o flop atingiu o range dos jogadores

E usando essas duas descrições, estamos tentando ter uma ideia sobre:

3. Estático/dinâmico = Qual a probabilidade de a força relativa entre os jogadores mudar do flop -> turn -> river (estático = improvável, dinâmico = provável)

Os conceitos “úmido/seco” e “pesado/leve” podem à primeira vista parecer descrever a mesma coisa, mas são distintos. Para ver isso, considere os dois flops abaixo:

Fracasso 1: 
Flop 2: 

Ambos os flops têm a mesma estrutura (um conector + uma carta baixa que se conecta um pouco com o conector + um 2-flush), mas o Flop 1 atinge os ranges dos jogadores com mais força do que o Flop 2. A razão é que os ranges das pessoas serão mais ponderados para os ranges altos. combinações de cartas A/K/Q/J/T/9/8 do que combinações de cartas baixas 9/8/7/6/5/4/ (já que as pessoas jogam cartas altas com mais frequência do que cartas baixas).

Portanto, mesmo que ambos os flops tenham aproximadamente o mesmo número de draws possíveis, é menos provável que as pessoas realmente *terem* draws no Flop 2. Portanto, será mais fácil jogar mãos marginais (por exemplo, AAxx heads-up num pote 3-betado sem um back draw forte) no Flop 2, uma vez que há menos razões para pensar que alguém atingiu um draw forte no Flop. .

Podemos classificar o Flop 1 como molhado/pesado (coordenado e com probabilidade de atingir os ranges das pessoas), e o Flop 2 como molhado/médio pesado (coordenado, mas com menor probabilidade de atingir os ranges das pessoas). As nuances precisas de molhado/seco/pesado/leve que usamos não são tão importantes. Não estamos atrás de categorizações muito precisas, mas de avaliações qualitativas que possam nos ajudar a pensar corretamente ao avaliar nossas opções em diferentes texturas de flop.

Abaixo estão alguns exemplos de como categorizar texturas de flop:

- 

Um flop muito seco/muito pesado. Nenhum draw monstruoso é possível (um QJT 9 out inside wrap é o draw mais forte possível), mas é um flop que atingirá fortemente os ranges das pessoas, já que AAxx, KKxx, Axxx são mãos frequentemente jogadas.

- 

Um flop extremamente seco/extremamente leve. Não são possíveis empates e é improvável que alguém tenha 77xx/72xx/22xx/7xxx.

- 

Um flop médio molhado/médio leve. Muitos empates são possíveis, mas não tantos como em um terreno extremamente molhado/pesado  flop, e também é menos provável que alguém tenha esses draws.

- 

Um flop médio seco/pesado. Duas cartas altas geralmente atingem o range das pessoas, então o flop é pesado. Mas a ausência de flush draws proporciona menos draws fortes, e este flop não é muito molhado.

- 

Um flop médio molhado/médio leve. Uma textura com um rei + duas cartas baixas e em sua maioria descoordenadas não prejudica o range das pessoas, então não é um flop pesado. Existem alguns draws possíveis, mas poucos draws muito fortes, por isso também não é um flop muito molhado.

- 

Um fracasso seco/leve. Para acertar com força essa textura, você precisa de dois corações. Isto não acontece com muita frequência (mas a probabilidade de alguém ter um flush é, obviamente, uma função do número de jogadores que viram o flop), por isso o flop não é pesado. Não há draws aqui, exceto draws para full house ou quadras, e é improvável que pessoas tenham muitas combinações de 66/22/Q6/Q2/62 em seus ranges, então este também é um flop muito seco.

- 

Um flop muito molhado/muito pesado. Straights e uma infinidade de draws fortes são possíveis, e também é provável que as pessoas realmente os tenham.

O que nos interessa mais quando classificamos um flop de acordo com o sistema molhado/seco + pesado/leve é *qual a probabilidade de a força relativa entre os jogadores mudar do flop para o river?*

Em outras palavras:

- Quão estático/dinâmico é o flop?

Num flop estático é difícil para uma segunda melhor mão conseguir uma mão melhor (ou *representar* tendo sacado com uma mão melhor). Num flop dinâmico, esperamos que o nut mude frequentemente do flop -> turn -> river. Texturas dinâmicas oferecem muitas oportunidades de ganhar mãos melhores, ou representam de forma credível que isso aconteceu (e tentar ganhar o pote blefando).

Aqui estão alguns fracassos, categorizados como estáticos ou dinâmicos:

- 

Este é um flop muito estático (que anteriormente chamamos de "seco/pesado"). Se alguém tiver AAxx/KKxx/AKxx (e estas são mãos frequentemente jogadas), é impossível que uma mão pior tenha um draw forte contra ele. Então, se você estiver com AKxx ou melhor, você

espere ter a melhor mão no flop e também espera ter frequentemente a melhor mão no river.

- 

Um flop muito estático (que anteriormente chamamos de "seco/leve"). Se alguém tiver o nut flush, todas as outras mãos serão esmagadas. Apenas sets/dois pares têm chances significativas de draw out, e não há muitas combinações de KK/77/22/K7/K2/72 nos ranges das pessoas.

- 

Um flop muito dinâmico. É fácil sacar com o nuts atual (= flop molhado), e é provável que muitos dos draws possíveis estejam na verdade nas mãos das pessoas (= flop pesado), já que as pessoas jogam muitas mãos iniciais que se conectam bem com as cartas em o quadro.

O que as categorizações de flop estáticas/dinâmicas significam para o planejamento pós-flop

Os flops estáticos nos dão mais oportunidades de ter ou representar mãos contra as quais nossos oponentes raramente têm boa equidade, mesmo quando o pote é multiway. Portanto, uma aposta num flop estático traz muita vantagem, e os nossos oponentes perceberão cedo que será caro envolver-se com uma segunda melhor mão.

Por exemplo, vamos supor que você faça c-bet em um  flop em um pote HU onde o vilão tem . Se você tiver o range Axx/KKxx/AKxx (que você está representando de forma confiável com sua c-bet), o vilão está quase morto, como mostrado abaixo:

Omaha Hi Simulation [What's this?](#)
600,000 trials (Randomized)

board: As Kh 4c

Hand	Equity	Wins	Ties
AA**,KK**,AK**	97.28%	582,807	1,701
Ad Jh 9s 8d	2.72%	15,492	1,701

[Edit](#) · [Link](#) · [2+2](#) · [Deuces Cracked](#)

Na verdade, ele está empatando igualmente, mesmo que você só tenha dois pares com AK:

Omaha Hi Simulation [What's this?](#)
600,000 trials (Randomized)

board: As Kh 4c

Hand	Equity	Wins	Ties
AK**	97.53%	584,257	1,812
Ad Jh 9s 8d	2.47%	13,931	1,812

[Edit](#) · [Link](#) · [2+2](#) · [Deuces Cracked](#)

Portanto, uma c-bet nesta textura do flop tem muito peso, pois força o vilão a desistir ou a investir fichas em um cenário onde ele poderia estar empatando. Ele tem sérias probabilidades implícitas negativas se decidir nos pagar, já que podemos parar de apostar com mãos piores sempre que quisermos, mas ele decidiu ir até o fim nos momentos em que estivermos à frente dele. Isto significa que podemos garantir que muito mais fichas vão para a mesa quando temos a vantagem do que quando estamos blefando.

E se o vilão paga uma aposta no flop, planejando reavaliar no turn, e continuamos com uma grande aposta no turn, temos extrema alavancagem. Uma aposta no turn equivale a dizer ao Vilão: *Presumo que muitas vezes você tenha pelo menos top pair quando paga o flop, e*

Estou apostando no turn de qualquer maneira. Você está disposto a arriscar seu stack com top pair, empatando quando estiver atrás, para ver se estou blefando?

Falaremos mais sobre o conceito de alavancagem na Parte 11, onde veremos mais detalhadamente o 2-barreling. Até então, saiba que as texturas estáticas do flop, onde mãos fortes no flop muitas vezes permanecerão fortes no turn e no river, criam uma dinâmica pós-flop onde podemos colocar muita pressão em mãos marginais (como top pair) fazendo c-bet e às vezes continuando apostar no turn.

Os flops dinâmicos criam uma dinâmica pós-flop diferente. Como muitas cartas do turn e do river podem alterar a força relativa entre os jogadores, é difícil para mãos fortes no flop sobreviverem ao river com sua força relativa intacta. Portanto, é difícil representar a força depois de apostar no flop, e é fácil para alguém intervir a qualquer momento e representar uma mão forte.

A arte de navegar nas texturas dinâmicas do flop consiste em ser seletivo com as mãos que jogamos após o flop. Começamos c-betando com menos frequência quando estamos fracos. Também nos certificamos de que o range com o qual continuamos após o flop contém mãos feitas e draws de todos os tipos (de modo que é sempre uma possibilidade que melhoramos, independentemente de quais sejam as cartas do turn e do river).

Por exemplo, digamos que pagamos um aumento nos blinds. Flopamos top set e damos check-raise no flop. Fazer check-raise no flop com top set é claro que é bom isoladamente, mas se nunca apostarmos com mãos muito fortes, criaremos um desequilíbrio no nosso range de aposta. Digamos que adquirimos o hábito de apostar no raiser com vários draws como um semiblefe barato, e fazemos check-raise com nossas mãos mais fortes por valor. Se nunca pudermos ter sets e outras mãos monstruosas quando apostamos, isso faz com que o nosso range de apostas no flop seja fortemente direcionado para draws. Como consequência, será mais difícil para nós representar com credibilidade a força (contra um oponente observador) nos momentos em que o tabuleiro forma pares.

Agora aprendemos conceitos para descrever e pensar sobre texturas de flop, então vamos passar para decisões de c-bet em pots com raise, 3-bet e 4-bet. Estamos assumindo stacks iniciais de 100 BB, salvo indicação em contrário, e ilustraremos c-betting e planejamento pós-flop em geral com alguns exemplos completos de jogos reais em PLO microlimit.

2.2. Sobre c-bet em pots com raise único em geral

Potes aumentados individualmente geralmente têm SPR médio a alto (ou seja, > 4), e isso torna necessário cumprir certos requisitos mínimos de força da mão antes de construirmos um grande pote por valor pós-flop.

Por exemplo, suponhamos que aumentamos o pote (4,5 BB) em posição atrás de um limper, os blinds desistem e o limper paga. Vemos o flop heads-up com 10,5 BB no pote e 95,5 BB atrás. O SPR é $95,5/10,5 = 9,1$ (médio/alto).

Ou suponha que abrimos o pote (3,5 BB), somos pagos pelo botão e os blinds desistem. Vemos o flop heads-up com 8,5 BB no pote e 96,5 BB atrás. O SPR é 11,3 (alto)

Ou suponha que aumentamos o pote (4,5 BB) no botão atrás de um limper, e o big blind e o limper pagam. Vemos o flop 3-way com 14 BB no pote e 95,5 BB atrás. O SPR é 6,8 (médio/baixo).

Portanto, normalmente operamos na região SPR 6-11 com stacks de 100 BB. Isso significa que precisamos de mais de 2 apostas do tamanho do pote para ir all-in (já que $SPR > 4$), o que significa que a relação risco/recompensa no flop não é tão boa. Portanto, grandes pots que são construídos pós-flop em pots com raise único giram em torno da parte mais forte dos ranges das pessoas (nuts, near-nuts e nut draws fortes).

Isso significa que uma estratégia agressiva de c-bet em pots com raise único deve incluir uma certa quantidade de apostas e desistências de mãos que são boas, mas não ótimas (por exemplo, dois pares). Caso contrário, seremos avaliados até a morte por mãos malucas e draws malucos.

Outra consequência de jogar com SPR alto em pots com raise único é que a posição se torna mais importante do que em pots com 3-bet e 4-bet. Quanto maiores os stacks, mais decisões pós-flop poderemos tomar e mais usaremos a posição. Um SPR alto torna mais importante evitar mãos/draws fora de posição que não sejam malucos, já que isso nos prepara para decisões difíceis, o que pode levar a grandes erros quando os stacks estão grandes.

Muitas vezes será correto dar check-fold com mãos aparentemente OK (mas não malucas) no flop, fora de posição com SPR alto, mesmo que tenhamos uma boa chance de vencer um showdown se conseguirmos ver tanto o turn quanto o river cartões. E quanto mais oponentes tivermos, mais correto se torna o check-fold. Ao jogar mãos marginais/não malucas fora de posição com deep stacks, estamos nos colocando em cenários onde:

- Geralmente damos aos nossos oponentes mais informações sobre o nosso range do que eles nos dão sobre os seus ranges Temos
- pouco controle sobre o tamanho do pote
- Temos probabilidades implícitas negativas (já que nossos oponentes têm melhor controle sobre o tamanho do pote do que nós) Somos
- fáceis de blefar quando cartas assustadoras caem

Em outras palavras, nos preparamos para problemas nas ruas posteriores. Ser exigente sobre quais mãos tomar após o flop é uma área onde muitos novatos em PLO têm dificuldades, e veremos exemplos de tais decisões mais adiante neste artigo.

Começamos com decisões de c-bet em pots heads-up com raise único:

2.3 C-bet heads-up em um pote com raise único

Atenção, podemos nos safar com muitas c-bets *especialmente contra oponentes passivos*. Não importa quão coordenado seja o flop, seu range geralmente será tão ameaçador para o vilão quanto o range dele é para você, e você pode representar quase qualquer coisa com credibilidade (já que você aumentará um amplo range de mãos pré-flop). Portanto, você pode fazer c-bet em quase qualquer textura de flop com todo o seu range contra um jogador fit-or-fold que nunca (check) aumenta você sem a vantagem. Especialmente quando você tem posição e o Vilão faz check (o que indica fraqueza).

Mas contra um jogador agressivo e competente temos que ser mais cautelosos. Este tipo de jogador não nos deixará atropelá-lo no flop, e se você fizer c-bet demais, ele jogará de volta quando suspeitar que seu range é fraco. Isto depende da textura do flop e de como ele lê o seu range.

Aqui estão alguns exemplos para ilustrar diferentes maneiras de pensar e planejar quando fazemos c-bet heads-up contra adversários passivos e agressivos:

Exemplo 2.3.1: Decisão de C-bet heads-up em um dry flop contra um Vilão passivo

US\$ 10PLO

6 mãos

Você (\$10) abre raise para \$0,35 com  do UTG, o botão (\$7,65) paga. O botão é loose-passivo e você não espere que ele faça movimentos pós-flop sem uma mão.

Fracasso:  (US\$ 0,85)

Você tem \$9,65 em seu stack e o botão tem \$7,30. Qual é o seu plano?

Começamos com nossa lista de parâmetros pós-flop:

- **Atenção**
- **Fora de posição**
- **SPR**=7,30/0,75 = 8,6 (médio/alto)
- **Equidade**: Não temos um monstro, mas nos saímos bem contra o range do vilão. Geralmente estamos à frente no flop e provavelmente temos uma equidade decente contra o range que nos paga. O vilão é loose-passivo, então esperamos que ele pague com um range amplo, e não há muitas mãos fortes possíveis neste flop dry/light.

É óbvio fazer c-bet neste flop seco/leve contra um jogador loose-passivo, e apostaremos novamente em vários turnos. Se recebermos um aumento em qualquer momento, podemos desistir da nossa mão marginal. O vilão é passivo, então não esperamos que ele nos dê raise com algo contra o qual tenhamos boa equidade.

Fracasso:  (US\$ 0,85)

Nós (\$9,65) apostamos \$0,50, o vilão (\$7,30) paga.

Observe o tamanho da aposta. Não precisamos apostar o pote aqui, já que não há possíveis draws fortes neste flop. Além disso, este é um tipo de flop onde o vilão geralmente flopou algo bom o suficiente para continuar (por exemplo, top pair) ou não tem nada. Se ele desistir para uma aposta grande neste flop, provavelmente também desistirá para uma aposta moderada. E se ele pagar uma aposta moderada, provavelmente também teria pago uma aposta grande.

Por outro lado, quando estamos fora de posição com uma mão marginal e gostaríamos muito que o Vilão desistisse, este é um argumento para apostar um pouco mais do que teríamos feito em posição. Quando temos posição e iniciativa, a pressão recai sobre o Vilão quando ele tem uma mão marginal. E se a mão marginal dele pagar a nossa mão marginal, isso não é um grande problema, já que as ruas futuras serão fáceis de jogar quando tivermos posição. Mas fora de posição, temos que agir primeiro no turn e no river, o que significa que muitas vezes temos que revelar fraquezas primeiro. Portanto, fora de posição, será ainda mais agradável para nós se o vilão desistir no flop, nessas ocasiões temos uma mão marginal.

De qualquer forma, aqui optei por apostar um pouco mais de 1/2 pote nesta textura do flop:

Ve:  (US\$ 1,85)

Nós (\$ 9,15) verificamos, botão (\$ 6,80) verificamos.

Uma verificação de turno padrão quando uma carta como esta cai. Se o vilão acertar top pair no flop, estaremos quase mortos. Se ele acertar algo mais fraco, temos uma boa equidade e uma boa chance de vencer um showdown, mas não há mãos piores com as quais o vilão possa (razoavelmente) nos pagar. Então verificamos e esperamos verificar a mão.

Se o vilão fizer uma aposta de tamanho decente no turn, daremos check-fold. Sim, ele pode estar blefando, mas é passivo, então as probabilidades estão contra. Independentemente disso, não temos mão suficiente para dar check-call em duas ruas e chegar ao showdown. Então é melhor desistir imediatamente e evitar adivinhações no river em um pote grande. De qualquer forma, o botão dá check atrás e não nos coloca em uma decisão.

Rio:  (US\$ 1,85)

Nós (\$9,15) damos check, button (\$6,80) damos check e ganhamos com .

Não vi qualquer valor numa aposta no river e não tive de fazer bluff para ganhar, por isso fiz check e fiquei feliz por conseguir um showdown grátis. Espero ser bom na maior parte do tempo após o check do botão no turn, mas isso não é razão suficiente para apostar em um river vazio. Para apostar por valor, temos que estar à frente mais de 50% das vezes. O Vilão paga a nossa aposta e aqui espero que o Vilão desista da maioria das mãos que vencemos.

Fiquei um pouco surpreso com a mão do Vilão, mas vamos tentar entender a lógica dele:

- **Pré-flop:**A mão dele parece bonita (para ele), então ele chama
- **Fracasso:**Ele tem top pair + alguns backdoor draws, então ele definitivamente não vai desistir no flop
- **Ve:**Ele tem trincas, mas provavelmente está preocupado com a possibilidade de eu jogar slowplay com uma mão melhor. Se ele tivesse começado com uma mão coordenada, ele teria melhores kickers, mas aqui ele tem uma mão na qual não se sente confortável em apostar por valor (ou está jogando slowplay e esperando me prender, quem sabe)
- **Rio:**Ele agora sabe que quase sempre tem a melhor mão, mas dá check. Eu interpreto isso como medo de receber check-raise por uma mão melhor jogada lentamente, já que não espero que ele esteja pensando se está ou não > 50% favorito quando ele aposta e recebe call.

De qualquer forma, o Vilão ganhou o pote, mas não nos colocou em nenhuma decisão após o draw out, por isso estamos felizes com a forma como as coisas correram. Esta mão ilustra um grande problema para jogadores loose-passivos. Eles brincam com mãos fracas no pré-flop e, portanto, acabam com muitas mãos fracas no pós-flop. Isto torna difícil para eles maximizar o lucro quando estão à frente (eles têm medo de apostar suas mãos mais ou menos por valor), enquanto perdem muito quando estão atrás (uma vez que pagam muito com mãos melhores).

Exemplo 2.3.2: Decisão de C-bet heads-up em um dry flop contra um Vilão passivo

US\$ 10PLO

6 mãos

Você (\$17,30) abre raise para \$0,35 com  no botão, o big blind (\$11,15) paga. Big blind é um jogo solto jogador passivo que desiste apenas 50% para um raise de roubo, e você não espera que ele mostre agressividade sem uma mão pós-flop.

Fracasso:  (US\$ 0,75)

Cheques big blind (\$ 10,80), qual é o seu plano?

Começamos com nossa lista de parâmetros pós-flop:

- **Atenção**
- **Em posição**
- **SPR**=10,80/0,75 = 14 (alto)
- **Equidade:**Muitas vezes à frente no flop, mas somos esmagados pelas mãos com as quais o Vilão nos dá check-raise, e é fácil para o Vilão tirar draw

Portanto, temos uma mão marginal em um flop muito seco/leve, onde o vilão geralmente não tem nada (e seu check no flop é consistente com isso). Aqui é importante perceber o seguinte:

Mesmo se tivermos um overpair, isso *é* não uma situação onde devemos dar check-behind para controlar o pote/para induzir blefes com uma mão marginal que pode ser mostrada. Nós *somos* não bem à frente/bem atrás aqui, e muitas cartas do turn podem nos vencer. Além disso, um

um jogador loose-passivo raramente apostará no turn com mãos contra as quais podemos pagar lucrativamente. Se tivéssemos AAxx contra um vilão agressivo, poderíamos ter considerado um check no flop, planejando pagar pelo menos uma aposta se o vilão apostasse no turn, mas esse plano não nos ajuda em nada aqui.

Portanto, temos um cenário onde o c-bet parece imediatamente lucrativo, independentemente das nossas cartas, porque esta é uma textura de flop onde temos uma boa fold equity. E como verificar não parece ser mais lucrativo do que apostar, deveríamos simplesmente apostar. Observe que ao apostar estamos basicamente transformando nossa mão em um blefe, já que não planejamos pagar um checkraise ou colocar outra ficha no pote se o vilão pagar (se ele pagar, esperamos que ele nos deixe dar check na mão). abaixo). Além disso, observe que nossas cartas realmente não importam muito.

Fazemos c-bet porque este é um flop muito seco e leve e esperamos ganhar o pote com uma c-bet na maioria das vezes. Contra um jogador passivo, este é um flop onde podemos apostar todo o nosso range, e nunca dar check-behind, já que esperamos que ele jogue fit ou fold (e este flop é difícil de acertar), e nunca check-raise e blefe.

Fracasso:  (US\$ 0,75)

Big Blind (\$10,80) dá check, você (\$16,95) aposta \$0,40, big blind desiste.

Como esperado. Observe o tamanho da aposta. Este é um flop estático onde temos excelente fold equity, e queremos apostar todo o nosso range aqui, simplesmente porque é um excelente flop para blefar. Então apostamos pequeno, tanto quando blefamos quanto quando apostamos por valor (por exemplo, teríamos apostado a mesma quantia com trips ou melhor). Se estivermos blefando (e geralmente estamos), estamos conseguindo um bom preço pelo nosso blefe. E ao usar o mesmo tamanho de aposta ao apostar por valor, é impossível para o Vilão saber quando temos e quando não temos.

Observe que uma aposta maior provavelmente não aumentará em nada a nossa taxa de sucesso, mas ficará mais cara quando o Vilão tiver uma mão. Assim, ganhamos a mesma quantia (roubamos o pote) quando ele não tem nada, mas perdemos mais quando ele tem alguma coisa, e a nossa c-bet torna-se menos lucrativa. E naquelas vezes em que nós e o Vilão acertamos uma grande mão no flop, geralmente será fácil colocar os stacks em jogo, independentemente do tamanho da nossa aposta no flop. Portanto, não precisamos nos preocupar em perder valor com nossas mãos monstruosas ao fazer c-bets pequenos.

Este é um flop onde também blefaremos bastante contra um *agressivo* jogador. Mas como veremos mais tarde, temos que fazer alguns ajustes neste tipo de textura de flop contra um jogador agressivo e competente que irá reagir contra c-bet agressivas em flops secos.

Exemplo 2.3.3: Decisão de C-bet heads-up em um flop molhado contra um Vilão passivo

US\$ 10PLO

6 mãos

Você (\$10) abre raise para \$0,35 com  no botão, Big Blind (\$11,45) paga. Big Blind é loose-passivo.

Fracasso:  (US\$ 0,75)

Cheques Big Blind (\$ 11,10), qual é o seu plano?

Começamos com a lista de parâmetros pós-flop:

- **Atenção**
- **Em posição**
- **SPR**=9,65/0,75 = 13 (alto)
- **Equidade:** Nunca temos uma equidade enorme aqui contra o range com o qual o vilão fez call ao nosso raise, mas temos uma equidade decente com um par baixo + open-ended + backdoor nutflush draw. Também temos alguma equidade contra as mãos que são o checkraise, mas não o suficiente para continuar, caso isso aconteça

Este é um exemplo de flop onde tanto o check como a c-bet são alternativas, e onde o nível de agressividade do vilão se torna um factor importante. Tivemos uma equidade decente, mas não ótima, em um flop médio seco/médio leve. O flop é arco-íris, mas existem alguns possíveis straight draws, e esperamos que ele tenha atingido bastante bem o range do vilão.

Aqui está um princípio importante:

Como temos uma equidade decente, mas não grande, esta é uma situação em que odiaríamos receber um check-raise e ter que desistir. Observe que não somos fortes o suficiente para pagar um checkraise, já que temos pouca equidade contra um range de boas mãos feitas e bons draws. Portanto, contra jogadores agressivos, que esperamos que façam um check-raise razoável neste tipo de flop, devemos frequentemente escolher

um cartão grátis *epreservar nosso patrimônio*. Observe que temos um par + 8 outs para onut + um nutty backdoor draw, então seremos capazes de continuar com muitas cartas no turn, caso o vilão tente nos apostar fora do pote no turn, após nosso check no flop.

A última frase que escrevi é muito importante. Ao fazer check-back contra um jogador agressivo, revelamos fraquezas que ele frequentemente tentará explorar. Mas não é a fraqueza que ele pode explorar muito, se nos certificarmos de que nosso range de check contém muitas mãos medianamente fortes que podem evoluir para grandes mãos em algumas cartas do turn. O ponto importante aqui é que a carta grátis que damos a nós mesmos muitas vezes nos dá a melhor mão ou um draw forte. Portanto, se o vilão tentar nos explorar apostando qualquer carta no turn, ele às vezes apostará no melhor, e às vezes será pago quando obtivermos equidade adicional (por exemplo, o nutflush draw ou trips).

Portanto, contra um jogador agressivo, que não nos deixa fazer c-bet com todo o nosso range sem sermos punidos, temos que dar check em mais flops com mãos que não podem continuar contra um checkraise. E esse tipo de draw médio-forte, mas maluco, é uma boa mão para dar check. Preservamos nossa equidade e garantimos que nosso range de check no flop tenha equilíbrio, para que o vilão não consiga blefar em nenhum turn depois de darmos check. Então, o que fazemos aqui, contra um jogador passivo?

Bem, um jogador passivo raramente faz checkraise, e ele definitivamente não faz checkraise light, então não estamos nos preparando para perder equidade por meio de c-bet. Então, se o risco de ter que apostar e desistir de uma equidade decente for baixo, isso se deve principalmente à frequência com que recebemos call e à nossa equidade contra as mãos que nos pagam. Este é um flop em que receberemos muitos call, já que combina muito bem com mãos altas/médias (que são frequentemente jogadas). Mas receber call de um jogador passivo não é tão ruim assim. Ele frequentemente fará check no turn e podemos escolher entre receber uma carta grátis e apostar novamente.

Se decidirmos fazer c-bet e formos pagos, é claro que apostaremos novamente se virarmos o melhor, e também podemos apostar trincas por valor. Se conseguirmos o nutflush draw, podemos apostar como um semi-blefe forte. Se um ás cair, podemos apostar nossos dois pares marginais + draw marginal para valor/proteção e desistir para um checkraise.

Mas tanto c-bet quanto check são bons aqui contra um jogador passivo. Então você pode misturar como quiser. Decidi verificar esse tempo, planejando fazer uma *c-bet atrasada* em muitas cartas do turn (todas as cartas que nos melhoram, e talvez mais algumas) se o Vilão fizer check novamente.

Fracasso:  (US\$ 0,75)

Big Blind (\$9,65) dá check, você (\$9,65) dá check-behind.

Vez:  (US\$ 0,75)

Cheques Big Blind (\$ 9,65), qual é o seu plano?

Conseguimos equidade extra e agora temos 15 outs para o nut flush ou nut straight. A carta do turn tornou possível uma sequência e o Vilão dá check novamente. Podemos assumir que ele nunca tem o melhor aqui, já que mesmo um jogador passivo teria apostado com um straight para proteger uma mão vulnerável.

Então o vilão provavelmente não tem nada, e podemos apostar no turn como um semi-blefe forte. Se formos pagos, é claro que apostamos no river por valor com todas as nossas melhores mãos, mas podemos dar check-behind com trincas e dois pares se ele der check novamente. O vilão muitas vezes terá um draw perdido nesse caso, e é difícil para ele nos pagar com algo que vencemos. Portanto, mesmo que muitas vezes tenhamos a melhor mão com trio no river/dois pares, é duvidoso que tenhamos a melhor mão em mais de 50% *aqueles momentos em que o vilão paga uma aposta no river*. De qualquer forma, isso é uma questão de julgamento e também um “problema de luxo” (já que sempre podemos fazer um confronto grátis após os testes do Vilão).

Se o river for branco e o vilão fizer check novamente, temos a escolha entre dar check com nosso par baixo (e muitas vezes perder o showdown) ou blefar. Muitas vezes deveríamos blefar para um draw fracassado em uma situação em que o Vilão não indicou nada além de fraqueza, e temos certeza de que ele não tem uma mão forte (mas poderíamos muito bem ter uma). Não continuaremos com esse pensamento aqui, mas falaremos mais sobre blefe no river em um artigo futuro.

De qualquer forma, semiblefamos no turn:

Vez:  (US\$ 0,75)

Big Blind (\$9,65) dá check, você (\$9,65) aposta \$0,75, o vilão desiste.

Como esperado. Aqui apostamos o pote para representar um straight que queremos proteger contra draws. Queremos dar ao vilão todos os motivos para desistir, então não há necessidade de sutilezas.

Exemplo 2.3.4: Decisão de C-bet heads-up em dry flop contra Vilão agressivo (parte 1)

US\$ 10PLO

6 mãos

Você (\$12,75) abre raise para \$0,35 com  no botão, Big Blind (\$23,60) paga. Big Blind é tight agressivo, mas ele parece estar se esforçando muito para roubar potes de heads-up pós-flop. Ele parece entender as texturas do flop e como elas se conectam com os ranges. Você já o viu fazer check-raise em algumas texturas de ás no flop heads-up e vencer todas elas sem showdown. Isso é consistente com o entendimento dele de que essas são boas texturas para blefar. Mas ele pode estar exagerando um pouco (já que percebemos).

Fracasso:  (US\$ 0,75)

Cheques Big Blind (\$ 23,25), qual é o seu plano?

Começamos com a lista de parâmetros pós-flop:

- **Atenção**
- **Em posição**
- **SPR=12,40/0,75 = 17 (alto)**
- **Equidade:** Pobre. Muitas vezes temos a melhor mão (mas ainda assim uma mão fraca) com o nosso par baixo, mas iniciar um processo de apostas no flop equivale a fazer bluff. Temos uma equidade muito baixa contra todas as mãos que pagam ou dão check-raise por valor, e muitas cartas no turn podem nos vencer

Este é um flop seco/médio light, e temos uma mão mais ou menos inútil, então a nossa escolha é simples: C-bet como um blefe, ou check e desisti.

Contra um jogador passivo, este seria um bom local para fazer c-bet com todo o nosso range. Muitas vezes ganhamos o pote e não esperamos que ele nos re-blefe, mesmo sabendo que estamos blefando com frequência. Mas contra um jogador agressivo temos que ser mais cautelosos.

Suspeitamos que o vilão é capaz de dar check-raise light em flops secos, mas não sabemos se ele está fazendo isso por valor (por exemplo, se ele acha que deveria dar check-raise em qualquer top pair/overpair por valor nesses flops), ou se ele está blefando. . Mas o que sabemos é que ele não parece jogar apenas fit-ou-fold nestes flops. Ele parece estar disposto a brincar um pouco contra o que considera ser um range fraco.

E ele está certo, é claro. Temos um amplo range para open-raise no botão, então quando o flop vem dry/light isso *é impossível* para sermos fortes em média. Um check-raise por blefe oportunista é, portanto, uma jogada inteligente do Vilão, a menos que ele faça isso tanto que possamos reagir blefando.

No momento em que esta mão foi jogada, eu estava ciente do risco de receber checkraisd, mas optei por fazer c-bet de qualquer maneira, planejando desistir se pagasse ou aumentasse.

Fracasso:  (US\$ 0,75)

O Big Blind (\$23,25) dá check, apostamos \$0,40, o Big Blind aumenta para \$1,50, nós desistimos.

É justo, mas agora tivemos nossa leitura confirmada mais uma vez. O vilão parece estar dando check-raise muito mais do que uma quantia razoável em flops secos, e nós armazenamos esta informação para uso futuro. Mais tarde na sessão esta mão ocorreu:

Exemplo 2.3.5: Decisão de C-bet heads-up em um dry flop contra um Vilão agressivo (parte 2)

US\$ 10PLO

6 mãos

Você (\$15,05) abre raise para \$0,35 com  no botão, Big Blind (\$19,30) paga. Big Blind é o jogador agressivo do exemplo anterior. Com base no que aconteceu lá, além de outras mãos que observamos, agora estamos convencidos de que seus checkraises em flops secos são frequentemente blefes.

Fracasso:  (US\$ 0,75)

Cheques Big Blind (\$ 18,95), qual é o seu plano?

Começamos com a lista de parâmetros pós-flop:

- **Atenção**
- **Em posição**

- **SPR**=14,7/0,75 = 20 (alto)
- **Equidade**:Pobre. Temos um par baixo, que não significa nada neste flop, e temos poucas chances de melhorar

Outro flop seco/leve e temos uma mão sem equidade no showdown. Portanto, nossas escolhas são fazer c-bet como um blefe ou dar check e desistir.

Mas como agora sabemos (ou pelo menos estamos fortemente convencidos) que este é um flop em que o vilão irá muitas vezes re-blefar-nos com um check-raise, é importante que pensemos no risco/recompensa antes de apostar. Contra um vilão que frequentemente ataca um range fraco (o nosso), o blefe se torna menos lucrativo, *especialmente se nunca voltarmos a blefar contra o novo bluff do Vilão*.

Vamos expressar isso em termos mais simples:

Se frequentemente fizermos c-bet em dry flops com "air", um oponente atento saberá que a maioria de nossas apostas são blefes. Então ele pode revidar, às vezes nos dando check-raise como um re-blefe sem mão. Este é um ajuste adequado da parte dele. Mas digamos que ele faça isso com tanta frequência que queremos nos ajustar ao seu ajuste. Agora temos duas alternativas:

- C-bet menos "ar"
- Esteja mais disposto a re-blefar contra o re-blefe dele

Isso deveria ser óbvio. Se continuarmos atacando com c-bet agressivas nesses flops (como faríamos contra um jogador passivo), estaremos nos abrindo para sermos explorados por um oponente pensativo e agressivo que está disposto a re-blefar. Portanto, mesmo que o nosso ego queira que continuemos, temos de usar o pensamento racional e perceber que se o fizermos estamos a ser explorados. Então temos que colocar menos dinheiro no pote com mãos inúteis, ou estar mais dispostos a lutar contra os checkraises blefes do vilão. Na prática, normalmente empregamos uma combinação destes dois ajustes.

Minha filosofia para essas situações (que transitei do LHE para o PLO) é: *Mergulhe cedo, tome boas decisões mais tarde*. Isto significa que gosto de testar os meus adversários no início da sessão, para aprender sobre eles e os seus métodos. Se tenho uma suspeita sobre uma tendência num jogador, tento testar as minhas hipóteses cedo, especialmente quando é barato fazê-lo.

As informações "compradas" no início de uma sessão podem se pagar muitas vezes. Isto é particularmente verdadeiro contra oponentes que se adaptam rapidamente ao seu jogo (ou, mais corretamente, à percepção que têm do seu jogo), mas que não estão dispostos ou são capazes de se ajustar ainda mais, depois de você ter se ajustado a eles.

Fala-se muito sobre uma única decisão, mas é importante que você entenda como jogar contra adversários que são capazes de blefar em flops secos, já que estes se tornam mais comuns à medida que você sobe dos micros. Aqui eu assumi que a frequência de blefe do vilão no flop era alta o suficiente para ser explorada, e eu fiz c-bet como um blefe, planejando blefar 3-bet se eu recebesse check-raise:

Fracasso:  (US\$ 0,75)

Big Blind (\$ 18,95) dá check, nós (\$ 14,70) apostamos \$ 0,40, Big Blind check-raise até \$ 1,50, fazemos 3-bet para \$ 3,50 (um pouco mais de 1/2 pote), o vilão desiste rapidamente.

Bingo. Observe o tamanho da aposta. Se acreditarmos que o Vilão normalmente está reblefando contra nosso range de c-bet blefado, não precisamos fazer um grande reblefe. Observe que ajuda ter o par baixo e o seis de paus, já que funcionam como bloqueadores (é menos provável que o vilão acerte a mesa).

Depois desta mão, o vilão tornou-se visivelmente menos brincalhão, e houve mais fold e call nas nossas batalhas button-vs-blind, e menos check-raise. Não se deve ficar muito orgulhoso depois de realizar um movimento avançado com sucesso, mas é sempre bom passar um jogador agressivo (isso torna a vida mais fácil).

Atenção! Para que esta estratégia funcione bem no longo prazo, é importante que você às vezes também faça 3-bet com trincas ou melhor, mesmo que seja tentador sempre fazer slowplay contra um oponente agressivo. Misture seu jogo com mãos monstruosas e não recorra às linhas padrão. Se você fizer isso, você corre o risco de ter em seu arsenal linhas completamente sem mãos malucas, e isso é algo que um oponente observador pode explorar.

Antes de terminarmos este exemplo, quero mencionar que neste tipo de cenário também devemos pagar checkraises com mais frequência com mãos medianamente fortes, por exemplo ases ou reis, se decidirmos fazer c-bet neles. Voltemos ao flop, mas desta vez temos AAxx:

Fracasso:  (US\$ 0,75)

Big Blind (\$ 18,95) verifica, nós (\$ 14,70) temos  . Como devemos pensar aqui?

Se assumirmos que o Vilão é o mesmo jogador agressivo, temos que olhar em frente e pensar como queremos lidar com um eventual check-raise. Aqui parece razoável escolher entre duas alternativas:

- Podemos pagar mais checkraises
- Podemos evitá-los dando check e induzindo blefes nas rondas posteriores

Então podemos escolher entre:

- C-bet e call em um check-raise, planejando desistir para novas apostas
- Dar check-behind no flop, planejando pagar uma aposta no turn (mas não necessariamente uma segunda aposta no river)

Sabemos que o Vilão costuma blefar com checkraise, então desistir automaticamente para um checkraise é muito tight. Mas também não estamos necessariamente comprometidos em cancelar. Então, vamos fazer algumas suposições razoáveis:

- Dar check no flop pode levar o vilão a blefar, mas se ele apostar alto tanto no turn quanto no river, provavelmente seremos derrotados
- Se pagarmos um checkraise, o vilão raramente continuará blefando no turn

Não podemos ter certeza de que essas suposições sejam boas, mas são razoáveis. Se você não gosta deles, altere-os ao seu gosto. Então, inserimos essas suposições em nosso modelo "Bom Poker" para a tomada de decisões e concluímos que as duas linhas propostas estão corretas.

Antes de passarmos para potes de raises individuais multiway, aqui está um exemplo de heads-up contra um vilão agressivo em um flop coordenado:

Exemplo 2.3.6: Decisão de C-bet em flop molhado/pesado contra Vilão agressivo

US\$ 10PLO

6 mãos

Você (\$10) abre raise para \$0,35 com  no botão, Big Blind (\$14) paga. Ele é solto-agressivo e paga muito pré-flop, mas mostra moderação fora de posição. Ele joga pós-flop de forma loose-agressiva e não tem medo de esbanjar com equidade discutível.

Fracasso:  (US\$ 0,75)

Cheques Big Blind (\$ 18,95), qual é o seu plano?

Começamos com a lista de parâmetros pós-flop:

- **Atenção**
- **Em posição**
- **SPR**=9,65/0,75 = 13 (alto)
- **Equidade:**Pobre. No entanto, temos um gutshot + backdoor flushdraw.

Um flop muito molhado/muito pesado que devemos assumir que atingiu bastante o range do vilão. Este é um cenário em que parece melhor renunciar a todo roubo de equidade e simplesmente pegar uma carta grátis. Temos uma equidade baixa e provavelmente uma equidade de roubo baixa, então apostar não vai fazer muito por nós, especialmente contra um vilão agressivo que provavelmente punirá uma c-bet excessivamente agressiva. Contra um jogador passivo, muitas vezes veremos uma carta no turn, mesmo se fizermos c-bet, mas com baixa equidade e presumida baixa equidade de fold, é perfeitamente aceitável receber uma carta grátis também contra um oponente passivo. Não precisamos tentar roubar todos os potes do flop.

Então fazemos check-behind e esperamos melhorar, e/ou receber check novamente (nesse caso, podemos optar por uma c-bet atrasada):

Fracasso:  (US\$ 0,75)

Big Blind (\$13,65) dá check, nós (\$9,65) check.

Ve:  (US\$ 0,75)

Big Blind (\$13,65) aposta \$0,75, nós (\$9,65) desistimos.

Conseguimos um draw nutflush, mas os pares da mesa e o vilão apostam o pote, então simplesmente desistimos. De qualquer forma, não podemos empatar para um flush + gutshot com apenas 2:1 em pot odds e poderíamos estar empatando em um bordo emparelhado. O vilão pode estar blefando, mas nem sequer temos um bluffcatcher, então não há necessidade de fantasiar. Não posso vencer todos.

Agora vamos fazer c-bet em pots multiway e com raise único:

2.4 C-bet multiway em pots com raise único

Anteriormente neste artigo afirmamos que podemos fazer c-bet agressivamente no heads-up, embora com alguma restrição em flops coordenados e/ou contra adversários agressivos. E se for um erro fazer c-bet heads-up em um pote com raise único, raramente será um grande erro. Afinal, sempre temos uma fold equity decente.

Mas multiway temos que ser muito mais exigentes com as texturas do flop que fazemos c-bet e agora raramente é correto fazer c-bet com todo o nosso range (ou seja: todas as mãos que poderíamos ter depois de ter aumentado pré-flop) depois de perder o flop, mesmo que a textura é seca e leve. Há exceções, por exemplo, se tivermos bloqueadores, ou se tivermos posição e todos nos verificarem pelo menos uma vez. Mas seguiremos rigorosamente as seguintes regras práticas:

- Não faça c-bet com equidade muito baixa e poucos outs em um pote multiway, independentemente da textura do flop
- Mas você pode considerar fazer c-bet (como um blefe/semibluff) sem uma mão se tiver um punhado de outs/ bloqueadores/informações que indiquem que uma c-bet é lucrativa. Você também prefere a posição.

Então, simplesmente formulado:

Quando você não tem absolutamente nada, normalmente não comece um processo de aposta no flop em um pote multiway. Check e desista, e passe para a próxima mão. Mas se você tiver alguma coisa, como posição e/ou razão para acreditar que todos são fracos e/ou alguns outs, pode ser correto fazer c-bet de qualquer maneira. Mas evitamos blefar em flops molhados/pesados, onde esperamos ação, e preferimos blefar em flops secos/leves. Portanto, em um pote multiway, nosso range de c-bet será fortemente ponderado para mãos de valor, além de um roubo ocasional, oportunista e oportuno. Não haverá muito blefe.

E quando apostamos por valor, lembramos que estar fora de posição é um argumento para manter mãos malucas. Tanto porque os nuts são mais importantes com muitos adversários, como porque mãos não-nuts são difíceis de jogar bem fora de posição.

Começamos com um exemplo de uma mão não-nutty fora de posição num pote multiway. Em seguida, veremos um exemplo de decisão de c-bet com um draw em posição e, em seguida, terminaremos o artigo com um cenário simples de bet-fold com uma mão marginal.

Exemplo 2.4.1: Decisão de C-bet em um pote multiway com uma mão não-nut fora de posição

US\$ 10PLO

6 mãos

Você (\$10) aumenta para \$0,35 com  em MP, CO (\$ 7,55) chamadas, botão (\$ 11,80) chamadas, BB (\$ 13,15) chamadas. CO é muito loose-passivo, o botão é moderadamente solto e moderadamente agressivo e o BB é desconhecido.

Observe que este open-raise é um pouco loose em relação ao MP quando tenho dois jogadores loose atrás de mim. A estrutura desta mão é muito gappy e nada maluca, e isso é ruim quando muitas vezes fico fora de posição no pós-flop. Mas eu tinha dois naipes, então decidi jogar. Como veremos, recebi o que merecia:

Fracasso:  (US\$ 1,45)

BB (\$12,80) verifica, você tem \$9,65 em sua pilha. O que agora?

Começamos com a lista de parâmetros pós-flop:

- **4 vias**
- **Fora de posição**
- **PRS:** De 5,0 (contra CO) a 8,8 (contra botão), então médio
- **Equidade:** Difícil de estimar. Temos muitos outs, mas nenhum é o melhor, e temos um draw que é difícil de jogar fora de posição

Hmmmm... Acertamos algo meio decente em múltiplas direções, e temos top pair + straight draw aberto + backdoor flushdraw em um flop bastante molhado/pesado. Temos muitos outs que nos melhoram, mas exatamente zero outs para os nuts. Esta é uma mão boa o suficiente para fazer c-bet?

Eu digo não, estando fora de posição contra dois jogadores soltos. Para começar, não temos uma boa equidade contra as mãos que nos vão pagar. Este é um flop que deve se conectar bastante bem com seus ranges, e não temos nenhum nut out. E mesmo que não tenham acertado o flop com força, muitas vezes eles pagarão uma aposta no flop de qualquer maneira.

Então, ao fazer c-bet com esta mão não maluca em duas jogadas loose, estamos apenas construindo um grande pote onde temos equidade insuficiente e nenhuma ideia clara sobre o que fazer na maioria das cartas do turn. Note que este último será um problema para nós tanto quando acertamos como quando erramos, já que não temos nenhum out que nos dê uma mão boa o suficiente para apostar com confiança por valor.

Então recorremos ao princípio geral de que fora de posição, queremos construir ranges malucos. Isto significa que desistiremos no flop com muitas mãos não-nutty para evitar dificuldades fora de posição nas próximas rondas, mesmo que tenhamos alguma equidade. Esta mão é precisamente um dos cenários onde removemos uma mão não maluca do nosso range pós-flop.

Fracasso:  (US\$ 1,45)

Cheques BB (\$ 12,80), cheques nós (\$ 9,65), cheques CO (\$ 7,20), cheques de botão (\$ 11,45).

Vez:  (US\$ 1,45)

BB (\$ 12,80) dá check, nós (\$ 9,65) damos check, CO (\$ 7,20) dá check, o botão (\$ 11,45) aposta \$ 1 e todos desistem.

Nenhuma melhoria no turn, e seguimos o plano e desistimos do pote. Você não vence a guerra apenas lutando, mas também evitando batalhas que não pode vencer.

Exemplo 2.4.2: Decisão de C-bet em pote multiway com draw médio forte em posição

US\$ 10PLO

6 mãos

UTG (\$4,40) dá limp, MP (\$8,10) dá limp, você (\$37,90) aumenta para \$0,55 com  no botão, SB (\$11) paga, BB (\$7,80) paga, UTG paga, MP paga. UTG, MP e SB são loose-passivos, BB é desconhecido.

Um aumento pré-flop padrão por valor atrás de dois limpers. Acabamos em um pote com 4 jogadores, então temos que ser exigentes com os flops em que fazemos c-bet.

Fracasso:  (US\$ 1,50)

Cheques SB (\$10,45), cheques UTG (\$3,85), cheques MP (\$7,55), qual é o seu plano?

Começamos com a lista de parâmetros pós-flop:

- **4 vias**
- **Em posição**
- **PRS:** De 2,9 (contra UTG) a 7,0 (contra o botão), de baixo a médio
- **Equidade:** Do tipo bom, mas não ótimo. Temos um nutflush draw + dois outs por set, mas isso não é suficiente para querer ir all-in no flop. Por exemplo, temos apenas 43% contra um top pair aleatório e precisamos de mais do que isso, a menos que entremos all-in contra o stack menor (precisamos de 42% de equidade para ir all-in com lucro contra o UTG quando há \$1,50 no Panela)

No flop temos um draw do tipo bom-mas-não-ótimo em um pote 4-way, e este é um cenário onde é ótimo conseguir uma carta grátis. Quando o flop traz Ás alto e um tanto coordenado, precisamos de um pequeno milagre para ganhar o pote com uma c-bet contra 3 oponentes. Então, se raramente ganhamos o pote no flop e se não temos equidade suficiente para ir all-in no flop (então odiaríamos receber check-raise), não ganhamos nada apostando comparado a ver o turn de graça. Neste flop eu teria começado com um check independentemente da minha posição, e estou feliz por receber uma carta grátis.

Fracasso:  (US\$ 1,50)

SB (\$10,45) cheques, UTG (\$3,85) cheques, MP (\$7,55) cheques, nós (\$37,35) cheques.

Vez:  (US\$ 1,50)

SB (\$10,45) aposta \$1,50, UTG desiste, MP desiste, nós (\$37,35) aumentamos para \$6, UTG vai all-in, nós pagamos.

Um aumento padrão de valor. O UTG deve ter uma mão forte para apostar o pote contra 3 oponentes, e nós aumentamos para atacar o seu stack agora, enquanto ele ainda está entusiasmado. Também não são necessárias sutilezas em relação ao tamanho da aposta; nós simplesmente encaçapamos e esperamos que ele supervalorize sua mão não-nut. Se os seus reflexos lhe dizem para fazer slowplay, tenha em mente que quando um jogador loose-passivo aposta num pote multiway, ele é forte. E sua folga geralmente o impede de desistir quando encontra uma mão melhor.

Rio:  (US\$ 22,40)

UTG vence com  e um full house no river. Ele fracassou com set médio + flushdraw + gutushot, então ele teve equidade sólida (68%) no flop:

Omaha Hi Simulation [What's this?](#)
820 trials (Exhaustive)

board: Ac 9h 7c

Hand	Equity	Wins	Ties
Kc Kh Qc Ts	31.46%	258	0
Jh Tc 9c 9s	68.54%	562	0

[Edit](#) · [Link](#) · [2+2](#) · [Deuces Cracked](#)

E tínhamos 75% de equidade quando os stacks entraram:

Omaha Hi Simulation [What's this?](#)
40 trials (Exhaustive)

board: Ac 9h 7c Jc

Hand	Equity	Wins	Ties
Kc Kh Qc Ts	75.00%	30	0
Jh Tc 9c 9s	25.00%	10	0

[Edit](#) · [Link](#) · [2+2](#) · [Deuces Cracked](#)

Um resultado infeliz, mas jogámos bem a mão e também há algo para aprender aqui. Nosso check prudente no flop afetou o plano do vilão de nos prender no flop e conseguir um checkraise com enorme equidade. Ele sem dúvida presumiu que nós (ou outra pessoa) apostaríamos no flop por ele, mas em vez disso pegamos uma valiosa carta grátis, viramos o jogo contra ele e o forçamos a ir all-in como um grande azarão no turn.

O vilão não deveria ter feito check automaticamente no flop, já que ele não pode confiar em ninguém apostando light no flop em um pote de 4 jogadores. Com tantos jogadores há (ou deveria haver) pouca correlação entre quem aumentou pré-flop e quem aposta no flop. Num pote muito multiway, a hierarquia pré-flop é história, e a responsabilidade de apostar no flop pertence àqueles que acertaram uma boa equidade.

Então o vilão tomou uma decisão discutível de dar check no flop, e nós tomamos uma boa decisão de dar check atrás. A escolha dele levou a uma situação complicada para ele no turn e a nossa escolha levou a uma situação bonita para nós. Esta mão fornece uma boa ilustração de como uma boa estratégia de c-bet evita situações complicadas e facilita decisões futuras.

Exemplo 2.4.3: Decisão de C-bet em pote multiway com uma mão marginal feita em um dry flop

US\$ 10PLO

6 mãos

Você (\$10) aumenta para \$0,35 com  do UTG, MP (\$6,75) paga, botão (\$10) paga, os blinds desistem. Deputado é loose-passive, o botão é TAG.

Fracasso:  (US\$ 1,20)

Você tem \$ 9,65 em sua pilha, qual é o seu plano?

Começamos com a lista de parâmetros pós-flop:

- 3 vias

- **Fora de posição**
- **PRS:** De 5,3 (contra MP) a 8,0 (contra botão), então médio/baixo
- **Equidade:** Do tipo bom, mas não ótimo. Temos dois pares top + bottom em um flop arco-íris seco/pesado sem fortes possibilidades de draw. Muitas vezes temos a melhor mão, mas se estivermos atrás, estaremos muito atrás.

Um local óbvio para c-bet, planejando desistir diante de um aumento. Muitas vezes temos a melhor mão no flop, mas muitas cartas no turn podem nos vencer. Um oponente com top pair + high kickers pode ter até 12 outs para dois pares melhores (9 kicker outs + 3 damas que falsificam nossos dois pares) e também há possibilidades de gutshot na Broadway.

Então devemos apostar por valor/proteção, e não nos importamos que mãos piores desistam no flop. Existem muitas cartas no turn (em primeiro lugar K, Q, J, T) que tornarão as street futuras difíceis de jogar fora de posição, e gostaríamos muito de terminar a mão no flop.

Fracasso:    (US\$ 1,20)

Você (\$9,65) aposta \$1, MP (\$6,40) desiste, o botão (\$9,65) aumenta para \$4,20, e agora?

Aqui apostamos e desistimos sem muito arrependimento. A c-bet era óbvia, e quando somos aumentados por um jogador supostamente racional em um flop muito seco/pesado = estático, desistir é igualmente óbvio. Se ele tiver pelo menos dois pares, e é isso que ele está representando, estamos arrasados:

Omaha Hi Simulation [What's this?](#)
600,000 trials (Randomized)

board: Ad Qc 6s

Hand	Equity	Wins	Ties
Ah 9c 8h 6c	16.04%	94,733	3,032
AQ**	83.96%	502,235	3,032

[Edit](#) · [Link](#) · [2+2](#) · [Deuces Cracked](#)

Mãos marginais deste tipo muitas vezes têm que ser apostadas em PLO. Geralmente é correto apostar quando acreditamos que estamos à frente, porque não queremos dar cartas grátis quando muitas cartas podem nos vencer. Além disso, quando apostamos com uma mão marginal, as pessoas muitas vezes desistirão de mãos com as quais deveriam ter pago se soubessem o que tínhamos. Mas quando somos notificados de que estamos atrasados e não temos motivos para suspeitar de trapaça, é um simples fold. Porque temos pouca equidade contra as mãos *estamos agora contra*, mesmo que tivéssemos uma equidade decente contra os ranges das pessoas antes de qualquer aposta ocorrer no flop.

Observe que não estamos abrindo mão de muita equidade quando desistimos de uma mão com poucos outs. Ao contrário de situações em que temos um draw bom, mas não ótimo (por exemplo, um nut flush draw em um pote multiway), onde somos fracos demais para pagar um checkraise, mas odiaríamos ter que desistir de uma boa parcela de equidade.

Portanto, faz todo o sentido apostar e desistir de mãos marginais sem outs e tentar ver mais turnes com mãos marginais que têm outs. Esta é a lógica por trás do check-behind no botão com nutty draws fracos/médios quando o risco de receber check-raise é grande. Com essas mãos, uma carta grátis muitas vezes nos ajudará, mas uma carta grátis raramente melhorará uma mão marginal sem outs. Pelo contrário, uma carta grátis ajudará mais a oposição do que nós e o tabuleiro normalmente só ficará mais feio para nós.

3. Resumo

Discutimos c-bet em pots com raise único e ilustramos princípios importantes com exemplos completos. Continuaremos com este tópico na Parte 11, e lá passaremos para pots de 3-bet e 4-bet.

O resto da Parte 11 será sobre tópicos relacionados com c-bet no flop, por exemplo donk bet, jogar contra uma c-bet e 2-barreling.

Boa sorte!

Insetos

Parte 11: Jogo Pós-flop IV

1. Introdução

Esta é a Parte 11 da série de artigos "PLO From Scratch". O público-alvo são jogadores de micro e limites baixos com alguma experiência em Hold'em com limite ou sem limite, mas pouca ou nenhuma experiência em PLO. Meu objetivo com esta série é ensinar estratégia básica de PLO de maneira sistemática e estruturada.

Na Parte 11 continuaremos nossa discussão sobre apostas continuadas (c-betting) que começamos [Parte 10](#), desta vez com foco em potes de 3-bet e 4-bet. A seguir falaremos sobre a defesa contra c-bets e depois terminaremos o artigo com um resumo dos princípios mais importantes relativos às c-bets.

O plano original para a Parte 11 era então passar para outros tópicos relacionados com c-betting e apostas no flop em geral (c-betting retardado, 2-barreling, identificação de bons pontos de bluff), mas estes serão movidos para a Parte 12 devido a restrições de espaço. O plano para a Parte 12 é discutir os tópicos mencionados acima e depois passar para a virada do jogo em geral. O jogo no turn está fortemente correlacionado com o nosso planejamento no flop, e veremos como um bom planejamento do flop prepara o jogo nas rondas futuras. Quando terminarmos o jogo no turn, passaremos para o jogo no river, provavelmente na Parte 13.

2. C-bet em potes de 3-bet e 4-bet

C-bet em potes de 3-bet e 4-bet ocorrerá principalmente em cenários de heads-up. Para simplificar, consideraremos apenas potes heads-up aqui e assumiremos stacks iniciais de 100bb, salvo indicação em contrário.

Quando mais de um raise pré-flop com stacks iniciais de 100bb, o SPR cai para baixo (< 4) ou ultra-baixo (< 1). Num pote de 3-bet heads-up normalmente obtemos um SPR entre 3 e 4. Num pote de 4-bet heads-up normalmente obtemos um SPR entre 0,8 e 1,2. Conforme discutido em artigos anteriores, um valor de SPR mais baixo significa que temos uma melhor relação risco/recompensa pós-flop. Portanto, é correto também diminuir nossos requisitos de stack-off, mas isso não significa necessariamente que podemos atacar às cegas.

Por exemplo, geralmente queremos evitar apostar e desistir em um pote com 3-bet, pois isso é muito caro. Portanto, antes de fazermos c-bet, é importante que tenhamos feito uma avaliação completa da nossa equidade e da nossa equidade de fold no flop. Se temos pouco de um deles, precisamos de muito do outro. Precisamente quanto precisamos depende da relação risco/recompensa, ou seja, das pot odds efetivas que obtemos quando fazemos c-bet (possivelmente planejando ir all-in quando o vilão não desiste).

Em potes de 4-bet com stacks iniciais de 100bb, geralmente é correto simplesmente empurrar o resto do stack (cerca de 1 aposta do tamanho do pote quando todos os (re)raises pré-flop foram do tamanho do pote) no flop. Mas como vimos em artigos anteriores, a razão para isto é que escolhemos o tipo certo de mão para fazer 4-bet (ou seja, mãos que acertam frequentemente no flop). Uma maneira de ver isso é dizer que a decisão de fazer c-bet em qualquer flop após a 4-bet pré-flop foi tomada no momento em que você decidiu fazer a 4-bet. Se você escolher as mãos certas para fazer 4-bet pré-flop, a matemática da situação impedirá que o Vilão explore você pós-flop, mesmo se você fizer all-in em todos os flops, ou perto disso.

Normalmente temos AAxx quando fazemos 4-bet, mas lembramos do artigo anterior sobre 4-bet ([Parte 6](#)) que faremos 4-bet com um range mais amplo contra oponentes que estão fazendo 3-bet conosco com um range amplo e fraco. De qualquer forma, faremos 4-bet com mãos premium que acertarão muitos flops de várias maneiras e, portanto, geralmente é correto fazer c-bet em qualquer flop all-in com pot-odds efetivas de 1:1 ou mais.

Veremos agora c-bet em potes de 3-bet e 4-bet, usando alguns exemplos completos. Em todos os exemplos usamos o modelo simples para planejamento pós-flop que definimos em [Parte 8](#) e [Parte 9](#), e iniciaremos cada processo de tomada de decisão pós-flop avaliando os fatores situacionais no modelo. Também usaremos o esquema de classificação para texturas de flop (úmido/seco e pesado/leve) definido em [Parte 9](#).

Exemplo 2.1: Decisão de C-bet em pote de 3-bet

US\$ 10PLO
6 mãos

Pré-flop

CO (\$12,80) aumenta para \$0,35, você (\$10) faz 3-bet para \$1,20 com , os blinds desistem, CO paga. CO gosta de ver flops, e tem pago muitos raises e 3-bets pré-flop. Ele faz open-raise em posições finais, mas é passivo no pós-flop. Ele parece ser cauteloso sem uma mão forte no pós-flop, e geralmente tem a vantagem quando continua após o flop. Não o vimos desistir para uma 3-bet até agora, então presumimos que ele esteja pagando com a maior parte do seu range de raise.

Fracasso:  (US\$ 2,55)

Cheques CO (\$ 11,60), você tem \$ 8,80 restantes, qual é o seu plano?

Parâmetros pós-flop:

- **Número de oponentes:** Atenção
- **Posição:** Em posição
- **PRS:** $8,80/2,55 = 3,5$ (baixo)
- **Equidade:** Pobre. Basicamente não temos mão/nenhum draw

Não acertamos absolutamente nada depois de fazer 3-bet pré-flop e nessas situações é importante perceber que não somos obrigados a fazer c-bet em todos os flops. Mas aqui podemos assumir algumas coisas:

- O flop é seco/leve, e nosso oponente errou muitas vezes
- Não temos motivos para pensar que ele tentará nos enganar

Portanto, podemos assumir que o vilão também errou na maioria das vezes e que ele desistirá da nossa c-bet quando for o caso. Cbetar nesta textura do flop parece, portanto, uma jogada lucrativa, mesmo que não tenhamos equidade digna de nota contra as mãos que nos pagam ou dão check-raise. Podemos representar com credibilidade um top set, um overpair ou top pair, já que a maior parte do nosso range de 3-bet consiste em AAxx e boas mãos Broadway. Portanto, se CO estiver pensando em nossa mão, ele saberá que muitas vezes acertamos pelo menos o top pair neste flop. É claro que CO também pode ter acertado uma boa mão no flop, mas as probabilidades estão contra isso, já que ele aumenta e paga 3-bets com um range amplo e fraco.

A lucratividade de fazer c-bet com a maioria de nossas mãos "air" como puro blefe em texturas de flop muito secas é intuitivamente óbvia para qualquer um. Mas nesta série de artigos não temos o hábito de considerar todas as coisas óbvias como garantidas, então vamos estimar quantas vezes ele tem uma mão Kxxx neste flop. Em outras palavras, queremos saber com que frequência ele tem top pair, top two pair, top + bottom two pair, ou top set, já que Kxxx inclui todos esses combos.

No HUD vi que CO estava aumentando 30% de suas mãos nesta posição. Como ele parecia muito loose pré-flop, também em potes com raise e 3-bet, podemos assumir que ele pagou a 3-bet com todo o seu range (exceto AAxx, que ele teria feito 4-bet). Vamos começar por contar o número de combos no seu range, dadas as cartas que podemos ver. Estamos assumindo que suas 30% melhores mãos seguem a classificação de mãos usada por [Ferramentas ProPoker](#).

Omaha Hi Hand Count What's this?	
dead cards: Qc Js Ts 8cKd 7h 4s	
Hand	Best Count
30% !AA**	35785 /148995 (24.02%)

O range top 30% perdeu algumas mãos, já que algumas cartas estão em nossa mão ou na mesa. Também removemos todas as mãos AAxx de CO, presumindo que ele faria 4-bet com elas. Então ele agora tem 35.785 combos em seu alcance. Então calculamos quantos deles contêm um rei:

Omaha Hi Hand Count What's this?	
dead cards: Qc Js Ts 8cKd 7h 4s	
Hand	Best Count
30% &K*** !AA**	13947 /148995 (9.36%)

Isso dá 13.947 combos. Portanto, a chance de CO ter um K na mão é $13947/35785 = 39\%$. Note que estas não são apenas mãos top pair, mas também top set com KKxx e as combinações de dois pares K7xx/K4xx, uma vez que todas estas são um subconjunto de Kxxx (no entanto, o número de mãos K7xx/K4xx num intervalo top 30% provavelmente é baixo). Isso parece promissor, então vamos dar um passo adiante e calcular a probabilidade de CO ter alguma combinação de:

- Kxxx (conjunto superior com KKxx, dois pares com K7xx/K4xx, par superior com Kxxx) 77xx,
- 44xx, 74xx (conjunto intermediário, conjunto inferior, dois pares inferiores)

- 65xx para um empate direto aberto.

Em outras palavras, contamos todas as combinações no range top de 30% do CO que agora possuem top pair, dois pares, um set no flop ou o único draw decente disponível. Obtemos 16.952 combos conforme mostrado abaixo:

Omaha Hi Hand Count What's this?	
dead cards: Qc Js Ts 8cKd 7h 4s	
Hand	Best Count
30% &(K***,77**,44**,74**,65**)	16952 /148995
!AA**	(11.38%)

Lembramos que o número total de combos no range de CO é 35785, então a probabilidade de ele acertar um top pair, dois pares, um set ou um straight draw aberto é $16952/35785 = 44\%$. Assim, sabemos que *se CO tiver flopado algo pior do que um top pair ou um open-ender neste flop, não pode ser nada mais forte do que um par baixo sem um draw forte*. Estas são mãos que esperamos que ele desista em uma c-bet. Se for esse o caso, então o CO irá desistir de $100 - 44 = 56\%$ das vezes.

Então deveríamos fazer c-bet? Absolutamente. Mesmo se apostássemos o pote inteiro, obteríamos 1:1 em pot-odds efetivas, então ganharemos dinheiro se o vilão desistir mais de 50%. E aqui estimamos uma chance de 56% de ele ter flopado menos que o top pair neste flop seco. Além disso, não precisamos apostar o pote inteiro em um flop tão seco, então podemos obter melhores pot odds efetivas fazendo c-bet menores (por exemplo, 3/4 do pote).

Decidi apostar um pouco mais de 3/4 do pote. Eu poderia ter conseguido uma aposta menor (por exemplo, cerca de 1/2 pote) em uma textura de flop tão seca. Mas é uma regra prática útil nos micro-limites apostar um pouco mais do que você pensa que pode conseguir. Você encontrará muitos oponentes que estão procurando qualquer desculpa para pagar com várias mãos ruins e você não quer encorajar isso. Lembre-se, em PLO você geralmente quer que seus oponentes desistam no flop, mesmo que tenham mãos fracas.

Fracasso:  (US\$ 2,55)

CO (\$11,60) dá check, você (\$8,80) aposta \$2, CO desiste.

Como esperado. Com este tamanho de aposta, obtivemos pot odds efetivas de $2,55:2 = 1,28:1$. Portanto, ganhamos dinheiro automaticamente se CO dobrar mais que $1/(1,28 + 1) = 44\%$. Estimamos que ele tenha menos que top pair ou um draw decente em 56% das vezes, e esperamos que ele desista quando for o caso. É claro que esperamos que ele dê call ou checkraise com top pair, um draw decente ou melhor.

Como já começamos a fazer contas para este cenário, vamos também estimar o EV da c-bet. Estamos assumindo que CO irá desistir 56% das vezes, e podemos assumir de forma conservadora que nossa chance de ganhar é de 0% quando ele paga ou dá check-raise. Sob estas suposições, o EV da c-bet é:

$$EV = 0,56(\$2,55) + 0,44(-\$2) = +\$0,55$$

Também podemos fazer uma estimativa mais conservadora assumindo que CO às vezes paga ou dá check-raise com uma mão pior que o top pair ou um straight draw aberto. Por exemplo, vamos supor que a porcentagem efetiva de dobrar do CO seja reduzida de 56% para 50% por causa disso. Nosso EV então se torna:

$$EV (\text{conservador}) = 0,50(\$2,55) + 0,50(-\$2) = +\$0,28$$

Então ainda estamos ganhando dinheiro com nossa c-bet, *mesmo que o CO às vezes pague ou faça checkraise com mãos piores que top pair ou um draw decente*. Concluímos (finalmente) que esta deve ser uma situação lucrativa para uma c-bet.

Este foi um exemplo em que fizemos uma análise detalhada de um cenário de c-bet heads-up que a maioria de vocês imediatamente reconheceu como lucrativo, com base apenas na textura do flop (seco e rei alto), então por que tanto trabalho? O objetivo desta análise foi mostrar como estimar sistematicamente a chance de sucesso e o EV da aposta. Colocamos o vilão em um range e usamos a função de contagem do ProPokerTools para contar o número de vários tipos de mãos em seu range. Fomos então capazes de "provar" por que geralmente é lucrativo fazer muitas c-bets em flops secos/leves.

É claro que temos de fazer suposições ao longo do caminho, por isso este tipo de análise nunca é perfeito. Mas se usarmos um

mentalidade conservadora do "pior caso", e ainda assim acabar com uma c-bet lucrativa, podemos assumir que a nossa conclusão é confiável. Este foi o caso aqui. Estimamos que o EV de uma c-bet seja positivo mesmo com suposições conservadoras, por isso fazemos c-bet. Ganhando + \$0,28 (ou próximo) em média não é grande coisa, mas tenha em mente que as decisões de c-bet ocorrem com frequência. Portanto, esses pequenos lucros aumentam rapidamente com o tempo e constituem uma parte significativa de sua taxa total de ganhos.

Exemplo 2.2: Decisão de C-bet no pote II de 3-bet

US\$ 10PLO

6 mãos

Pré-flop

Button (14,85) aumenta para \$0,35, você (\$11,15) faz 3-bet para \$1,10 com  no small blind, o botão paga. Button é um TAG que está aumentando um range bastante amplo (43%) no botão. Ele desiste uma quantia decente para 3-bets, então podemos assumir que ele desiste de mãos como pares secos e mãos ruins de Axxx. Seu range de call deve, portanto, ser composto principalmente por mãos de naipes decentes e coordenadas.

Fracasso:  (US\$ 2,30).

Você tem \$ 10,05 restantes. Qual é o seu plano?

Parâmetros pós-flop:

- **Número de oponentes:** Atenção
- **Posição:** Fora de posição
- **PRS:** 10,05/2,30 = 4,4 (baixo/médio)
- **Equidade:** Pobre. Nosso overpair costuma ser a melhor mão no flop, mas temos pouca equidade contra um range composto de boas combinações de par + draw. Existem muitas dessas possibilidades nesta textura do flop, e podemos assumir que o range do vilão acertou bastante neste flop.

Aqui temos uma situação em que fazemos 3-bet pré-flop com uma boa mão AAxx, planejando c-bet muitos flops e muitas vezes pagamos um shove. Como mostrado em artigos anteriores (por exemplo, a discussão sobre a diferença entre 3-bet em boas e más mãos AAxx [Parte 5](#)) este é um bom plano com um bom AAxx. Essas mãos geralmente apresentam uma equidade decente no flop, já que suas cartas laterais coordenadas geralmente se conectam ao flop. Assim, boas mãos AAxx pré-flop geralmente se tornam boas mãos overpair + draw no flop. Portanto, fazer 3-bet com um bom AAxx pré-flop nos prepara para muitas situações lucrativas de c-bet no flop com uma mão que geralmente é a melhor mão e tem alguma equidade para recorrer nos momentos em que não é.

Mas este não é um desses fracassos. Pior ainda, é um flop que esperamos que tenha se conectado bem com o range do vilão. Então vamos fazer uma estimativa rápida e ver. Sabemos que ele aumenta 43% no botão e que desiste de suas mãos mais fracas quando faz 3-bet. Assumiremos que ele paga com as 30% melhores mãos em heads-up no botão, exceto as mãos AAxx (nas quais ele faria 4-bet). Depois de levar em consideração todas as cartas vistas, restam 37.032 combinações no range do botão:

Omaha Hi Hand Count What's this?	
dead cards: Ad Ah 6d 4h Qc 9c 7s	
Hand	Best Count
30% !AA**	37032 / 148995 (24.85%)
Edit · Link	

Depois contamos o número de mãos neste range que acertaram um set, dois pares, top pair, um straight draw (pelo menos um open-ender) ou um flush draw. Estes são os candidatos ao range de shove do vilão no flop. Ele provavelmente não irá all-in com todas elas (por exemplo, um flush draw sem par), mas muitas das mãos neste range serão do tipo par + draw ou melhor. Estas são mãos boas o suficiente para fazer shove em uma c-bet heads-up em um pote de 3-bet.

Omaha Hi Hand Count [What's this?](#)

dead cards: Ad Ah 6d 4hQc 9c 7s

Hand	Best Count
30% &(Q***,99**,77**,97**,86**,T8**,JT**,c*c**) !AA**	28172 /148995 (18.91%)

[Edit](#) · [Link](#)

Os candidatos do vilão para fazer shove no flop somam 28.172 combos, o que é $28.172/37.032 = 76\%$ do seu range total. Cerca de 3/4 do range do vilão acertaram pelo menos algum tipo de mão decente e/ou um draw decente. Nossa equidade contra essas mãos é de 36,53% conforme mostrado abaixo:

Omaha Hi Simulation [What's this?](#)

600,000 trials (Randomized)

board: Qc 9c 7s

Hand	Equity	Wins	Ties
30% &(Q***,99**,77**,97**,86**,T8**,JT**,c*c**)!AA**	63.47%	380,740	167
Ad Ah 6d 4h	36.53%	219,093	167

[Edit](#) · [Link](#) · [2+2](#) · [Deuces Cracked](#)

Somos um grande azarão contra a parte do range do vilão que acertou o flop pelo menos decentemente. Então, o que acontecerá se decidirmos fazer c-bet? Podemos estimar o EV de uma c-bet fazendo algumas suposições simples e construindo um modelo da situação. Primeiro olhamos para o bet-fold e depois para o bet-call.

Começamos estreitando um pouco o range de shove do botão, já que não é realista assumir que ele fará shove com todas as mãos em seu range candidato de mãos feitas + draws. Algumas destas mãos são demasiado fracas (por exemplo, flush draws nus ou straight draws abertos). E nessas ocasiões o botão não tem flush draw, ele tem que se preocupar com a possibilidade de termos um.

Então, vamos simplesmente supor que o botão irá empurrar 50% das vezes e não 76%. Qual é a nossa equidade contra esta parte "melhor dos melhores" do range do vilão é desconhecida para nós neste momento, mas é definitivamente inferior aos 36,53% que tínhamos contra o seu range de shove de 76%. Vamos usar o julgamento e dizer 33%.

Então definimos nosso modelo:

- Nós apostamos pote
- Button aumenta o pote com os melhores 50% de seu range total no flop, caso contrário ele desiste

Observe que este modelo não captura todos os resultados possíveis após uma c-bet. O vilão pode decidir pagar a nossa aposta com alguma parte do seu range, mas estamos assumindo que ele aumenta ou desiste. Afinal, simplificar a realidade é o objetivo da modelagem.

C-bet e fold para um shove

Ganhamos um pote de \$2,30 em 50% das vezes, e em 50% das vezes desistimos diante do shove do botão e perdemos \$2,30. O EV para esta linha é obviamente zero:

$$EV(\text{bet-fold}) = 0,50(+\$2,30) + 0,50(-\$2,30) = \$0$$

C-bet e all-in após um shove

Apostamos \$ 2,30. Button desiste 50% das vezes e, caso contrário, aumenta o pote para \$9,20. Como não estamos desistindo, nossa única alternativa é colocar o resto do stack (por exemplo, fazemos 3-bet para um total de \$10,05). Então, vamos all-in em um pote total de US\$ 22,40, onde investimos US\$ 10,05 a partir do momento em que fazemos c-bet:

O VE é:

EV (aposta-call)

$$= 0,50(+\$2,30) + 0,50[0,33(\$22,40) - \$10,05] = -\$0,18$$

Conclusão

Uma c-bet não é lucrativa, com base na modelagem acima. Fizemos suposições ao longo do caminho, mas definitivamente estabelecemos duas coisas:

- Button acertou este flop com mais frequência do que errou
- Quando ele acerta o flop, somos, em média, um grande azarão

Também estimamos que uma c-bet fosse -EV, mesmo se assumíssemos que o vilão desistiu de alguns de seus possíveis candidatos a shove (76% - > 50%). Se o deixarmos fazer shove com todo o range de 76% de mãos candidatas (onde nossa equity é de 36,53%), nossos EVs para betfolding e bet-call se tornarão -\$1,20 e -\$1,87, respectivamente. Mas isso não é muito realista.

De qualquer forma, mesmo que a nossa c-bet seja subsidiada por muito dinheiro morto num pote de 3-bet, não podemos fazer c-bet lucrativamente aqui. Não ganhamos o pote com frequência suficiente e não temos equidade suficiente quando o vilão não desiste. Esta foi mais ou menos a conclusão a que cheguei (pulando a análise detalhada) quando joguei a mão. Então dei check no flop, planejando desistir.

Fracasso:  (US\$ 2,30).
Você (\$ 10,05) cheque, botão (\$ 13,75) cheques.

Conseguimos um cartão grátis, o que é legal.

Vez:  (US\$ 2,30).
Você (\$ 10,05) cheque, botão (\$ 13,75) cheques.

Nossa situação melhorou e nossa equidade aumentou contra draws e mãos de um par depois de ver uma carta em branco no turn. Mas não vi razões convincentes para apostar no turn. Fiz check novamente, na esperança de conseguir um showdown grátis, o que espero que um vilão tight-agressivo me dê com frequência.

Rio:  (US\$ 2,30).
Você (\$ 10,05) verifica, botão (\$ 13,75) verifica e você ganha. O botão tem .

Após tais confrontos é um bom hábito analisar a linha do Vilão e tentar entender como ele pensa, pois isso será útil em mãos futuras. Ele tem uma mão inicial sólida, então pagar minha 3-bet é bom. Especialmente contra um jogador como eu, que faz 3-bet com um range decentemente amplo (mas, claro, um pouco mais tight nos blinds).

Eu também gosto do seu check no flop. Button lançou uma mão do tipo decente-mas-não-ótima com um overpair + gutshot + backdoor flush nutflush draw em um flop coordenado com um possível flushdraw. Ele sabe que muitas vezes fico fraco aqui depois de verificar, mas não pode ter 100% de certeza.

No turn ele provavelmente usa a mesma lógica do flop. Ele tem uma mão com valor de showdown + draw fraco. Parece que estou no modo check-down, então Button se junta ao clube e decide verificar sua mão e ver quem ganha. Esta é definitivamente uma situação onde ele pode pensar em apostar (basicamente transformar sua mão em um blefe) para me fazer desistir de tudo o que tenho, especialmente se ele achar que tenho AAxx. Mas uma verificação está bem.

No river ele recebe check pela terceira vez, e agora sua escolha é simples: apostar e transformar sua mão em um blefe para me fazer desistir de minhas mãos AAxx, ou dar check e ganhar contra quase todos os outros jogadores do meu range. O vilão escolhe o último. Não tenho certeza de qual é a melhor jogada dele, já que isso depende de qual porcentagem do meu range consiste em mãos AAxx, e se eu pago ou não uma aposta no river com AAxx. Essas coisas não são constantes, mas variam um pouco dependendo do fluxo do jogo e das minhas leituras sobre o Vilão.

Obviamente fiquei satisfeito por ter verificado a mão numa situação em que estava preparado para desistir. O vilão jogou bem sua mão. A decisão pós-flop mais interessante foi a decisão de c-bet. Tivemos uma boa equidade (68%) contra a mão real do vilão, mas uma equidade fraca contra o seu range presumido. Fazendo o mesmo tipo de análise de range do Exemplo 2.1, estimamos que c-bet não era lucrativo.

Este foi um exemplo em que nos abstivemos de c-bet, simplesmente porque não queríamos apostar cegamente num range forte.

como um grande azarão. Bet-fold é caro em pots com 3-bet, e geralmente não queremos nos colocar em situações em que muitas vezes temos que escolher entre bet-fold ou colocar nosso stack in com baixa equidade. Fazer esse tipo de trabalho de análise é uma boa prática fora da mesa, que tornará mais fácil para você estimar rapidamente a equidade em relação a vários ranges em vários flops. Então faça isso regularmente como parte do seu “dever de casa” de pôquer.

Exemplo 2.3: Decisão de C-bet no pote III de 3-bet

US\$ 10PLO

5 mãos

Pré-flop

O botão (10) aumenta para \$0,35, você (\$10) faz 3-bet para \$1,10 com  no small blind, o botão paga. Você tem jogado apenas 2 órbitas contra o botão, e pelo que você viu ele não parece muito solto ou muito agressivo.

Fracasso:  (US\$ 2,30).

Você tem \$ 8,90 restantes. Qual é o seu plano?

Parâmetros pós-flop:

- **Número de oponentes:** Atenção
- **Posição:** Fora de posição **PRS:**
- $8,90/2,30 = 3,9$ (baixo)
- **Equidade:** Bom contra o range total do vilão, e provavelmente decente contra as mãos com as quais ele continuará. Nosso overpair geralmente é a melhor mão no flop, e temos um punhado de outs para top set + gutshot + backdoor nutflush draw quando estamos atrás. Nossas cartas straight também bloqueiam os straight draws do vilão quando ele tem uma mão Broadway como KJQT. Observe que os melhores straight draws possíveis neste flop são QJTx e 876x (9 out inside wraps), então não corremos o risco de nos depararmos com wraps monstruosos aqui.

O flop vem meio seco/médio pesado, e conseguimos alguns draws fracos além do nosso overpair. Com SPR baixo em um pote 3-betado, este é um flop onde podemos nos sentir bem em fazer c-bet e ir all-in com nossa mão AAxx (mas não necessariamente em um pote com raise único com SPR em torno de 10). Então fazemos c-bet, planejando pagar um raise.

Fracasso:  (US\$ 2,30).

Você (\$8,90) aposta \$2, o botão (\$8,90) aumenta para \$8,30, você faz 3-bet all-in para \$8,90, o botão paga.

Vez:  (US\$ 2,30).

Rio:  (US\$ 2,30).

Botão ganha com  para um top pair no flop + gutshot. Tínhamos exatamente 60% de equidade no flop, como mostrado abaixo:

Omaha Hi Simulation [What's this?](#)
820 trials (Exhaustive)

board: Kh 9d 5s

Hand	Equity	Wins	Ties
As Ah Qh Jh	60.00%	492	0
Ks Qs Th 7h	40.00%	328	0

[Edit](#) · [Link](#) · [2+2](#) · [Deuces Cracked](#)

Nosso EV para ir all-in no flop contra a mão real do Vilão em um pote de \$2,30 foi:

$$EV = 0,60(\$2,30 + 2 \times \$8,90) - \$8,90 = +\$3,16$$

Para ilustrar a importância de ter draws para acompanhar uma mão AAxx ao apostar no flop, vamos calcular o EV para apostar em uma mão AAxx aleatória neste flop. Somos agora um pequeno azarão com 48% de equidade no flop:

Omaha Hi Simulation [What's this?](#)

600,000 trials (Randomized)

board: Kh 9d 5s

Hand	Equity	Wins	Ties
AA**	48.27%	288,761	1,715
Ks Qs Th 7h	51.73%	309,524	1,715

[Edit](#) · [Link](#) · [2+2](#) · [Deuces Cracked](#)

Com o dinheiro morto no pote, é claro que ainda é correto ir all-in, mas nosso EV cai drasticamente:

$$EV = 0,48(\$2,30 + 2x\$8,90) - \$8,90 = +\$0,75$$

Falamos sobre isso muitas vezes ao longo desta série de artigos. Usamos o jogo pré-flop para criar cenários pós-flop lucrativos. Quando fazemos 3-bet com AAxx queremos criar cenários de flop onde possamos lucrativamente obter o resto da pilha no pós-flop. E preparamos isso fazendo 3-bet com boas mãos AAxx (especialmente quando estamos fora de posição). Um bom AAxx costuma trazer "pedaços" de equidade no flop que nos permitem apostar e pagar no flop de forma lucrativa, em média, e foi exatamente isso que aconteceu nesta mão.

Com o lixo AAxx, por exemplo , geralmente é inteligente dar flat pré-flop e jogar mais fit-or-fold pós-flop, já que esse tipo de mão raramente dá um bom flop. Quando raramente acertamos o flop com força, nos encontraremos em situações de c-bet mais complicadas com mãos fracas no flop. Por exemplo, com  neste flop, nossa equidade contra a mão real do vilão teria sido 44%:

Omaha Hi Simulation [What's this?](#)

820 trials (Exhaustive)

board: Kh 9d 5s

Hand	Equity	Wins	Ties
Ah Ad 8s 4c	43.90%	360	0
Ks Qs Th 7h	56.10%	460	0

Edit · Link · 2+2 · [Deuces Cracked](#)

Neste caso, ir all-in no flop não nos teria feito nenhum bem:

$$EV = 0,44 (US\$ 2,30 + 2x US\$ 8,90) - US\$ 8,90 = -US\$ 0,06$$

Então lembre-se: há uma *grande* diferença entre boas e más mãos AAxx. Seja cauteloso ao fazer 3-bet nas piores mãos AAxx, especialmente fora de posição, onde você é mais ou menos forçado a fazer c-bet em muitos flops no heads-up. Quando você é forçado a fazer muitas c-bets, você quer ter equidade para apoiá-lo.

Exemplo 2.4: Decisão de C-bet no pote IV de 3-bet

US\$ 10PLO

6 mãos

Pré-flop

Button (19.10) aumenta para \$0,35, você (\$10) faz 3-bet para \$1,10 com desconhecido.

 no small blind, o botão paga. Botão

Fracasso:  (US\$ 2,30).

Você tem \$ 8,90 restantes. Qual é o seu plano?

Parâmetros pós-flop:

- **Número de oponentes:** Atenção
- **Posição:** Fora de posição **PRS:**
- $8,90/2,30 = 3,9$ (baixo)
- **Equidade:** Pobre. Não temos nenhuma mão e apenas alguns backdoor draws no flop.

Um flop do tipo seco/leve onde não flopamos nada, mas o vilão provavelmente também não flopou nada. É uma boa regra pensar muito antes de fazer c-bet em um pote 3-bet sem equidade, já que um oponente observador pode explorar uma c-bet excessivamente agressiva ao (semi)blefar-nos aumentar mais. Portanto, temos que estar preparados para dar muito check sem nenhuma mão/nenhum draw no flop. É particularmente importante não nos prepararmos para muitos bet-folds em potes 3-betados, já que isso é muito caro (pote grande = temos que fazer c-bet grande = perdemos muito quando temos que desistir, ou quando ser pago sem chance de ganhar o pote).

Mas este é um dos melhores flops para fazer c-bet por blefe. Se fizermos o mesmo tipo de análise que fizemos no Exemplo 2.1, veremos que o range do vilão também é muito fraco neste flop, então ele deve desistir frequentemente. Observe que podemos representar AAxx com credibilidade aqui, e se tivermos AAxx, a equidade do vilão será muito ruim, a menos que ele tenha trips ou melhor.

Então nós fazemos c-bet aqui, e nesta textura seca não precisamos apostar alto, tanto quando blefamos quanto quando fazemos valuebetting. Se o vilão não tiver nada, esperamos que ele desista, quase independentemente do tamanho da nossa aposta. Se ele tiver alguma coisa, esperamos que ele pague ou aumente, independentemente do tamanho da nossa aposta.

Fracasso:  (US\$ 2,30).

Você (\$8,90) aposta \$1,50, o botão (\$18) paga.

Ve:  (US\$ 5,30).

Você tem \$ 7,40 restantes. Qual é o seu plano?

Aqui temos uma decisão relativamente simples de tomar. O vilão acertou este flop de alguma forma, e esperamos que ele tenha um range com muitas mãos top pair/overpair e, às vezes, tríos com slowplay ou melhor. Existem basicamente duas rotas abertas para nós:

- Podemos continuar a representar AAxx e apostar novamente como um bluff contra as suas mãos de um par
- Podemos verificar e desistir

Para continuarmos a blefar, precisamos de alguma razão para acreditar que o vilão irá desistir das suas mãos top pair/overpair para uma segunda aposta. Normalmente este não será o caso em um pote 3-betado nos limites baixos, então podemos descartar esse plano. Fizemos uma jogada percentual ao apostar no flop; fomos pagos por uma mão melhor, então desistimos.

Ve:  (US\$ 5,30).

Você (\$ 7,40) cheque, botão (\$ 16,50) cheques.

Nada mudou. Button provavelmente está exercendo o controle do pote com uma mão top pair/overpair, planejando pagar uma aposta no river. Então blefar no river provavelmente não fará nada por nós.

Rio:  (US\$ 5,30).

Você (\$ 7,40) cheque, botão (\$ 16,50) cheques. Button vence com . Ele acertou top pair/top kicker, pagou uma c-bet e depois dá check na mão. Sua jogada foi boa.

Exemplo 2.5: Decisão de C-bet em pote de 4-bet

US\$ 10PLO

6 mãos

Pré-flop

Você (\$13,45) aumenta para \$0,35 com  em CO, Button (9,65) faz 3 apostas para \$ 1,20, você faz 4 apostas para \$ 3,75. Botão chamadas. Button é um jogador muito loose-agressivo que nos fez 3-bet agressivamente. Com base em mãos anteriores ele pode ter

qualquer coisa, desde AAxx premium até uma mão irregular como . Ele não faz 3-bet conosco todas as vezes, mas parece saber que é difícil se defender contra 3-bets loose (o que é verdade). Assim, com uma mão jogável em posição atrás de um raiser, muitas vezes lança uma 3-bet para isolar, e a sua definição de "jogável" é muito ampla.

Temos uma mão Broadway premium de dois naipes que funciona bem contra o range total de 3-bet do vilão. Não queremos que ele pense que pode ficar atrás de nós e fazer 3-bet com mãos semitrash em todas as oportunidades, então podemos nos ajustar afrouxando nosso range de 4-bet. Em vez de fazer 4-bet apenas em AAxx, podemos começar a fazer 4-bet nas melhores mãos AKKx, AQQx e AKxx, conforme discutido em [Parte 6](#).

Se ele não fizer 5-bet, podemos assumir que ele não tem AAxx, e então podemos jogar nossa mão como se tivéssemos AAxx pós-flop. Isto é obviamente correto quando fazemos uma 4-bet light com AKKx ou AQQx, já que quase sempre temos o melhor par. Mas planejamos fazer c-bet all-in também com AKxx em um amplo range de flops em um cenário de SPR ultra baixo. Contra um jogador loose com 3-bet, muitas vezes flopamos a melhor mão e geralmente temos algumas saídas quando ele nos paga com uma mão melhor.

Fracasso:  (US\$ 7,65).

Você tem \$ 9,70. Qual é o seu plano?

Parâmetros pós-flop:

- **Número de oponentes:** Atenção
- **Posição:** Fora de posição **PRS:**
- $5,9/7,75 = 0,8$ (ultra baixo)
- **Equidade:** Decente contra o range total do vilão, mesmo que tenhamos apenas overcards. Esperamos que seu range de call pré-flop esteja cheio de mãos que vencemos no momento (mãos Broadway dominadas e rundowns que não deram um par no flop). E mesmo que ele tivesse acertado um par no flop, temos alguns outs.

Um flop seco/leve onde flopamos 4 overcards. O SPR é ultra baixo e estamos obtendo pot odds efetivas $(7,65 + 5,9):5,9 = 2,3:1$ ao empurrar o resto do stack (\$5,90). Precisamos então ganhar $1/(2,30 + 1) = 30\%$ das vezes para ganhar dinheiro. Temos alguma fold equity neste dry flop e temos alguns outs quando somos pagos por uma mão melhor.

Então este é obviamente um flop onde continuamos com nosso plano pré-flop de c-betar all-in na maioria dos flops. Esperávamos acertar um par ou melhor no flop, mas este flop é a segunda melhor opção para nós. Não temos par nem empate, mas o vilão provavelmente também não, e então temos uma boa equidade.

Fracasso:  (US\$ 7,65).

Você (\$ 9,70) aperta, botão (\$ 5,90) paga.

Vez:  (US\$ 19,45).

Rio:  (US\$ 19,45)

O botão tem  e vence com um par de seis. Tivemos 39% de equidade no flop, conforme mostrado abaixo:

Omaha Hi Simulation [What's this?](#)

820 trials (Exhaustive)

board: 8d 4s 3h

Hand	Equity	Wins	Ties
Ac Ks Qc Ts	38.78%	290	56
Ad Th 6d 6s	61.22%	474	56

[Edit](#) · [Link](#) · [2+2](#) · [Deuces Cracked](#)

O EV para ir all-in no flop em um pote de US\$ 7,65 com stack restante de US\$ 5,90 e 39% de equidade foi:

$$EV = 0,39(\$7,65 + 2 \times \$5,90) - \$5,90 = +\$1,69$$

Então teríamos ido all-in, mesmo se pudéssemos ver a mão do vilão. Adicione o fato de que muitas vezes temos a melhor mão neste flop, e que temos alguma fold equity, e deve ficar claro que temos uma c-bet muito lucrativa. Observe que tivemos o

melhor mão pré-flop com 57% de equidade, mesmo que o botão tivesse um par. O seu loose call da nossa 4-bet confirma a nossa leitura dele como muito loose. Contra jogadores assim, é correto afrouxar nosso range de 4-bet e incluir mãos premium Broadway além de AAxx.

4-bet e c-bet heads-up com mãos AAxx foram discutidos exaustivamente em artigos anteriores, por isso não continuaremos este tópico neste artigo. O exemplo acima foi incluído para ilustrar decisões de c-bet com mãos não-AAxx em pots de 4-bet heads-up, e vemos que o planejamento pós-flop é mais ou menos o mesmo quando o vilão não faz 5-bet conosco.

É importante que você perceba que c-bet lucrativo em um pote de 4-bet é algo que você configura escolhendo as mãos iniciais corretas para fazer 4-bet pré-flop. Nós nos limitamos principalmente às mãos AAxx e ultra premium não-AAxx. Em outras palavras, mãos que geralmente acertam no flop equidade suficiente para empurrar qualquer flop de forma lucrativa com SPR ultra baixo contra um range de 3-bet loose. Mas observe que isso pode mudar quando os stacks ultrapassam 100bb.

3. Jogar contra uma c-bet

Discutimos agora alguns princípios importantes para c-bet e como eles são aplicados em pots com raise, 3-bet e 4-bet. Agora é hora de “virar a mesa” e falar sobre como jogar contra uma c-bet. Vamos nos concentrar em cenários de heads-up em que estamos fracos demais para continuar após o flop, com base no valor.

Esta escolha de foco é natural, uma vez que pots multiway e pots onde temos uma mão forte são relativamente fáceis de jogar. Multiway geralmente desistimos com nossas mãos mais fracas quando outra pessoa está na liderança da aposta. E com uma mão forte no heads-up, geralmente fazemos check-raise fora de posição e escolhemos entre aumentar por valor e jogar slowplay em posição. Com mãos medianamente fortes (por exemplo, dois pares superiores e inferiores), geralmente pretendemos chegar ao showdown em um pote moderado.

Quando estamos no heads-up com uma mão fraca, temos espaço para vencer o nosso adversário, já que muitas vezes nos encontraremos em situações onde *ambos* jogadores são fracos. Se o nosso oponente nos der aberturas onde possamos atacá-lo lucrativamente, podemos revidar rebefando contra suas c-bets blefadas (e elas geralmente são abundantes). Roubar um pote extra ocasional atacando o range fraco de um c-bettor é obviamente melhor do que deixá-lo usar a iniciativa para roubar todos os pots onde ambos os jogadores erram o flop.

Mas temos que ser selectivos e não disparar às cegas sempre que suspeitamos que o alcance do nosso adversário é fraco. Temos que pensar no range dele, como ele se conecta com o flop e também em como o vilão nos vê e ao nosso range.

Aqui estão duas classes importantes de cenários onde estamos em heads-up com uma mão fraca no flop e optamos por jogar contra uma c-bet:

- Blefe (check) aumentando o heads-up
- Flutuando em posição heads-up

Estudaremos agora alguns exemplos detalhados destes dois cenários e falaremos sobre como devemos pensar ao jogar contra uma c-bet que suspeitamos ser frequentemente um blefe.

Exemplo 3.1: Blefe check-raise heads-up

US\$ 10PLO
6 mãos

Button (\$14,45) aumenta para \$0,35, small blind (\$15,90) paga, você (\$10) paga com  no big blind.

O botão é tight-agressivo, e o mesmo vale para o small blind. Você olha para o HUD e percebe que o botão está abrindo 54% de suas mãos nessa posição. Esta não é uma estratégia ruim, já que tanto você quanto o small blind são jogadores tight-agressivos que desistem muito fora de posição nos blinds. Button também tem uma alta c-bet% de 75%. Você está frio há algum tempo e não fez nenhum movimento. Você, portanto, assume que sua imagem é firme e sólida.

Fracasso:  (US\$ 1,05)

Cheques SB (\$ 15,55), você tem \$ 9,65. Qual é o seu plano?

Parâmetros pós-flop:

- **Número de oponentes:** 3 vias
- **Posição:** Fora de posição **PRS:**
- 9,65/1,05 = 9,2 (alto)

- **Equidade:** Pobre. Temos um par baixo e um backdoor flushdraw, mas isso não vale nada, a não ser o efeito bloqueador (diminui a probabilidade de nossos oponentes acertarem o flop)

Você basicamente não acerta nada no flop ((2º par sem overcard kickers + um backdoor flushdraw baixo). O pote é multiway, então nosso ponto de partida é entregar esse pote sem lutar. Mas se o botão fizer c-bet e small blind desistir, teremos uma oportunidade de roubar o pote de um range supostamente amplo e fraco. E é isso que acontece:

Fracasso:  (US\$ 1,05)

SB (\$15,55) dá check, você (\$9,65) dá check, o botão (\$14,10) aposta 0,80, small blind desiste. Qual é o seu plano?

Vamos começar listando alguns fatos:

- Button está abrindo um amplo range pré-flop e fazendo c-bet agressivamente. *Então ele deve ter um range amplo e um fraco, também depois de fazer c-bet neste flop.* Este é um flop seco onde ele pode assumir uma boa fold equity em posição contra dois jogadores tight-agressivos, então é correto da parte dele fazer c-bet com bastante "air" nesta situação em particular, mesmo que o pote seja multiway.
- Portanto, você pode esperar ter uma boa fold equity ao blefar no botão checkraise neste tipo de flop, mas: Isso não
- significa que você deva blefar sempre.

Se você fizer check-fold neste flop todas as vezes, estará dando check-fold com muita frequência contra esse jogador. Ele tem um range supostamente amplo e fraco, então deve ser possível para você roubar alguns potes em flops secos. Mas se você blefar check-raise todas as vezes nesses flops, você estará blefando demais, e ele poderá se ajustar pagando-lhe down light, ou blefando de volta com um blefe-3-bet. Então, quando devemos blefar?

Primeiro, vamos estimar com que frequência o botão tem algo para continuar depois de darmos checkraise. Podemos estimar esta percentagem contando o número de sets, dois pares e top pair no seu range, nomeadamente todas as combinações de {AAxx, 99xx, 22xx, A9xx, A2xx, 92xx, Axxx}. Alguns deles são menos prováveis, mas o botão tem uma ampla variedade, por isso incluímos todos eles. Não há possíveis straight ou flush draws neste flop, então não precisamos nos preocupar com isso. Alguns dos combos top pair e dois pares são fracos demais para continuarem após um checkraise de um jogador tight (nós), mas nós os incluímos de qualquer maneira para ponderar a análise no "pior" caso para nós. Se um blefe for lucrativo sob piores condições, podemos confiar na conclusão.

O número total de combos em um intervalo superior de 54% é 78.295 após o ajuste para as cartas conhecidas em nossa mão e no flop:

Omaha Hi Hand Count What's this?	
dead cards: Jc Td 9c 7hAs 9h 2d	
Hand	Best Count
54%	78295 / 148995 (52.55%)

Depois contamos o número de combos de {AAxx, 99xx, 22xx, A9xx, A2xx, 92xx, Axxx} no alcance do Vilão. Isso nos dá 30.569 combos:

Omaha Hi Hand Count What's this?	
dead cards: Jc Td 9c 7hAs 9h 2d	
Hand	Best Count
54% & (AA**,99**,22**,A9**,A2**,92**,A***)	30569 / 148995 (20.52%)
Edit - Link	

A probabilidade de o botão ter top pair ou melhor neste flop, dadas as cartas que podemos ver, é portanto $30569/78295 = 39\%$. Se o botão nunca reblefar e nunca continuar além do flop com uma mão pior que o top pair, temos $100 - 39 = 61\%$ de chance de roubar o pote no flop com um checkraise. Portanto, deveríamos ter uma oportunidade lucrativa de check-raise e blefe,

mesmo que tenhamos sido liberais em nossas suposições sobre o alcance dos vilões para continuar.

Observe que assumimos que:

- Button faz c-bet com todo o seu range
- Ele nunca nos re-blefa quando fazemos check-raise
- Ele paga ou faz 3-bet com todas as mãos, top pair ou melhor

A primeira suposição não é necessariamente válida, mas é razoável. Sabemos que o botão faz muitas c-bets e agora ele está em uma situação em que tem posição sobre dois jogadores tight em um flop seco. Então ele deveria c-betar bastante aqui. A segunda suposição também não é necessariamente válida, mas é muito razoável dada a nossa imagem. E, se a terceira suposição não for válida, tanto melhor para nós (por exemplo, se o botão apostar e desistir de todas as mãos de top pair e continuar apenas com dois pares ou melhor).

Um jogador experiente reconhecerá imediatamente este cenário como um bom local para um checkraise por blefe, e usamos a análise de range para ver por que isso acontece. Portanto, damos check-raise como um blefe:

Fracasso:  (US\$ 1,05)

SB (\$ 15,55) dá check, você (\$ 9,65) dá check, o botão (\$ 14,10) aposta 0,80, small blind desiste, você dá check-raise para \$ 2,40 (0,6 x pote), o botão desiste rapidamente.

Como esperado. Fizemos check-raise para 0,6 x pote e provavelmente poderíamos ter conseguido um pouco menos. Mas nos micro-limites vagos é uma boa regra inclinar-se para apostas e aumentos ligeiramente maiores. Observe que não estamos representando muitos fortes de forma confiável neste tipo de flop, e um oponente bom e pensativo pode explorar esse fato dando-nos call light ou reblefando.

Que mãos poderíamos ter para dar check-raise neste flop por valor? AAxx obviamente, já que iremos flat bastante com mãos ruins de AAxx fora de posição. Também podemos representar A9xx e 99xx com credibilidade, mesmo que provavelmente não tenhamos muitas mãos 99xx em nosso range de flatting fora de posição. Além de AAxx, A9xx e 99xx, não existem muitas mãos fortes que possamos ter, já que provavelmente não estamos apostando em 22xx, A2xx e 92xx fora de posição.

Portanto, contra um adversário pensante, será difícil para nós representar uma mão forte de forma credível. Felizmente, isso não é algo com que precisamos nos preocupar contra os típicos oponentes de limites baixos.

Usando este tamanho de aumento específico, investimos \$2,40 para ganhar \$1,85, então nos demos $1,85:2,40 = 0,77:1$ em potodds efetivos. Portanto, precisamos ganhar mais de $1/(1,77 + 1) = 56\%$ para lucrar. Estimamos que o botão irá desistir 61% das vezes, então o blefe deve ser lucrativo. Se escolhermos um tamanho de aposta menor, será ainda mais lucrativo.

Então, com que frequência devemos blefar nesses cenários?

Voltemos a esta questão. Aqui estão duas respostas possíveis:

- Use sentimento/instinto
- Use bloqueadores para randomizar e aumentar nossa taxa de sucesso

Jogar esses cenários por sentimento é bom. Sabemos que é um bom flop para blefar, a menos que exageremos, então podemos apenas fazer checkraises ocasionais quando as circunstâncias parecerem boas para isso (nossa imagem é boa, o vilão parece tight e não tiltado, etc.).

Mas também podemos usar bloqueadores em nossas mãos como fator decisivo. Aqui tivemos o 2º par, o que reduz o botão chance tem dois pares (A9xx, 92xx) ou conjunto intermediário (99xx). Portanto, nosso par baixo elimina alguns dos combos com os quais o botão pode continuar. Vamos estimar o efeito bloqueador da nossa mão removendo o 9.

Mudamos de mão a partir  para . O número total de combos no alcance do vilão de então para 77868:

Omaha Hi Hand Count What's this?	
dead cards: Jc Td 7h 6cAs 9h 2d	
Hand	Best Count
54%	77868 /148995 (52.26%)
Edit · Link	

Enquanto o número total de combos de {AAxxx, 99xx, 22xx, A9xx, A2xx, 92xx, Axxx} se torna 31729:

Omaha Hi Hand Count What's this?	
dead cards: Jc Td 7h 6cAs 9h 2d	
Hand	Best Count
54% & (AA ^{**} , 99 ^{**} , 22 ^{**} , A9 ^{**} , A2 ^{**} , 92 ^{**} , A ^{***})	31729 /148995 (21.30%)
Edit · Link	

Portanto, a chance do botão ter acertado um top pair no flop ou melhor torna-se $31729/77868 = 41\%$. Lembramos que a probabilidade correspondente era de 39% com um 9 na mão. A probabilidade do botão ter uma mão para pagar ou fazer 3-bet é, portanto, reduzida em 2 pontos percentuais, de 41% para 39%, colocando um 9 na nossa mão. A chance de dobrar o botão aumenta de 59% para 61%

Este é um efeito pequeno, mas absolutamente significativo. Além disso, observe que usar bloqueadores como argumento para checkraise também irá *Aleatório* nossos blefes. Não blefamos sempre nesse tipo de flop (fazemos isso quando acertamos uma pequena peça, mas não o suficiente para continuar com valor), e maximizamos nossa taxa de sucesso escolhendo situações em que o vilão tem menos probabilidade de acertar a fracasso.

Por exemplo, se tivermos uma mão quase inútil numa  flop, podemos usar mãos como 6xxx, 87xx, 75xx, T8xx, T7xx como bloqueadores/randomizadores, tanto quando blefamos checkraise fora de posição, quanto quando blefamos em posição.

Não abordaremos o blefe de posição neste artigo, mas os mesmos princípios se aplicam. Por exemplo, se você fez cold-call no botão e fica heads-up contra um jogador que faz c-bet demais (ou que é fraco-tight e pode ser intimidado), esteja disposto a blefar um pouco em flops que não são muito coordenados. E prefira fazê-lo com mãos que tenham um pouco de equidade, tanto para tornar seus blefes aleatórios quanto para aumentar sua taxa de sucesso.


Se estivermos em posição, também temos outra arma à nossa disposição, e essa é *afutuator*. Este é o próximo cenário de roubo heads-up que veremos:

Exemplo 3.2: Flutuando em posição heads-up

US\$ 10PLO
6 mãos

Pré-flop

UTG (\$17,55) aumenta para \$0,35, você (\$13,20) paga com  no botão, os blinds desistem. UTG é TAG. Ele c-bet na maioria dos flops heads-up, mas a sua impressão é que ele raramente continua atirando no turn e no river sem uma mão.

Fracasso:  (US\$ 0,85)

UTG (\$17,20) aposta \$0,85; você ainda tem \$ 12,85, qual é o seu plano?

Aqui optamos por dar flat ao raise do UTG com um ás do mesmo naipe no botão. Esta também é uma mão que poderíamos fazer 3-bet, mas 3-bet torna-se melhor contra um range de raise mais loose, por exemplo um raise CO. Apostar no botão e convidar a acção multiway dos jogadores nas blinds após um raise UTG é bom para a nossa maluca mão multiway.

Acertámos no flop, mas não com muita força. Temos um nutflush draw com overcard, mas este não é um draw monstruoso em PLO. Então vamos analisar a situação assumindo que jogamos a nossa mão de forma passiva, sem tentar roubar.

Temos 8 flush outs limpos que não formam par no bordo, e temos 3 outs para top pair. Vamos supor que isso nos dê 9 clean outs em média. Para pagar a c-bet de forma lucrativa com 9 outs, precisamos de um pouco mais de 4:1 em pot odds. Aqui estamos obtendo 2:1, então dependemos das probabilidades implícitas (temos que ganhar pelo menos $2 \times \$0,85 = \$1,70$ a mais quando acertamos). Mas temos probabilidades implícitas fracas com um flush draw, já que a terceira espada será um matador de ação, a menos que o próprio UTG tenha um flush (o que é improvável). Então, se jogarmos nossa mão de forma passiva e estritamente com base nas probabilidades do pote/probabilidades implícitas, pagar a aposta no flop provavelmente não será lucrativo.

Portanto, se fizermos call aqui, não é apenas para empatarmos com nossos outs, mas também porque queremos roubar o pote nas próximas rondas algumas vezes. Este tipo de call com uma mão que tecnicamente não é forte o suficiente para fazer call apenas com pot odds/implícitas é chamado *flutuando*.

O objetivo de fazer uma c-bet em posição é ver o turn de forma barata e depois explorar o fato de que o vilão fará check e desistirá de algumas cartas do turn. Para maximizar a nossa chance de ganhar o pote, queremos que o maior número possível das seguintes condições sejam válidas:

- O vilão tem um range amplo e fraco para apostar no flop
- O vilão é direto e irá dar check e desistir de suas mãos fracas no turn quando sua c-bet for paga. O vilão raramente dá check-raise no turn
- Temos algumas saídas

Uma c-bet heads-up é definitivamente um cenário onde o apostador tem um range amplo e fraco, já que é correto fazer c-bet na maioria dos flops heads-up. Aqui também sabemos que o vilão é um c-bettor agressivo (temos uma leitura), e podemos assumir com segurança que seu range de c-bet não é muito forte neste flop.

Ele não pode ter o nutflush draw (nós temos), e não há muitos combos em um range de raisers UTG que lhe darão dois pares ou um set neste flop (K6xx, K5xx, 65xx, 66xx, 55xx são improváveis combinações no intervalo UTG de um TAG). Podemos, portanto, assumir que o seu range está voltado para mãos "air" que falharam o flop e mãos top pair/overpair. Como mãos de um par sem um bom draw geralmente não são fortes o suficiente para levar ao showdown quando você encontra resistência, o vilão será forçado a dar check em muitos turnos com essas mãos, na esperança de chegar ao showdown por um preço baixo.

É claro que não queremos isso, e um check no turn é o sinal verde que procurávamos ao pagar o flop. Se ele der check no turn, nosso plano é apostar para blefar todas as suas mãos de um par ou pior.

Mas espere um minuto, se o range dele é fraco, por que simplesmente não aumentamos no flop?

Podemos aumentar o nutflush draw como um semiblefe no flop, mas vamos olhar a matemática e comparar o float e o raise:

- Se pagarmos uma aposta do tamanho do pote no flop, planejando apostar o pote no turn se o vilão der check, estaremos investindo uma quantia igual a 4x o pote no flop
- Se aumentarmos o pote após uma aposta do tamanho do pote no flop, estaremos investindo uma quantia igual a 4x o pote no flop

Então qual é a diferença?

- Às vezes, o vilão fará 3-bet em um raise no flop e nos forçará a desistir de uma equidade decente (um nutflush draw não é forte o suficiente para continuar após uma 3-bet)
- Ao atrasar o nosso ataque até ao turn, garantimos que a maior parte do nosso investimento é feito *depois que o vilão revelou fraqueza ao verificar*. Isso nos dá, em média, um melhor retorno do nosso investimento.

Naqueles momentos em que o vilão é forte, um carro alegórico nos dá uma chance barata de sacar. E diferentemente de um raise no flop, um float nos dá mais informações sobre o range do vilão antes de tentarmos roubar. Atacamos depois que ele sinaliza fraqueza fazendo check no turn. Se ele continuar apostando no turn, podemos abortar o float (ou float novamente, se acharmos que isso será lucrativo) e, assim, economizar a maior parte das fichas que planejamos investir em nossa tentativa de roubar o pote. E quando o vilão é forte o suficiente para fazer 3-bet em um raise no flop, evitamos colocar todo o investimento no pote sem ver o turn.

Mas e se o vilão blefar muito no turn?

Preferimos fazer float contra jogadores que desistem facilmente no turn, mas observe que se o Vilão apostar muito no turn, ele estará nos dando *melhores probabilidades implícitas para o nosso empate*. Por exemplo, vamos supor que o Vilão aposta no turn 100% das vezes, independentemente da sua mão. Mas então ele está nos dando odds implícitas suficientes para pagar a c-bet no flop, baseado puramente em pot-odds/probabilidades implícitas e

saídas.

Se ele apostar o pote no flop, e depois apostar todo turno, ele investe 4x o pote no flop, e isso nos dá odds implícitas suficientes para pagar a aposta no flop com um 9 out nutflush draw. Nesta mão em particular, o pote é de \$0,85 no flop, e a c-bet do tamanho do pote de Villain + nosso call faz com que o pote fique em \$2,55 no turn. O vilão agora aposta \$ 2,55. Isto faz com que as nossas probabilidades implícitas efetivas no flop ($2 \times \$0,85 + \$2,55$): $0,85 = 5:1$. Isso é mais do que o 4:1 que precisamos pagar com nosso empate de 9 out.

Portanto, o Vilão não pode se defender contra nosso float atirando inconscientemente em cada carta do turn, desde que tenhamos certeza de que sempre teremos alguns outs. O vilão é, portanto, forçado a escolher entre:

a) Dar check e desistir de algumas cartas do turn

b) Doação de probabilidades implícitas

E é isso que faz com que float com draws decentes, mas não ótimos, funcione para nós, mesmo que aparentemente não tenhamos pot-odds + probabilidades implícitas de empate no flop. Se o vilão desistir facilmente no turn, ter outs é menos importante, já que ganhamos mais EV roubando equidade. Por outro lado, se o vilão apostar muitos turnos, é mais importante que tenhamos outs, de preferência um draw maluco que nos facilite maximizar as probabilidades implícitas quando acertamos. Agora estamos flutuando mais por probabilidades implícitas e menos por roubo de equidade.

Então deveríamos sempre apostar no turn após o vilão dar check? Se não, em que cartas do turn devemos apostar?

Esta é uma questão de julgamento. Se o vilão for do tipo tight e direto que dá check-fold em todos os top pairs marginais e pior, apostarei em praticamente qualquer carta do turn quando ele der check. Esses jogadores têm medo (e com razão) de ficarem "presos" com uma mão marginal fora de posição em um pote grande e tendem a escolher o caminho seguro e dar check-fold com essas mãos no turn. Como eles não fazem muito check-raise, seus checks no turn são fáceis de ler. E se eles fizerem check-call no turn com uma mão marginal, tentando mantê-lo honesto, muitas vezes você terá outra chance de roubar o pote no river.

Contra jogadores mais complicados que dão check-raise no turn com alguma regularidade, ou que dão check com mãos decentes para evitar blefes, faz sentido pegar mais cartas grátis depois que eles derem check para você. Contra esses jogadores eu prefiro apostar em cartas assustadoras no turn. Qualquer carta do turn que complete o draw é uma candidata. O vilão sabe que você costuma empatar depois do call no flop, mas ele não sabe qual draw você tem. Então, se você apostar uma carta do turn que completa o draw, e ele agora está sentado com uma mão marginal feita fora de posição em um bordo assustador, esta é uma situação muito ruim para ele, já que:

- Às vezes você tem o draw que completou, e ele está draw thin ou dead E se
- não o fizer, às vezes você irá draw no river de qualquer maneira
- E mesmo que o river esteja em branco, será muito desconfortável para ele se deparar com outra grande aposta (que pode ou não acontecer, essa decisão cabe a você e não ao Vilão).

A teoria por trás do float deve agora ser bem compreendida, então vamos continuar com a nossa mão. Decidi pagar o flop como float:

Fracasso:  (US\$ 0,85)

UTG (\$17,20) aposta \$0,85, você (\$12,85) paga.

Vez:  (US\$ 2,55)

Verifica UTG (\$16,35), você tem \$12. Qual é o seu plano?

O vilão verifica. O plano, dada a minha leitura direta sobre ele, era apostar qualquer carta do turn após um check. Aqui a carta do turn está praticamente em branco, mas preenche um straight draw (um straight improvável para nós, mas o Vilão não necessariamente pensa sobre isso). Se ele tiver uma mão pior que top pair (e seu range deve estar cheio deles), espero que ele dê check-fold. E mesmo com uma mão top pair, ele não pode ficar entusiasmado em pagar um turnbet, vendo a ameaça de uma aposta ainda maior no river surgindo no horizonte.

Vez:  (US\$ 2,55)

UTG (\$16,35) dá check, você (\$12) aposta \$2, UTG desiste.

Um float bem-sucedido e bastante padrão com um draw médio forte no heads-up em posição contra um jogador fraco. Escolhi apostar menos do que o pote para conseguir um preço melhor no blefe. Não esperava que este jogador variasse muito a sua estratégia com base no tamanho da minha aposta. Se ele tiver uma mão fraca, e isso inclui mãos tão fortes quanto top pair, espero que ele desista.

Aqui flutuamos com um draw decente, mas se as circunstâncias forem boas, você também pode flutuar sem outs. Esta não deve ser uma jogada padrão de forma alguma, mas você pode usá-la como uma arma para explorar jogadores muito ariscos. Por exemplo, vamos supor que estamos

numa situação como a acima, mas desta vez o flop vem



Você tem uma mão como , e o Vilão é do tipo que dá uma facada e pronto, que sempre faz c-bet em boards secos de cabeça. levanta, mas desliga sem ajuda quando é chamado. Sem dúvida, tente um float nu sem outs contra esse tipo de jogador. Conforme discutido anteriormente, você pode usar o efeito bloqueador para randomizar seus carros alegóricos e aumentar sua taxa de sucesso. Aqui você tem algumas backdoor outs que tornam um pouco menos provável que o vilão tenha cartas que tenham conectado com este flop.

A posição lhe dá poder, e contra jogadores fracos, a posição lhe dá um poder enorme. Esta é a moral a aprender com a nossa discussão sobre flutuação em posição. Discutiremos a flutuação mais detalhadamente na Parte 12, quando falarmos sobre 2 barris.

4. Resumo dos princípios para fazer c-bet no flop

Abaixo está um resumo dos conceitos mais importantes de c-bet que discutimos em [Parte 10](#) e [Parte 11](#):

4.1 C-bet em potes heads-up com raise único

- C-bet na maioria dos flops heads-up, tanto com suas mãos "aéreas" quanto com suas mãos
- fortes Tenha em mente que com SPR alto, você quer mãos fortes e malucas ao ir all-in
- Você pode deixar o tamanho da sua aposta variar de acordo com a textura do flop (mas não de acordo com a força da sua mão). Por exemplo, c-bet pequeno em flops secos/leves onde a oposição raramente é forte (por exemplo , , ou ). Use o mesmo tamanho de aposta para seus blefes e apostas de valor
- Em posição, dê check em mais flops com mãos/draws marginais que tenham alguns outs (por exemplo, um nutty open-ended straight draw sem nada extra) e que se beneficiarão de uma carta grátis. Isto é especialmente importante quando há um alto risco de receber um check-raise e você tem uma mão que tem uma equidade decente com alguns outs, mas não é forte o suficiente para continuar após um check-raise.
- Com mãos marginais que têm poucos outs (por exemplo, dois pares superiores e inferiores em um flop coordenado), geralmente é melhor apostar e desistir do que dar check e tentar o controle do pote. Tenha em mente que você raramente está muito à frente/muito atrás em PLO, e induzir blefes com mãos marginais tem menos valor do que em NLHE.
- Quando você estiver jogando contra uma c-bet em um pote heads-up, pense em como explorar jogadores que fazem c-bet demais ou que desistem muito facilmente no turn quando recebem call. Você pode atacá-los com bluffraising/bleffcheckraising seletivos no flop, ou float com mãos/draws marginais, planejando às vezes roubar o pote no turn quando eles derem check.

4.2 C-bet em potes multiway com raise único

- Raramente c-bet no flop como puro blefe em um pote multiway. Com 3 ou mais oponentes, jogue completamente fit-or-fold e apenas faça c-bet por valor ou como um semi-bluff forte com suas melhores mãos
- Mas se você tiver um pouco mais, por exemplo, uma boa e presumida equidade de desistência, alguma equidade, alguns bloqueadores, alguns outs e informações ao ver seus oponentes passarem, você pode tentar o pote também em um pote multiway.
- Não tente lutar contra a c-bet sem ter uma mão em um pote multiway. Se você estiver fraco demais para continuar, com base na equidade de showdown da sua mão, geralmente desista. Não tente blefar ou fazer thin float em um pote multiway sem boas leituras e boas razões para pensar que será lucrativo.
- Fora isso, use os princípios listados para potes heads-up e lembre-se de que, com muitos oponentes, torna-se mais importante focar em mãos malucas quando grandes potes são jogados.

4.3 C-bet em potes heads-up com 3-bet e 4-bet

Os ajustes que fazemos em nossa estratégia de c-bet nesses potes giram principalmente em torno do fato de que um SPR baixo torna correto diminuir os requisitos de força de nossas mãos pós-flop.

Em um pote com raise único, os potes all-in giram em torno do topo dos ranges das pessoas, ou seja, as mãos e os draws malucos. Em potes de 3-bet, também iremos all-in com a parte intermediária do nosso range, por exemplo, par + nutflush draw, um wrap bom, mas não-monstro, dois pares sem back draws, etc. com o SPR em torno de 1, estamos basicamente dispostos a ir all-in se acertarmos qualquer peça do flop. Um nutflush puro é mais que suficiente, e qualquer combinação de par + draw decente geralmente é um monstro.

Para potes de 3-bet e 4-bet a ligação entre o jogo pré-flop e o jogo pós-flop é muito importante. Não queremos nos preparar para frequentemente fracassar no flop com equidade baixa em um pote de 3-bet ou 4-bet, e evitamos isso nos limitando principalmente a premiums suited

e mãos coordenadas quando fazemos 3-bet e 4-bet pré-flop. Se fizermos isso, estaremos nos preparando para muitas situações lucrativas de c-bet no flop.

5. Resumo

Na Parte 11 completamos nossa discussão sobre c-bet no flop e usamos alguns exemplos completos para ilustrar estratégias e planejamento para potes de 3-bet/4-bet individuais, e também para jogar contra uma c-bet.

O plano original para a Parte 11 era incluir mais alguns tópicos relacionados com c-bet no flop e apostas no flop em geral, mas passaremos estes para a Parte 12. Na Parte 12 também passaremos para o jogo no turn. Abaixo estão alguns dos tópicos sobre os quais falaremos:

- C-bet atrasada
- Usando leitura manual + lógica para identificar bons locais para roubar
- Apostas Donk
- Planejamento para ruas posteriores
- 2 canos
- Defesa contra flutuação

Boa sorte!

Insetos

Parte 12: Jogo Pós-flop V

1. Introdução

Esta é a Parte 12 da série de artigos "PLO From Scratch". O público-alvo são jogadores de micro e limites baixos com alguma experiência em Hold'em com limite ou sem limite, mas pouca ou nenhuma experiência em PLO. Meu objetivo com esta série é ensinar estratégia básica de PLO de maneira sistemática e estruturada.

Primeiro, vamos falar sobre o status desta série de artigos. Houve uma longa pausa entre a Parte 11 (junho de 2010) e a Parte 12 (janeiro de 2011). A razão para isto é principalmente porque passei muito tempo trabalhando na teoria de NLHE durante o verão/outono de 2010 e usei esse trabalho como base para uma série de artigos sobre NLHE. A série PLO foi suspensa enquanto isso acontecia, mas "PLO From Scratch" está bem vivo. O plano é publicar vários artigos ao longo da primavera de 2011, e também terminar o projeto de construção de bankroll para a série (construir um bankroll de 50 BI = \$250 a \$5PLO, e parar o projeto quando tivermos 50+10 BI (\$5000+ \$ 2.000 = \$ 7.000) a \$ 100PLO, pronto para uma chance de 10 BI a \$ 200PLO).

A parte prática também foi congelada enquanto eu trabalhava na teoria do NLHE. Este projeto de moagem é feito no meu tempo livre e os últimos meses foram muito ocupados para mim. Mas é importante para nós terminarmos o projeto de moagem, e o plano é aumentá-lo e registrar mais sessões em 2011. O status do projeto em 01 de janeiro de 2011 é que terminamos com o primeiro limite (US\$ 5 PLO) e a maior parte do próximo limite (\$10PLO). Quando o bankroll crescer para 50+10 BI (\$500+\$250 = \$750) para \$10PLO, pronto para uma tentativa de 10 BI para \$25PLO, atualizarei a série de artigos do blog e discutirei os resultados lá, antes de passarmos para \$25PLO. Espero conseguir isso em janeiro/fevereiro de 2011.

Antes de definirmos os tópicos da Parte 12, vamos resumir o que os artigos anteriores abordaram:

- [Parte 1: Introdução](#)
- [Parte 2](#), [Parte 3](#), [Parte 4](#), [Parte 5](#), e [Parte 6](#): Jogo pré-flop
- [Parte 7](#): Sobre PLO de limite baixo online
- [Parte 8](#), [Parte 9](#), [Parte 10](#), e [Parte 11](#): Jogo pós-flop

Considero nosso tratamento do jogo pré-flop concluído, e os artigos restantes da série serão sobre o jogo pós-flop, além de um artigo final onde resumimos a série e discutimos os resultados do projeto de construção de bankroll \$5PLO --> \$200PLO. Não tenho 100% de certeza sobre quantos artigos restam, mas espero que haja pelo menos mais 4 antes de encerrarmos esta série.

O que abordamos até agora na área do jogo pós-flop?

- [Parte 8](#) e [Parte 9](#): Discussão geral sobre planejamento pós-flop e um modelo simples de planejamento pós-flop (avaliar a situação com base no número de oponentes/posição/SPR/equidade) para nos ajudar com isso
- [Parte 10](#) e [Parte 11](#): Discutimos c-bet, com muitos exemplos de decisões de c-bet em potes com raise único, 3-bet e 4-bet

Estes são temas importantes, uma vez que estes cenários ocorrem com frequência. Nossa abordagem na Parte 8 - Parte 11 foi geralmente prática. Falamos sobre alguns princípios fundamentais para o planejamento pós-flop e c-betting, e depois ilustrámo-los com muitos exemplos completos. Os exemplos serviram tanto para ilustrar conceitos gerais como para fornecer orientações práticas sobre como jogar pós-flop em cenários típicos e frequentes.

Continuaremos nossa discussão sobre o jogo pós-flop na Parte 12 e em artigos futuros, mas começaremos dando um passo atrás no *específico* e em direção ao *geral*. Nas partes 10-11 analisamos especificamente as c-betting e ilustramos a discussão com muitos exemplos. Nos próximos artigos nossa discussão será mais sobre *apostas pós-flop em geral*, e não faremos distinção clara entre diferentes tipos de cenários (por exemplo, se estamos fazendo c-bet como o raiser pré-flop, donk-bet no raiser pré-flop ou apostando em um pote de limp). Vamos nos concentrar em aprender processos de pensamento sólidos de PLO que unem o jogo pós-flop em todas as ruas, do flop ao river. E então faremos uma pausa aqui e ali e examinaremos mais detalhadamente os detalhes específicos de vários cenários pós-flop comuns e importantes.

A Parte 12 será mais teórica do que os 4 artigos anteriores sobre pós-flop, mas é claro que haverá exemplos ao longo do caminho. Esperamos encontrar um bom equilíbrio entre teoria e exemplos que o ajudarão a entender por que as estratégias de apostas pós-flop em PLO são como são. Como parte da nossa discussão sobre apostas pós-flop neste e em artigos futuros, também retornaremos ao importante conceito *planejando várias ruas* (que começamos a discutir em [Parte 8](#) e [Parte 9](#)).

Para evitar morder demais de uma só vez, falaremos principalmente sobre cenários de heads-up para ilustrar como os conceitos teóricos são colocados em uso. Mas também generalizaremos para cenários multivias ao longo do caminho. Abaixo estão algumas ideias gerais importantes sobre as quais falaremos nos próximos artigos:

- Como o conceito “princípio da força” é usado em PLO (diferente de NLHE)
- Por que o conceito “muito à frente/muito atrás” (e a correspondente linha pós-flop WA/WB) é menos útil em PLO do que em NLHE, e as consequências que isso tem para as apostas pós-flop em PLO
- Bet-fold versus jogo passivo quando temos uma mão média/fraca que geralmente é a melhor (uma consequência dos dois tópicos acima)
- O conceito de “máquina de apostas” e por que esta é uma boa mentalidade quando iniciamos um processo de apostas pós-flop em PLO
- Leitura simples das mãos baseada na força relativa (que é mais simples do que você imagina, especialmente quando você tem posição)
- Olhando para frente e tendo um plano para a próxima street e as diferentes cartas que podem surgir

Nestes tópicos também será incluída muita discussão sobre a transição do flop para o turn e do turn para o river. Em vez de falar sobre jogo no turn/river isoladamente, veremos esses tópicos mais como um *continuação* do jogo no flop e do processo de planejamento pós-flop que começamos no flop. Assim como um bom jogo pré-flop nos prepara para cenários pós-flop lucrativos, um bom jogo no flop nos prepara para situações lucrativas no turn e no river. Mas é claro que também falaremos sobre alguns detalhes específicos do turn/river (por exemplo, como jogar o river com um bluffcatcher em heads-up e fora de posição).

Por isso optamos por discutir o jogo nas diferentes ruas de uma forma unificada, e estamos muito conscientes de que os cenários em que nos encontramos numa rua são sempre consequências de escolhas feitas anteriormente na mão. A estratégia para a street em que nos encontramos neste momento está portanto ligada tanto ao plano que começamos anteriormente nesta mão, como a todos os cenários possíveis em que nos podemos encontrar na próxima street (e temos que estar preparados para todos aqueles).

Complementaremos esta forma “holística” se pensarmos em apostar, discutindo também alguns cenários pós-flop concretos com algum detalhe. Alguns tópicos específicos pós-flop sobre os quais falaremos são:

- Fazer check-behind no flop como raiser pré-flop em vez de c-bet. por que fazemos isso? Em quais mãos apostamos e em quais mãos damos check?
- Situações para desistir de apostas
- 2- e 3-barreling (blefar em diversas rondas) Donk-bet no flop (apostar no raiser pré-flop) Checkraising
-
- Jogar mãos médias/fracas em posição e fora de posição. Quando os jogamos passivamente e quando os jogamos agressivamente? Quando devemos desistir deles, quando devemos levá-los ao showdown e quando devemos transformá-los em blefes?

Resumindo: O plano para este e para os futuros artigos pós-flop é falar sobre apostas pós-flop em geral. Usaremos conceitos teóricos e “ideias gerais”, ao mesmo tempo que daremos orientações práticas para vários cenários específicos que ocorrem com frequência. Mas tentaremos evitar nos prender a detalhes. Queremos, antes de mais nada, aprender conceitos gerais de apostas que se aplicam a uma ampla variedade de situações.

Começamos este processo na Parte 12 discutindo um modelo teórico de apostar heads-up em posição (“o jogo AKQ”). Deste modelo, extrairemos alguns conceitos importantes de apostas e, em seguida, usaremos esses conceitos no cenário em que somos o raiser pré-flop em posição num pote heads-up, tendo que tomar uma decisão de c-bet/check depois que nosso oponente nos deu check.

Esta é uma decisão de c-bet/check que ocorre frequentemente (por exemplo, depois de abrirmos raise no botão e recebermos um call nos blinds), e veremos os ranges de c-bet e check-behind para esta situação. na Parte 13. Na Parte 12 faremos um aquecimento examinando um caso especial deste cenário, nomeadamente o cenário de caminho à frente/muito atrás (WA/WB). Compararemos o cenário WA/WB em PLO com o cenário WA/WB em NLHE para ilustrar uma diferença importante entre os dois jogos: Em PLO ficamos mais felizes em ganhar o pote ali mesmo, sem extrair mais valor dos jogadores mais fracos. mãos, e por isso preferimos com mais frequência que elas desistam quando apostamos.

A Parte 12 contém alguma teoria e discussão que à primeira vista podem parecer não relacionadas à OLP. Mas o objetivo deste artigo é construir uma base teórica para discussões futuras, portanto, seja paciente. :-) Na Parte 13 e em artigos futuros usaremos os conceitos da Parte 12, e começaremos na Parte 13 com uma discussão sobre range de c-bet e check-behind-range quando fazemos c-bet

heads-up e em posição. Quando tivermos compreendido bem este cenário, teremos aprendido muito sobre bons processos de pensamento de PLO para apostar no flop. Depois aplicaremos esse conhecimento em artigos futuros onde veremos c-bet fora de posição, planejamento de blefes de 2 e 3 barris, donk-betting, check-raise e vários outros tópicos.

Começamos com uma apresentação do princípio geral de força para apostas de pôquer:

2. O Princípio da Força

O Princípio da Força é um conceito macro para apostas em todas as formas de pôquer:

- Aposte e aumente com suas mãos mais fortes
- Check e call com suas mãos medianamente fortes
- Check e fold, e ocasionalmente blefe, com suas mãos mais fracas

Deixar de apostar com nossas mãos mais fortes é obviamente correto, já que queremos lucrar ao sermos pagos por mãos mais fracas. E com as nossas mãos mais fracas, geralmente desistimos do pote pós-flop, mas às vezes blefamos. Observe que blefar com nossas mãos mais fracas facilita as coisas para nós quando nosso blefe não dá certo. Por exemplo, se apostarmos uma mão sem valor e recebermos um aumento, podemos desistir sem ter que nos preocupar em desistir da melhor mão.

Então a classe de mãos que nos dá as decisões mais difíceis é a classe de mãos medianamente fortes. Estas são mãos que por vezes são melhores, por vezes atrás, e onde uma aposta muitas vezes não funciona bem como uma aposta de valor (já que poucas mãos mais fracas pagam) ou como um bluff (já que poucas mãos melhores desistem). Com esta classe de mãos, intuitivamente faz mais sentido manter o pote pequeno e tentar chegar barato ao showdown e ver se ganhamos.

Mas, como veremos neste e em artigos futuros, esta forma de pensar muitas vezes falha na OLP. Então, em PLO, muitas vezes apostaremos com mãos medianamente fortes simplesmente porque queremos dar ao adversário a chance de desistir de mãos mais fracas (já que eles geralmente têm chances decentes de fazer draw em nossa mão, se permitirmos que eles permaneçam no pote). Apenas receber call de mãos melhores não é um grande problema para nós se a nossa aposta forçar os nossos adversários a desistir de um número suficiente de mãos mais fracas que tenham equidade decente contra nós. Este é frequentemente o caso na OLP.

E também não temos problemas em transformar uma mão medianamente forte (por exemplo, top pair sem mais nada) num bluff contra mãos melhores quando suspeitamos que os nossos adversários não são muito fortes. É difícil pagar grandes apostas em PLO quando você não tem o melhor, já que o melhor está muitas vezes nas mãos de outra pessoa. Portanto, a suposição de que poucas mãos melhores desistem quando você aposta uma mão medianamente forte não funciona tão bem em PLO quanto em NLHE. Mais sobre esses conceitos posteriormente.

O próximo conceito neste artigo é "muito à frente/muito atrás" em um cenário NLHE. Em seguida, estudaremos um modelo de teoria dos jogos de apostas em posição (o jogo AKQ) para construir uma base teórica para a compreensão do princípio da força e do cenário de caminho a seguir/muito atrás. Quando tivermos entendido o princípio da força e o cenário de caminho a seguir/muito atrás em um ambiente NLHE, nos voltaremos para PLO e veremos como esses conceitos funcionam lá.

Eu escolhi seguir o caminho da teoria geral do pôquer --> NLHE --> PLO para construir uma compreensão geral desses conceitos, uma vez que a maioria dos novos jogadores de PLO já conhece a estratégia básica de NLHE. Ao seguir estes passos, será fácil compreendermos os princípios das apostas PLO, com base na nossa compreensão dos princípios bem conhecidos das apostas NLHE, além de uma compreensão de como o *estruturado* PLO (mãos iniciais de 4 cartas e apostas com limite de pote) difere da estrutura do NLHE (mãos iniciais de 2 cartas e apostas sem limite).

3. O cenário de caminho a seguir/muito atrás

Em NLHE muitas vezes faz sentido usar o conceito "muito à frente/muito atrás" (WA/WB) e a linha pós-flop WA/WB correspondente (jogar passivamente e tentar chegar ao showdown em um pote pequeno). Estes são cenários onde temos uma mão medianamente forte que está muito à frente ou muito atrás, normalmente em flops secos sem draws. Nestas situações não esperamos que mãos piores façam call ou que mãos melhores desistam se apostarmos. A lógica então é que uma aposta não funciona bem como uma aposta de valor, e não funciona bem como um blefe, então é melhor dar check no flop, planejando chegar ao showdown em um pote pequeno e ver quem ganha. Se o nosso adversário apostar no turn depois de darmos check no flop, estamos preparados para pagar muito, pois esperamos que o nosso check dê *ter blefes induzidos* dos nossos oponentes. Mas nosso objetivo ainda é chegar ao showdown sem aumentar o pote.

Abaixo está um exemplo para ilustrar a linha pós-flop WA/WB em NLHE:

Exemplo 3.1 Uma situação muito à frente/muito atrás em NLHE

Pré-flop:

US\$ 100NLHE

Hero (\$100) aumenta para \$3,5 com  no botão, o big blind (\$100) paga. Hero espera que o big blind jogue com os 15% melhores contra um raise do botão, e que ele faria 3-bet {99+,AQ}, que são as 5% melhores mãos. Portanto, nossa suposição inicial é que o range de call pré-flop do big blind é o top 5-15% das mãos (top 15% menos top 5%).

Fracasso:  (US\$ 7,5)

Cheques big blind (\$ 3,5). O Hero deve fazer c-bet ou check-behind? Qual deveria ser o seu plano geral pós-flop?

Flopamos o melhor underpair possível em um flop ás alto e muito seco. Estamos assumindo que Villain tem um range médio forte com muitas mãos Broadway (ATs, KQ, JTs, etc). Como o flop não tem draws e como temos no máximo 2 outs quando estamos atrás, podemos concluir que:

- Ou estamos na frente com um patrimônio muito bom
- Ou estamos atrás com um patrimônio muito baixo

Assim, ou estamos muito à frente ou muito atrás. Uma suposição que fizemos sobre o range do vilão é que ele faria 3-bet com qualquer pocket pair AA-99. Então, se ele tiver um pocket pair agora, será 88 ou menos. Se ele não tiver um par, ele terá duas cartas que não poderão nos vencer, aumentando um par no turn. Parece razoável supor que esses pocket pairs baixos e undercards irão desistir no flop se fizermos c-bet. Também é mais ou menos irrelevante para nós se essas mãos conseguem ou não ver um showdown grátis, já que elas quase nunca dão draw contra nós de qualquer maneira.

Nessas ocasiões, o vilão nos derrota, ele tem pelo menos top pair e então nossa equidade é muito baixa (temos no máximo 2 outs). Também é óbvio que o vilão não desistirá destas mãos se apostarmos. Então vemos que uma c-bet não faz nada de bom para nós, independentemente de o vilão ter uma mão melhor (ele nunca desiste) ou uma mão pior (ele irá desistir, mas não cometerá um erro ao fazer isso). então, e ele raramente teria nos atacado com essas mãos).

Podemos formular o nosso problema assim: A pequena equidade que ganhamos ao desistir das mãos fracas do Vilão, negando-lhes assim a sua pequena oportunidade de fazer draw, não compensa a nossa grande perda naquelas vezes em que apostamos nas melhores mãos do Vilão. Então, intuitivamente, um check no flop parece melhor do que uma c-bet. Faremos agora uma modelagem simples para mostrar que esse é realmente o caso.

Modelando o EV de c-bet e check

Assumiremos o seguinte:

- O alcance do vilão é de 5 a 15% superiores (15% superiores menos 5% superiores), com base no [ProPokerTools](#)' classificações de mãos
- Ele desistirá de qualquer mão pior que top pair se apostarmos (e lembre-se que ele não tem QQ-99) em seu range, já que ele teria feito 3-bet pré-flop)
- Ele pagará com todas as mãos top pair ou melhor se fizermos c-bet no flop. Em outras palavras, ele fará check em todas as rondas, planejando pagar se apostarmos, e nunca apostará sozinho.
- Nossa estratégia pós-flop é a) fazer c-bet no pote (7,5 bb), planejando dar check down se formos pagos, ou b) dar check no flop, planejando dar check na mão.

Observe que agora estamos trabalhando com um *modelada* realidade para estimar se c-bet ou check tem o maior EV. E estamos fazendo algumas suposições simplificadoras para obter um modelo fácil de trabalhar. Observe que é razoável que o Vilão faça check-call no flop com as mãos que ele não desiste, já que essas são, em sua maioria, mãos medianamente fortes. Ele teria 3-bet AA/AK/AQ/99 pré-flop e não pode ter 22 (bottom set), A2 (dois pares superiores e inferiores) ou 92 (dois pares inferiores) com top 5-15%. faixa.

Agora vamos para a nossa caixa de ferramentas de software de pôquer (usei [EVPlusPlus.com](#)) e calcular ações e distribuições de faixa. Abaixo está um resumo (range da nossa mão/vilão à esquerda, ações no meio e o número de combos no range do vilão à direita):

KsKh	51,6%	
Principal 5-15%	48,4%	96 combos

KsKh	8,6%	
Principais 5-15% e (A*,99,22,92)	91,4%	47 combos (49,0%)

KsKh	93,5%	
Principais 5-15%! (A*,99,22,92)	6,5%	49 combos (51,0%)

EV (c-bet e check down quando pago)

= EV(check-fold do vilão) + EV(check-call do vilão)

= $0,51(7,5bb) + 0,49\{0,086(22,5bb) - (7,5bb)\}$

= $(3,83bb) + (-2,73bb)$

= +1,10bb

VE (Cheque abaixo)

= $0,516(7,5bb)$

= +3,87bb

Sobre a notação:

Top 5-15% & (A*,99,22,92) significa "as mãos na faixa top 5-15% do tipo A*, 99, 22, 92", enquanto Top 5-15% ! (A*,99,22,92) significa "as mãos na faixa superior de 5-15% que são *não* do tipo A*, 99, 22, 92").

Nossos cálculos mostram que:

- Temos 51,6% de equidade contra o range total do vilão
- Temos 8,6% de equidade contra o range com o qual ele dá call (49% do range total dele)
- Temos 93,5% de equidade contra o range que ele desiste (51% do seu range total)

Somos mais de 90% favoritos na metade das vezes, e na outra metade o Vilão é mais de 90% favorito, então este é um cenário extremo de muito à frente/muito atrás. Em geral, a melhor linha pós-flop para esses cenários é chegar ao showdown em um pote pequeno, e nosso modelo ilustra isso claramente.

C-bet e check down quando pago é +EV isoladamente (+1,10 bb), *mas dar check no flop e depois dar check down é três vezes mais lucrativa* (+3,87bb). Vemos pelos cálculos que o EV para c-betting pode ser escrito como uma soma de dois componentes: O que ganhamos quando ganhamos o pote no flop (+3,83 bb), e o que ganhamos quando a nossa c-bet é pagou (e aqui perdemos -2,73 bb). Uma vez que as mãos que desistem quase nunca teriam desistido de qualquer maneira, uma c-bet é

simplesmente muito risco extra por muito pouca recompensa extra, e verificar é claramente a melhor opção.

Agora vimos um exemplo prático de um cenário WA/WB em NLHE. O próximo passo no nosso estudo teórico é modelar cbets heads-up em posição usando um “jogo de brinquedo” que podemos resolver exatamente usando a teoria dos jogos. Veremos então o mesmo que no exemplo acima, mas desta vez usando um modelo matemático e exatamente solucionável.

Então terminaremos este artigo conectando os conceitos “o princípio da força” e “muito à frente/muito atrás” com PLO e usaremos um exemplo para ilustrar como eles funcionam para uma decisão de c-bet em heads-up em posição. Descobriremos então uma diferença fundamental entre NLHE e PLO no que diz respeito às apostas pós-flop. Continuaremos com a nossa descoberta na Parte 13, onde discutiremos as consequências que isto tem para as nossas linhas de apostas pós-flop em PLO.

4. O jogo AKQ

“O jogo AKQ” é um exemplo de “jogo de brinquedo” que modela aspectos importantes do pôquer real, mas de tal forma que podemos resolver o jogo com exatidão. Resolver o jogo significa encontrar as estratégias ideais para os jogadores envolvidos. “Estratégia ideal” aqui significa a melhor estratégia contra adversários que sempre exploram a nossa estratégia ao máximo, qualquer que seja a nossa estratégia. Por outras palavras, estamos a defrontar adversários que irão explorar ao máximo todos os erros que cometemos. Ao definir, resolver e estudar as soluções para esses jogos de brinquedo, podemos obter insights sobre estratégias reais de pôquer.

O jogo AKQ é o chamado “jogo de meia rua”, definido como:

- São dois jogadores, Alice (fora de posição) e Bob (em posição). O
- jogo utiliza um baralho com 3 cartas: A, K e Q
- O jogo começa com ambos os jogadores colocando uma aposta de 1 bb no pote
- Cada jogador recebe então uma carta do baralho
- Alice verifica “no escuro” (uma verificação forçada)
- Bob agora pode apostar 1 bb, ou dar check-atrás e deixar a mão ir para o showdown. Naquelas
- vezes que Bob aposta, Alice pode desistir, ou pagar e deixar a mão ir para o showdown.
- Naquelas vezes que a mão vai para o showdown, a carta mais alta vence

A classificação deste jogo como um “jogo de meia rua” decorre das regras que obrigam Alice a sempre verificar para Bob. Assim, ela não tem nenhuma decisão a tomar, a menos que Bob decida apostar, e ela não tem permissão para jogar sua metade da street (ou seja, ela não tem permissão para forçar Bob a tomar uma decisão apostando nele). Este modelo é semelhante ao cenário em que abrimos raise no botão, somos pagos por um jogador nos blinds e ele inicia a jogada pós-flop sempre dando check para nós. Não é exatamente a mesma situação, já que o jogador fora de posição pode apostar em nós se quiser (portanto, nunca podemos ter certeza de que seu range de check no flop é idêntico ao seu range de call pré-flop). Além disso, no flop os valores das mãos não são estáticos como no jogo AKQ (as cartas do turn e do river mudarão drasticamente os valores das mãos). No entanto, podemos usar este modelo para extrair diretrizes qualitativas para decisões de c-bet/check em heads-up e em posição no flop.

Agora resolveremos o jogo AKQ. Resolver o jogo significa encontrar as respostas para as seguintes questões:

- Qual é a estratégia ideal de Bob para apostar/passar atrás?
- Qual é a estratégia ideal de Alice para pagar/desistir nas vezes em que Bob aposta?

“Ótimo” neste contexto significa encontrar a estratégia mais lucrativa contra um adversário que utiliza a estratégia mais lucrativa contra a nossa estratégia. Se um jogador cometer um erro sistemático, o outro jogador ajustará a sua estratégia para explorar esse erro. Então o primeiro jogador pode perceber isso, corrigir seu erro e ajustar-se à estratégia ajustada do oponente, e assim por diante. Assim, podemos imaginar um processo contínuo de ajustes e contra-ajustes que converge para um par de estratégias que não podem ser melhoradas ainda mais. Quando os dois jogadores chegam a este ponto, nenhum deles pode mudar a sua estratégia sem dar ao seu adversário a oportunidade de os explorar, e o processo termina.

Alice e Bob então acabam com um *par de estratégia ideal*, e este par de estratégias é a solução para o jogo AKQ. Não é certo que algum deles possa ganhar dinheiro com uma estratégia ideal, mas este resultado é aceitável para ambos. Uma estratégia ótima da teoria dos jogos é, antes de tudo, uma *defensiva* estratégia. Queremos ganhar dinheiro explorando os erros dos adversários, mas como os nossos adversários estão a tentar explorar-nos ao mesmo tempo, também temos de pensar em não lhes dar oportunidades para atacarem com lucro. Mas um par de estratégias ideal também pode permitir que um jogador ganhe (e veremos em um minuto que Bob vence no jogo AKQ por causa de sua vantagem posicional). Mas em muitos pares de estratégias ótimas da teoria dos jogos, ambos os jogadores empatam quando jogam perfeitamente um contra o outro.

Qual é a estratégia ideal de Bob para apostar/passar?

É óbvio que a estratégia ótima de Bob deve ter as seguintes características:

- Sempre aposte um A (nozes)
- Sempre verifique atrás de um K (médio)
- Às vezes blefa com Q (ar)

Porque quando Bob tem A, Alice tem K ou Q. Então Bob nunca pode perder com A, então ele aposta por valor todas as vezes, esperando que Alice pague. Da mesma forma, quando Bob tem K, Alice deve ter A ou Q. *Portanto, é impossível que Alice cometa um erro se Bob decidir apostar um K.* Se ela tiver um A, ela está louca e liga. Se ela tiver uma Q, ela não consegue vencer nenhuma das mãos de Bob e desiste. Portanto, Bob não pode ganhar valor apostando um K, e ele dá check-behind e leva um showdown grátis.

Vemos que o princípio “não aposte quando nenhuma mão pior irá pagar e nenhuma mão melhor irá desistir” surge novamente. É claro que este jogo é apenas um modelo simplista de pôquer real, mas o princípio é o mesmo para este jogo de brinquedo e para o cenário de caminho a seguir/muito atrás que estudamos no exemplo NLHE anteriormente neste artigo.

Finalmente, Bob sabe que às vezes precisa blefar com um Q para ganhar valor ao apostar suas mãos A. A razão é que Alice (que sempre se ajusta à estratégia de Bob) desistirá de K toda vez que descobrir que Bob está apenas apostando em suas mãos A-nut. Portanto, se Bob apenas aposta A e dá check em K e Q, ele está dando a Alice uma oportunidade de explorá-lo ao nunca pagar suas apostas de valor quando ela tem um bluffcatcher (o K). A questão agora é: com que frequência Bob deve blefar para garantir o melhor lucro mínimo possível com as apostas?

Esta é uma questão de pot odds. Quando Bob aposta 1 bb em um pote de 2 bb, Alice obtém pot odds de 3:1 em um call. É claro que ela paga sempre com um A e desiste sempre com um Q, mas quando ela tem o K bluffcatcher (perde para as melhores mãos de Bob e vence seus blefes), ela tem uma decisão a tomar. Ela não pode pagar sempre, porque então ela estará pagando o A de Bob todas as vezes, e Bob simplesmente parará de blefar com seus Q's (Bob irá parar de blefar e só apostará por valor quando Alice sempre pagar com um K, porque então seus blefes nunca terão sucesso).

Por exemplo, se Bob escolhe blefar 10% dos seus Q's, a proporção A:Q no seu range de apostas é $100\%:10\% = 10:1$ (1 blefe para cada 11 apostas). Como Alice só tem pot odds de 3:1, ela tem que desistir de seus K's todas as vezes. *mesmo que ela saiba que Bob às vezes está blefando* (mas ele não está blefando o suficiente para ela pagar lucrativamente com pot odds de 3:1). Mas então Bob obtém mais lucro do que se apostasse apenas suas mãos A, já que agora ele consegue fazer um blefe bem-sucedido para cada 11 apostas.

Inversamente, se Bob blefar com, digamos, 50% de seus Q's, a relação valor:bluff para seu range de apostas se tornará $100:50 = 2:1$. Agora Alice pode pagar sempre com lucro com um K, já que as probabilidades do pote de 3:1 são melhores do que as probabilidades de 2:1 contra o blefe de Bob. Ela perderá 1 bb 2 vezes e ganhará um pote de 3 bb 1 vez, obtendo um lucro líquido de $3 - 2 = 1$ bb para cada 3 apostas que Bob fizer. Portanto, o call dela com o bluffcatcher K tem um valor esperado de $+1/3$ bb por call.

Vemos que Bob consegue se safar com uma certa quantidade de blefe (por exemplo, 10%) contra os quais Alice não consegue se defender (ela perde para Bob quando desiste sempre, mas perde mais se pagar sempre). Assim, Bob pode garantir um lucro garantido cada vez maior começando a blefar, e depois blefando cada vez mais. Mas há um certo limite que ele não pode ultrapassar (e vimos que esse limite deve ser inferior a 50%), porque então Alice pode mudar da estratégia sempre-fold necessária (já que ela não está conseguindo as pot-odds para pagar) para uma estratégia lucrativa de sempre pagar, para que Bob comece a perder dinheiro com seus blefes. O próximo passo é encontrar esse limite e, pelos cálculos acima, sabemos que ele deve estar entre 10% e 50%.

E se Bob usar uma relação valor/bluff idêntica às pot odds que Alice está obtendo? Quando Alice tem o bluffcatcher K, ela tem 3:1 para pagar e resolver um possível blefe, mas quando as chances contra Bob blefar também são de 3:1, não importa para Alice se ela está pagando ou desistindo. Se ela pagar com seu K todas as vezes, ela perderá 1 bb 3 vezes para os A's de Bob e ganhará um pote de 3 bb 1 vez contra os Q's de Bob. Portanto, o lucro líquido do call é $3(-1 \text{ bb}) + 3 \text{ bb} = 0$.

Então Alice se torna *indiferente* pagar ou desistir com seu bluffcatcher quando Bob usa *essa estratégia de blefe ideal*. Portanto, quando calculamos o que o blefe faz para o EV da aposta de Bob, podemos simplesmente assumir que ele desiste todas as vezes com um K e apenas paga com um A. Quando Bob aposta 8 vezes com uma relação valor/bluff de 3:1 (6 vezes com um A e 2 vezes com um Q), Alice desiste toda vez que ele tem um A (porque então ela tem um K ou um Q), e Bob ganha $6 \times 2 \text{ bb potes} = 12 \text{ bb}$. Quando Bob aposta suas 2 Q's, ela paga metade das vezes (quando tem A) e desiste na metade das vezes (quando tem K), então Bob ganha um pote de $1 \times 2 \text{ bb}$ uma vez e perde 1 bb uma vez. Portanto, nestas 8 apostas, o ganho de Bob é $6 \times 2 + 2 - 1 = 13 \text{ bb}$.

Isso é 1 bb a mais do que se ele apenas apostasse seus 6 A's e desse check nos 2 Q's, porque então ele ganha potes de $6 \times 2 \text{ bb}$ quando Alice desiste para suas valuebets A, e ele perde 2 showdowns contra os A's e K's de Alice quando ele dá check Behind. com seus Q's. Portanto, a estratégia de valuebet/bluff perfeitamente equilibrada de Bob garante a ele 1 bb extra para cada 8 apostas que ele fizer. *e não há nada que Alice possa fazer para evitar isso.* É 3:1 contra Bob blefando, e Alice tem pot odds de 3:1 quando ela paga para quebrar um blefe, então Bob pagar com seus bluffcatchers torna-se ponto de equilíbrio. Ela pode jogar seus K's como quiser, e Bob ainda ganhará 1 bb

mais (em comparação com nunca blefar) por cada 8 apostas.

A estratégia ideal total de Bob que lhe garante um lucro extra de 1/8 por aposta torna-se então:

- Sempre aposte um A
- Sempre verifique atrás com um K
- Aposte 1/3 das vezes com Q

Porque então a relação valor/bluff passa a ser $1:1/3 = 3:1$, que é o que Bob quer. Agora passamos para Alice e encontramos sua estratégia ideal de call/fold para usar contra a estratégia de apostas de Bob:

Qual é a estratégia ideal de call/fold de Alice?

É óbvio que a estratégia ótima de Alice deve ter as seguintes características:

- Sempre pague com um A (maluco)
- Às vezes pague com um K (bleffcatcher)
- Sempre desista de um Q (ar)

Pagar com a melhor mão é automático, e o mesmo vale para desistir de suas mãos aéreas (Q) que não conseguem vencer nada que Bob aposte. Então, o que precisamos fazer agora é encontrar a frequência ideal de chamadas de Alice com seus K, para que ela possa manter o lucro garantido de Bob no mínimo. Ela não pode pagar sempre, porque então Bob para de blefar e a explora, sempre recebendo suas apostas de valor com um A pago. Agora as apostas de Bob ganham um pote de 3 bb na metade das vezes (quando ela paga com um K) e um pote de 2 bb na metade das vezes (quando ela desiste de uma Q), então as apostas de Bob ganham $3 + 2 \text{ bb} = 5 \text{ bb}$ para cada duas apostas, ou 2,5bb/aposta. Isto é 1/2 bb/aposta extra em comparação com nunca ser pago ao ser pago, o que é melhor do que 1/8 bb/aposta extra que ele ganha com sua estratégia ideal.

Mas Alice também não pode desistir sempre, porque então Bob blefará com seus Qs todas as vezes e roubará o blind dela. Quando Bob tem um Q, há uma chance de 50-50 de que Alice tenha um A ou um K. Então Bob arrisca 1 bb para roubar 2 bb, e ele consegue na metade das vezes se Alice sempre desistir de seus K's. Então, quando ele blefou 2 vezes, ele roubou um pote de $1 \times 2 \text{ bb}$ uma vez e perdeu 1 bb uma vez, obtendo um lucro líquido de 1 bb (= 1/2 bb por blefe). Então Alice perde muito para a estratégia ajustada de Bob quando ela sempre desiste também.

Tenha em mente que Bob pode garantir a si mesmo um lucro extra de 1/8 por aposta seguindo a estratégia ideal de valuebet/bluff descrita acima, e seu lucro é o mesmo, não importa se Alice sempre desiste ou paga com seus K's. Mas se Alice escolher um desses extremos, Bob pode *ganhar ainda mais* afastando-se de sua estratégia ideal (ele pode optar por nunca blefar ou sempre blefar). Portanto, o objetivo de Alice é negar-lhe esta oportunidade e mantê-lo com um mínimo de 1/8 bb por aposta.

E se Alice pagar e desistir em uma proporção idêntica às pot odds que Bob está obtendo em seus blefes (2:1, já que ele está arriscando 1 bb para ganhar 2 bb). Quando Bob blefa uma Q 3 vezes, ele receberá call duas vezes (e perderá 1 bb de cada vez) e terá sucesso uma vez (e roubará um pote de 2 bb) com um lucro líquido de $2 \times (-1) + 2 = 0 \text{ bb}$, o que é 0 bb por blefe. Portanto, se Alice decidir pagar e desistir nessa proporção, ela garante que Bob não poderá se beneficiar blefando com seus Q's todas as vezes. Ela ainda perderá no mínimo 1/8 bb por aposta para o range geral de apostas de Bob quando ele seguir a estratégia ideal de valuebet/bluff, mas ele mantém seu lucro baixo neste valor, e ela não lhe dá a oportunidade de lucrar ainda mais sempre blefando ou nunca blefando.

Então Alice precisa pagar 2 em 3 vezes (66,67%) quando Bob aposta. Ela pode chegar a 50% sempre pagando com seus A's (já que A's representam 50% das 2 mãos A e K que ela pode ter quando Bob aposta), e ela precisa pagar o suficiente com K's para chegar a 66,67% da porcentagem total de call. Ela pode chegar lá pagando com 1/3 de seus K's (já que $50\%/3 = 16,67\%$). A estratégia ótima total de Alice torna-se então:

- Sempre ligue com um A
- Ligue 1/3 das vezes com um K
- Sempre desista com um Q

O leitor pode facilmente verificar que Bob agora não pode ganhar ao mudar de sua estratégia ideal para uma estratégia de sempre blefar ou de nunca blefar.

Qual é a taxa de vitórias de Bob no jogo AKQ contra Alice?

Primeiro, se Bob nunca apostar, mas der check em todos os seus A's, K's e Q's, o jogo será simétrico e terá equilíbrio para ambos os jogadores:

- Bob tem A = ele vence K e Q
- Bob tem um K = ele ganha contra Q e perde contra A
- Bob tem Q = ele perde contra A e K

Então Bob ganha 3 potes e perde 3 potes, e todos os potes valem 2 bb em antes, já que não há apostas. Então Alice e Bob em média

recuperar sua aposta de 1 bb. O mesmo acontecerá se Bob nunca blefar. Ele agora verifica todos os K's e Q's e aposta apenas seus A's. Mas então Alice pode desistir de seus K's todas as vezes contra a aposta de valor de Bob, então o resultado se torna o mesmo como se ele tivesse dado check em seus A's. Portanto, Bob não pode ganhar dinheiro com uma estratégia onde ele sempre dá check, ou onde ele apenas aposta por valor com suas melhores mãos e dá check em todo o resto.

Mas quando Bob emprega a sua estratégia ideal de valuebet/bluff com uma combinação equilibrada de value bets e bluffs, ele tem a garantia de ganhar 1 bb por cada 8 apostas. Alice responde com sua estratégia ideal que mantém o lucro de Bob nesse mínimo. Se Alice e Bob jogarem AKQ 18 vezes, Bob terá em média A, K e Q 6 vezes cada. A distribuição dos resultados torna-se:

- Bob aposta com valor A 6 vezes e blefa Q 2 vezes (= relação valor/bluff de 3:1). Como explicado anteriormente, ele ganha 13 bb ao fazer isso, independentemente da estratégia de Alice. Portanto, seu ganho líquido é de 5 bb (13 bb ganhos menos os 8 x 1 bb que ele pagou antes nessas 8 mãos)
- Bob verifica K 6 vezes. Ele ganha 2 bb 3 vezes (contra o Q de Alice) e não ganha nada 3 vezes (contra o A de Alice). Seu ganho líquido é de 0 bb (6 bb em pots ganhos menos 6 bb em antes)
- Bob verifica Q 4 vezes. Ele perde todos esses pots para o A e K de Alice, então seu ganho líquido é -4 bb (0 bb ganho menos 4 bb em antes)

Portanto, o ganho líquido de Bob nessas 18 mãos é 5 bb + 0 bb - 4 bb = +1 bb.

Conclusão: O lucro garantido de Bob no jogo AKQ é 1/18 bb por mão = 0,056 bb por mão, ou 5,6 bb/100.

Nada mal! E todo esse lucro decorre do fato de Bob ter posição sobre um jogador que nunca aposta nele. Observe que o jogo é *simétrico* em relação às mãos do jogador (cada jogador tem a mesma probabilidade de receber um A, K ou Q), portanto, sem qualquer aposta, ambos os jogadores empatam. Assim, a única fonte de lucro é a rodada de apostas após as cartas serem distribuídas. Por outras palavras, este resultado pode ser interpretado como uma medida do valor da posição contra um jogador passivo.

O que podemos aprender com o jogo AKQ

Usaremos insights do jogo AKQ em artigos futuros, onde discutiremos o valor da posição e o que o jogador fora de posição pode fazer para contrariar isso (por exemplo, liderando o raiser e dando-lhe check-raise). O que usaremos neste jogo de brinquedo resolvido agora é a compreensão de por que Bob não deveria apostar suas mãos medianamente fortes (seus K's) e como isso está relacionado aos jogos de pôquer reais.

A razão pela qual foi "proibido" para Bob apostar a parte média do seu range foi que *as forças das mãos eram bem definidas e completamente estáticas*. Quando Bob tinha um K, Alice tinha uma mão sempre melhor (A) ou uma mão sempre pior (Q). *e Alice sempre sabia se estava à frente ou atrás com essas mãos*. Não havia ruas futuras que pudessem alterar a força relativa das mãos, e sua ordem relativa permaneceu constante.

Agora perguntamos:

Por que usamos a regra prática "não aposte quando nenhuma mão pior paga e nenhuma mão melhor desiste" nas decisões de apostas pós-flop em NLHE? Está correto no jogo AQK, mas esta regra se aplica a um jogo de pôquer real?

Claro que podemos sempre usar esta regra no river, onde as forças das mãos são completamente estáticas (não há mais cartas por vir), mas muitas vezes faz sentido usar a mesma linha de pensamento também nas rondas anteriores de NLHE. Uma razão para isso é:

A estrutura do Hold'em resulta num jogo onde a força relativa das mãos muda menos de rua para rua do que em muitos outros jogos, especialmente após o flop. Assim, o Hold'em após o flop é mais semelhante à estrutura do jogo AKQ do que muitos outros jogos.

Por exemplo:

Alice tem , Bob tem . Alice tem a melhor mão antes do flop. A probabilidade de Bob superar Alice com um par melhor, dois pares, trincas, sequência ou flush é de 32%. Então Alice é uma grande favorita (68%) por também ter a melhor mão no flop.

Digamos que o flop venha . Alice ainda está à frente e Bob agora tem 6 outs para uma mão melhor entre os 45 cartas invisíveis. Portanto, neste flop, há 39/45 = 87% de chance de Alice ainda ter a melhor mão no turn.

Se chegar a vez , Bob ainda está atrás com 6 outs entre as 44 cartas ainda não vistas. Então há um 38/44 = 86% de chance de Alice também ter a melhor mão no river.

Uma razão para esta estabilidade na força relativa das mãos de street para street é o uso de cartas comunitárias no Hold'em (as cartas da mesa que todos os jogadores têm de partilhar). Por exemplo, se você tiver dois oponentes que estão empatando para um flush para vencer sua sequência, você será derrotado por ambos na próxima carta ou por nenhum deles. Mas se você tivesse jogado 7-card stud, cada oponente teria recebido uma carta separada, de modo que ambos poderiam ter vencido você, ou um deles, ou nenhum deles. Então você teria se envolvido com mais frequência no ganho.

Outra razão para esta estabilidade, em comparação com PLO (onde também usamos cartas comunitárias) é a estrutura da mão inicial. Usamos mãos de 2 cartas no Hold'em e mãos de 4 cartas no PLO. É muito mais difícil chegar à mesa com apenas duas cartas na mão, o que deu origem à expressão "a maioria das mãos perde a maioria dos flops" no Hold'em (o que não é o caso no PLO).

Outra razão importante pela qual não gostamos de apostar em NLHE quando mãos piores não pagam e mãos melhores não desistem tem a ver com a estrutura de apostas:

Em um jogo de "grande aposta" (no-limit ou pot-limit) é caro apostar quando não deveria

Se você acha que nenhuma mão pior irá pagar, e nenhuma mão melhor irá desistir, você arrisca uma aposta comparável ao tamanho do pote para ganhar apenas o que está no pote. Se as mãos que você venceu raramente renderem empate se você permitir que elas cheguem ao showdown, e se você raramente desistir nas mãos que o venceram, você pode estar em uma situação em que a relação risco/recompensa de uma aposta se torna tão pobre que uma aposta não pode lhe render dinheiro. O custo de pagar as melhores mãos pode ser muito alto comparado aos potes que você ganha quando está ganhando. Então talvez seja melhor dar check na mão ou pelo menos pagar o mínimo para chegar ao showdown. O exemplo de caminho a seguir/muito atrás neste artigo ilustrou isso.

5. Uma ilustração de como as estratégias de apostas NLHE podem falhar no PLO

Chegamos agora a um ponto muito importante no trabalho teórico realizado neste artigo, nomeadamente que o planeamento pós-flop e as estratégias de apostas que transportamos do NLHE nem sempre são aplicáveis no PLO. Discutimos o princípio da força e os cenários de muito à frente/muito atrás (e o correspondente caminho à frente/muito atrás da linha pós-flop) em um contexto NLHE. Depois fizemos um estudo de modelo matemático (o jogo AKQ) que nos disse algo sobre por que a linha WA/WB funciona bem em NLHE e por que nós em NLHE não gostamos de apostar quando mãos piores não pagam e mãos melhores não pagam. não desista.

A essência disso é que as forças relativas entre as mãos têm uma natureza estática em NLHE. Portanto, mãos médias e fortes frequentemente se encontram em situações em que não ganham muito dinheiro com apostas.

Veremos agora um exemplo duplo que ilustra como pode ser correto dar check down em uma mão Hold'em em um cenário WA/WB, enquanto em um cenário semelhante de PLO é melhor apostar e ficar feliz em ganhar o pote corretamente. lá no flop. Mesmo que nenhuma mão pior pague ou nenhuma mão melhor desista.

5.1 Comparando linhas de apostas pós-flop para NLHE e PLO em situações semelhantes e sob suposições equivalentes

Aumentamos o pote (3,5 bb) com AA/AA72 no botão em NLHE e PLO, respectivamente:

- NLHE: 

- OLP: 

O big blind paga e o flop vem:



Em ambos os casos temos um overpair nu sem draws num flop emparelhado e coordenado contra um vilão com um range de call médio forte. Estamos assumindo (como no exemplo WA/WB anterior) que o big blind joga os melhores 15% das mãos pré-flop, e que ele faria 3-bet com os melhores 5% das mãos. Portanto, seu range de flatting pré-flop é top 5-15% das mãos. O big blind dá check no flop e temos uma decisão de c-bet/check a tomar.

Vamos agora calcular o EV para c-bet e check em NLHE e PLO. Usaremos um modelo com suposições semelhantes às do exemplo anterior/muito à frente:

- O range do vilão é Top 5-15% (Top 15% menos top 5%) tanto em NLHE quanto em PLO, com base nas classificações de mãos de [Ferramentas ProPoker](#)
- Ele desiste de todas as mãos pior do que trinca se apostarmos. Esta é uma suposição muito razoável no caso da OLP. E como o vilão não tem overpairs ou bons underpairs em seu range (ele teria 3-bet {AA-99,AQ+} = 5% pré-flop), também é uma suposição razoável no caso de NLHE.

- Ele paga com todas as mãos ou melhor, se fizermos c-bet. Em outras palavras, ele dá check em todas as rodadas, planejando pagar se apostarmos, e ele mesmo nunca aposta. Esta é uma suposição que fazemos para obter um modelo simples e fácil de trabalhar.
- Nossa estratégia no flop é a) fazer c-bet no pote (7,5 bb), planejando dar check na mão se for pago, ou b) dar check no flop, planejando dar check na mão.

EV para c-bet e check no caso NLHE

AsAc 70,8%

Principal 5-15% 29,2% 85 combos

AsAc 7,7%

Principais 5-15% e (J*,99) 92,3% 15 combos (17,6%)

AsAc 84,4%

Principais 5-15%! (J*,99) 15,6% 70 combos (82,4%)

EV (c-bet e check down quando pago)

= EV(check-fold do vilão) + EV(check-call do vilão)

= $0,824(7,5bb) + 0,176\{0,077(22,5bb) - (7,5bb)\}$

= $(6,18bb) + (-1,02bb)$

= +5,16bb

VE (Cheque abaixo)

= $0,708(7,5bb)$

= +5,31bb

Os resultados são semelhantes ao exemplo WA/WB anterior:

- Somos um grande favorito (84%) contra 1/6 do range do vilão, e um grande azarão (7,7%) contra o resto de suas mãos
- Não estamos sendo pagos por mãos piores e não estamos desistindo melhor mãos (por suposição)
- Como resultado, dar check na mão (+5,31 bb) é melhor do que apostar (+5,16 bb)

EV para c-bet e check no caso de PLO

AsAc7d2h	52,8%	
5-15% principais	47,2%	12973 combos

AsAc7d2h	8,2%	
Principais 5-15% e (J*,99)	91,8%	3.086 combos (23,8%)

AsAc7d2h	67,0%	
Principais 5-15%! (J*,99)	33,0%	9.887 combos (76,2%)

EV (c-bet e check down quando pago)

= EV(check-fold do vilão) + EV(check-call do vilão)

= 0,762(7,5bb) + 0,238{0,082(22,5bb) - (7,5bb)}

= (5,72bb) + (-1,35bb)

= +4,37bb

VE (Cheque abaixo)

= 0,528(7,5bb)

= + 4,00bb

A situação no caso PLO é semelhante ao caso NLHE:

- Somos um grande favorito contra 1/5 do range do vilão e um grande azarão contra o resto do range dele. No entanto, quando estamos à frente, somos menos favoritos do que no caso de NLHE (67% em PLO versus 84% em NLHE).
- Não somos pagos por mãos piores e não desistimos de mãos melhores (por suposição).
- Mas ainda é melhor apostar (+4,37 bb) do que dar check na mão (+4,00 bb)

Além disso, observe que no caso de NLHE somos 70,8% favoritos contra o range total do vilão no flop, *mas não podemos apostar* (dentro do nosso modelo). No caso de PLO somos basicamente um coinflip com 52,8% contra o range total de flop do vilão, *mas agora uma aposta é obrigatória*.

A explicação matemática para este resultado curioso é que ganhamos tanto dinheiro (+5,72 bb) apostando e desistindo de mãos PLO mais fracas (que, no entanto, têm uma equidade decente contra a nossa mão) que podemos nos dar ao luxo de perder um pouco (-1,35 bb) naquelas vezes o vilão liga. A razão é que as mãos que o vilão desiste têm uma equidade muito melhor contra nós no caso PLO (33%) do que no caso NLHE (15,6%). Portanto, custa-nos muito mais dar aos vilões mãos mais fracas um confronto gratuito no caso da PLO. Mas em NLHE, apostar para nos protegermos contra as mãos fracas dos vilões não vale a pena, já que eles raramente empatam.

Conclusão:

Dar check em uma mão de força média que geralmente é a melhor no flop, mas que só será paga por mãos melhores, não necessariamente faz nada de bom para nós em PLO. Em NLHE geralmente é melhor levar essas mãos para o showdown em um pote pequeno. Em PLO muitas vezes é melhor apostar no flop e esperar ganhar o pote ali mesmo.

Consequência:

Em PLO apostaremos e desistiremos de mãos de força média no flop com mais frequência do que em NLHE. Em NLHE, transformaremos com mais frequência mãos de força média em bluffcatchers (passando no flop, planejando pagar se o vilão apostar em uma street posterior).

Ilustramos agora, com alguma teoria geral do pôquer e alguns desvios no terreno da estratégia NLHE, um conceito importante para apostas pós-flop em PLO. Muitas vezes nos encontraremos no flop com uma mão que provavelmente é a melhor no momento, mas não forte o suficiente para apostar por valor (se definirmos "por valor" como apostar e estar disposto a colocar stacks se conseguirmos check-raise). Por exemplo, se aumentarmos  no botão, recebo call do big blind e o flop vem . Muitas vezes estamos à frente no flop, mas está claro que teremos que desistir para um checkraise se apostarmos. Então uma aposta provavelmente não tem valor contra o range com o qual o vilão continua.

Então uma aposta é um blefe? Sim e não. Desistimos para um checkraise (como faríamos com um blefe puro), mas é possível que o vilão pague com algumas mãos que vencemos, e podemos vencer alguns showdowns se isso acontecer. Portanto, uma aposta também tem um componente de valor.

Mas o ponto principal é que podemos argumentar que o nosso overpair *é muito forte para dar check e desistir, mas muito fraco para dar check-atrás e usar como bluffcatcher em rondas futuras*, porque não existem muitas cartas boas no turn para nós. Existem 10 ouros que tornarão um flush possível, todos os 2, 3, 5, 7, 8 tornarão uma sequência possível, todas as copas colocam outro flush draw na mesa (o que não temos), e todos os A e K podem dar ao vilão um par melhor. Portanto, a lista de cartas no turn que gostaríamos de ver é curta e raramente nos encontraremos no turn com o desejo de pagar uma aposta, caso demos check no flop, planejando pagar os blefes no turn que às vezes induzimos.

Portanto, como provavelmente estamos à frente no flop, com a possibilidade de sermos pagos por algumas mãos que vencemos, e como muitas vezes ganharemos o pote ali mesmo, parece melhor simplesmente apostar e esperar que o vilão desista, mesmo que o nosso a mão é muito fraca para continuar contra um checkraise, ou se o vilão deve pagar no flop e depois apostar no turn. Observe que se o vilão apenas pagar no flop, ele revelou fraqueza. Então podemos usar o turn e o river para dificultar muito a vida dele, mesmo que a mão fraca dele seja melhor que a nossa. Às vezes venceremos um showdown depois de dar check no turn e no river, e outras vezes transformaremos nossa mão em um blefe e 2 ou 3 barris para fazer o vilão desistir de uma mão melhor (é difícil pagar em PLO com uma mão de força moderada).

Falaremos mais sobre essas coisas em artigos futuros, mas você já deve ter percebido que receber o call da nossa aposta no flop não torna necessariamente nossa mão média difícil de jogar na street futura. Temos posição, o vilão nos disse que seu range é fraco, e teremos todas as boas opções disponíveis nas rondas posteriores se ele continuar a nos dar check.

6. Resumo

Você pode ver este artigo como um "interlúdio teórico" em nossa jornada pela teoria pós-flop do PLO. O ponto principal do artigo foi apresentar alguns conceitos importantes de apostas. Um conceito que usaremos muito em artigos futuros é:

Em PLO muitas vezes é melhor apostar com uma mão marginal e esperar que nosso(s) oponente(s) desistam (se não houver muitos) do que dar check e tentar roubar nossa mão para o showdown em um pote pequeno.

Este conceito será o ponto de partida para muitas apostas agressivas pós-flop, especialmente quando estamos em heads-up em posição e temos a oportunidade de fazer valuebet e bluff como quisermos contra um jogador que nos disse ter um range fraco fora de posição. .

Colocaremos esse conceito em prática imediatamente na Parte 13, onde começaremos com uma discussão sobre c-bet/check-behind como o raiser pré-flop no heads-up e em posição no flop. Depois disso falaremos sobre 2- e 3-barreling (blefar em diversas ruas), que também é uma atividade muito lucrativa e divertida.

No dia em que um jogador novo e inexperiente de PLO entende como funciona o barril, é como se "a luz se acendesse" em sua cabeça, e um novo mundo de oportunidades lucrativas é colocado diante de seus pés. Ele agora percebe o quanto o jogo é uma questão de posição e leitura da situação, e quão pouco suas cartas geralmente significam. Portanto, dedicaremos bastante tempo a esse assunto.

A Parte 13 será um artigo prático com muita conversa sobre estratégia específica. Espero tê-lo pronto em uma ou duas semanas e então pretendo

publique pelo menos 1 artigo por mês até que a série de artigos "PLO From Scratch" esteja concluída.

Boa sorte!

Insetos


Apêndice A: Matemática da Parte 3

Integração Numérica Usando o Método de Simpson


Antes de começarmos com a matemática, vamos concordar sobre o que queremos alcançar. O objetivo do trabalho realizado neste Apêndice da Parte 3 é encontrar a resposta para a seguinte pergunta:

Qual é a área sob a curva de um gráfico de distribuição de patrimônio no flop entre 0 e x% superiores dos flops?

Por exemplo, colocamos KKxx contra AAxx e perguntamos: *Em que percentagem de flops KKxx tem uma equidade mínima de 50% contra AAxx?* Observamos o gráfico e descobrimos que a resposta é o top 19% dos flops, conforme mostrado abaixo:



Então perguntamos: *Qual é a área sob a curva entre 0 e os 19% melhores dos flops?* Esta é a área colorida mostrada na figura abaixo:



Agora calcularemos esta área usando uma técnica chamada "Método Simpson" (não Homer):

Calculando a área sob uma curva usando o Método de Simpson


Calcular a área $A[a, b]$ sob uma curva em um intervalo $[a, b]$ (por exemplo, a área sob uma curva de distribuição de equidade no flop entre $x = 0$ e $x = 1$) pode ser feito aproximadamente usando a fórmula de Simpson:

$$UMA[a, b] = (1/6)(ba)[f(a) + 4f((ab)/2) + f(b)]$$

Onde

$f(a)$ = o valor da curva no ponto inicial
 $f(b)$ = o valor da curva no ponto final
 $(ab)/2$ = o ponto médio entre a e b
 $f((ab)/2)$ = o valor da curva no ponto médio

Para mostrar como isso é feito, vamos calcular a área total sob a curva de distribuição de equidade no flop para KKxx vs AAxx. Quando discutimos as distribuições de equidade no flop anteriormente na Parte 3, afirmamos que a equidade total de KKxx versus AAxx é igual à área total sob a curva de distribuição de equidade no flop. Usando o ProPokerTools sabemos que esse equity é de 30,16% ([Cálculo ProPokerTools](#)), então a área sob a curva é 0,3016 conforme mostrado abaixo:



Agora usaremos esse número exato como teste da precisão do método de Simpson. Calcularemos a área sob a curva entre 0 e os 100% superiores dos flops (por exemplo, entre $x = 0$ e $x = 1$) e compararemos nossa resposta com a resposta exata.

Como nosso segmento de curva é a curva inteira, estamos trabalhando em um intervalo grande $[0, 1]$. Portanto, para aumentar nossa precisão, dividiremos o intervalo em 10 subintervalos $[0, 0,10]$, $[0,10, 0,20]$, ..., $[0,90, 1,00]$ (quanto menor o intervalo em que estamos trabalhando, mais preciso se torna o método de Simpson). Calcularemos a área de cada subintervalo e depois somaremos para encontrar a área total.

Começamos com o primeiro intervalo $[0, 0,10]$. Primeiro lemos o valor (y) da curva no ponto inicial $x = 0$, depois no ponto final $x = 0,10$ e depois no ponto médio $x = (0,10 - 0)/2 = 0,05$. Fazemos isso manualmente e com alguma prática deve ser possível obter uma precisão de $\pm 0,005$:

$x = 0,000 \quad y = 1,000$
 $x = 0,050 \quad y = 0,900$
 $x = 0,100 \quad y = 0,845$

Colocamos esses números na fórmula de Simpson e obtemos:

UMA $[0, 0,10]$
 $= (1/6)(0,10 - 0,00)[1,000 + 4(0,900) + 0,845] =$
 $0,0908$

Portanto, a área sob a curva entre $x = 0$ e $x = 0,10$ é 0,0908. Em seguida, calculamos as áreas dos outros subintervalos $A[0,10, 0,20]$, $A[0,20, 0,30]$, ..., $A[0,90, 1,00]$ de maneira semelhante. Abaixo estão todos os dados necessários x e y para todos os pontos de dados que precisamos. Mais abaixo estão as áreas computadas:

$x = 0,000$ $y = 1,000$ $x =$
 $= 0,050$ $y = 0,900$ $x =$
 $0,100$ $y = 0,845$ $x =$
 $0,150$ $y = 0,630$ $x =$
 $0,200$ $y = 0,475$ $x =$
 $0,250$ $y = 0,405$ $x =$
 $0,300$ $y = 0,325$ $x = 0$.
 350 $y = 0,290$ $x =$
 $0,400$ $y = 0,265$ $x =$
 $0,450$ $y = 0,230$ $x =$
 $0,500$ $y = 0,200$ $x =$
 $0,550$ $y = 0,175$ $x =$
 $0,600$ $y = 0,155$ $x =$
 $0,650$ $y = 0,145$ $x =$
 $0,700$ $y = 0,130$ $x =$
 $0,75$ 0 anos $= 0,120$ $x =$
 $= 0,800$ anos $= 0,100$
 $x = 0,850$ $y = 0,085$ $x =$
 $= 0,900$ $y = 0,055$ $x =$
 $0,950$ $y = 0,025$ $x =$
 $1,000$ $y = 0,000$

$A[0,00, 0,10] = 0,0908$
 $A[0,10, 0,20] = 0,0640$
 $A[0,20, 0,30] = 0,0403$
 $A[0,30, 0,40] = 0,0292$
 $A[0,40, 0,50] = 0,0231$
 $A[0,50, 0,60] = 0,01$
 $76A[0,60, 0,70] = 0,0144$
 $A[0,70, 0,80] = 0,0118$
 $A[0,80, 0,90] = 0,0083$
 $A[0,90, 1,00] = 0,0026$

A área total sob a curva é:

$UMA[0,00, 1,00]$
 $= 0,0908 + 0,0640 + 0,0403 + 0,0292 + 0,0231 + 0,0176 + 0,0144 + 0,0118 + 0,0083 + 0,0026 = 0,3020$

Isso é quase idêntico à resposta exata (0,3016). Concluímos que a fórmula de Simpson nos dá precisão mais que suficiente para calcular a área sob uma curva.

Então, finalmente, encontraremos a área sob a curva entre 0 e os 19% superiores dos flops, que usamos como exemplo. Calculamos esse número usando a seguinte divisão do intervalo $[0,10, 0,19]$ em subintervalos:

$x = 0,000$ $y = 1,000$ $x =$
 $= 0,050$ $y = 0,900$ $x =$
 $0,100$ $y = 0,845$ $x =$
 $0,145$ $y = 0,640$ $x =$
 $0,19$ $y = 0,500$

E a fórmula de Simpson nos dá:

$$A[0,00, 0,10] = 0,0908$$

$$A[0,10, 0,19] = 0,0586$$

A área total entre 0 e os 19% superiores dos flops é, portanto:

$$UMA[0, 0,19]$$

$$= 0,0908 + 0,0586 =$$

$$0,149$$

Esta é a equidade total que KKxx tem nos 19% melhores flops contra AAxx. *Omédia*a equidade nestes flops é encontrada simplesmente dividindo a equidade total encontrada nestes flops pela duração do intervalo (que é 19% - 0% = 0,19 - 0 = 0,19):

$$\text{Patrimônio médio}$$

$$= 0,149/0,19$$

$$= 0,784$$

$$= 78,4\%$$

Agora temos as ferramentas matemáticas necessárias para calcular a equidade média nos melhores x% dos flops para uma mão/range contra outra mão/range, e usaremos essas ferramentas em trabalhos futuros.