

1. Objet du document

PfSense est un système d'exploitation open source ayant pour but la mise en place de firewall basé sur le système d'exploitation FreeBSD.

Sur cette documentation, vous sera proposé les instructions pour installer une VM pfSense, configurer et paramétrer, et ensuite d'ajouter des filtrages.

2. Historique

Utilisateur	Document	Date
YILMAZ Bünyamin	Mise en place de la VM pfSense	01/06/2022
YILMAZ Bünyamin	Mise à disposition du document	15/06/2022








Bünyamin YILMAZ Manipulation d'une VM PfSense

Version A

3. Sommaire

- 1. Objet du document
- 2. Historique
- 3. Sommaire
- 4. Installation de la Machine Virtuel
- 5. Configuration de PfSense
- 6. Paramétrage Web
- 7. Ajout de filtrage « deny all »
- 8. Ajout de filtrage internet





Bünyamin YILMAZ Manipulation d'une VM PfSense

Version A

4. Installation de la Machine Virtuel

Tout d'abord, pour commencer l'installation de pfSense, il faut se procurer l'image sur le site officiel de pfSense : www.pfsense.org/download/

Les paramètres suivants seront requis pour avoir l'image ISO adapté à notre VM.



<u>PS</u>: L'installation va se faire entièrement grâce au clavier. La touche *Entrée* signifie *Accepter*, et la *Barre espace* sert à *Valider un choix*.

Avant de lancer votre VM, il faut impérativement avoir 2 cartes réseaux avec les configurations suivantes :

Name	Type	External Connection	Host Connection	DHCP	Subnet Address
VMnet0	NAT	NAT	Connected	Enabled	192.168.91.0
VMnet1	Custom	-	-	-	192.168.15.0
VMnet2	Host-only	-	Connected	-	192.168.60.0

La première carte *VMnet0* va correspondre à l'interface WAN de pfSense, elle a été positionnée en NAT, et la seconde *VMnet1* sera l'interface LAN, elle a été positionnée dans un réseau privé (custom).






Bünyamin YILMAZ

Manipulation d'une VM PfSense

Version A








Bünyamin YILMAZ

Manipulation d'une VM PfSense

Version A








Bünyamin YILMAZ

Manipulation d'une VM PfSense

Version A







Bünyamin YILMAZ

Manipulation d'une VM PfSense

Version A

5. Configuration de PfSense

```
L'interface suivant sera
                                                                        Starting syslog...done.
Starting CRON... done.
pfSense 2-6.6-PRELEASE amd64 Mon Jan 31 19:57:53 UTC 2022
Bootup complete
proposée une fois la machine
démarrée.
                                                                        FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)
                                                                        UMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 26f14b542340e3b6427e
A partir de ce menu, nous
                                                                        *** Welcome to pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***
                                                                                                                -> v4/DHCP4: 192.168.6.146/24
-> v4: 192.168.1.1/24
pouvons taper un numéro de

B) Logout (SSH only)
1) Assign Interfaces
2) Set interface(s) IP address
3) Reset webConfigurator password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system
6) Halt system
7) Ping host
8) Shell
                                                                                                                              9) pfTop
10) Filter Logs
11) Restart webConfigurator
12) PHP shell + pfSense tools
13) Update from console
14) Enable Secure Shell (sshd)
15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM
0 à 16 selon le besoin pour
configurer la machine.
                                                                        Enter an option:
Avant de se lancer sur
                                                                                                                     -> v4/DHCP4: 192.168.6.146/24
-> v4: 192.168.1.1/24
pfSense, il faut d'abord
                                                                      B) Logout (SSH only)
1) Assign Interfaces
2) Set interface(s) IP address
3) Reset MebConfigurator passMord
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system
6) Halt system
7) Ping host
8) Shell
                                                                                                                               9) pfTop
18) Filter Logs
11) Restart webConfigurator
12) PHP shell + pfSense tools
13) Update from console
14) Enable Secure Shell (sshd)
15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM
assigner une adresse IP à
l'interface LAN.
Tapez "2 " puis Entrée.
                                                                      Enter an option: 2
Il va alors proposer de choisir
                                                                      Available interfaces:
entre WAN ou LAN
                                                                      Enter the number of the interface you wish to configure: 2
Tapez "2" puis configurer l'IP.
                                                                      Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.6.254
Définissez le masque de sous-
                                                                      4) Reset to factory defaults
5) Reboot system
6) Halt system
7) Ping host
8) Shell
                                                                                                                      13) Update from console
14) Enable Secure Shell (sshd)
15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM
réseau du réseau local, tapez
24
                                                                      nter an option: 2
                                                                      vailable interfaces:
                                                                        – WAN (ем0 – dhcp, dhcp6)
– LAN (ем1 – static)
                                                                       nter the number of the interface you wish to configure: 2
                                                                      Cnter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.6.254
                                                                      Subnet Masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.

1.g. 255.255.255.0 = 24

255.255.0.0 = 16

255.8.0.8 = 8
                                                                       nter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
24∎
```





Bünyamin YILMAZ

Manipulation d'une VM PfSense

Version A

pfSense demande si le réseau possède une passerelle pour renvoyer les flux.

Ne rien taper puis Entrée.
pfSense demande de configurer d'adresse en IPv6.

Ne rien taper puis Entrée.
Saisir « n » puis Entrée pour désactiver le service DHCP.
Saisir « y » puis Entrée pour activer le service HTTPS pour pouvoir aller sur l'interface web.

```
For a LAN, enter the new LAN IPv6 address. Press (ENTER) for none:

Enter the new LAN IPv6 address. Press (ENTER) for none:

Enter the new LAN IPv6 address. Press (ENTER) for none:

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) n
Disabling IPv4 DHCPD...

Disabling IPv6 DHCPD...

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) y
Please wait while the changes are saved to LAN...

Reloading filter...

Reloading routing configuration...

DHCPD...


Restarting webConfigurator...

The IPv4 LAN address has been set to 192.168.6.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your webbrowser:

http://192.168.6.254/
Press (ENTER) to continue.
```

La configuration de pfSense est terminée.





Bünyamin YILMAZ


Manipulation d'une VM PfSense

Version A

6. Paramétrage Web

PfSense s'utile via une interface web, il faut donc disposer d'un poste client avec un navigateur web et ayant une adresse IP dans le même réseau local que lui.

- Sur le poste client (Windows), aller sur Systèmes / Réseaux et Internet / Etat /
 Modifier les options d'adaptateur
- Sélectionner Ethernet1 et aller dans propriétés / Protocole IPv4
- Appliquer les configurations suivantes selon l'IP du LAN sur serveur pfSense



Ensuite, taper l'adresse IP LAN du serveur pfSense, nous aurons alors accès à pfSense via Web

Les identifiants par défaut sont les suivants :

login: admin

mot de passe : pfsense

Cliquez sur l'interface pfSense Setup pour commencer la configuration du firewall.





Bünyamin YILMAZ

Manipulation d'une VM PfSense


Version A

pfSense est configuré
automatiquement. Cliquez sur
Next en vérifiant les
paramètres :

General Information,
Time Server Information
Configure WAN Interface
Configure LAN Interface
Set Admin WebGUI Password
Reload Configuration


La phase finale de
I'installation de pfSense est
terminée. Cliquez sur Reload
puis Finish.

La phase finale de
I'installation de pfSense est
terminée. Cliquez sur Reload
puis Finish.




7. Ajout de filtrage « deny all »

Les filtrages permettent de mettre des restrictions sur des protocoles, Port, adresse IP.




Lorsque les filtrages seront appliqués, il faudra tester le fonctionnement de celles-ci en se rendant sur une page Web



8. Ajout de filtrage internet

Les filtrages internet vont servir a débloquer certains port pour avoir l'autorisation a faire des recherches sur le Web



Finalement, il faudra faire une recherche internet (Youtube) et vérifier son bon fonctionnement.