# TP Pfsense

## Koehler Erwann

15/06/2022


## Table des matières

installation de Pisense	4
Configuration de Pfsense	6
Configuration des interfaces réseaux	6
Configuration de base	8
Configuration du DHCP	10
Paramétrage du Firewall	11
Bloquer tous les trafics	11
Filtrage internet	12
Création de l'alias	12
Création de la règle	13
Paramétrage du portail captif	14
Création de l'utilisateur	15
Création du groupe	15
Tests	17
Test des règles du Firewall	17
Test du portail captif	19

#### Installation de Pfsense

Télécharger l'ISO depuis le site officiel : <a href="https://www.pfsense.org/download/">https://www.pfsense.org/download/</a>

Voici les paramètres réseaux de VmWare :




Il faut créer une machine virtuelle avec l'ISO que l'on vient de télécharger. Sélectionner FreeBSD (x64) pour le type de système d'exploitation. Attribuer au minimum 512 mo de RAM, 1 processeur et 10 Go de stockage.

Nous allons configurer 2 cartes réseaux sur la machine virtuelle.


La 1ere carte sera sur le VMnet0 (donc en NAT) pour permettre l'accès à internet (interface WAN) La 2<sup>e</sup> carte sera sur le VMnet1 (donc en réseau privé) pour communiquer avec le réseau local (interface LAN).

Démarrer la machine virtuelle.

#### Appuyer sur accept:



Choisir le clavier français :



Laisser la partition du disque par défaut :



Laisser les options par défaut :



Ne pas mettre de raid en place :



Sélectionner le bon disque dur :



Cliquer sur YES pour formater le disque dur :



Cliquer sur No, car nous n'allons pas faire de modifications finales :



#### Cliquer sur Reboot:



## Configuration de Pfsense

#### Configuration des interfaces réseaux

Nous allons maintenant configurer les cartes réseaux. Pour cela dans le shell :

- Taper '2' (pour entrer dans l'option 2)
- Taper '2' (pour entrer dans l'interface LAN)
- Taper '192.168.10.254' (l'adresse ip de cette interface réseau)
- Taper '24' (la taille du masque de sous réseau en CIDR)

```
Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em8 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Enter the new LAN IPv4 address. Press (ENTER> for none:
> 192.168.18.254

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
255.255.8.0 = 16
255.0.0.0 = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24
```

- On ne donne pas de passerelle par défaut.
- On ne donne pas d'adresse ipv6.
- On n'active pas le serveur dhcp.
- On dit oui pour utiliser le protocole http
- Appuyer sur Entrer pour finir

```
For a MAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press (ENTER) for none:

Enter the new LAN IPv6 address. Press (ENTER) for none:

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) n
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) y

Please wait while the changes are saved to LAN...
Reloading filter...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...
Restarting webConfigurator...

The IPv4 LAN address has been set to 192.168.18.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web browser:

http://192.168.18.254/

Press (ENTER) to continue.
```

#### On peut voir que l'adresse ip a bien été modifié :

```
*** Welcome to pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.136.128/24


LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.10.254/24
```

### Configuration de base


Depuis un client windows10 qui est aussi dans le réseau Vmnet1, ouvrir un navigateur et aller à l'adresse suivante : <a href="http://192.168.10.254">http://192.168.10.254</a>

Utiliser les identifiants suivants pour se loguer :


Login: admin




#### Appuyer sur next:




#### Appuyer sur next:




#### Mettre un serveur dns et appuyer sur next :



Ne rien changer dans l'interface de configuration WAN. On fait attention que ces 2 cases soient décochés :



#### Ne rien changer sur l'interface LAN:




#### Définir un nouveau mot de passe pour le compte admin :



Appuyer ensuite sur Reload puis sur finish. Le setup wizard est terminé.

### Configuration du DHCP

#### Aller dans Services > Dhcp Server, et changer les paramètres suivants :



Gateway 192.168.10.254

The default is to use the IP on this interface of the firewall as the gateway. Specify an alternate gateway here if this is not the correct gateway for the network. Type "none" for no gateway assignment.

Ne pas oublier de renseigner un serveur DNS et une passerelle.


Appuyer sur Save.

## Paramétrage du Firewall


#### Bloquer tous les trafics

Aller dans Firewall > Rules > LAN, puis cliquer sur Add pour créer une nouvelle règle.

Sélectionner les paramètres comme sur l'image suivante, puis appuyer sur Save :



Nous allons maintenant supprimer les 2 règles qui sont créés par défaut lors de l'installation de Pfsense. Pour cela il faut les sélectionner et cliquer sur Delete :




Ne pas oublier d'appuyer sur Apply Changes pour appliquer les changements.

#### Filtrage internet

Pour avoir accès à internet, il faut avoir accès aux ports HTTP, HTTPS et DNS. Nous allons créer un alias qui regroupera les 3 ports citées ci-dessus. Puis nous créerons une règle qui autorise le trafic TCP et UDP entre le réseau LAN et n'importe quelle autre machine sur les ports compris dans l'alias.

#### Création de l'alias

Aller dans Firewall > Aliases > Ports, et cliquer sur Add




Appuyer sur Save

#### Création de la règle

#### Aller dans Firewall > Rules > Add

#### Donner les paramètres suivants :



Appuyer sur Save.


Faire attention que cette règle soit au-dessus de la règle « deny all », sinon elle ne sera pas prise en compte. On obtient donc cela :




## Paramétrage du portail captif

Aller dans Services > Captive Portal, puis Add pour ajouter un nouveau portail.

- On lui donne un nom




- On coche Enable pour l'activer
- On choisit l'interface LAN
- On écrit 1 dans *Maximum concurrent connections*. Cela signifie que une machine (une seule adresse ip) ne pourra pas établir plusieurs connexions avec le portail
- On écrit 30 dans *Idle timeout*. Cela signifie qu'après 30 min d'inactivité, l'utilisateur sera déconnecté.



- Il n'est pas nécessaire de filtrer les adresses MAC. On coche donc la case *Disable MAC* filtering



- Dans Authentification Server, sélectionner Local Database :




Ne pas modifier les autres paramètres. Appuyer sur Save

#### Création de l'utilisateur

Nous allons créer un utilisateur qui pourra se connecter au portail captif. Cette utilisateur s'appellera test.

Aller dans System > User Manager > Users > Add

On donne les informations à propos du nouvel utilisateurs, puis on appuie sur Save :




#### Création du groupe

Nous allons créer un groupe qui réunira tous les membres devant accéder au portail captif. Nous allons mettre l'utilisateur test dedans.

Aller dans System > User Manager > Groups > Add

Donner les paramètres suivants, puis cliquer sur Save :



Modifier le groupe que l'on vient de créer.

#### Dans Assigned Privileges cliquer sur Add



#### Sélectionner le privilège « User – Services: Captive Portal Login», puis cliquer sur Save :



#### **Tests**


### Test des règles du Firewall

Nous allons vérifier que les règles du Firewall fonctionnent bien.


Nous allons désactiver les 3 règles du firewall autorisant l'accès à internet :



Lorsque l'on essaie d'accéder au site wikipedia.org, cette page apparait :



#### Réactivons nos 3 règles :






### Test du portail captif


Se rendre à l'adresse suivante pour accéder au portail :

http://192.168.10.254:8002/index.php?zone=u6 portail

Se loguer avec les identifiants du compte test qui a été créé précédemment :



#### On tombe sur la page suivante :



Le message "The portal session is connected." apparait. Le portail captif est donc bien opérationnel en local.