# 实验2第1部分

- 实验 2 第 1 部分
  - 。 个人信息
  - 。 实验名称
  - 。 实验目的
  - 。 实验要求
  - 。 实验环境
  - 。 实验过程
    - 修改命令提示符
    - 查看 lab1 中的 Makefile
      - 详细解释 Makefile 代码
        - 1.设置变量
        - 2. 调整 GCC 参数
        - 3. 调整 qemu 参数
        - 4. 选择编译器和设置编译时的参数
        - 5. 其他相关命令
        - 6.设置函数
        - 7. kernel
        - 8. 创建 bootblock
        - 9. 创建 sign 相关的工具
        - 10. 创建镜像文件
        - 11. 脚本命令相关
      - 使用 make 之后,查看打印的信息
      - 一个被系统认为是符合规范的磁盘主引导扇区的特征是什么?
    - 使用 qemu 执行并调试 lab1 中的软件
      - 从 CPU 加电后执行第一条指令开始,单步跟踪 BIOS 的执行
      - 在初始化位置 0x7c00 设置实地址断点,测试断点正常
      - 改变参数后的部分操作
  - 。 实验结果
  - 。 实验总结
    - 1. gemu 启动报错
    - 2. 找不到 bootblock.asm 文件

# 个人信息

- 数据科学与计算机学院
- 2018级米家龙

# 实验名称

# 实验目的

- 熟悉并掌握 Ubuntu 系统的相关操作
- 熟悉并掌握 Makefile 的相关语法
- 熟悉并掌握 Make 生成执行文件的过程
- 了解并掌握硬件模拟器 Qemu 的操作
- 熟悉并掌握 gdb 的相关操作
- 学会使用 Qemu 和 gdb 运行和调试程序

# 实验要求

- 1. 修改 u-Core 虚拟机的命令提示符
- 2. 理解通过 make 生成执行文件的过程, 回答如下问题:
  - 1. 操作系统镜像文件 ucore.img 是如何一步步生成的? (需要详细地解释 Makefile 中每一条相关命令和命令参数的含义,以及说明命令导致的相关结果)
  - 2. 一个被系统认为是符合规范的磁盘主引导扇区的特征是什么?
- 3. 使用 qemu 执行并调试 lab1 中的软件,简要写出练习过程:
  - 。 从 CPU 加电后执行第一条指令开始, 单步跟踪 BIOS 的执行
  - 。 在初始化位置 0x7c00 设置实地址断点,测试断点正常
  - o 在调用 qemu 时增加 -d in\_asm -D q.log 参数,便可以将运行的汇编指令保存在 q.log 中。将执行的汇编代码与 bootasm.S 和 bootblock.asn 进行比较,看看二者是否一 致

# 实验环境

使用老师提供的 mooc-os-2015.vdi ,在虚拟机中创建 64 位的 Ubuntu 虚拟机并加载该 vdi ,获得了版本为:

Linux moocos-VirtualBox 3.13.0-24-generic #46-Ubuntu SMP Thu Apr  $10\ 19:11:08\ UTC\ 2014\ x86\_64\ x86\_64\ x86\_64\ GNU/Linux$ 

#### 的虚拟机操作系统

而为了方便使用 vs code 进行代码的编辑,会使用 windows 下的 WSL 虚拟机作为终端,和 moocos 通过 ssh 进行连接,从而实现在虚拟机外部使用命令行进行相关系统操作和文件传输。

#### WSL 环境配置如下:

root@LAPTOP-QTCGESH0:/mnt/d/blog/work/matrix/step1/001# uname -a
Linux LAPTOP-QTCGESH0 4.4.0-19041-Microsoft #1-Microsoft Fri Dec 06 14:06:00 PST 2019
x86\_64 x86\_64 x86\_64 GNU/Linux

root@LAPTOP-QTCGESHO:/mnt/d/blog/work/matrix/step1/001# uname -a
Linux LAPTOP-QTCGESHO 4.4.0-19041-Microsoft #1-Microsoft Fri Dec 06 14:06:00 PST 2019 x86\_64 x86\_64 x86\_64 GNU/L

使用 vs code 的终端打开 WSL ,通过 ssh 连接到 moocos 虚拟机的效果如下图:

```
root@LAPTOP-QTCGESHO:/mnt/d# ssh moocos@127.0.0.1 -p 8848
moocos@127.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 14.04 LTS (GNU/Linux 3.13.0-24-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com/

493 packages can be updated.
176 updates are security updates.

The programs included with the Ubuntu system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.

[~]
moocos-> [
```

# 实验过程

### 修改命令提示符

使用 nano 修改 .bashrc 文件,在文件中添加两行:

```
PS1='mijialong$>'
export PS1
```

修改后如下图:

```
moocos-> source ~/.bashrc
mijialong$>
```

### 查看 lab1 中的 Makefile

#### 详细解释 Makefile 代码

#### 1. 设置变量

```
PROJ := challenge # 设置变量
EMPTY := # 设置变量
SPACE := $(EMPTY) $(EMPTY) # 设置变量
SLASH := / # 设置变量

V := @ # 加在每个命令前用来抑制输出,如果命令行调用 make 的时候设置了 V= ,也就是设置变量为空,这样能够使得每个命令执行的时会输出命令本身
#need llvm/cang-3.5+
#USELLVM := 1
```

#### 2. 调整 GCC 参数

```
# try to infer the correct GCCPREFX
ifndef GCCPREFIX
```

```
GCCPREFIX := $(shell if i386-elf-objdump -i 2>&1 | grep '^elf32-i386$$' >/dev/null 2>&1; \
    then echo 'i386-elf-'; \
    elif objdump -i 2>&1 | grep 'elf32-i386' >/dev/null 2>&1; \
    then echo ''; \
    else echo "*** 1>&2; \
    echo "*** Error: Couldn't find an i386-elf version of GCC/binutils." 1>&2; \
    echo "*** Is the directory with i386-elf-gcc in your PATH?" 1>&2; \
    echo "*** If your i386-elf toolchain is installed with a command" 1>&2; \
    echo "*** prefix other than 'i386-elf-', set your GCCPREFIX" 1>&2; \
    echo "*** environment variable to that prefix and run 'make' again." 1>&2; \
    echo "*** To turn off this error, run 'gmake GCCPREFIX= ...'." 1>&2; \
    echo "***" 1>&2; exit 1; fi)
endif
```

该代码目的是寻找到对应 版本的 i386-elf-objdump ,如果没有,则给出了其他的解决方法:修改 Makefile 里面的 GCCPREFIX 参数之后再进行 make;如果是为了关闭这个报错,则通过 gmake GCCPREFIX=... 修改相关参数

其中 objdump 用于显示对象文件的信息

#### 3. 调整 qemu 参数

```
# try to infer the correct QEMU
ifndef QEMU
QEMU := $(shell if which qemu-system-i386 > /dev/null; \
    then echo 'qemu-system-i386'; exit; \
    elif which i386-elf-qemu > /dev/null; \
    then echo 'i386-elf-qemu'; exit; \
    elif which qemu > /dev/null; \
    then echo 'qemu'; exit; \
    else \
    echo "***" 1>&2; \
    echo "*** Error: Couldn't find a working QEMU executable." 1>&2; \
    echo "*** Is the directory containing the qemu binary in your PATH" 1>&2; \
    echo "***" 1>&2; exit 1; fi)
endif
```

该代码的目的是为了加载合适 qemu 硬件模拟器,要求为 qemu-system-i386 ,当对应目标不存在时,则报错

```
# eliminate default suffix rules
# 建立默认的 suffix 规则
.SUFFIXES: .c .S .h

# delete target files if there is an error (or make is interrupted)
# 当 make 被中断、或文件存在错误时,删除对应的文件
.DELETE_ON_ERROR:
```

#### 4. 选择编译器和设置编译时的参数

```
# define compiler and flags
ifndef USELLVM

HOSTCC := gcc
# 默认使用gcc

HOSTCFLAGS := -g -Wall -02

CC := $(GCCPREFIX)gcc
```

```
CFLAGS := -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc $(DEFS)

CFLAGS += $(shell $(CC) -fno-stack-protector -E -x c /dev/null >/dev/null 2>&1 && echo -fno-stack-protector)

else

# 否则使用 clang

HOSTCC := clang

HOSTCFLAGS := -g -Wall -02

CC := clang

CFLAGS := -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -g -m32 -nostdinc $(DEFS)

CFLAGS += $(shell $(CC) -fno-stack-protector -E -x c /dev/null >/dev/null 2>&1 && echo -fno-stack-protector)

endif
```

#### 使用的相关参数:

- -g -ggdb 生成可调式信息
- -Wall 生成尽可能多的警告,数量在-Wextra之下
- -02 使用 O2 优化
- -march=i686 匹配 i686 平台
- -fno-builtin 对所有 GNU C Compiler 内建函数,必须以 \_\_builtin\_ 开头才能被编译器识别, 否则作为未定义标识符(或者用户定义标识符)
- -fno-stack-protector 关闭 canary 保护,由于内核本身乱写内存的特性,如果开启了针对栈溢出的保护的话会出现问题
- -m32 生成 x86 架构下的 32 位环境的兼容指令
- -nostdinc 不搜索系统标准头文件,只是用 -I 选项指明的目录
- -E 只运行,不编译/汇编/链接
- -x 指定文件对应的语言,后面跟着的参数 c 则代表为 c 语言

#### 5. 其他相关命令

```
CTYPE := c S # 相关代码的文件后缀
      := $(GCCPREFIX)ld # 使用 ld 命令
LDFLAGS := -m \cdot (shell \cdot (LD) - V \mid grep \cdot elf_i386 \cdot 2 > /dev/null \mid head - n \cdot 1)
LDFLAGS += -nostdlib
OBJCOPY := $(GCCPREFIX)objcopy
OBJDUMP := $(GCCPREFIX)objdump
COPY := cp # 复制命令
MKDIR := mkdir -p # 创建文件夹命令, -p 参数则是代表文件夹存在不报错,并且在需要父文件夹的时候自
动创建对应文件夹
MV
     := mv # 移动命令
RM
       := rm -f # 删除命令, -f 代表强制执行
      := awk # awk 命令
SED
       := sed # 流编辑器命令
SH
      := sh # 脚本命令
       := tr # translate or delete characters, 字符串控制命令
TR
TOUCH
      := touch -c # 创建新文件命令, -c 参数代表不创建任何文件
OBJDIR := obj # obj 文件夹
BINDIR := bin # bin 文件夹
# 三个空变量,用于储存对应值
ALLOBJS :=
```

```
ALLDEPS :=
TARGETS :=
```

#### 对于 ld 命令:

- -m 指明生成文件格式, elf\_i386 则生成 x86 架构的 elf 格式可执行文件
- - V 打印出版本和生成信息
- -n 不按页对齐代码
- -nostdlib 不链接标准库

#### 6.设置函数

```
# 加载对应函数文件
include tools/function.mk
listf_cc = $(call listf,$(1),$(CTYPE)) # 定义 list 函数
# for cc
add_files_cc = $(call add_files,$(1),$(CC),$(CFLAGS) $(3),$(2),$(4)) # 添加文件
create_target_cc = $(call create_target,$(1),$(2),$(3),$(CC),$(CFLAGS)) # 创建目标函数
# for hostcc
add_files_host = $(call add_files, $(1), $(HOSTCC), $(HOSTCFLAGS), $(2), $(3)) # 添加文件
create_target_host = $(call create_target,$(1),$(2),$(3),$(HOSTCC),$(HOSTCFLAGS)) # @|
建文件
cgtype = $(patsubst %.$(2), %.$(3),$(1)) # 字符串替换
objfile = $(call toobj,$(1)) # 调用 toobj 函数,得到 .o 的对象文件
asmfile = $(call cgtype,$(call toobj,$(1)),o,asm) # 得到 .asm 的对象文件
outfile = $(call cgtype,$(call toobj,$(1)),o,out) # 得到 .out 的对象文件
symfile = $(call cgtype,$(call toobj,$(1)),o,sym) # 得到 .sym 的对象文件
# for match pattern
{exit 1;}}}'; echo $$?)
```

#### 7. kernel

```
# kernel 的源代码所在
KSRCDIR += kern/init \
              kern/libs \
              kern/debug \
              kern/driver \
              kern/trap \
              kern/mm
KCFLAGS
          += $(addprefix -I,$(KINCLUDE)) # 从 KINCLUDE 中找需要的头文件
$(call add_files_cc,$(call listf_cc,$(KSRCDIR)),kernel,$(KCFLAGS)) # 将 KSRCDIR 中的相
关文件夹中的文件加入到库中
KOBJS
      = $(call read_packet, kernel libs) # 上一条指令生成的对象文件
# create kernel target
kernel = $(call totarget,kernel)
$(kernel): tools/kernel.ld # 需要 tools/kernel.ld 文件
# 使用 ld 和 objdump 生成任何能被命令运行的目标
$(kernel): $(KOBJS)
   @echo + 1d $@
   $(V)$(LD) $(LDFLAGS) -T tools/kernel.ld -o $@ $(KOBJS) # 运行脚本
   @$(OBJDUMP) -S $@ > $(call asmfile,kernel)
   @$(OBJDUMP) -t $@ | $(SED) '1,/SYMBOL TABLE/d; s/ .* / /; /^$$/d' > $(call )
symfile,kernel) # 使用 sed 进行流文本替换
$(call create_target,kernel) # 正式创建 kernel
```

#### 使用到的相关参数:

- ld 命令
  - 。 -T 指明连接脚本, tools/kernel.kd 指明了各个段的位置以及入口等链接信息
  - 。 0 指明输出文件名
- objdump 命令
  - 。 -S 将源代码和反汇编混合
  - 。 -t 显示符号表的内容

#### 8. 创建 bootblock

```
# create bootblock
bootfiles = $(call listf_cc,boot) # 获取 boot 中的文件
$(foreach f,$(bootfiles),$(call cc_compile,$(f),$(CC),$(CFLAGS) -Os -nostdinc)) # 对
bootfile 中的文件进行编译

bootblock = $(call totarget,bootblock)

$(bootblock): $(call toobj,$(bootfiles)) | $(call totarget,sign)
    @echo + ld $@
    $(V)$(LD) $(LDFLAGS) -N -e start -Ttext 0x7C00 $^ -o $(call toobj,bootblock) # 通
过 ld 连接规则中符合先决条件的库
    @$(OBJDUMP) -S $(call objfile,bootblock) > $(call asmfile,bootblock)
    @$(OBJCOPY) -S -O binary $(call objfile,bootblock) $(call outfile,bootblock)
```

```
@$(call totarget,sign) $(call outfile,bootblock) $(bootblock) # 用 totarget 函数对 sign 进行操作,输出 bootblock 文件和 bootblock 变量本身 $(call create_target,bootblock) # 创建 bootblock # ------
```

#### 相关命令的参数:

- ld
  - 。 -N 不按页对齐代码, text 和 data 段可写
  - 。 -e 设置开始地址,这里设置为入口函数 start
  - -Ttext 指明 text 段在运行时的内存地址为 0x7C00 ,便于重定位
- objdump
  - 。 -0 没有找到对应的参数

#### 9. 创建 sign 相关的工具

```
# create 'sign' tools
$(call add_files_host,tools/sign.c,sign,sign) # 添加 tools/sign.c 到对应的库
$(call create_target_host,sign,sign) # 使用 HOSTCC 创建对象文件
# -----
```

#### 10. 创建镜像文件

```
# create ucore.img
UCOREIMG := $(call totarget, ucore.img) # 创建镜像文件
$(UCOREIMG): $(kernel) $(bootblock)
   $(V)dd if=/dev/zero of=$@ count=10000 # 使用 dd 指令创建一个 10000 字节的 /dev/zero 文
   $(V)dd if=$(bootblock) of=$@ conv=notrunc # 使用 dd 指令创建 bootblock 文件
   $(V)dd if=$(kernel) of=$@ seek=1 conv=notrunc # 使用 dd 指令创建 kernel 文件
$(call create_target,ucore.img) # 创建 ucore.img 对象
$(call finish_all) # 进行链接和剩下的工作
IGNORE_ALLDEPS = clean \
                 dist-clean \
                 grade \
                 touch \
                 print-.+ \
                 handin
ifeq ($(call match,$(MAKECMDGOALS),$(IGNORE_ALLDEPS)),0) # 查看 IGNORE_ALLDEPS 是否匹配
-include $(ALLDEPS)
endif
```

#### 11. 脚本命令相关

```
# files for grade script

TARGETS: $(TARGETS)
```

```
.DEFAULT_GOAL := TARGETS
.PHONY: qemu qemu-nox debug debug-nox # 假目标
# qemu 相关命令
# 使用了显示器
qemu-mon: $(UCOREIMG)
   $(V)$(QEMU) -no-reboot -monitor stdio -hda $< -serial null</pre>
# 使用了并行串口
qemu: $(UCOREIMG)
   $(V)$(QEMU) -no-reboot -parallel stdio -hda $< -serial null</pre>
# 用于记录并生成日志文件
log: $(UCOREIMG)
   $(V)$(QEMU) -no-reboot -d int,cpu_reset -D q.log -parallel stdio -hda $< -serial
nu11
# 不使用图形化输出
qemu-nox: $(UCOREIMG)
   $(V)$(QEMU) -no-reboot -serial mon:stdio -hda $< -nographic</pre>
           :=gnome-terminal # 使用 gnome 终端
TERMINAL
# debug 用命令
debug: $(UCOREIMG)
   $(V)$(QEMU) -S -s -parallel stdio -hda $< -serial null & # 使用了并行端口
   $(V)sleep 2 # 休眠 2s
   $(V)$(TERMINAL) -e "gdb -q -tui -x tools/gdbinit" # 执行 tools/gdbinit 中的命令
debug-nox: $(UCOREIMG)
   $(V)$(QEMU) -S -s -serial mon:stdio -hda $< -nographic # 使用串行端口 mon:stdio
   $(V)sleep 2 # 休眠 2s
   $(V)$(TERMINAL) -e "gdb -q -x tools/gdbinit" # 执行 tools/gdbinit 中的命令
```

#### 关于命令参数:

- qemu:
  - 。 -no-reboot 选择退出而不是重启
  - -monitor stdio 重定向显示器到字符设备 stdio
  - -hda 使用后续文件作为 IDE 的硬盘 0/1 镜像
  - 。 -parallel stdio 将并行端口重定向到字符设备 stdio
  - -serial null 将串行端口重定向到 null
  - 。 -d 记录特定对象的日志,如代码中的 int 和 cpu\_reset
  - 。 -D 设置日志日志文件的路径与名称
  - 。 -nographic 不使用图形化界面并且重定向 I/O 端口到控制台
- gnome-terminal:
  - 。 -e 将后续字符串作为命令在 gnome-terminal 中运行
- gdb:
  - 。 -q 使用 gdb 调试的时候不打印介绍和 copyright 信息
  - 。 -x 执行后面的文件 tools/gdbinit

```
.PHONY: grade touch # 定义 grade 和 touch 为假目标
```

```
GRADE_GDB_IN := .gdb.in # 使用 gdb
GRADE_QEMU_OUT := .qemu.out # 退出 qemu
HANDIN
              := proj$(PROJ)-handin.tar.gz # 提交时的压缩包名字
TOUCH_FILES
              := kern/trap/trap.c # 使用 touch 时创建的文件名
MAKEOPTS
             := --quiet --no-print-directory # make 执行时的选项
grade: # 更新操作
 # 先执行 clean 操作
   $(V)$(MAKE) $(MAKEOPTS) clean
 # 运行脚本
   (V)(SH) tools/grade.sh
touch: # 创建文件
 # 使用 foreach 进行循环创建
   $(V)$(foreach f,$(TOUCH_FILES),$(TOUCH) $(f))
# 打印相关信息
print-%:
   @echo $($(shell echo $(patsubst print-%, %, $@) | $(TR) [a-z] [A-Z]))
.PHONY: clean dist-clean handin packall tags # 创建对应的假目标
# 清除 make 生成的文件
clean:
   $(V)$(RM) $(GRADE_GDB_IN) $(GRADE_QEMU_OUT) cscope* tags
   -$(RM) -r $(OBJDIR) $(BINDIR)
# 清除提交的压缩包
dist-clean: clean
   -$(RM) $(HANDIN)
# 上传压缩包
handin: packall
   @echo Please visit http://learn.tsinghua.edu.cn and upload $(HANDIN). Thanks!
# 打包
packall: clean
   @$(RM) -f $(HANDIN) # 先删除旧版
   @tar -czf $(HANDIN) `find . -type f -o -type d | grep -v '^\.*$$' | grep -vF
'$(HANDIN)'` # 生成心得压缩包
# 设置 tags
tags:
   @echo TAGS ALL
   $(V)rm -f cscope.files cscope.in.out cscope.out cscope.po.out tags # 清除旧版
   $(V)find . -type f -name "*.[chS]" >cscope.files # 获取到对应的文件名列表
   $(V)cscope -bq
   $(V)ctags -L cscope.files # 生成新版
```

#### 命令参数:

• rm

。 -r 删除文件夹

tar

- · **-czf** 等价于 **-c -z -f** ,创建封存文件,通过 gzip 对 其进行过滤,使用封存文件或 ARCHIVE 设备
- find
  - · -type 对应的类型
  - · name 对应的图案
- escope 在 ucore 中没有找到对应的文件,可能是函数
  - o -bq
- ctags
  - 。 -L files 使用从特定文件 files 中读取到的文件名

### 使用 make 之后,查看打印的信息

生成过程如下图:

```
mijialong$>make V=
+ cc kern/init/init.c
gcc -Ikern/init/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -fno-stack-
protector -Ilibs/ -Ikern/debug/ -Ikern/driver/ -Ikern/trap/ -Ikern/mm/ -c kern/init/init.c -o obj/
kern/init/init.o
kern/init/init.c:95:1: warning: 'lab1_switch_test' defined but not used [-Wunused-function]
lab1_switch_test(void) {
+ cc kern/libs/readline.c
gcc -Ikern/libs/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -fno-stack-
protector -Ilibs/ -Ikern/debug/ -Ikern/driver/ -Ikern/trap/ -Ikern/mm/ -c kern/libs/readline.c -o
obj/kern/libs/readline.o
+ cc kern/libs/stdio.c
gcc -Ikern/libs/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -fno-stack-
protector -Ilibs/ -Ikern/debug/ -Ikern/driver/ -Ikern/trap/ -Ikern/mm/ -c kern/libs/stdio.c -o obj
/kern/libs/stdio.o
+ cc kern/debug/kdebug.c
gcc -Ikern/debug/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -fno-stack
-protector -Ilibs/ -Ikern/debug/ -Ikern/driver/ -Ikern/trap/ -Ikern/mm/ -c kern/debug/kdebug.c -o
obj/kern/debug/kdebug.o
kern/debug/kdebug.c:251:1: warning: 'read eip' defined but not used [-Wunused-function]
read_eip(void) {
+ cc kern/debug/kmonitor.c
gcc -Ikern/debug/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -fno-stack
-protector -Ilibs/ -Ikern/debug/ -Ikern/driver/ -Ikern/trap/ -Ikern/mm/ -c kern/debug/kmonitor.c
o obj/kern/debug/kmonitor.o
+ cc kern/debug/panic.c
gcc -Ikern/debug/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -fno-stack
-protector -Ilibs/ -Ikern/debug/ -Ikern/driver/ -Ikern/trap/ -Ikern/mm/ -c kern/debug/panic.c -o o
bj/kern/debug/panic.o
kern/debug/panic.c: In function ' panic':
kern/debug/panic.c:27:5: warning: implicit declaration of function 'print stackframe' [-Wimplicit-
function-declaration]
    print_stackframe();
+ cc kern/driver/clock.c
gcc -Ikern/driver/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -fno-stac
k-protector -Ilibs/ -Ikern/debug/ -Ikern/driver/ -Ikern/trap/ -Ikern/mm/ -c kern/driver/clock.c -o
obj/kern/driver/clock.o
+ cc kern/driver/console.c
gcc -Ikern/driver/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -fno-stac
k-protector -Ilibs/ -Ikern/debug/ -Ikern/driver/ -Ikern/trap/ -Ikern/mm/ -c kern/driver/console.c
-o obj/kern/driver/console.o
+ cc kern/driver/intr.c
gcc -Ikern/driver/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -fno-stac
k-protector -Ilibs/ -Ikern/debug/ -Ikern/driver/ -Ikern/trap/ -Ikern/mm/ -c kern/driver/intr.c -o
obj/kern/driver/intr.o
+ cc kern/driver/picirq.c
gcc -Ikern/driver/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -fno-stac
k-protector -Ilibs/ -Ikern/debug/ -Ikern/driver/ -Ikern/trap/ -Ikern/mm/ -c kern/driver/picirq.c
o obj/kern/driver/picirq.o
+ cc kern/trap/trap.c
gcc -Ikern/trap/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -fno-stack-
protector -Ilibs/ -Ikern/debug/ -Ikern/driver/ -Ikern/trap/ -Ikern/mm/ -c kern/trap/trap.c -o obj/
kern/trap/trap.o
kern/trap/trap.c:14:13: warning: 'print_ticks' defined but not used [-Wunused-function]
static void print_ticks() {
kern/trap/trap.c:30:26: warning: 'idt_pd' defined but not used [-Wunused-variable]
static struct pseudodesc idt_pd = {
+ cc kern/trap/trapentry.S
gcc -Ikern/trap/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -fno-stack-
protector -Ilibs/ -Ikern/debug/ -Ikern/driver/ -Ikern/trap/ -Ikern/mm/ -c kern/trap/trapentry.S -o
obj/kern/trap/trapentry.o
+ cc kern/trap/vectors.S
gcc -Ikern/trap/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -fno-stack-
protector -Ilibs/ -Ikern/debug/ -Ikern/driver/ -Ikern/trap/ -Ikern/mm/ -c kern/trap/vectors.S -o o
bj/kern/trap/vectors.o
+ cc kern/mm/pmm.c
gcc -Ikern/mm/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -fno-stack-pr
```

otector -Ilibs/ -Ikern/debug/ -Ikern/driver/ -Ikern/trap/ -Ikern/mm/ -c kern/mm/pmm.c -o obj/kern/

```
mm/pmm.o
gcc -Ilibs/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -fno-stack-prote
ctor -Ilibs/ -c libs/printfmt.c -o obj/libs/printfmt.o
+ cc libs/string.c
gcc -Ilibs/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -fno-stack-prote
ctor -Ilibs/ -c libs/string.c -o obj/libs/string.o
+ ld bin/kernel
ld -m
       elf_i386 -nostdlib -T tools/kernel.ld -o bin/kernel obj/kern/init/init.o obj/kern/libs/r
eadline.o obj/kern/libs/stdio.o obj/kern/debug/kdebug.o obj/kern/debug/kmonitor.o obj/kern/debug/p
anic.o obj/kern/driver/clock.o obj/kern/driver/console.o obj/kern/driver/intr.o obj/kern/driver/pi
cirq.o obj/kern/trap/trap.o obj/kern/trap/trapentry.o obj/kern/trap/vectors.o obj/kern/mm/pmm.o o
bj/libs/printfmt.o obj/libs/string.o
+ cc boot/bootasm.S
gcc -Iboot/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -fno-stack-prote
ctor -Ilibs/ -Os -nostdinc -c boot/bootasm.S -o obj/boot/bootasm.o
+ cc boot/bootmain.c
gcc -Iboot/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -fno-stack-prote
ctor -Ilibs/ -Os -nostdinc -c boot/bootmain.c -o obj/boot/bootmain.o
+ cc tools/sign.c
gcc -Itools/ -g -Wall -O2 -c tools/sign.c -o obj/sign/tools/sign.o gcc -g -Wall -O2 obj/sign/tools/sign.o -o bin/sign
+ ld bin/bootblock
ld -m elf_i386 -nostdlib -N -e start -Ttext 0x7C00 obj/boot/bootasm.o obj/boot/bootmain.o -o ob
j/bootblock.o
'obj/bootblock.out' size: 472 bytes
build 512 bytes boot sector: 'bin/bootblock' success!
dd if=/dev/zero of=bin/ucore.img count=10000
10000+0 records in
10000+0 records out
5120000 bytes (5.1 MB) copied, 0.0231781 s, 221 MB/s
dd if=bin/bootblock of=bin/ucore.img conv=notrunc
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes (512 B) copied, 0.000705357 s, 726 kB/s
dd if=bin/kernel of=bin/ucore.img seek=1 conv=notrunc
146+1 records in
146+1 records out
74871 bytes (75 kB) copied, 0.000863053 s, 86.8 MB/s
mijialong$>
```

#### 生成 bootblock:

```
+ cc boot/bootasm.S

gcc -Iboot/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -
fno-stack-protector -Ilibs/ -Os -nostdinc -c boot/bootasm.S -o obj/boot/bootasm.o
+ cc boot/bootmain.c
gcc -Iboot/ -march=i686 -fno-builtin -fno-PIC -Wall -ggdb -m32 -gstabs -nostdinc -
fno-stack-protector -Ilibs/ -Os -nostdinc -c boot/bootmain.c -o obj/boot/bootmain.o
+ cc tools/sign.c
gcc -Itools/ -g -Wall -O2 -c tools/sign.c -o obj/sign/tools/sign.o
gcc -g -Wall -O2 obj/sign/tools/sign.o -o bin/sign
+ ld bin/bootblock
ld -m elf_i386 -nostdlib -N -e start -Ttext 0x7C00 obj/boot/bootasm.o
obj/boot/bootmain.o -o obj/bootblock.o
'obj/bootblock.out' size: 472 bytes
build 512 bytes boot sector: 'bin/bootblock' success!
```

#### 生成 kernel:

```
+ ld bin/kernel
ld -m elf_i386 -nostdlib -T tools/kernel.ld -o bin/kernel obj/kern/init/init.o
obj/kern/libs/readline.o obj/kern/libs/stdio.o obj/kern/debug/kdebug.o
obj/kern/debug/kmonitor.o obj/kern/debug/panic.o obj/kern/driver/clock.o
obj/kern/driver/console.o obj/kern/driver/intr.o obj/kern/driver/picirq.o
obj/kern/trap/trap.o obj/kern/trap/trapentry.o obj/kern/trap/vectors.o
obj/kern/mm/pmm.o obj/libs/printfmt.o obj/libs/string.o
```

#### 一个被系统认为是符合规范的磁盘主引导扇区的特征是什么?

通过查看 tool/sign.c 中的代码可以看到,在第 22 行,第 31、32 行中分别存在如下代码:

```
char buf[512]; // 22 行
buf[510] = 0x55; // 31
buf[511] = 0xAA; // 32
```

通过上述代码以及 make 过程中产生的信息可以得到,一个符合规范的磁盘主引导扇区的特征是:

- 扇区大小固定为512字节
- 最后两字节分别为 0x55 和 0xAA

### 使用 gemu 执行并调试 lab1 中的软件

在使用了 ssh 连接到虚拟机的 wsl 终端中执行:

```
qemu-system-i386 -S -s -d in_asm -D bin/q.log -monitor stdio -hda bin/ucore.img
```


#### 会出现报错:

```
mijialong$>qemu-system-i386 -S -s -d in_asm -D bin/q.log -monitor stdio -hda bin/ucore.img

QEMU 2.0.0 monitor - type 'help' for more information

(qemu) Could not initialize SDL(No available video device) - exiting
```

需要视频设备,于是使用 vbox 打开可视化桌面,仍使用上面的命令,得到下图:



### 从 CPU 加电后执行第一条指令开始,单步跟踪 BIOS 的执行

新开终端后,使该终端进入到上一个终端所在的位置 lab1 ,使用 gdb 进入调试使用如下命令,得到相关信息:

```
(gdb) file bin/kernel
Reading symbols from bin/kernel...done.
(gdb) target remote :1234
# 查看 CS:EIP
Remote debugging using :1234
0x0000fff0 in ?? ()
(gdb) x/i $cs
0xf000: add %al,(%eax)
(gdb) x/i $eip
=> 0xfff0: add %al,(%eax)
(gdb)
```

```
    □    □    Terminal

mijialong$>cd ~/ucore os lab/labcodes/lab1
mijialong$>qemu-system-i386 -S -s -d in asm -D bin/q.log -monitor
QEMU 2.0.0 monitor - type 'help' for more information
(aemu) a
mijialong$>gemu-system-i386 -S -s -d in asm -D bin/q.log -monitor
stdio -hda bin/ucore.img
QEMU 2.0.0 monitor - type 'help' for more information
(gemu) i386-elf-gdb
unknown command: 'i386-elf-gdb'
(qemu)
     ■  Terminal
   Type "apropos word" to search for commands related to "
   word".
   (adb) file bin/kernel
   Reading symbols from bin/kernel...done.
   (qdb) target remote :1234
   Remote debugging using :1234
   0x0000fff0 in ?? ()
   (qdb) x/i $cs
      0xf000:
                          %al,(%eax)
                   add
   (qdb) x/i $eip
   => 0xfff0:
                          %al,(%eax)
                   add
   (qdb) x/2i 0xfff0
   => 0xfff0:
                   add
                          %al,(%eax)
      Ovfff).
                          0-21 (0-224)
   (qdb) x/2i 0xffff0
      0xffff0:
                   ljmp
                          $0x3630,$0xf000e05b
      0xffff7:
                   das
   (qdb) x/i 0xffff0
                   ljmp
      0xffff0:
                          $0x3630,$0xf000e05b
   (qdb) x/2i 0xf000
      0xf000:
                   add
                          %al,(%eax)
      0xf002:
                   add
                          %al,(%eax)
   (gdb)
```

可以得到,当第一条指令执行后,会调转到 0xf000e05b ,可以得到 BIOS 开始地址 0xfe05b

#### 在初始化位置 0x7c00 设置实地址断点,测试断点正常

运行结果如下图:

```
eaBIOS (version 1.7.4-20140219_122725-roseapple)
mijialong$>cd ~/ucore os lab/labcodes/lab1
mijialong$~qemu-system-i386 -S -s -d in_asm -D bin/q.log -monitor
QEMU 2.0.0 monitor - type 'help' for more information
                                                                                                             PXE (http://ipxe.org) 00:03.0 C900 PCI2.10 PnP PMM+07FC1110+07F21110 C900
mijialong$>qemu-system-i386 -S -s -d in_asm -D bin/q.log -monitor
stdio -hda bin/ucore.img
QEMU 2.0.0 monitor - type 'help' for more information
(qemu) i386-elf-gdb
unknown command: 'i386-elf-gdb'
                                                                                                             poting from Hard Disk...
 (qemu)
     ⊗ □ □ Terminal
    0x0000fff0 in ?? ()
     0xf000: add %al,(%eax)
(gdb) x/i $eip
=> 0xfff0: add %al,(%eax)
    => 0xfff6: add %al,(%eax)
(gdb) x/2i 0xfff0
=> 0xfff0: add %al,(%eax)
0xfff2: add %al,(%eax)
(gdb) x/2i 0xffff0
0xffff0: ljmp $0x3630,$0xf000e05b
0xffff7: das
   0xfff0: ljmp $0x3630,$0xf000e05b (gdb) x/2i 0xf000 0xf000: add %al,(%eax) 0xf002: add %al,(%eax) (gdb) b *0x7c00 Breakpoint 1 at A-7 -
     Breakpoint 1 at 0x7c00
     (qdb) c
     Continuing.
     Breakpoint 1, 0x00007c00 in ?? ()
    (gdb)
```

#### 改变参数后的部分操作

在调用 qemu 时增加 -d in\_asm -D q.log 参数,便可以将运行的汇编指令保存在 q.log 中。将执行的汇编代码与 bootasm.S 和 bootblock.asm 进行比较,看看二者是否一致

使用远程终端运行下面命令

```
qemu -S -s -hda bin/ucore.img -monitor vc -nographic
```

#### 并运行如下指令配置 gdb:

```
set architecture i8086

target remote :1234

define hook-stop
hook-stop x/i $pc
end

set auto-load auto-path /
```

```
line to your configuration file "/home/moocos/.gdbinit".
For more information about this security protection see the
"Auto-loading safe path" section in the GDB manual. E.g., run from the shell:
         info "(gdb)Auto-loading safe path"
(gdb) set architecture i8086
warning: A handler for the OS ABI "GNU/Linux" is not built into this configuration
of GDB. Attempting to continue with the default i8086 settings.
The target architecture is assumed to be i8086
(gdb) target remote :1234
Remote debugging using :1234
0x0000fff0 in ?? ()
(gdb) add-auto-load-safe-path /home/moocos/ucore_os_lab/labcodes/lab1/.gdbinit
(gdb) add-auto-load-safe-path /home/ucore_os_lab/labcodes/lab1/.gdbinit
(gdb) set auto-load safe-path /
(gdb) define
Argument required (name of command to define).
(gdb) define hook-stop
Type commands for definition of "hook-stop".
End with a line saying just "end".
>x/i $pc
>end
(gdb) x/16i 0xfe05b
   0xfe05b: cmpl $0x0,%cs:0x65a4
0xfe062: jne 0xfd2b9
0xfe066: xor %ax,%ax
   0xfe068:
               mov %ax,%ss
   0xfe06a: mov $0x7000,%esp
   0xfe070: mov $0xf3c4f,%edx
   0xfe076: jmp 0xfd12a
0xfe079: push %ebp
   0xfe07b: push %edi
   0xfe07d: push %esi
   0xfe07f: push %ebx
0xfe081: sub $0xc,%esp
   0xfe085: mov
                         %eax,%esi

        0xfe088:
        mov
        %edx,(%esp)

        0xfe08d:
        mov
        %ecx,%edi

        0xfe090:
        mov
        $0xe000,%eax

  0xfe08d:
(gdb) b *0x7c00
Breakpoint 1 at 0x7c00
(gdb) c
Continuing.
                 cli
=> 0x7c00:
Breakpoint 1, 0x00007c00 in ?? ()
(gdb) c
Continuing.
=> 0x7c00:
                 cli
Breakpoint 1, 0x00007c00 in ?? ()
A debugging session is active.
         Inferior 1 [Remote target] will be killed.
```

#### 可以获得如下指令

```
// start标志
=> 0x7c00: cli
=> 0x7c01: cld
=> 0x7c02: xor %eax,%eax
=> 0x7c04: mov %eax,%ds
=> 0x7c06: mov %eax,%es
=> 0x7c08: mov %eax,%ss
```

```
=> 0x7c0a: in $0x64,%al
 => 0x7c0c: test $0x2,%al
 => 0x7c0e: jne 0x7c0a
 => 0x7c10: mov $0xd1,%al
 => 0x7c12: out %al, $0x64
 // seta20.2标志
 => 0x7c14: in $0x64,%al
 => 0x7c16: test $0x2,%al
 => 0x7c18: jne 0x7c14
 => 0x7c1a: mov $0xdf,%al
 => 0x7c1c: out %al,$0x60
 => 0x7c1e: lgdtl (%esi)
 => 0x7c23: mov %cr0,%eax
 => 0x7c26: or $0x1,%ax
 => 0x7c2a: mov %eax,%cr0
 => 0x7c2d: 1jmp $0xb866,$0x87c32
 // protcseg标志
 => 0x7c32: mov $0x10,%ax
 => 0x7c36: mov %eax,%ds
 => 0x7c38: mov %eax,%es
 => 0x7c3a: mov %eax,%fs
 => 0x7c3c: mov %eax,%gs
 => 0x7c3e: mov %eax,%ss
 => 0x7c40: mov $0x0,%ebp
 => 0x7c45: mov $0x7c00, %esp
 => 0x7c4a: call 0x7d11
 // 通过查看 bootasm.S 文件可知, bootmain 的开始地址是 0x7d11
 // bootamin 代码
 => 0x7d11: push %ebp
 => 0x7d12: xor %ecx, %ecx
 => 0x7d14: mov %esp,%ebp
 => 0x7d16: mov $0x1000, %edx
 ...bootmain
```

将以上代码与 bootasm.S 和 bootblock.asm 比较,发现 bootblock.asm 中包含反汇编得到的代码和 bootasm.S 中的代码:

并且反汇编得到的机器码和 bootasm.S 中的写法上有一定的不同,但本质是相同的。

# 实验结果

本次实验从阅读 Makefile 文件开始,逐步分析 ucore 的启动过程,通过查看 ucore.img 的生成过程,初步了解操作系统加载的过程。

# 实验总结

### 1. qemu 启动报错

在使用下面命令启动 qemu 时, 出现了对应的报错

```
mijialong$>qemu-system-i386 -S -s -d in_asm -D bin/q.log -monitor stdio -hda
bin/ucore.img
QEMU 2.0.0 monitor - type 'help' for more information
(qemu) Could not initialize SDL(No available video device) - exiting
```

根据之前查阅资料解释 Makefile 中的相关命令和参数,了解到该命令需要显示器,而当时使用了终端进行远程连接,因此决定使用可视化界面进行操作。

后来查阅资料之后,修改指令的-monitor 为 vc 并且添加-nographic 后,便可以终端进行启动

### 2. 找不到 bootblock.asm 文件

在 bin/与 tools/中没找到 bootblock.asm

需要在 gdb 中添加配置

```
set auto-load safe-path /
```

并且生成的反编译文件是在 obj/ 文件夹