Acesso Externo à PAXOS via VNC

Fernando Moraes 24/fev/2022

Passo 1: iniciar o servidor VNC na PAXOS

- Logar-se na PAXOS (ssh user@paxos.inf.pucrs.br -p 8888) e iniciar o servidor VNC
 - Exemplo 1 (para uso da interface gráfica de simulação viva):
 \$> vncserver -depth 24

You will require a password to access your desktops.

Password: Verify:

New paxos:3 (moraes)' desktop is paxos:3

Log file is /home/moraes/.vnc/paxos:3.log

Creating default startup script /home/moraes/.vnc/xstartup Starting applications specified in /home/moraes/.vnc/xstartup

Esta senha é a que será utilizada no passo 3 – memorize-a! Se esquecer da senha apagar na kriti o diretório .vnc

No primeiro acesso deve-se criar uma senha para o acesso ao servidor *vnc*. Depois disto, esta senha fica registrada na conta do usuário. Se esta senha for esquecida apagar o diretório ./vnc (tem um arquivo denominado *passwd* neste diretório).

Notar que a conexão indicada é a número 3, correspondendo à porta 5903 da PAXOS. Para saber a porta de conexão somar o número da conexão com 5900.

- Exemplo 2 (para uso da interface gráfica de edição de layout):
 \$> vncserver -geometry 1920x1280 -depth 24
- Deve-se ao final da sessão encerrar o processo iniciado:

\$> vncserver -kill :3

Passo 2: Redirecionamento de portas (tunel SSH) para acessar de fora da PUC

Em um outro terminal, logar-se novamente na PAXOS, digitar o comando:

\$> ssh -L 6000:localhost:5903 user@paxos.inf.pucrs.br -p 8888

Aqui, é feita a conexão da porta 6000 da máquina local (valor aleatório escolhido ao acaso, pode ser a mesma porta que o servidor criou na PAXOS), na porta 5093 (criado ao iniciar o servidor VNC server criado na PAXOS) através do nome/endereço localhost. O resto do comando ssh é o mesmo usado sempre para autenticar um usuário com acesso à PAXOS.

Passo 3: Iniciar o cliente de VNC no computador do aluno

• Para o Linux pode-se utilizar por exemplo o vncviewer:


\$> vncviewer localhost:6000

O comando, faz uma conexão na porta 6000 do localhost que é direcionado pelo túnel SSH para a PAXOS na porta 5903. Isso cai direto no servidor de VNC.

• No MAC abrir o aplicativo "screen sharing" (cliente de VNC é um aplicativo nativo do MAC OX):



• Abaixo as janelas do layout:



OU MODELSIM:

