Chapitre 8

Structure, documentation et mise au point des programmes

8.1 Objectifs de la programmation

La programmation n'est pas une discipline très ancienne, et depuis le début de l'informatique elle a beaucoup évolué. Les premiers programmes étaient écrits en langage machine (programmation numérique) et les inconvénients de cette programmation ont rapidement conduit aux langages d'assemblage qui permettent la programmation symbolique. A l'époque, l'objectif principal de la programmation en langage d'assemblage était *l'efficacité* des programmes; on entendait alors par efficacité un nombre d'instructions minimum dans un espace mémoire souvent restreint. Cet objectif unique a été conservé pendant plus d'une décennie; il a conduit à un certain nombre de problèmes causés par la compacité et l'hermétisme de programmes produits dans un style souvent très personnel, et par la mobilité importante des programmeurs laissant derrière eux des programmes souvent incompréhensibles à d'autres qu'eux-mêmes et par conséquent inutilisables. Cet état de choses a conduit progressivement à une redéfinition des objectifs de la programmation en langage d'assemblage. Les objectifs actuels de cette programmation sont ainsi la simplicité, la clarté et la fiabilité des programmes, l'efficacité ne venant qu'ensuite et ayant pris un sens différent.

8.1.1 Clarté des programmes

Un programme est destiné à représenter un algorithme dans une forme interprétable par l'ordinateur. Cependant si ce programme doit être utilisé régulièrement il devra vraisemblablement être corrigé, modifié et revu, c'est ce qu'on appelle la *maintenance*. L'écriture d'un programme doit se faire avec ces deux considérations en tête.

Lorsqu'on doit reprendre ou étudier un programme écrit par un autre ou par soi-même quelques mois plus tôt, il arrive souvent que l'on pose aigrement la question:

"??*!*!?! Mais qu'est-ce que ça peut bien faire ???"

Ceci ne devrait pas se produire et ne se produira pas si le programme est clair.

Une manière de rendre le programme clair sera de le documenter au fur et à mesure de sa création; l'utilisation d'identificateurs ayant un sens relié au problème permettra d'abord d'aboutir à un code plus compréhensible. De plus on y ajoutera au fur et à mesure de l'écriture les divers commentaires nécessaires (voir la section 8.3). Cette documentation doit être faite en même temps que le codage.

Un programme sera clair s'il est bien structuré et si sa structure correspond bien à la solution logique du problème. Le manque de structure correspond à ce qu'on appelle du "spaghetti logique", assez difficile à démêler. Par ailleurs l'ordre physique des différentes parties du programme contribue à en augmenter la clarté; ainsi pour un programme en assembleur on devrait voir apparaître les éléments dans l'ordre suivant:

Commentaires explicatifs généraux sur le programme Déclarations des constantes (.EQUATE) Code du programme principal Réservation de mémoire et variables globales

Code des sous-programmes .END

Un autre point contribuant à la clarté des programmes consiste à en faciliter la modification en groupant les opérations semblables; ainsi toutes les vérifications à faire sur les données devraient se trouver ensemble; de la même façon l'impression des messages d'erreur devrait se trouver groupée dans la même partie du programme, etc.

8.1.2 Efficacité des programmes

Une fois un programme écrit, on l'examine pour en améliorer l'efficacité. Ceci consiste surtout à déterminer quelles sont les parties du code les plus exécutées et à essayer d'en améliorer l'écriture en diminuant le nombre d'instructions.

Lorsque l'ordinateur utilisé possède plusieurs registres, l'utilisation judicieuse des registres permet souvent d'améliorer de beaucoup l'efficacité des programmes, et ceci, assez facilement. Les opérations faites sur les registres sont en effet plus rapides; il ne faut cependant pas non plus utiliser les registres à tort et à travers; le nombre maximum de registres utilisés dans un programme devrait être le nombre maximum d'accumulateurs nécessaires simultanément. Généralement, lorsqu'on programme en assembleur, on réserve un rôle spécial à certains registres; lorsqu'on doit utiliser plusieurs accumulateurs on doit les prendre contigus et à partir du début.

L'amélioration de l'efficacité des programmes suppose d'abord une bonne connaissance de l'ensemble d'instructions de l'ordinateur utilisé. À partir de là, on doit essayer de tirer le meilleur parti possible des instructions combinant plusieurs actions.

8.2 Structures de base

Un des moyens d'arriver à obtenir des programmes en langage d'assemblage clairs est d'utiliser les structures offertes par un langage évolué comme Ada 95 ou C++ et de les traduire en langage d'assemblage selon des règles précises. On présente ici un ensemble de règles illustrées par des exemples.

8.2.1 Boucles

WHILE

L'instruction WHILE comprend la vérification d'une condition à l'entrée de la boucle et, en fin de boucle, un branchement au début de la boucle. Si la vérification réussit, l'exécution des instructions de la boucle continue et lorsque la vérification échoue il y a branchement à l'instruction suivant immédiatement la boucle.

WHILEnn: NOP0 ; while $\begin{array}{cccc} \text{CPA} & \text{N2,d} & \text{; } (\text{N1} \geq \text{N2}) \, \{ \\ \text{BRLT} & \text{ENDWHINn} & \text{; } \\ & & & \text{CODE\#} & \text{; } \text{commentaires} \\ \text{BR} & \text{WHILEnn} & \text{; } \\ & & \text{ENDWHINn:} & \text{NOPO} & \text{; } \} \\ \end{array}$

Page 82 ©2009 Ph. Gabrini

Dans nos schémas #CODE# représentera le bloc d'instructions à répéter. Les instructions de vérification de la condition changeront évidemment avec chaque application. Notez que nous utilisons l'instruction NOPO (un code d'instruction non réalisé dont le traitement normal ne produit rien) pour pouvoir placer des étiquettes dans le code du programme sans les attacher à des instructions spécifiques comme l'exigent les règles de PEP 8 qui veulent qu'une étiquette soit suivie d'une instruction sur la même ligne.

REPEAT

L'instruction REPEAT est l'inverse de l'instruction WHILE: la vérification de la condition est située en fin de boucle et si l'exécution doit se poursuivre il y a branchement au début de la boucle. Les instructions de la boucle sont exécutées au moins une fois, ce qui n'était pas le cas dans l'instruction WHILE.

```
REPEATnn: NOPO ;do{
    #CODE# ; commentaires
    ADDX 4,i ; augmenter indice
    CPA Table,x ; vérifier élément suivant
UNTILnn: BRLT REPEATnn ;}while(Table[i] > Elt);
```

La notation retenue pour les symboles de début et de fin de boucle (WHILEnn, ENDWHILEnn, REPEATnn, UNTILnn) permet de numéroter les boucles de même type, de façon à éliminer toute ambiguïté. Illustrons ceci par une validation des données lues.

```
; validation des données
REPEAT05: NOP0 ; do{
    DECI donne,d ; Get(donnée)
    LDA donne,d ;
    CPA limInf,d ;}while(donnée < limInf
    BRLT REPEAT05 ; &&
    CPA limSup,d ; donnée > limSup);
UNTIL05: BRGT REPEAT05 ;
```

Boucles généralisées

Dans certains cas la condition déterminant la fin de la boucle peut être détectée au milieu des instructions à répéter et les instructions WHILE et REPEAT s'avèrent malcommodes. Une boucle généralisée correspond par exemple à l'instruction LOOP d'Ada 95 qui peut avoir plusieurs sorties repérées par le mot réservé EXIT, ou à l'instruction while (true) de C++. Dans nos schémas ces sorties seront indiquées dans le pseudo-code des commentaires par le symbole :> aligné sur le symbole LOOP de début de boucle.

```
LOOPnn: NOPO ; while(true) { [1 sortie] #CODE# ; commentaires SUBX pas,d ; BRGT ENDLPnn ;:>if(A > B) break; #CODE# ; commentaires BR LOOPnn ; ENDLPnn: NOPO ; }
```

Une boucle généralisée peut posséder plusieurs sorties; il est alors impératif de l'indiquer à l'entrée de la boucle dans le pseudocode: [2 sorties]. Ces boucles peuvent également être imbriquées; on doit alors

documenter les sorties de boucle en faisant précéder le test de sortie d'un nombre de signes :> indiquant le nombre de niveaux quittés.

Boucles FOR

De telles boucles se traduisent facilement par utilisation d'un compteur selon le schéma suivant.

Ce schéma utilise un compteur simple mais les instructions de comparaison CPX et d'addition ADDX peuvent être aisément remplacées; de même le pas peut être modifié.

8.2.2 Instructions conditionnelles

Les instructions conditionnelles vérifient une condition et selon le résultat de cette vérification exécutent ou évitent un ensemble d'instructions.

Instruction IF simple

Le schéma d'une telle instruction (à une seule branche) sera le suivant :

Instruction IF complète.

Dans ce cas, l'instruction possède deux branches possibles; après la vérification on place un branchement à la partie ELSE qui sera activé si la condition vérifiée est fausse. On notera que la différence entre les structures présentées et une solution non structurée tient essentiellement dans l'addition d'étiquettes qui n'affectent pas le code objet. On doit être conscient du fait que ces additions sont utiles au programmeur au cours du développement et de la mise au point.

Page 84 ©2009 Ph. Gabrini

ENDIFnn: NOP0 ; }

Instructions IF imbriquées

Avec la notation retenue l'imbrication d'instructions IF ne pose pas de problème particulier.

IF04:	NOP0		; if $(X > Z)$
	LDA	X,d	;
	CPA	Z , d	;
	BRLE	ELSE04	;
THEN04:	NOP0		; {
	#CODE#		; commentaires
	BR	ENDIF04	; }
ELSE04:	NOP0		;else {
	#CODE#		; commentaires
IF05:	NOP0		; if(Y > X)
	LDA	Y,d	;
	CPA	X , d	;
	BRLE	ELSE05	;
THEN05:	NOP0		; {
	#CODE#		; commentaires
	BR	ENDIF05	; }
ELSE05:	NOP0		; else {
IF06:	NOP0		; if $(Z < W)$
	LDA	Z , d	;
	CPA	W,d	;
	BRGE	ELSE06	;
THEN06:	NOP0		; {
IF07:	NOP0		; if $(V == W)$
	LDA	V,d	;
	CPA	W,d	;
	BRNE	ENFIF07	;
THEN07:	NOP0		; {
	#CODE#		; commentaires
ENDIF07:	NOP0		; }
	BR	ENDIF06	; }
ELSE06:	NOP0		; else {
	#CODE#		; commentaires
ENDIF06:	NOP0		; }
	#CODE#		; commentaires
ENDIF05:	NOP0		; }
ENDIF04:	NOP0		; }

8.2.3 Instruction SWITCH

Cette instruction est semblable a un ensemble d'instructions IF imbriquées; cependant elle présente une structure plus claire que celle obtenue par un grand nombre de IF imbriqués. En effet le choix à faire dépend d'une valeur entière qu'il suffit de vérifier; toutes les branches sont alors identifiées et se rejoignent à la fin de l'instruction.

```
NOPO ;switch(Ind) {
LDX Ind,d ;
CPX 1,i ;
BRLT OTHERNN ; Vérifier si Ind est
CPX 5,i ; dans les limites [1..5]
BRGT OTHERNN ;
SUBX 1,i ; ramener à [0..4]
ASLX ; * 2 => indice réel dans
BR TABNN,x ; table (adresse = 2 octets)
ADDRSS CASNn_1 ;
ADDRSS CASNn_2 ;
SWITCHnn:
                 NOP0
                                             ;switch(Ind) {
TABnn:
                .ADDRSS CASnn 2
                .ADDRSS CASnn 3
                .ADDRSS CASnn 4
                .ADDRSS CASnn 5
CASnn_1: NOP0
                                           ; case 1:
                #CODE# ; commentaires
BR ENDCASnn ; break;
                #CODE#
CASnn 2:
              NOP0
                                            ; case 2:
                                            ; commentaires
                #CODE#
                BR ENDCASnn ; break;
NOPO : Case 2.
                                            ; case 3:
CASnn 3:
                #CODE# ; commentaires
BR ENDCASnn ; break;
NOP0 ; case 4:
              NOP0
CASnn 4:
                #CODE#
                                            ; commentaires
BR ENDCASnn; break;
CASnn_5: NOP0; case 5:
#CODE#; comment
                #CODE#
                                            ; commentaires
; break;
BR ENDCASnn ;
OTHERnn: NOP0
                                            ; default:
                NOP0
#CODE#
                                            ; commentaires
ENDCASnn:
               NOP0
                                            ; }
```

8.3 Normes de programmation

Les normes de conception et de documentation qui suivent sont semblables à la pratique industrielle courante bien qu'elles puissent en différer par la forme¹. On devra prévoir un guide d'utilisation ainsi que des documentations externes et internes pour faciliter la compréhension d'un programme.

Le guide d'utilisation est simplement une description indiquant à un non programmeur comment utiliser le système. Il doit comprendre une description du format d'entrée des données du programme et des

Page 86 ©2009 Ph. Gabrini

¹ Voir à ce sujet : Gabrini, Ph. *Normes de programmation*, Département d'informatique, UQAM, 2005 http://www.grosmax.uqam.ca/prog/Inf3105/Inf3105_frame.htm

résultats produits. On devra, dans la mesure du possible, produire des programmes capables de traiter les erreurs et les données erronées de façon claire, utile et compréhensible; le guide d'utilisation devra décrire comment le programme traite ces conditions anormales.

La documentation externe d'un système comprend la description de chaque module principal ainsi qu'une explication plus générale de la façon dont ces diverses composantes communiquent pour former un système complet. Pour chaque module important, cette description doit comprendre les spécifications des appels, des paramètres, de l'utilisation des données, de l'algorithme, etc. La stratégie de conception globale du système devrait être aussi décrite à un niveau de détail dépendant de sa complexité, sous forme de diagrammes hiérarchiques et de pseudo-code proche du français.

Cependant, pour un sous-programme, le guide d'utilisation et la documentation externe se fondent en un seul document orienté vers le programmeur voulant utiliser le sous-programme. On doit inclure une description de haut niveau de l'algorithme avec les détails sur les paramètres, les codes de retour et d'autres informations de ce type. Ceci peut, en fait, faire partie de la documentation interne.

La question de savoir où placer la limite entre documentation externe et documentation interne est difficile à résoudre. Cela dépend de la taille et de l'utilisation du programme. Un gros système exige plusieurs types de documentation externe, comme un guide d'utilisation pour le non programmeur et un manuel exposant la logique du programme à des fins de maintenance. D'autre part un sous-programme nécessite un bref guide d'utilisation pour un programmeur ainsi qu'une brève description logique.

La documentation interne commence au niveau où en est resté la documentation externe. Des commentaires sont placés devant chaque module en expliquant la fonction, l'utilisation des registres, les paramètres d'appel, les résultats, etc. De courts commentaires descriptifs sont aussi utilisés avant les ensembles d'instructions particulièrement complexes. La documentation des programmes en langage d'assemblage diffère ici de celle des programmes en langages évolués et est poussée plus loin, en demandant pratiquement des commentaires pour chaque instruction. Ces commentaires sont soit des descriptions de branchement indiquant comment on utilise les branchements conditionnels et inconditionnels représentant les instructions structurées, soit des descriptions en français de ce que fait l'instruction (et les instructions suivantes). Ces commentaires en français doivent indiquer le but de l'instruction dans le contexte des instructions qui l'entourent et donner une information utile comme « Augmenter le compteur de données erronées » et non une information inutile comme « Ajouter 1 au registre A ». Ces commentaires doivent être décalés pour refléter l'imbrication des structures de contrôle, de sorte qu'un lecteur puisse suivre les instructions en regardant simplement les commentaires rapidement de haut en bas.

On peut utiliser le pseudocode écrit lors de la phase de conception des programmes comme commentaires. Le but de ces commentaires en pseudocode est de minimiser la mise au point en permettant une simulation à la main du pseudocode et une vérification de la traduction de ce pseudocode. Dans le cas de commentaires en pseudocode il est inutile d'utiliser les étiquettes numérotées reflétant la structure (comme celles que nous avons présentées plus tôt : IFnn, THENnn, etc.) puisque celle-ci est déjà apparente dans le pseudocode. Si les commentaires ne sont pas en pseudocode, il est nécessaire d'utiliser ces étiquettes qui sont le seul reflet de la structure du programme.

Tout ceci n'empêche évidemment pas d'utiliser les espacements, les sauts de page, les en-têtes placés dans des boîtes, l'utilisation d'étiquettes et d'identificateurs ayant un sens, etc.

8.4 Exemples de programmes complets

8.4.1 Programme de multiplication rapide

Comme le programme vu au chapitre 7, qui effectuait la multiplication de deux nombres entiers, ce programme effectue, lui aussi, la multiplication de deux valeurs entières lues en entrée. La méthode utilisée est cependant plus rapide et surtout plus astucieuse, ce qui la rend, sans doute, moins facile à comprendre. La lecture des valeurs, l'affichage des valeurs lues et le traitement en cas de valeur négative sont semblables à ce qui a déjà été vu. Les valeurs à traiter sont placées dans les registres A et X, ainsi que dans les variables mult2 et div2. La valeur de div2 est continuellement divisée par deux (par un décalage à droite) et chaque fois qu'il y a un reste, on ajoute la valeur de mult2 au résultat. La valeur de mult2, elle, est parallèlement multipliée par deux au moyen d'un décalage à qauche. Le traitement continue jusqu'à ce que div2 soit nul.

Pour illustrer ce traitement, si les valeurs lues sont -9 pour n et 11 pour m, on place -9 dans mult2, 11 dans div2, et 0 dans resultat. La valeur de div2 passe à 5, celle de resultat à -9, et celle de mult2 à -18; ensuite, la valeur de div2 passe à 2, celle de resultat à -27, et celle de mult2 à -36; puis, la valeur de div2 passe à 1, celle de resultat ne change pas, et celle de mult2 passe à -72; enfin, la valeur de div2 passe à 0, celle de resultat à -99, et celle de mult2 à -144 et le traitement se termine par affichage de la valeur de resultat: -9*11=-99.

```
; Multiplication de deux nombres entiers par la méthode des moujiks.
   Lorne H. Bouchard (adapté par Ph. Gabrini mars 2006)
               n,d ; lire n
Multi:
        DECI
        DECI m,d
DECO n,d
CHARO '*',i
DECO m,d
                         ; line m
                         ; 'n'
                         ; '*'
                         ; 'm'
               "=",i
m,d
Debut
        ·=',i
ыDX m,d
BRGE
                         ; '='
                         ; RegX = m;
                         ; if (m < 0) {
         NEGX
               m,d
n,d
         STX
                         ; RegX = m = -m;
         LDA
        NEGA
               n,d ; Re
n,d ; }
         STA
                            RegA = n = -n;
Debut:
        LDA
               mult2,d ; mult2 = n;
         STA
         LDA
               m,d
               div2,d; div2 = m;
         STA
         LDA
               0,i
               resultat,d; resultat = 0;
         STA
         LDA
               mult2,d
         LDX
                 div2,d
                 Repete:
         CPX
        BREQ
                 Fini ;
                         ; div2 /= 2;
         ASRX
```

Page 88 ©2009 Ph. Gabrini

```
BRC
                   Ajoute
                                if (div2 % 2 != 0) Ajoute
Par2:
                                mult2 *= 2;
         ASLA
                             ;
                            ; }
          BR
                   Repete
Ajoute:
          STA
                  mult2,d
          ADDA
                  resultat,d;
                               resultat += mult2;
          STA
                  resultat,d;
          LDA
                  mult2,d
         BR
                  Par2
Fini:
         DECO
                  resultat,d;
         STOP
                  0
         . WORD
mult2:
         . WORD
                  0
                            ; puissances binaires de n
m:
         .WORD
                  0
div2:
        . WORD
                  0
                             ; facteurs binaires de m
resultat:.WORD
         .END
```

8.4.2 Programme de tri

La figure 8.3 donne un exemple de programme complet. Ce programme lit les valeurs d'un vecteur de 20 entiers au terminal (grâce à l'appel de l'instruction \mathtt{DECI} dans la boucle \mathtt{Lire} répétée 20 fois). On notera l'emploi de l'instruction de comparaison \mathtt{CPX} et du mode d'adressage indexé, « , \mathtt{x} » qui permet de progresser dans le vecteur mot par mot.

On applique ensuite aux éléments du vecteur un algorithme de tri simple, qui trie les éléments du vecteur en ordre croissant. On utilise un algorithme de tri par échanges qui fait N-1 passes sur les éléments du vecteur et qui, à chaque passe, recherche le plus grand des éléments rencontrés et le range dans sa position finale dans le vecteur. Cet algorithme est réalisé au moyen des deux boucles imbriquées suivantes:

La progression des compteurs du programme assembleur dans ces boucles se fera avec un pas de 2 pour respecter la taille des éléments entiers du vecteur (mots de 2 octets); le contrôle de la boucle externe et de la boucle imbriquée sera fait par deux instructions CPX. Comme les éléments du vecteur occupent chacun deux octets on doit multiplier l'indice d'un élément par deux pour obtenir le vrai indice (en termes d'octets) dans le vecteur.



Figure 8.1 Décalage arithmétique à gauche ASLr

Pour multiplier une valeur binaire par deux il suffit de la décaler vers la gauche d'une position, exactement comme la multiplication par dix se fait dans le système décimal. Pour faire cela nous utilisons une instruction ASLr (Arithmetic Shift Left Register). Comme on l'a vu au chapitre précédent,

cette instruction décale le contenu du registre d'une position vers la gauche en faisant rentrer un bit zéro de la droite comme le montre la figure 8.1. Le bit perdu à gauche est placé dans le code de condition C. Les autres codes de condition sont affectés par l'opération de la façon suivante :

N prend la valeur du bit le plus significatif du résultat;

Z indique si le résultat est zéro ou non;

V prend la valeur 1 si le bit le plus significatif de l'opérande a changé.

Comme l'indice est situé dans le registre d'index X, nous utilisons l'instruction ASLX. Une dernière boucle fait imprimer les éléments du vecteur, du premier au dernier séparés par des espaces grâce aux instructions DECO et CHARO comme le montre la figure 8.2 qui illustre l'exécution du programme.

```
Donnez une valeur: 9
Donnez une valeur: 8
Donnez une valeur: 7
Donnez une valeur: 6
Donnez une valeur: 5
Donnez une valeur: 4
Donnez une valeur: 3
Donnez une valeur: 2
Donnez une valeur: 1
Donnez une valeur: 10
Donnez une valeur: 20
Donnez une valeur: 11
Donnez une valeur: 19
Donnez une valeur: 12
Donnez une valeur: 18
Donnez une valeur: 13
Donnez une valeur: 17
Donnez une valeur: 14
Donnez une valeur: 16
Donnez une valeur: 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fin du traitement
```

Figure 8.2 Exécution du programme de tri

Figure 8.3 Programme de tri (début)

```
Trier: LDX TAILLE,i
STX indicel,d
```

Page 90 ©2009 Ph. Gabrini

```
indice1,d ; for(int indice1 = 19; indice1 >=0; indice1 --){
Boucle1:LDX
         SUBX
                  1,i
                 indice1,d;
         STX
       Boucle2:LDX
        BRLT FinBouc ;

RSLX ; [2 octets par mot]

CPA vecteur,x ; if(vecteur[indice2]>vecteur[indice1]) {

BRGE PasEch ;

STA temp1,d ; Echange(vecteur[indice1], vecteur[indice1]) {

LDA vecteur,x ;

STA temp2,d ; vecteur[indice2]

LDX indice1,d ;

ASLX ; [2 octets par mot ]
                                          Echange(vecteur[indice1], vecteur[indice2])
        STA vecteur,x;
LDA temp1,d;
LDX indice2,d;
ASLX
STA vecteur,x;
LDA temp2,d; }//if
PasEch: BR Boucle2; }//for
FinBouc:BR Boucle1; }//for
         ASLX
                                           [ 2 octets par mot ]
                                         }//if
indice1,d ;
         STX
         CPX TAILLE, i
BRLT Sortie
        ;}//main
msg1: .ASCII "Donnez une valeur: \x00"
msg2: .ASCII "Fin du traitement\x00"
indice1:.WORD 0
indice2:.WORD
temp1: .WORD 0
temp2: .WORD 0
vecteur:.BLOCK 40 ;int vecteur[TAILLE]
         . END
```

Figure 8.3 Programme de tri (suite et fin)

8.4.3 Programme de recherche binaire

Il arrive très souvent que l'on ait à fouiller une table à la recherche d'un élément donné. La méthode de fouille la plus intuitive est une fouille séquentielle du début de la table jusqu'à ce qu'on trouve l'objet cherché ou que l'on atteigne la fin de la table. Ceci est acceptable lorsque la table fouillée est courte. Il est parfois possible de conserver les éléments d'une table en ordre croissant ou décroissant. Si on dispose d'une grande table ordonnée on pourra faire une fouille logarithmique; illustrons la méthode sur un exemple de table de 512 éléments.

Pour chercher une valeur S dans la table T, on commence par comparer S à la valeur du milieu de la table T[256]; si c'est la valeur cherchée, la fouille est terminée, sinon si S est plus grand que T[256], il ne nous reste qu'à examiner la moitié supérieure de la table. Si S est plus petit que T[256], il ne nous reste qu'à examiner la moitié inférieure de la table. Dans les deux cas la moitié restante est aussi une table ordonnée à laquelle on applique la même technique: examen de la valeur du milieu de la table et si ce n'est pas la bonne, élimination d'une des deux moitiés de cette table. Le processus est répété jusqu'à ce qu'on trouve l'élément cherché ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un élément à examiner. Notre table de 512 éléments peut ainsi être fouillée en 10 étapes ou moins.

Étape	Nombre d'éléments restants
0	512
1	256
2	128
3	64
4	32
5	16
6	8
7	4
8	2
9	1

La figure 8.5 nous donne l'exemple d'un tel programme de fouille. Le programme commence par placer les limites de la table dans les variables bas et haut.

La boucle principale commence à l'étiquette Encore et est répétée jusqu'à ce que les indicateurs de début et de fin de table (haut et bas) se rejoignent. Dans cette boucle, on calcule le milieu relatif de la table par addition des deux limites et division par deux de cette somme (un décalage à droite d'une position de la valeur binaire accomplit cette division). On calcule le vrai indice de l'élément milieu de la table en multipliant milieu par 2 pour tenir compte de la taille des éléments du vecteur (un mot, soit 2 octets). On compare alors l'élément cherché à l'élément milieu de la table. S'il y a égalité, on passe a l'instruction Trouve; sinon, si l'élément cherché est supérieur à l'élément milieu, on ajuste l'indicateur du bas de la table en lui donnant la valeur du milieu relatif augmentée de 1. Sinon, l'élément cherché est inférieur à l'élément milieu et on ajuste l'indicateur du haut de la table en lui donnant la valeur du milieu relatif diminuée de 1. On vérifie alors que la limite inférieure est toujours inférieure à la limite supérieure et on boucle, sinon la fouille se termine par un échec qui fera imprimer zéro. La fin du programme fait appel aux instructions DECO et CHARO pour indiquer l'indice de la valeur trouvée dans le tableau ou zéro en cas d'échec.

Pour diviser une valeur binaire par deux, il suffit de la décaler vers la droite d'une position, exactement comme la division par dix se fait dans le système décimal. Pour faire cela nous utilisons une instruction ASRr (Arithmetic Shift Right Register). Comme on l'a vu au chapitre précédent, cette instruction décale le contenu du registre d'une position vers la droite en faisant rentrer une copie du bit de signe de la gauche comme le montre la figure 8.4.

Page 92 ©2009 Ph. Gabrini



Figure 8.4 Décalage arithmétique à droite ASRr

Le bit perdu à droite est placé dans le code de condition C. Les autres codes de condition affectés par l'opération sont les suivants :

N prend la valeur du bit le plus significatif du résultat; Z indique si le résultat est zéro ou non;

Comme l'indice est situé dans le registre d'index X, nous utilisons l'instruction ASRX.

```
; Fouille logarithmique d'une table d'entiers ordonnée
; On cherche un élément dans une table d'entiers, si on le
; trouve, le résultat est l'indice de cet élément sinon le
; résultat est nul
      Philippe Gabrini Octobre 2005
ELEMENT: .EQUATE 13 ; valeur à trouver
         .EQUATE 20 ; nombre d'éléments du vecteur
                ;int main() {
0,i   ; bas = limite inférieure
Fouille: LDA
              bas,d ;
         STA
                 N,i ; haut = limite supérieure
1,i ;
         LDA
         SUBA
         STA
                 haut,d ;
         LDX bas,d ; while(true){
ADDX haut,d ; milieu = bas+haut
ASRX ; / 2
Encore: LDX
                                           / 2
                                               * taille (2);
         ASLX
              ; * taille (2);
tableau,x; élément = valeur à chercher
ELEMENT,i; if(élément == tableau[indice])
         LDA
         CPA
               Trouve ;
         BREQ
                                  trouvé
         BRLT
                 Ajubas ; else if(élément < tableau[indice])
                 2,i ;
                                  haut = milieu - 1
         SUBX
         ASRX
                                            / 2;
                 haut,d ;
Verifin ;
         STX
                               else
               2,i ;
Ajubas: ADDX
                                  bas = milieu + 1
         ASRX
                                            / 2;
         STX
                 bas,d
                           ;
;
Verifin: LDA
                 haut,d
               hauc, .
bas, d
         CPA
         BRGE Encore ; if(bas > haut) break;
         LDX -2,i ; pour obtenir un index qui soit zéro ASRX ; index / 2
ADDX 1,i ; index++; (indices commencent à 1)
Echec:
Trouve:
                 indice,d ;
         STX
         DECO indice,d ; cout >> index CHARO 0xA,i ; >> endl;
                           ;}//main
         STOP
bas:
         .WORD
                  Ω
         .WORD
indice:
         .WORD
                   0
tableau: .WORD
          .WORD
          .WORD
          .WORD
                   4
          .WORD
                   5
          .WORD
```

.WORD	7
.WORD	8
.WORD	9
.WORD	10
.WORD	11
.WORD	12
.WORD	13
.WORD	14
.WORD	15
.WORD	16
.WORD	17
.WORD	18
.WORD	19
.WORD	20
.END	

Figure 8.5 Programme de fouille

8.5 Mise au point des programmes

L'objectif du programmeur est d'écrire des programmes corrects. Cependant, malgré tous les efforts déployés, un programmeur écrit rarement des programmes parfaits. Étant conscient de cela et en ayant fait l'expérience un grand nombre de fois, le programmeur sait qu'une fois un programme écrit, il reste à le vérifier, à en retirer les erreurs ou "bugs", en d'autres termes à le mettre au point.

L'objectif de la phase de mise au point est d'obtenir un programme qui produise les résultats escomptés et qui ait le comportement prévu dans des contextes divers. Avant d'être déclaré au point, un programme doit être essayé dans toutes sortes de combinaisons de circonstances pouvant conduire aux différents traitements prévus ou non par le programme. Ceci est difficile à définir de façon précise et également difficile à faire en pratique. Après des années d'utilisation sans problèmes, on découvre encore des programmes contenant des erreurs subtiles qui n'apparaissent que dans certaines circonstances inhabituelles. Même s'il est difficile d'être sûr qu'un programme est absolument sans erreur, un travail méthodique de mise au point et de vérification conduit à d'excellents résultats.

8.5.1 Principes de mise au point

Selon les auteurs des ouvrages de génie logiciel, il existe un plus ou moins grand nombre de principes permettant de mettre un programme au point de la meilleure façon. Cependant, comme l'écriture de programmes, la mise au point de programmes demeure un processus personnel demandant de la méthode, de la réflexion, de l'expérience, de la maturité et du bon sens.

Le premier principe que l'on peut indiquer est qu'avant qu'un programme ne soit soumis à sa première vérification, il doit être listé et relu attentivement. Il est en effet irréaliste de penser que l'ordinateur mettra les erreurs à jour; une relecture permettra de découvrir un certain nombre d'erreurs (ou d'oublis) que la mise au point mettrait beaucoup plus de temps à découvrir. Cette relecture permet entre autres de parfaire l'ensemble de vérifications déjà prévues.

Le second principe indique qu'un programme doit être découpé en parties qui remplissent chacune une fonction spécifique. Si ces parties sont suffisamment importantes pour former des sous-programmes, ceux-ci doivent être vérifiés séparément. Pour vérifier le fonctionnement d'une partie de programme il convient la plupart du temps d'insérer un certain nombre d'instructions de sortie supplémentaires

Page 94 ©2009 Ph. Gabrini

afin de pouvoir juger des résultats intermédiaires produits à différentes étapes de l'exécution du programme.

Le troisième principe est de déterminer exactement la raison d'une fin anormale de l'exécution du programme. Si une telle chose se produit, le système d'exploitation fournit un message explicatif parfois assez cryptique. Il est alors payant, en utilisant les manuels appropriés, de découvrir le sens du ou des messages qui permettent ainsi de partir à la recherche des erreurs sur une bonne piste et non à l'aveuglette. L'information fournie par le système sous forme de messages d'erreur doit être exploitée et non laissée pour compte.

Un quatrième principe sera d'isoler l'erreur; en effet, une fois une erreur découverte, que ce soit grâce à un message d'erreur du système ou grâce à des résultats erronés, il faut isoler la section de code qui a causé l'erreur. Dans le cas des petits programmes, ceci ne pose évidemment pas de difficultés, mais dans le cas de gros programmes ce sera moins facile; il se pourra d'ailleurs qu'il faille refaire exécuter le programme avec des instructions de vérification supplémentaires afin de pouvoir cerner la section de code responsable de l'erreur.

Un dernier principe de mise au point est celui de retracer ce qui s'est passé à partir de l'erreur. Un branchement à une mauvaise adresse n'a pu se produire que parce que l'adresse de branchement a été mal calculée; si cette adresse a été mal calculée et si le déplacement est bon, par exemple, peut-être faut-il vérifier le contenu du registre de base. Comme on peut supposer que ce dernier était bon au début du programme, il a du être modifié; une inspection des instructions précédant l'erreur devrait fournir la réponse. Avec l'expérience, ce genre de raisonnement deviendra vite naturel.

8.5.2 Outils de mise au point

Dans tous les systèmes il existe un certain nombre d'outils qui peuvent aider à la mise au point.

Messages d'erreur

Bien que les messages d'erreur fournis par le système ne soient jamais reçus avec joie, ils facilitent la tâche du programmeur en train de mettre son programme au point. L'indication fournie par un message d'erreur est en effet précise, une fois le message décodé et compris, et permet d'identifier l'erreur assez vite, alors qu'un résultat erroné, pour peu que le programme soit important, est plus difficile à détecter et à corriger.

Les erreurs signalées par le système sont nombreuses; selon les systèmes d'exploitation, les messages peuvent varier et nous ne reprendrons pas ici le libellé de tous les messages d'erreur. Les programmeurs sont enjoints de consulter les manuels de référence de leur constructeur pour leur modèle d'ordinateur et leur version du système d'exploitation utilisés.

On peut cependant mentionner ici les types d'erreur provoquant l'arrêt de l'exécution du programme. Un premier type d'erreur peut être l'essai par l'unité centrale d'exécuter une instruction dont le code opération n'existe pas; l'unité centrale peut également essayer d'exécuter une instruction privilégiée alors qu'elle ne se trouve pas en mode superviseur, mais en mode utilisateur. Certaines opérations affectant directement les données d'état du programme ou les opérations d'entrée-sortie ne sont en effet pas toujours permises aux programmes d'application et sont réservées au système. Une

instruction peut aussi faire référence à une portion de mémoire protégée: il y aura erreur ainsi d'ailleurs que si une instruction fait référence à une position mémoire qui n'existe pas. Il peut se produire des erreurs de spécification si, sur certaines machines, une instruction utilise une paire de registres comme opérandes et si le premier registre n'est pas pair; la même erreur peut se produire si une instruction de branchement conduit à une adresse impaire: en effet sur certains processeurs les instructions doivent posséder des adresse paires. Certaines autres erreurs sont reliées à la manipulation de données décimales codées binaires. Il y a enfin un certain nombre d'erreurs liées à l'arithmétique utilisée: débordement entier, division entière par zéro ou quotient trop grand, débordement décimal, division décimale par zéro, débordement de l'exposant réel (trop grand ou trop petit), division réelle par zéro, etc.

Vidanges de mémoire

Un des outils classiques du programmeur en assembleur est la vidange de mémoire; en effet, dans un passé pas si lointain, dès qu'ils détectaient une erreur, certains systèmes d'exploitation signalaient cette erreur en même temps qu'ils produisaient une vidange de la mémoire occupée par la programme.

Une vidange de mémoire est tout simplement une liste du contenu de la mémoire occupée, les contenus étant généralement donnés en hexadécimal et en caractères ASCII à raison de 8 mots (16 octets) par ligne. Cette vidange peut débuter par l'impression du contenu des registres et l'indication de l'adresse de l'instruction en cours d'exécution. On peut alors utiliser la vidange de mémoire pour vérifier le contenu des diverses variables au moment de l'arrêt de l'exécution. Ceci, ajouté au contenu des registres et à l'adresse où l'arrêt s'est produit, donne généralement suffisamment d'information pour pouvoir déterminer la raison de l'arrêt.

D'autres systèmes d'exploitation ne produisent pas de vidange de mémoire dans le cas d'erreur à l'exécution. C'est au programmeur de se familiariser avec le système qu'il utilise et de savoir quels sont les outils à sa disposition. Le contenu de la mémoire reste, en effet, la meilleure information disponible.

Adre	sse	Hexa	adécir	mal					
002A	60FF	FA16	006D	004C	696D	6974	6520	3120	`ÿúm.Limite 1
003A	532E	562E	502E	2000	4C69	6D69	7465	2032	S.V.PLimite 2
004A	2053	2E56	2E50	2E20	0020	2020	4164	7265	S.V.P Adre
005A	7373	6520	2020	2048	6578	6164	E963	696D	sse Hexadécim
006A	616C	0068	000C	E300	0AEB	8000	5000	0A44	al.hãëPD
007A	0012	6800	0216	0161	C300	0060	0002	E300	haÃ`ã.
008A	0450	000A	4400	1068	0002	1601	61C3	0000	.PDhaÃ
009A	6000	02E3	0006	B300	0410	00AF	CB00	04E3	`ãËã
00AA	0004	EB00	0650	000A	4400	0EC8	0000	EB00	ëPDÈë.
00BA	0250	000A	C300	0473	0002	E3FF	FE68	0002	.PÃsãÿþh
00CA	1601	В750	0020	5000	2050	0020	5000	20C0	P. P. P. À
00DA	0000	E300	00C7	0004	E3FF	FE68	0002	1601	ãÇãÿþh
OOEA	В778	0002	5000	20C3	0000	7000	01E3	0000	.xP. Ãpã
00FA	B000	0808	00DF	5000	2050	0020	CB00	02C0	ßP. P. ËÀ

Figure 8.6 Vidange du code objet du programme VidangeSP

Selon les systèmes, il existe un certains nombre de macro-instructions ou de sous-programmes pouvant être utilisés à tout endroit où l'on peut placer une instruction, qui permettent de faire un certain

Page 96 ©2009 Ph. Gabrini

nombre de choses: entrée-sortie, vidange de mémoire, etc. Ainsi, il existe des macro-instructions pour imprimer des vidanges partielles de mémoire ("snapshots"), selon le système.

La figure 8.6 présente un exemple de vidange de mémoire du code objet produit par l'assembleur pour un sous-programme de vidange que nous avons écrit. C'est une vidange de mémoire en cours d'exécution, et par conséquent les adresses indiquées sont absolues (colonne de gauche).

On trouve dans cette vidange le contenu des mots mémoire correspondant aux adresses spécifiées, à raison de 8 mots par ligne, dont le contenu est donné en hexadécimal, ce même contenu étant donné de plus, à droite de la ligne sous forme de caractères ASCII (un point représentant un caractère non imprimable). Essayez de vous retrouver dans cette vidange à partir des codes opération. Les instructions sont toutes là, mais il y a en plus des informations qui ne correspondent pas à des instructions: pouvez-vous les identifier et en deviner le rôle?

Traces

La trace d'un programme peut être considérée comme un cas particulier d'une vidange partielle de mémoire. Une trace complète donne des indications sur l'exécution de chaque instruction et les résultats de cette exécution. Une trace du flux du programme n'indique que les instructions de branchement et les branchements choisis. Une trace de l'exécution du programme est utile lorsque le programmeur ne peut suivre le flux des instructions exécutées à partir de la liste de son programme et de vidanges partielles de mémoire.

Une trace complète met en jeu une exécution interprétative des instructions du programme: le programme de trace traite et interprète chacune des instructions du programme, il simule l'exécution de ce programme. Un tel programme prend de la place supplémentaire en mémoire ainsi que du temps machine supplémentaire. Pour cette raison on tend à décourager l'utilisation systématique de traces complètes, car des vidanges partielles judicieusement utilisées sont moins coûteuses et aussi utiles. Il y a cependant des cas où un mécanisme de trace permet d'accélérer la mise au point; on peut d'ailleurs en réduire le coût en ne le rendant actif que pour certaines parties du programme. Selon les installations il existe divers systèmes de trace, là encore c'est au programmeur de découvrir quels sont les outils à sa disposition et, en toute connaissance de cause, d'en faire le meilleur usage possible.

Logiciels de mise au point

Mais le meilleur outil de mise au point est un programme de mise au point souvent appelé "debugger". Avec un "debugger" point n'est besoin de vidange de mémoire, point n'est besoin de trace. Le programme de mise au point permet de placer des points d'arrêt dans le code source, d'exécuter le code pas à pas instruction par instruction, d'examiner la valeur des registres et des variables, et d'arrêter l'exécution du programme en cas de besoin.

Un tel outil permet donc de suivre l'exécution d'un programme pas à pas et d'examiner les valeurs prises par les variables en tout point de l'exécution. Ceci et l'utilisation bien pensée des points d'arrêt permet de mettre un programme assembleur au point en bien moins de temps qu'il ne le fallait il y a dix ans! Profitez bien du progrès!

8.5.3 Exécution d'un programme source PEP 8

Le système complet PEP 8 peut être téléchargé à partir de l'URI qui suit; pour démarrer PEP 8 il suffit de cliquer deux fois sur l'exécutable. ftp://ftp.pepperdine.edu/pub/compsci/pep8

L'exécution d'un programme en langage d'assemblage est un processus en quatre étapes.

- (1) Écrire le programme dans un nouveau document à l'aide de l'éditeur de texte intégré. Le nombre de caractères par ligne n'est pas vraiment limité, mais la taille des fenêtres ouvertes impose une limite pour la facilité de lecture qui dépend de la police et de la taille de caractère que vous utilisez (par exemple, 80 caractères en Courrier 10 points, 91 en Courrier New 8 points, etc.). Si vous dépassez ces limites la ligne est coupée et continue à la ligne suivante de la fenêtre; cette coupure apparaît aussi dans la liste d'assemblage.
- (2) Assembler le programme au moyen de l'option Assemble du menu Build (Build -> Assemble). Cette commande utilise le texte de la fenêtre de code source comme programme à traduire. S'il y a des erreurs dans le programme source le système y insère des messages d'erreur en rouge à l'endroit des erreurs ; notez que ces messages d'erreur ajoutés ne font pas partie de votre programme source. Vous pouvez les enlever en sélectionnant Build -> Remove Error Messages. Que ces messages d'erreur soient enlevés ou non, vous pouvez corriger les erreurs indiquées et assembler de nouveau. L'élimination des messages d'erreur est cependant facultative, la commande Build -> Assemble les enlevant automatiquement avant d'assembler.
- (3) Lorsqu'il n'y a plus d'erreur, le résultat de l'assemblage sera la fenêtre code objet affichant le code objet en hexadécimal et la fenêtre de la liste d'assemblage. Vous pouvez alors sélectionner *Build -> Load* pour charger le programme dans la mémoire centrale de PEP 8.
- (4) Si votre programme a besoin de données d'entrée, en mode Batch I/O vous pouvez écrire vos données dans la fenêtre d'entrée (*Input*) et sélectionner *Build -> Execute* pour lancer l'exécution de votre programme. Les résultats apparaîtront alors dans la fenêtre de sortie (*Output*). Si vous désirez que les données d'entrée viennent du clavier pendant l'exécution, avant de lancer l'exécution sélectionnez le mode *Terminal I/O* (voir figure 8.7) pour changer le mode d'entrée des données.

Vous pouvez combiner ces étapes de diverses manières au moyen des raccourcis de commandes du menu de PEP 8.

Données d'entrée

Lorsque vos données sont nombreuses il vaut mieux les lire à partir de la fenêtre d'entrée (dans laquelle vous pouvez copier, par exemple, le contenu d'un fichier de données). Si vous données sont peu nombreuses, il est plus facile d'utiliser l'entrée de données interactive. Dans ce mode sachez cependant qu'un caractère fin de ligne (LF) est ajouté à la fin de chaque ligne de la boîte de dialogue (chaque fois que vous tapez sur la touche *Return*). Si vous lisez des données qui sont des caractères il vous faudra consommer ce caractère de fin de ligne.

Page 98 ©2009 Ph. Gabrini

Si un programme demande plusieurs entiers à l'utilisateur; ces derniers peuvent être donnés tous les trois à la fois sur la même ligne séparés par une espace ou un par ligne. Le gestionnaire d'interruption qui traite l'instruction DECI consomme en effet le caractère de fin de ligne. Cependant si vous entrez des caractères au moyen de l'instruction CHARI il vous faut tenir compte du caractère de fin de ligne supplémentaire. Ces petites complications sont inévitables lorsqu'on programme à des niveaux plus proches de la machine, mais les caractéristiques des systèmes d'entrée-sortie changent aussi d'un langage évolué à un autre.




Figure 8.7 Choix de l'entrée et des options de trace du programme de Fibonacci

Trace des programmes

Le système PEP 8 permet d'exécuter les programmes tel que nous l'avons vu plus haut, mais il permet aussi d'en faire la trace en exécutant les instructions pas à pas et en plaçant des points d'arrêt à certains endroits du programme exécuté. Pour activer le système de trace cliquez la case *Trace Program* dans la fenêtre CPU de la figure 8.7. Il vous est possible de suivre l'évolution du contenu des positions de mémoire, de placer des points d'arrêt à plusieurs endroits du programme et d'exécuter vos instructions pas à pas (*Single Step*) ou de point d'arrêt en point d'arrêt (*Resume*).

La boîte de dialogue de trace donne le contenu des deux registres A et X, du compteur ordinal, du pointeur de pile et du registre d'instruction dans la fenêtre PEP 8 CPU, ainsi que les caractéristiques de l'opérande de l'instruction en cours d'exécution. La fenêtre Memory, qui n'est pas ouverte automatiquement (ouvrez-la en cliquant View -> Show/Hide Memory Pane), donne le contenu de la mémoire en hexadécimal et en caractère par octets. En cochant la case Trace Program, vous pouvez faire la trace de votre programme et de ses variables. Vous pouvez également faire la trace du chargeur en cochant la case Trace Load; ceci vous permet d'exécuter les instructions du chargeur pas à pas. De même en cochant la case Trace Traps, vous pouvez faire la trace des programmes de traitement des interruptions du système d'exploitation. En cochant plusieurs cases vous pouvez effectuer toutes les combinaisons que vous désirez.




Figure 8.8 Trace de l'exécution du programme de Fibonacci en cours

Le système PEP 8 compte les instructions exécutées dans votre code et dans le code du système d'exploitation; si le nombre d'instructions exécutées dépasse une des limites du système (500 000 pour votre programme et la même chose pour le système d'exploitation) et que votre programme n'est pas terminé vous devrez augmenter cette limite et sauvegarder la nouvelle valeur avant de pouvoir continuer votre exécution. Bien que ceci puisse paraître ennuyeux, c'est fort utile pour contrôler les

Page 100 ©2009 Ph. Gabrini

boucles infinies qui se produisent bien trop souvent. De toute manière l'option System -> Set Execution Limits... vous permet à tout moment de fixer les limites d'exécution tant pour le nombre d'instructions du programme que pour le nombre d'instructions du système d'exploitation qui seront exécutées.

Méthode pour la mise au point

Afin de pouvoir mettre au point vos programmes de la manière la plus efficace possible, vous devriez procéder de la façon suivante. Après avoir assemblé et chargé votre programme, réduisez la taille de la fenêtre source et de la fenêtre objet. Cliquez sur l'option Trace Program. La liste d'assemblage vous donne les adresses des instructions et vous permet de placer des points d'arrêt dans les cases précédant chaque ligne du programme dans la fenêtre. Lancez alors l'exécution (option Build -> Execute) et positionnez vos fenêtres comme le montre la figure 8.8. L'exécution du programme ne démarrera que lorsque vous cliquerez sur les options Single Step (exécution pas à pas une instruction à la fois), ou Resume (exécution de toutes les instructions jusqu'à la rencontre du prochain point d'arrêt ou de l'instruction STOP). En cours d'exécution votre liste d'assemblage suit le déroulement de vos instructions en colorant l'instruction en cours d'exécution.

8.6 Exemple de programme : compression d'une chaîne de caractères

La figure 8.10 présente la liste d'un programme effectuant la compression d'une chaîne de caractères. La chaîne d'entrée a une longueur quelconque (inférieure à 120 caractères) et est terminée par le caractère "_"; elle comprend des mots séparés par une² ou plusieurs espaces. Cette chaîne d'entrée sera transformée par le programme en une chaîne de sortie dans laquelle les blocs de plus d'une espace sont remplacés par le caractère ayant pour code hexadécimal "FF", suivi du nombre d'espaces dans un octet; les espaces solitaires demeurent telles quelles. Par exemple la chaîne d'entrée:

```
....voici..un.texte...à.comprimer...._
où les espaces sont représentées par un point, sera transformée en:
• 4voici•2un.texte•3à.comprimer•5_
```

où · représente le caractère ayant le code hexadécimal "FF" qui ne s'imprime pas et où une espace est encore représentée par un point.

Ces règles de transformation sont simples mais demandent de considérer un grand nombre de cas. Dans l'état initial on lit un caractère qui peut être un caractère normal à sortir, une espace ou le caractère "_". L'espace nous place dans un second état où il y a encore la possibilité de rencontrer ces trois caractères: un caractère normal nous renvoie à l'état initial (il n'y avait qu'une seule espace), un "_" nous fait terminer, mais une espace nous envoie dans un troisième état de compression. Dans ce troisième état un "_" nous fait terminer après génération de •n, un caractère normal nous fait revenir à l'état initial après génération de •n, et une espace nous laisse dans le même état à compter les espaces. Ceci correspond à un automate que nous pouvons définir par la figure 8.9.

Le programme traduira l'existence de ces trois états et le choix des actions à entreprendre par une table de branchements comportant neuf choix possibles. Après initialisation des zones d'entrée et de sortie on lit la chaîne à comprimer. On traite ensuite les caractères, les uns à la suite des autres en

² Rappelez-vous que l'espace typographique est féminine!

déterminant s'il s'agit d'un caractère normal, d'une espace, ou d'un "_" et en prévoyant un décalage respectif de 0, de 2 ou de 4 pour la table des branchements aux traitements appropriés. On utilise ensuite la variable etat pour compléter le décalage et pouvoir effectuer le branchement aux actions correspondant à l'état actuel et au caractère traité. D'après notre automate de la figure 8.9, pour chaque état il y a trois cas possibles; par conséquent, notre table de branchement comprendra 3 cas par état, et comme il y a trois états, neuf éléments. Les décalages prévus pour les trois états sont 0,6 et 12, puisqu'une adresse occupe 2 octets, et à l'intérieur de chaque état les décalages sont 0, 2 et 4.




Figure 8.9 États de l'automate

Les étiquettes <code>Etatmn</code> identifient les actions à entreprendre dans les neuf cas possibles; lorsque n vaut 1 on traite un caractère normal, lorsque n vaut 2 on traite une espace et lorsque n vaut 3 on traite le caractère "_". La lettre m repère l'état dans lequel on se trouve. On remarquera l'utilisation des symboles <code>ETAT1</code>, <code>ETAT2</code>, et <code>ETAT3</code> pour modifier l'état courant. Ces valeurs sont définies par équivalence. On utilise l'instruction <code>STBYTEA</code> pour placer le caractère spécial de code hexadécimal "FF" ainsi que le nombre d'espaces dans la zone de sortie. Ce nombre est en effet suffisamment petit pour tenir dans un octet bien que le compteur soit un mot. Même si les actions de <code>Etat31</code> et <code>Etat33</code> sont semblables à trois instructions près, on a préféré les garder séparées plutôt que de les combiner, afin de conserver la clarté du programme. Ce dernier se termine de la façon conventionnelle par transfert de contrôle au programme appelant, dans ce cas-ci le superviseur, par exécution de l'instruction <code>STOP</code>.

On remarquera que, dans cette forme, le programme n'est pas très utile: la ligne comprimée qu'il affiche est peu utile car le code "FF" et les nombres d'espaces peu élevés correspondent à des caractères qui ne sont pas affichés et qui n'apparaissent donc pas dans la ligne de sortie. Pour cette raison la ligne de sortie est affichée en hexadécimal. Cependant un tel programme est très utile dans le cas du traitement d'un fichier de texte: il produit un fichier comprimé. On laisse au lecteur l'exercice d'adapter le programme pour le traitement d'un fichier, ainsi que l'écriture du programme effectuant la décompression du fichier!

Page 102 ©2009 Ph. Gabrini

```
;* Compression des espaces d'une ligne lue au terminal terminée
  ; * par le caractère " "
  ;* Une espace solitaire demeure telle quelle.
  ;* Plusieurs espaces consécutives sont remplacées par le caractère
  ;* dont le code hexadécimal est 'FF' suivi du nombre d'espaces
  ; * dans l'octet suivant.
  ;* La ligne comprimée est affichée à l'écran en hexadécimal.
 ; *
            Philippe Gabrini Novembre 2005
  ;********
 ETAT1: .EQUATE 0
ETAT2: .EQUATE 6
ETAT3: .EQUATE 12
  NEWLINE: .EQUATE 0xA
  MAX: .EQUATE 120
ESPACE: .EQUATE 0x20
 FIN: .EQUATE 0x5F CODE: .EQUATE 0xFF
 compress: LDA ETAT1,i ; etat = état initial;
STA etat,d ;
STRO msg1,d ; cout >> "Donner um '
CHARO NIEWYTU-"
                         STRO msg1,d ; cout >> "Donner un texte"
CHARO NEWLINE,i ; >> endl;
                        CHARO NEWLINE,i; >> endl;

LDA MAX,i; [nombre maximum de caractères]

STA -2,s;

LDA entree,i; [adresse chaîne]

STA -4,s;

ADDSP -4,i;

CALL LirChain; cin << entree;

LDA 0,s; Nombre de caractères lus

STA compte,d;
                                         compte,d;
 ADDSP 2,i ; désempiler résultat
LDA 0,i ; [indice dans tampon de sortie]
STA indSort,d ; while(true) {
Suivant: LDX indEnt,d ; pour partir à zéro
ADDX 1,i ; [caractère suivant]
STX indEnt,d ; indice tampon entrée
LDA 0,i ;
LDA 0,i ;
STX indEnt,d; indice tampon entree

LDA 0,i;

LDBYTEA entree,x;

CPA ESPACE,i; [espace?]

BREQ Espace;

CPA FIN,i; if(caractère == '_') break;

BREQ CarFin;

LDX 0,i; if(caractère normal) {

BR Cas; cas normal

Espace: LDX 2,i; if(espace) décalage espace

BR Cas;

CarFin: LDX 4,i; if(caractère fin) décalage fin

Cas: ADDX etat,d; switch(caractère) {

BR TabCas,x;

TabCas: .ADDRSS Etat11; [caractère normal]

.ADDRSS Etat12; [espace]

.ADDRSS Etat21; [caractère de fin]

.ADDRSS Etat22; [espace]

.ADDRSS Etat23; [caractère de fin]

.ADDRSS Etat31; [caractère de fin]

.ADDRSS Etat32; [caractère de fin]

.ADDRSS Etat33; [caractère de fin]

.ADDRSS Etat33; [caractère de fin]

.ADDRSS Etat33; [caractère de fin]
```

Figure 8.10 Programme de compression de chaînes (début)

```
BR Copie ; [copier caractère normal]
LDA ETAT2,i ; etat = état 2;
STA etat,d ;
BR Copie ; [copier caractère normal]
LDA ETAT1,i ; etat = état 1;
STA etat,d ;
BR Copie ; [copier caractère normal]
LDA ETAT3,i ; etat = état 3;
STA etat,d ;
LDA 2,i ; [initialiser compteur à 2
STA compte,d ;
BR Fincas ;
BR Fini ; [arrêt]
LDA ETAT1,i ; etat = état 1;
Etat11:
Etat12:
Etat13:
Etat21:
Etat22:
                                                      [initialiser compteur à 2 espaces]
              BR FinCas ;
BR Fini ; [arrêt]
LDA ETAT1,i ; etat = état 1;
STA etat,d ;
LDX indSort,d;
Etat23:
Etat31:
               [sortir code compression]
               ADDX 1,i
               ADDX 1,1 , LDA compte,d;
STBYTEA sortie,x; [sortir le compte d'espaces]
ADDX 1,i ; prochain caractère de sortie
                         Copie ;
                                                       [copier caractère normal]
               BR
              LDA compte,d;
ADDA 1,i;
STA compte,d;
BR FinCas;
LDX indSort,i;
Etat32:
                                                       [augmenter le compteur d'espaces]
Etat33:
               SUBX 1,i ;
LDA CODE,i ;
STBYTEA sortie,x ;
                                                    effacer espace
                                                      [sortir code de compression]
               ADDX 1,i
               LDA
                           compte,d ;
               STBYTEA sortie, x ;
STX indSort, d;
                                                      [sortir le compte d'espaces]
                     -11uSO
Fini
.
               BR
               LDX indEnt,d;
LDBYTEA entree,x;
Copie:
               T<sub>1</sub>DX
                                               [copier caractère d'entrée dans sortie]
               LDX indSort,d;
               STBYTEA sortie,x ;
           ADDX 1,i;

STX indSort,d; avancer dans sortice
BR Suivant; }//while
LDBYTEA '_',i; [sortir caractère de fin]
LDX indSort,d;
                                                         avancer dans sortie
FinCas:
Fini:
               STBYTEA sortie, x ;
               ADDX 1,i
LDA 0,i
               STBYTEA sortie,x; fin chaîne
STRO sortie,d; sortie de la chaîne
                          NEWLINE,i ; cout >> endl;
               CHARO
               T<sub>1</sub>DX
                       0,i
                           0,i
               LDA
               LDBYTEA sortie,x ; while(caractère non nul){
Repete:
               CPA
                            0,i
               BREO
                           Final
                          -2,s
               STA
                          -2,i ;
HEXO ; {afficher mot en hexadécimal}
1,i ; {par caractère}
Repete ; }//while
               ADDSP
               CALL
               ADDX
               BR
               CHARO NEWLINE, i ; cout >> endl;
STOP ;}//main
Final:
```

Figure 8.10 Programme de compression de chaînes (suite)

Page 104 ©2009 Ph. Gabrini

```
;----- Lecture chaîne
 ;Lit une chaîne de caractères ASCII jusqu'à ce qu'il
 ; rencontre un caractère de fin de ligne. Deux paramètres
 ;qui sont l'addresse du message sur la pile et la taille maximum.
                .EQUATE 0
 car:
 regX: .EQUATE 2
 regA: .EQUATE 4 retour: .EQUATE 6
 addrBuf: .EQUATE 8
 addrBuf: .EQUATE 8 ; Addresse du message à lire taille: .EQUATE 10 ; taille maximum
LirChain:SUBSP 6,i ; espace local
STA regA,s ; sauvegarde A
STX regX,s ; sauvegarde X
LDX 0,i ; X = 0;
LDA 0,i ; A = 0;
EncorL: CHARI car,s ; cin << caractère;
LDBYTEA car,s ; if(caractère == fin de ligne) break;
CPA 0xA,i ;
BREQ FiniL ;
                 STBYTEA addrBuf, sxf;
                ADDX 1,i ; indice++;
ADDX 1,i ; indice++;

CPX taille,s ;

BRLE EncorL ; }//while

Finil: STX taille,s ; nombre de caractères lus

LDA retour,s ; adresse retour

STA addrBuf,s ; déplacée

LDA regA,s ; restaure A

LDX regX,s ; restaure X

ADDSP 8,i ; nettoyer pile

RET0 ;}//LireChaine;
                                              ;}//LireChaine;
 ;Sortie hexadécimale.
 ;Format sortie: un mot en 4 caractères hexa
 Hnomb: .EQUATE 0
Hdroit: .EQUATE 1
 HregX: .EQUATE 2
 HregA: .EQUATE 4
Hretour: .EQUATE 6
Hretour: .EQUATE 6
Hmot: .EQUATE 8 ; mot à sortir
;{

HEXO: SUBSP 6,i ; espace local
STA HregA,s ; sauvegarde A
STX HregX,s ; sauvegarde X
                LDA Hmot,s ; A = mot;
STA Hnomb,s ; opérande
LDBYTEA Hnomb,s ; octet gauche dans bas de A
                 ASRA
                               ; Décale 4 bits
                 ASRA
                 ASRA
                ASRA ;
CALL SortAC ; sort premier carac. hexa
LDBYTEA Hnomb,s ; octet gauche dans bas de A
CALL SortAC ; sort second carac hexa
                 LDBYTEA Hdroit,s ; octet droit dans bas de A
                            ; Décale 4 bits
                 ASRA
                ASRA
                 ASRA
                ASRA ;
CALL SortAC ; sort troisième carac. hexa
LDBYTEA Hdroit,s ; octet droit dans bas de A
                CALL SortAC ; sort quatrième carac. hexa
LDA Hretour,s ; adresse retour
STA Hmot,s ; déplacée
LDA HregA,s ; restaure A
LDX HregX,s ; restaure X
                LDX HregX,s ; restaure X
ADDSP 8,i ; nettoyer pile
RET0 ;}//HEXO
```

Figure 8.10 Programme de compression de chaînes (suite)

```
; Sous-programme interne pour sortir en hexadécimal les 4 bits de droite de A Hcar: .EQUATE 0 ;{
SortAC: SUBSP 1,i ; caractère temporaire
    ANDA 0xF,i ; isoler chiffre hexa
    CPA 9,i ; si pas dans 0..9
    BRLE PrefNum;
    SUBA 9,i ; convertir number en lettre ASCII
    ORA 0x40,i ; et préfixer code ASCII lettre
    BR EcritHex;
PrefNum: ORA 0x30,i ; sinon préfixer code ASCII nombre
EcritHex:STBYTEA Hcar,s ; sortir
    CHARO Hcar,s ;
    RET1 ;}//SortAC

msg1: .ASCII "Donnez une chaîne terminée par le caractère _ : \x00"
msg2: .ASCII "Chaîne compressée: \x00"
entree: .BLOCK 120
sortie: .BLOCK 120
compte: .WORD 1
indSort: .WORD 1
indSort: .WORD 1
indEnt: .WORD -1
zero: .BYTE 0
.END
```

Figure 8.10 Programme de compression de chaînes

Les sous-programmes LirChain et HEXO seront vus en détail dans le chapitre suivant, une fois vus les concepts de base des sous-programmes.

8.6.1 Exercices

- 1. L'instruction située à l'étiquette CarFin du programme de la figure 8.10 donne au registre X la valeur 4; quelle en est la raison?
- 2. Les symboles Etat1, Etat2 et Etat3 servent à repérer l'état de l'automate à un moment donné; ils représentent pourtant des valeurs différentes de 1, 2 et 3, en l'occurrence 0, 6 et 12. Pourquoi?

Page 106 ©2009 Ph. Gabrini