# Installazione della toolchain MinGW-64 (include il compilatore gcc)

- 1. Scaricare e installare il pacchetto **MSYS2** (LINK: <a href="https://github.com/msys2/msys2-installer/releases/download/2023-05-26/msys2-x86\_64-20230526.exe">https://github.com/msys2/msys2-installer/releases/download/2023-05-26/msys2-x86\_64-20230526.exe</a>). Nella fase finale, spuntare l'esecuzione di *MSYS2* (Run MSYS2 now).
- 2. Si aprirà un terminale dove bisogna digitare i seguenti comandi:

```
pacman -S --needed base-devel
pacman -S --needed mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain
pacman -S --needed mingw-w64-ucrt-x86_64-clang-tools-extra
```

scegliere l'opzione di default per tutti i pacchetti da installare (digitando INVIO), successivamente digitare Y, quando richiesto, e poi INVIO.

- 3. Aggiungere la directory C:\msys64\ucrt64\bin (questo è il percordo di default) al PATH di sistema di Windows
  - Nella barra di ricerca, aprire le impostazioni e cercare
     Modifica variabili d'ambiente per l'account
  - Nella sezione Variabili dell'utente per ..., cliccare sulla variabile d'ambiente Path, poi il tasto Modifica..., successivamente il tasto
     Nuovo per aggiungere la variabile C:\msys64\ucrt64\bin. Cliccare su
     Ok per rendere effettive le modifiche
- 4. Controllare se l'installazione del compilatore è andata a buon fine, digitando in un nuovo prompt di sistema gcc --version. L'output dovrebbe mostrare, tra le altre informazioni, la versione del compilatore installata.

### Installazione e configurazione VSCodium

#### Installare VSCodium

**NOTE:** VSCodium è una distribuzione con licenza libera dell'editor VSCode di Microsoft. VSCode contiene funzionalità di telemetria e tracciamento, quindi scegliere la versione da installare a propria discrezione. I due IDE sono equivalenti!


L'autocompletamento del codice attraverso l'uso delle estensioni disponibili non è attualmente supportato.

E' possibile scaricare l'installer di *VSCodium* utilizzando il seguente link:


https://github.com/VSCodium/vscodium/releases/download/1.81.1.23222/VSCodium-x64-1.81.1.23222.msi

#### Installare le estensioni C


Aprire VSCodium e installare l'estensioni **Code Runner** e **clangd** nella vista "Estensioni" (vedere nelle figure seguenti).




Una volta installate l'estensioni, configurare **Code Runner** in modo da utilizzare il terminale di default del proprio sistema operativo. A tale scopo, cliccare sul tasto impostazioni dell'estensione e poi *Impostazioni dell'Estensione (Extension Settings)*:




Successivamente digitare "terminal" nella barra di ricerca e spuntare l'opzione "Code-runner: Run in Terminal".




Inoltre, impostare le opzioni *Save All Files Before Run* e *Save File Before Run* come indicato nella seguente figura:



Una volta installata anche l'estensione *clangd* bisogna specificare il percorso assoluto del **clangd server**, che di default è <code>C:\msys64\ucrt64\bin\clangd.exe</code>. Impostare tale percorso come nelle seguenti figure.





Una volta impostato il Clangd Path riavviare VSCodium.

## Creazione del nostro primo programma (Hello World)

- 1. Creare una nuova cartella in una posizione qualunque
- 2. Aprire *VSCodium*, cliccare su Open Folder, selezionare la cartella creata al punto 1.
- 3. Creare un nuovo file sorgente con estensione c (e.g., main.c) e scrivere il seguente programma d'esempio:

```
#include <stdio.h>
int main(){
    printf("HELLO WORLD!!!\n");
    return 0;
}
```

- 4. Cliccare su Run e scegliere il compilatore gcc quando richiesto
- 5. Osservare l'output (la stringa HELLO WORLD!!!) nel tab "Terminale"