Copyright Notice

Autodesk® Scaleform® 4.4

© 2014 Autodesk, Inc. All rights reserved.

Disclaimer

목차

1. 개요 1

2. CLIK 설정하기와 Scaleform 런처 설치하기 2

3. 컴포넌트로 간단한 전면 게임메뉴 만들기 6

4. 액션스크립트로 기능 추가하기 23

5. 메뉴에 스킨 입히기 28

6. 결론 39

1. 개요

1.1 필요한 최소 소프트웨어

-
-
-

2. CLIK 설정하기와 Scaleform 런처 설치하기

2.1 Scaleform CLIK 클래스 패스를 Flash CS3 에 추가하기

그림 1: CS3 의 ActionScript 2.0 클래스 패스



그림 2: Mac 상에서 CS3 의 ActionScript 2.0 클래스 패스

2.2 Scaleform CLIK 클래스 패스를 Flash CS4 에 추가하기

그림 3: CS4 의 ActionScript 2.0 클래스 패스



그림 4: Mac 상에서 CS4 의 ActionScript 2.0 클래스 패스

2.3 Scaleform 런처 패널 추가하기

3. 컴포넌트로 간단한 전면 게임메뉴 만들기



그림 5: 옵션 화면의 최종버전(스킨이 적용된 것과 적용되지 않은 것)



그림 6: 전면 메뉴 워크플로우

3.1 메뉴셸 만들기

그림 7: Publish settings 창

그림 8: layer 추가 버튼

그림 9: 10 프레임에 키프레임이 추가된 메인메뉴

그림 10: 키프레임 1 은 'mainMenu'레이블 명을 갖는다.

3.2 메인 메뉴 네비게이션 컨트롤 추가



그림 11 라이브러리 패널과 레이블 컴포넌트

주의

주의:

그림 12: CS3 애서는 parameters 탭이 properties 탭 옆에 존재한다.



그림 13: 라이브러리 창의 Button 컴포넌트



그림 14: ‘optionsBtn’으로 명명된 버튼 인스턴스

그림 15: ‘Options’라 명명한다.

그림 16: Scaleform 플레이어로 돌려본 메인메뉴(옵션화면 버튼 포함)

3.3 옵션화면 버튼 대기

```
stop();”

        function OpenOptionsScreen()
        {
            gotoAndPlay("optionsScreen");
        }



        optionsBtn.addEventListener("click", this, "OpenOptionsScreen");


        optionsBtn.focused = true;
```

3.4 난이도 옵션 스텝퍼 추가



그림 17: 라이브러리 창의 OptionStepper 컴포넌트

그림 18: 난이도 컨트롤 인스턴스를 'difficultyOption'으로 바꾸기



그림 19: 스킨 없는 난이도 옵션 스텝퍼 최종화면

3.5 비디오 세팅 체크박스와 라디오 버튼 추가



그림 20: 라이브러리 창의 체크박스 컴포넌트



그림 21: bloom 라이오 버튼 인스턴스를 'bloomBtn'으로 명명

그림 22: Edge AA 라디오버튼 인스턴스를 'edgeaaBtn'으로 명명



그림 23: 라디오버튼 그룹을 'aaGroup'으로 설정



그림 24: 스킨 없이 비디오 설정이 추가된 최종화면

3.6 사운드 볼륨 슬라이더 추가



그림 25: 라이브러리 창의 슬라이더 컴포넌트

그림 26: 볼륨 슬라이더 인스턴스를 'soundSlider'로 명명



그림 27: 스킨 없이 볼륨 슬라이더가 추가된 최종화면

3.7 OK 와 Cancel 버튼 추가하기



그림 28: 스킨 없는 최종 옵션화면

4. 액션스크립트로 기능 추가하기

4.1 난이도 옵션스텝퍼에 난이도 레벨 추가하기

```
stop();

     difficultyOption.dataProvider = ["Easy", "Medium", "Hard", "Insane"];
```

4.2 aaRadio 버튼 그룹 설정하기

```
import gfx.controls.ButtonGroup;
```

```
var aaGroup:ButtonGroup = new ButtonGroup();
edgeaaBtn.group = hwaaBtn.group = aaGroup;
```

```
function EnableAARadioButtons()
{
      edgeaaBtn.disabled = hwaaBtn.disabled = !aaBtn.selected;
}
```

```
aaBtn.addEventListener("click", this, "EnableAARadioButtons");
```

4.3 옵션의 초기상태 설정하기

```
if (!options) {
  var options:Object = {};
}
```

```
difficultyOption.selectedIndex = (options.selectedDifficulty) ?
                                          options.selectedDifficulty : 0;
```

```
bloomBtn.selected = options.bloom;
aaBtn.selected = options.aa;
```

```
edgeaaBtn.disabled = hwaaBtn.disabled = !aaBtn.selected;
```

```
edgeaaBtn.selected = (options.edgeaa) ? options.edgeaa : true;


hwaaBtn.selected = (options.hwaa) ? options.hwaa : false;


soundSlider.value = options.soundVolume;
```

4.4 옵션 화면 종료

```
function ReturnToMainMenu()
{
    options.selectedDifficulty = difficultyOption.selectedIndex;
    options.bloom = bloomBtn.selected;
    options.aa = aaBtn.selected;
    options.edgeaa = edgaaaBtn.selected;
    options.hwaa = hwaaBtn.selected;
    options.soundVolume = soundSlider.value;
    gotoAndPlay("mainMenu");
}



function CancelToMainMenu()
{
      gotoAndPlay("mainMenu");
}
```

```
okBtn.addEventListener("click", this, "ReturnToMainMenu");
 cancelBtn.addEventListener("click", this, "CancelToMainMenu");



cancelBtn.focused = true;
```

5. 메뉴에 스킨 입히기



그림 29: 스킨 적용된 최종 메뉴

5.1 옵션버튼에 스킨입히기

중요



그림 30: 포토샵의 옵션버튼 레이어

주의:



그림 31: 스테이지로 가져오기(The import to stage) 대화상자

중요:

중요



그림 33: 스킨이 적용된 옵션버튼과 메인메뉴 최종화면

5.2 볼륨 슬라이더에 스킨적용



그림 34: 볼륨 슬라이더 썸 스킨의 포토샵 레이어

a. 중요:



그림 35: 등록지점을 한 가운데로 설정



그림 36: 썸의 좌측상단을 슬라이더의 등록지점에 정렬

그림 37: 스킨 적용된 최종 슬라이더.

5.3 라디오버튼과 체크박스 스킨적용



그림 38: 라디오버튼과 체크박스 스킨 포토샵 레이어

그림 39: 스킨이 적용된 최종 edge AA 라디오 버튼

5.4 난이도 옵션 스텝퍼 스킨적용

6. 결론

그림 41: 스킨이 적용된 최종 옵션메뉴

-
-
-
-