Smart File System说明文档

宣子涛 18302010015

项目github仓库地址: https://github.com/FLLLIGHT/SmartFileSystem

一、项目功能完成情况概述

1. 基础部分:全部功能/接口的实现。 2. Bonus部分:文件系统buffer的实现。

二、系统基本架构设计

计算机系统工程的重要要义之一便是分层(hierarchy)设计。具有分层架构设计的系统,每一层只与相邻的层次通过特定约定的接口进行联系,上层的功能基于下层提供的功能/接口进行实现,可以显著地控制系统中各个模块和层次之间的互连。此外,每一层/模块内部的功能具有层次相关性,从而实现整个系统的高内聚、低耦合。

本文件系统也采用分层架构设计,自底向上依次分为File I/O层(File Utils)、Block层、Block Manager层、File层、File Manager层和主程序层。接下来,我将首先介绍ID的设计与实现,而后自底向上依次介绍上述几层内部的设计与实现,最后说明采用固定大小的block size设计与采用不固定大小的block size设计各自的优势和缺点。(本系统实现采用固定大小的block size设计)




图2-1: 系统分层架构图

2.1 ID的设计与实现

IdImpl类实现了Id接口,系统中的Blcok、BlockManager、File和FileManager都以Id作为标识。Id内部存放了一个字符串为标识,重写了toString、hashCode和equals方法,通过这个内部存放的字符串作为比较的依据,从而能够在以Id为key的hashmap中直接通过get方法获取其对应的值(下文中会对其用途进行具体介绍)。此外,这种实现,不直接用一个字符串作为Blcok等具体类的标识,而是使用了Id,相当于在字符串标识和Blcok等具体类的标识中加了一层隔离,从而使系统具有可拓展性。例如,可以在Id中增加一个type属性,表明该Id属于哪个类,并在toString和hashCode中加入这个新的属性,作为判断两个Id是否相等的依据。




图2-2: ID类图

2.2 File I/O层

File I/O层提供了一系列操纵文件的方法。这些方法基于java api,对其进行了一定程度上的封装并进行了异常处理的包装,方便上层系统调用。

这一层作为Smart File System与操作系统文件系统之间唯一的桥梁,所有涉及文件读取和写入的操作都在这一层中进行,上层系统不会也不能越过该层进行I/O操作(从实现的角度来说,就是上层系统不需要java.io.*包)。作为一个Smart File System文件系统,如此分层还有一个额外的好处,即不会将Smart File System内部实现的File与java.io.File搞混,有利于代码的清晰性和可读性。

© •	FileUtils	
,	create(String)	void
,	delete(String)	void
,	write(String, byte[])	void
<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	update(String, byte[])	void
	read(String, int, int)	byte[]
<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	readAll(String, String)	byte[]
,	getProperty(String)	String
,	getMetaInfo(String, String)	HashMap <string, string=""></string,>
<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	createDirectory(String)	boolean
<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	list(String)	String[]

图2-3: File I/O层类图

2.3 Block层

Block层主要涉及底层block的meta信息和data信息的读取和写入,BlockImpl类实现了Block接口。

当上层系统第一次创建block时,调用BlockImpl(BlockManager, Id, byte[])构造函数,传入指定为该block的BlockManager, Id以及要存放至该block中的数据,Block层便将传入的数据进行解析、加工,而后写入指定位置(根据BlockManager和Id)的meta和data文件中。而后上层系统需要索引已经存在的block时,则调用BlockImpl(BlockManager, Id)构造函数进行索引即可,具体会在2.4 Block Manager层中进行进一步介绍。

在Block层中,向上层暴露了read和blockSize两个方法,上层系统可以通过这两个方法读取block的数据和大小。其中,read方法读取block的data文件,重新计算其checksum(用SHA-256算法),并与meta文件中记录的checksum相比对,无误后将data文件中的全部数据传给调用者。blockSize方法即从meta文件中读取相应信息并返回即可。




图2-4: Block层类图

2.4 Block Manager层

Block Manager层主要负责对Block的管理,能够创建、索引和读取Block的信息,BlockManagerlmpl类实现了BlockManager接口。

当上层系统第一次创建block manager时,在构造函数中创建该block manager负责的文件夹,并初始化block manager的id数据(id数据存放了该block manager的下一个可用id)并将之持久化。如果当前block manager已经存在,则对其中的所有block建立索引。每个block manager中维护着一个以block的id为键,block为值的hashmap,对已经存在的block manager建立索引时,则读取已有的block及其id,并将其put入hashmap中。而后每创建一个新的block后,便将该block及其id放入hashmap中。block manager通过这个hashmap对其中的block进行索引与读取。

在Block Manager层中,向上层暴露了get Block,newBlock和newEmptyBlock三个方法。对于get Block,只需根据传入的Id参数,从维护的hashmap中get 出对应的Block并返回即可;对于newBlock,从id.data文件中获取下一个可用的id,而后调用BlockImpl(BlockManager, Id, byte[])构造函数,新建block,最后将该block及其id放入hashmap中;newEmptyBlock使用newBlock方法,new一个大小为传入的blockSize参数的byte数组,以其作为传入参数调用newBlock即可。




图2-5: Block Manager层类图

2.5 File层

File层主要负责维护file的meta数据和指针、对上层系统要求写入的数据根据系统配置的 block size进行划分、将划分后的数据随机分配给block manager、根据上层系统要求读入的 数据和file的meta数据要求对应的block manager对block进行读取等。FileImpl类实现了File接口。

当上层系统第一次创建file时,调用FileImpl(FileManager, Id, boolean)构造函数,传入指定为该file的FileManager和Id,File层便初始化file的meta信息并将其持久化写入磁盘文件。而后上层系统需要索引已经存在的file时,则调用FileImpl(FileManager, Id)构造函数进行索引即可,具体会在2.6 File Manager层中进行进一步介绍。如果需要创建一个新文件并将其他文件中的信息copy到这个文件中,则调用FileImpl(FileManager, FileManager, Id, String)构造函数,先从来源的file manager中读取要拷贝的file的meta信息,并将此meta信息作为初始化数据,写入新文件的meta信息中去。由于block是不可改变的,因此此后这两个file若有任何变动,则修改对应file的meta信息即可,不会相互影响。

值得注意的是,一个file在创建、初始化meta信息时,会读取此时配置文件的block size 信息,并将其写入file的meta信息中,此后,该file的所有block的size均为meta信息中存放的 block size大小(除了最后一个block的size可能小于此大小),不可改变。我会在2.7节中说明采用固定大小的block size设计与采用不固定大小的block size设计各自的优势和缺点。

在File层中,我将write和read都各自分为两小层,其中上层暴露给外部,下层作为内部模块,具有通用性和便捷性,可以在内部调用中进行复用。

具体而言,write的上层暴露给外部,接受参数为一个byte数组,表明从当前文件内部维护的指针(pos)开始写byte数据;write的下层接受两个参数,分别为一个byte数组和一个int型

的start index,表明从文件的第start index个block开始,将后续的block改为byte数组中数据所新生成的block(新block会在file的meta数据中覆盖原block,若新生成的block数少于原有block数,则删去多余的原block),即调整从第start index个block开始的所有block。上层的write对传入的数组和file中原有内容进行整合,根据光标的位置,读取当前光标位置开始的所有block数据,而后将传入的byte数组插入原数据中的制定位置,最后调用下层的write,使用整合后的所有数据替换原file数据中当前光标位置开始的所有block数据。此外,setSize中,若要set的size大小小于原大小,则也可直接调用下层的write,清除多余的数据;close中,若要将buffer写回磁盘,则也可直接调用下层的write,使用buffer数据替换原有的全部数据,不必考虑buffer中新数据和原数据的差异,具有便捷性,有关buffer的具体内容会在第三部分中进行讨论。

read也分为上下两层。上层的read暴露给外部,接受参数为一个int类型的长度(length), 表明从当前指针位置开始读length个byte的数据。下层的read分为两个模块。第一个模块的 read接受参数为一个int类型的length, 一个long类型的start index, 一个boolean类型的指明 是否要从buffer中读的标识参数。该模块的read表明从start index的位置开始读length个字节 的数据,如果标志位为true,则直接从buffer中拷贝对应位置和数量的数据并返回即可,如果 标志位为false,则计算数据在第一个和最后一个要读的block中的位置,从meta文件中获取 对应的block manager和block id而后进行读取即可。如果一个logic block中的部分block损 坏,则会抛出异常并继续读取未损坏的block,如果一个logic block中的全部block都损坏了, 则会抛出异常(error code: 12)并终止读取,具体内容可见第四部分异常处理。第二个模块 的read为readAll,表明读取该文件的全部内容,主要用于内部初始化buffer,当read(int)判断 配置参数中buffer为true, 但当前buffer为null时,则调用readAll, readAll则会指定start index 为0, length为file size, buffer标志位为false, 调用下层的第一模块的read, 从磁盘中读取文 件的全部内容并返回,而后返回为read(int),并设置buffer为返回的文件全部数据。下一次上 层read再次读取数据时,则可直接从buffer中读取对应的数据。此外,在执行set sizeu或 write时,如果遇到需要buffer但未初始化的情况,也调用readAll对buffer完成初始化,有关 buffer的具体内容会在第三部分中进行讨论。

此外,File层还向外部提供了move当前指针,查找当前指针位置,返回文件大小,设置文件大小等方法。这些方法大多基于上述的read和write的实现,对其底层模块进行了复用,再次不再做过多介绍,具体可见代码内注释。



图2-6: File层类图

2.6 File Manager层

File Manager层主要负责对File的管理,能够创建、索引、拷贝和读取File的信息,FileManagerlmpl类实现了FileManager接口。

当上层系统第一次创建file manager时,在构造函数中创建该file manager负责的文件 夹。如果当前file manager已经存在,则对其中的所有file建立索引。每个file manager中维护着一个以file的id为键,file为值的hashmap,对已经存在的file manager建立索引时,则读取已有的file及其id,并将其put入hashmap中。而后每创建一个新的file后,便将该file及其id放入hashmap中。file manager通过这个hashmap对其中的file进行索引与读取。

在File Manager层中,向上层暴露了get File,newFile和copyFile三个方法。对于get File,只需根据传入的Id参数,从维护的hashmap中get 出对应的File并返回即可;对于newFile,调用2.5节中说明的对应的FileImpI的构造函数,创建新的file,而后将其及其放入hashmap中即

可;对于copyFile,也是调用2.5节中说明的对应的FileImpl的构造函数,创建新的file,而后将其及其放入hashmap中即可。




图2-7: File Manager层类图

2.7 固定Block Size VS 不固定Block Size

固定block size的好处:

■ 可以直接通过数值计算(位置除以block size大小)直接得到要读取/写入的block的位置。

固定block size的缺点:

■ 每次修改文件时,需要修改对应位置及其之后的所有block,对于大文件性能较差,也会造成block冗余。(优化/垃圾回收算法可解决block冗余的问题)

不固定block size的好处:

■ 每次修改文件时,最多只需要修改对应位置及其相邻位置的block,性能好。

不固定block size的缺点:

- 在读取/写入文件时,要从头遍历block的meta信息,得到从头开始的每个block的实际大小,直至目标block,才能计算出要读取/写入的block的位置,对于大文件性能较差。
- 由于每个block是不可改变的,因此在同一位置大量写入1字节数据,会造成block冗余,尤其是加上duplication。(优化/垃圾回收算法可解决此问题)

2.8 Smart File System的本质

该系统建立在操作系统的文件系统的基础之上,还是利用了操作系统的文件系统的目录结构,因此其本质只是一个索引,可以忽略上述Block、File、BlockManager、FileManager等设计,直接在指定目录的指定文件下进行写入和读取,也可以取得相同的效果。Block、File、BlockManager、FileManager的最大用途只是提供其Id作为索引。当然,上述分层的设计能够

让系统的层次结构清晰(比如下面要说明的buffer在file层实现,如果用面向过程的写法,代码结构不会这么清晰)。

三、Buffer的设计与实现

本系统的buffer以file为最小单位,在File层中对其进行实现,每一个file会维护一个byte数组,作为该文件的buffer。用户可以在file.properties文件中配置是否要使用buffer(yes/no)。

在对文件进行read操作时,如果配置文件中的buffer参数为yes,则进一步判断当前file中的buffer数组是否为null。若为null,说明系统还从未从磁盘中将数据读入buffer,则调用readAll将该文件中的所有数据读入buffer数组中(有关readAll,详见2.5中的介绍);若buffer数组不为null,则直接从buffer数组中拷贝要读取的内容并返回即可。

在对文件进行write操作时,如果配置文件中的buffer参数为yes,则进一步判断当前file中的buffer数组是否为null。若为null,同样说明系统还从未从磁盘中将数据读入buffer,则调用readAll将该文件中的所有数据读入buffer数组中;若buffer数组不为null,则直接将要写入的数据插入buffer数组中的对应位置即可(通过System.arrayCopy)。

在对文件进行set size操作时,同样首先进行如上的判断,而后直接更新file维护的buffer数组的内容即可。

四、异常处理说明

4.1 IO_EXCEPTION (error code number: 1)

普通的文件I/O异常,包括了除下述系统内部指定的异常范围外的所有文件I/O异常。

4.2 CHECKSUM_CHECK_FAILED (error code number: 2)

为了防止文件的数据在用户不知情的情况下被篡改,在生成每个block时,会同时使用散列函数/hash函数(SHA-256算法)获取该block内容的信息摘要(checksum),并将该摘要存放在block的meta文件中。

当再次读取该block时,如果发现对block当前存储的内容进行hash后得到的结果与存放在meta文件中的checksum不同,则说明该block的内容已经被修改,与存入时的内容不一致(当然,也可能是meta文件中的checksum被修改),则此block的内容不再可靠,不能够继续被读取,于是便会报CHECKSUM_CHECK_FAILED。

4.3 FILE_ALREADY_EXISTED (error code number: 3)

当使用FileManager的newFile方法,在该FileManager下创建新文件时,若试图创建的文件id已经在该FileManager中存在,则会报FILE_ALREADY_EXISTED。

4.4 BLOCK_ALREADY_EXISTED (error code number: 4)

当系统内部调用BlockManager的newBlock方法,在该BlockManager下创建新block时,若试图创建的block id已经在该BlockManager中存在,则会报FILE_ALREADY_EXISTED。

每个BlockManager下会持久化地维护一个id.data文件,该文件保存着该BlockManager的下一个可用id(不与该BlockManager下的已有id重复)。如果报FILE_ALREADY_EXISTED,通常是id.data文件的内容损坏或是被篡改。

4.5 FILE_META_NOT_EXISTED (error code number: 5)

当系统内部调用试图读取某file的meta数据,但该file的meta文件却不存在时,会抛出FILE_META_NOT_EXISTED。

该异常属于试图寻找本该存在的数据/文件,但是却找不到该数据/文件。可能出现的情况为:在系统完成初始化索引后,file的met a文件被人为删除,而后系统再试图读取该文件。

4.6 BLOCK_META_NOT_EXISTED (error code number: 6)

当系统内部调用试图读取某block的meta数据,但该block的meta文件却不存在时,会抛出BLOCK_META_NOT_EXISTED。

该异常属于试图寻找本该存在的数据/文件,但是却找不到该数据/文件。可能出现的情况为:在系统完成初始化索引后,block的met a文件被人为删除,而后系统再试图读取该文件。

4.7 BLOCK_DATA_NOT_EXISTED (error code number: 7)

当系统内部调用试图读取某block的data数据,但该block的data文件却不存在时,会抛出BLOCK_DATA_NOT_EXISTED。

该异常属于试图寻找本该存在的数据/文件,但是却找不到该数据/文件。可能出现的情况为:在系统完成初始化索引后,block的data文件被人为删除,而后系统再试图读取该文件。

4.8 ID_DATA_NOT_EXISTED (error code number: 8)

当系统内部调用试图读取id的data数据,但该文件却不存在时,会抛出ID_DATA_NOT_EXISTED。

该异常属于试图寻找本该存在的数据/文件,但是却找不到该数据/文件。可能出现的情况为: BlockManager的id.data文件被删除。

4.9 FILE_NOT_EXISTED (error code number: 9)

当使用FileManager的getFile方法,在该FileManager下获取某文件时,若试图获取的文件 id在该FileManager中并不存在,则会报FILE_NOT_EXISTED。

该异常属于试图寻找本就不存在的数据/文件。

4.10 BLOCK_NOT_EXISTED (error code number: 10)

当系统内部调用试图读取某block的数据(meta/data),但该block的meta/data文件却不存在(不在BlockManager的blockManagerMap中)时,会抛出BLOCK_NOT_EXISTED。

该异常属于试图寻找本就不存在的数据/文件。可能出现的情况为: file的met a文件中的某logic block被篡改为实际上不存在block,而后读取该文件时,对应的BlockManager会发现索引中不存在要找的block,便会抛出BLOCK_NOT_EXISTED。

4.11 SETTING_FILE_ERROR (error code number: 11)

当系统内部调用试图读取配置文件,但发现配置文件不存在或配置文件中的对应项不符合要求,则会抛出SETTING_FILE_ERROR。

可能出现的情况为: file.properties文件被删除; buffer项的value值被设为除yes或no的其他值; buffer项/blockSize项/duplicationNumber项被删除。

4.12 FILE_DATA_DAMAGED (error code number: 12)

在读取file的数据内容时,若该file的某个logic block的所有副本block均损坏 (CHECKSUM_CHECK_FAILED/BLOCK_META_NOT_EXISTED/BLOCK_DATA_NOT_EXISTE D/BLOCK_NOT_EXISTED) 时,系统无法正常获取该logic block的内容,读取失败,抛出 FILE_DATA_DAMAGED异常。

4.13 MOVE_OUT_OF_BOUNDARY (error code number: 13)

在使用file的move方法时,若试图将指针移至文件的有效范围(0~file.size())之外,则会抛出MOVE_OUT_OF_BOUNDARY异常。

4.14 READ_OUT_OF_BOUNDARY (error code number: 14)

在使用file的move方法或其他相关方法时,若试图读取文件的有效范围(0~file.size())之外的数据,则会抛出READ_OUT_OF_BOUNDARY异常。