CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DHCP

Índice

- Introducción
- ¿Cómo funciona DHCP?
- Configuración del servicio DHCP en packet tracer
- Los comandos show para DHCP


Introducción

- DHCP son las siglas de Dynamic Host Configuration Protocol.
- Es un protocolo de enrutamiento dinámico.
- Permite que routers y otros equipos puedan asignar de forma automática las direcciones IP necesarias para conectarse a la red al resto de equipos.
- Un servidor DHCP puede asignar:
 - **Dirección IP** única
 - Máscara de subred
 - **Puerta de enlace** estándar
 - Servidores **DNS**
 - Configuración proxy por WPAD (Web Proxy Auto-Discovery Protocol)

¿Cómo funciona DHCP?

- Para asignar direcciones, el protocolo DHCP tiene lugar en 4 pasos:
- 1. El cliente DHCP envía un paquete **DHCPDISCOVER** a la dirección 255.255.255.255 desde la dirección 0.0.0.0.
 - De esta forma, el cliente establece contacto con todos los integrantes de la red con el propósito de encontrar servidores DHCP.
- 2. Todos los servidores DHCP que escuchan peticiones en el puerto 67 responden a la solicitud del cliente con un paquete **DHCPOFFER**, que contiene una dirección IP libre, la dirección MAC del cliente y la máscara de subred, así como la dirección IP y el ID del servidor.
- 3. El cliente DHCP escoge un paquete y contacta con el servidor correspondiente con DHCPREQUEST.
 - El resto de servidores también reciben este mensaje de forma que quedan informados de la elección.
 - Con esta notificación, el cliente también solicita datos de confirmación de los parámetros recibidos.
- 4. Para finalizar, el servidor confirma los parámetros TCP/IP y los envía de nuevo al cliente, esta vez con el paquete **DHCPACK** (DHCP acknowledged o «reconocido»).
 - Este paquete contiene otros datos (sobre servidores DNS, SMTP o POP3).
 - Si el servidor no contara con ninguna dirección más que ofrecer o durante el proceso la IP fuera asignada a otro cliente, entonces respondería con **DHCPNAK** (DHCP not acknowledged o «no reconocido»).

Antes de nada



- Vamos a crear el siguiente escenario de packet tracer:
- A continuación...
- Para configurar un router como un servidor DHCP, antes el router debe:
 - Tener configurada una IP para la interfaz.
 - Debe tener la interfaz levantada.
- Esto ya sabemos hacerlo.

Router(config-if) #no shutdown

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Paso 1. Crear el pool

- Lo primero que debemos hacer para configurar el servicio DHCP para la red es crear un pool de direcciones.
 - Si tuviéramos que configurar varios DHCP para varias redes, tendríamos que crear varios pools.
- Para crear el pool utilizamos el comando ip dhcp pool <nombre>

```
Router(config) #ip dhcp pool red_clase
Router(dhcp-config) #
```

Paso 2. Asignar al pool la dirección de red y la máscara correspondiente

- Una vez tenemos creado el pool, automáticamente habremos accedido a él.
- El siguiente paso es definir la red de direcciones que tendrá el pool.
- Para hacer esto, usamos el comando: network <ip_red> <mascara_dec>

Router(dhcp-config) #network 192.168.1.0 255.255.255.0

Paso 3. Puerta de enlace para clientes

- Ahora que el pool ya tiene definida la red...
- Debemos indicar cuál será la dirección de la puerta de enlace para todos los clientes que utilicen este servicio.
 - En este caso, la puerta de enlace será la IP del router que ya tenemos definida.
 - Un DHCP podría estar creado en otros equipos, como un servidor (en la unidad de fundamentos de la capa de aplicación veremos cómo configurarlo, además de correo y otros).
- Para ello, usamos el comando default-router <dir_ip>

```
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
```

Paso 4. DNS para los clientes

- Para configurar el servicio DHCP debemos indicar el DNS que tendrán los clientes.
 - DNS es un servicio de traducción de direcciones web a IPs.
 - Es el que se encarga de traducir <u>www.google.com</u> a 216.58.209.68
 - DNS lo veremos en mucho más detalle en la unidad de la capa de aplicación.
- Vamos a indicarle que el DNS estará en una dirección de la red, aunque no le daremos uso en esta práctica.
- El comando es dns-server <dir_IP>

```
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.1.100
```

Paso 5. Direcciones excluidas

- Ya hemos terminado dentro del submodo de dhcp (escribimos exit para salir).
- El siguiente paso es configurar las direcciones IP que estarán excluidas de ser asignadas en el dhcp.
 - La IP del router no se asignará.
 - La IP del DNS tampoco, aunque no exista aún.
- Para hacer esto, usamos el comando: ip dhcp excluded-address <dir_IP>
 - Ojo, en el modo de configuración global.

```
Router(config) #ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
Router(config) #ip dhcp excluded-address 192.168.1.100
```


Paso 6. Guardamos la configuración


■ Para guardar la configuración y que no se pierda, ya conocemos los comandos:

```
Router#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Paso 7. Habilitar el DHCP en los clientes.

- El último paso es indicar en la configuración de los clientes que van a utilizar DHCP.
- Automáticamente se les asignarán las direcciones.





Paso 8. Probar la conectividad

■ Para comprobar que toda nuestra configuración funciona, podemos realizar un

ping de un equipo a otro:

```
PC0
 Physical
           Config
                  Desktop
                            Programming
  Command Prompt
  Packet Tracer PC Command Line 1.0
  C:\>ping 192.168.1.4
  Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:
  Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
  Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
  Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Ping statistics for 192.168.1.4:
      Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
  C:\>
```

Los comandos Show para DHCP

- Mostrar los pools creados: show ip dhcp pool
- Mostrar un pool concreto: show ip dhcp pool <nombre_pool>
- Muestra las direcciones IP asignadas a clientes con dhcp: show ip dhcp binding
- Otros show:
 - Direcciones IP en conflicto: show ip dhcp conflict
 - Direcciones que ha recibido el router de algún servidor DHCP: show dhcp lease

```
        Router#show ip dhcp binding

        IP address
        Client-ID/
        Lease expiration
        Type

        Hardware address

        192.168.1.2
        0060.2F4E.DD4C
        --
        Automatic

        192.168.1.3
        00D0.970E.8349
        --
        Automatic

        192.168.1.4
        000B.BED8.7177
        --
        Automatic
```

¿Preguntas?

CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DHCP