ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук Департамент программной инженерии

департамент программной инженерии
Проект по дисциплине «Архитектура вычислительных систем»
Программа для вычисления значения функции гиперболического
синуса от заданного значения на языке ассемблера FASM
Исполнитель
студент группы БПИ196-1
Махнач Ф. О
01.11.2020 г.

Оглавление

1.	Текст задания	2
	Теоретическая база	
	Алгоритм вычисления	
	3.1. Код на языке ассемблера FASM	
4.	Ограничения, крайние случаи	4
5.	Особенности программы	7
6.	Тестирование	9
7.	Исходный код программы на языке ассемблера FASM	12
8.	Используемые источники	15

1. Текст задания

Разработать программу, вычисляющую с помощью степенного ряда с точностью не хуже 0.1% значение функции гиперболического синуса $sh(x) = (e^x - e^{-x})/2$ для заданного параметра x (использовать FPU).

Вывод данных следует осуществлять в консоль.

2. Теоретическая база

Приближённое значение гиперболического синуса в точке x можно получить с помощью степенного ряда, который в свою очередь выводится аналитически из степенного ряда функции e^x [1]. Итого имеем ряд:

$$sh(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots$$

3. Алгоритм вычисления

Заметим, что n+1- ое слагаемое ряда можно получить из n- ого путём домножения на $\frac{x^2}{(2n)(2n+1)} \left(\text{т. e. } \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} \cdot \frac{x^2}{(2n)(2n+1)}\right).$

Разумно будет вычислять значение суммы степенного ряда в цикле. Тогда на каждой итерации цикла нам понадобится:

- 1) непосредственно число x (а точнее, можно сразу вычислить x^2);
- 2) промежуточное значение суммы (res);
- 3) значение предыдущего слагаемого (term);
- 4) значение m = 2n 1 последнее число, на которое мы делили слагаемое.

Перед первой итерацией мы вычисляем значение $xSqr = x^2$, а также устанавливаем значения res = x, term = x, m = 1.

На каждой итерации цикла вычисляем новое слагаемое как

```
term *= xSqr / ((m+1) · (m+2)) и добавляем к сумме
```

res += term

После этого нам необходимо проверить условие выхода из цикла. В тексте задачи указано, что точность должна быть не менее 0,1%, причём определяется она через разность полученного значения со значением предыдущей частичной суммы: $\frac{|res_i-res_{i-1}|}{|res_i|} < 0.001$

(раз речь о процентах, мы по видимому должны разделить на текущее значение).

Нетрудно догадаться, что разность есть просто слагаемое: $\frac{|term_i|}{|res_i|} < 0.001$

Причём модули также могут быть опущены исходя из того, что term и res имеют один знак.

Псевдокод для приведённого алгоритма:

```
x = readFloat()
xSqr = x * x, res = x, term = x, m = 1
while term / res > 0.001:
    term *= xSqr
    term /= (m + 1) * (m + 2)
    m += 2
    res += term
```

На языке ассемблера FASM данные вычисления будут выполняться при помощи FPU (Floating Point Unit). В частности, здесь используется сравнение, сложение, деление и умножение вещественных чисел. Помимо этого, вместо выполнения вычисления (m + 1) * (m + 2) использована команда inc и деление на m дважды.

3.1. Код на языке ассемблера FASM

Ниже приведён фрагмент кода на FASM, аналогичный псевдокоду выше. Вопрос ввода, вывода, обработки ошибок пока опущен.

```
start:
```

```
FINIT
       ; Ввод числа х
calculation: ; Movf - макрос, перемещающий fp значение из одного адреса в другой
       Movf res, x; res = x
       Movf term, x
                            ; term = x
       Movf xSqr, x
                            ; xSqr = x * x
       fld
              [xSqr]
       fmul
              [x]
       fstp [xSqr]
              [lastDenomN], 1 ; lastDenomN = 1
       mov
calculation loop:
       ; Вычисляем слагаемое
       fld
              [term]
       fmul
              [xSqr]
                                    ; term *= xSqr
       rmu1 [xSqr] ; term *= xSqr
inc [lastDenomN] ; lastDenomN++
fidiv dword[lastDenomN] ; term /= lastDenomN
```

```
inc
       [lastDenomN]
                            ; lastDenomN++
fidiv dword[lastDenomN]
                          ; term /= lastDenomN
fstp
     [term]
fld
       [res]
fadd
       [term]
                            ; res += term
fstp
       [res]
; Сравниваем term / res c accuracy (= 0.001)
fld
      [res]
fld
       [term]
fdivrp st1, st0
fld
       [accuracy]
fcompp
fstsw ax
sahf
jb calculation_loop ; Пока term / res > ассигасу, продолжаем вычисления
```

; Вывод результата, повтор решения

4. Ограничения, крайние случаи

На вход программе подаётся действительное число. Дополнительных ограничений на это число не налагается, так как функция гиперболического синуса определена для всех действительных чисел.

В программе отдельно обработаны следующие случаи:

1) Ввод числа 0 (обычный алгоритм приведёт к делению на ноль при обработке условия выхода из цикла). Проверяем перед началом цикла:

```
fld [x]
fldz
fcompp
fstsw ax
sahf
je output
```

```
■ C:\Users\fedya\OneDrive\Paбочий стол\fasm\fasm_projs\fasm\microproject01\shx.EXE

Please, enter value x: 0

Value of hyperbolic sine at point 0.0000 is 0.000000000000000
```

Рисунок 1

2) Ввод слишком большого (по модулю) числа, что приводит к переполнению при вычислении значения гиперболического синуса. Такая ситуация возникает (приблизительно) при достижении значения |x|=710 (значение гиперболического синуса превышает 1e308 по модулю). Проверка на бесконечность производится после каждой итерации вычисления суммы с помощью проверки соответствующего флага. Обнаружение бесконечности в процессе вычисления приводит к выходу из цикла:

```
fstsw ax
and ax, 1000b
cmp eax, 0
jg infty_case
```

B infty_case расположены инструкции, проверяющие знак бесконечности (проверяем, сравнивая x с нулём):

```
infty case:
     fld
                [x]
     fldz
     fcompp
     fstsw
                ax
     sahf
     jbe
                sv inf ; Если значение больше нуля, то это пол. беск.
                printf, outMsgStr, dword[x], dword[x+4], negInfty
     invoke
     jmp
                endprog
sv inf:
                printf, outMsgStr, dword[x], dword[x+4], infty
     invoke
     jmp
                endprog
```

```
🔃 C:\Users\fedya\OneDrive\Рабочий стол\fasm\fasm_projs\fasm\microproject01\shx.E
                   -1.682666167008238e+29
                  -1.640437057526184e+296
 vcle #160:
                  -1.579510544997816e+297
 ycle #161:
                  -1.502174073725990e+298
-1.411190953109272e+299
 ycle #162:
 vcle #163:
                  -1.309639320806399e+300
 ycle #164:
   le #165:
                  -1.200743503165023e+301
                  -1.087710273363992e+302
-9.735810398911314e+302
  cle #166:
 /cle #167:
  /cle #168:
                  -8.611086449622763e+303
 ycle #169:
                  -7.526645474247532e+304
 /cle #170:
                  -6.501790672390473e+305
                  -5.551144171296572e+306
 vcle #171:
                   -4.684677194394170e+307
                  -1.#INF000000000000+000
  cle #173:
 alue of hyperbolic sine at point -1000.0000 is NEG_INFTY
```




Рисунок 2 Рисунок 3

Технически можно было бы просто проверить входное значение на принадлежность диапазону (допустим, [-710; 710]), но по какой-то причине я решил проверять переполнение на месте.

Последующие тесты показали, что по загадочным причинам при вводе числа, изначально выходящего за границы FP значений двойной точности (напр. 1e310) данный подход не работает и программа «ломается». Для решения этой проблемы было решено всё-таки прикрутить проверку на входного значение. Границей допустимого я решил использовать upperBound = 1e10, который также использую для определения типа вывода.

```
Please, enter value x: 1e400

Value of hyperbolic sine at point 1.#INF is INFTY

Please, enter value x: -1e500

Value of hyperbolic sine at point -1.#INF is NEG_INFTY
```

Рисунок 4

3) Ввод символов, не представляющих вещественное число (напр. "abc"). В этом случае выводится сообщение «Wrong input!» и программа предлагает ввести значение снова. Это достигается проверкой значения регистра eax после вызова scanf.

```
Please, enter value x: abc
Wrong input!
Please, enter value x:
```

Рисунок 5

Однако здесь возникает проблема: scanf("%1f", &x) буферизирует ввод, т. е. при вводе «1.5abc» он считывает 1.5, сохраняет "abc" и после вычисления значения для 1.5 пытается прочитать FP значение из "abc". Также (например) ввод "2.2.2.2.2" будет прочитан как последовательность "2.2", ".2", ".2", ".2" и обработан соответственно.

```
Please, enter value x: 1.5abc
Cycle #1:
               2.0625000000000000
ycle #2:
               2.125781250000000
ycle #3:
               2.129171316964286
ycle #4:
               2.129277256556920
ycle #5:
               2.129279423503133
ycle #6:
               2.129279454757165
               2.129279455092029
ycle #7:
               2.129279455094800
ycle #8:
               2.129279455094818
ycle #9:
Value of hyperbolic sine at point 1.5000 is 2.129279455094818
Please, enter value x: Wrong input!
lease, enter value x:
```

Рисунок 6

После ряда попыток исправить данную ситуацию было принято решение оставить всё в текущем состоянии. Испробованные варианты решения (попытки очистить буфер, считать всю оставшуюся строку) либо потерпели неудачу, либо повлекли более неприятные побочные эффекты. Другие не испробованные на практике способы (посимвольный перевод строки в вещественное число) видятся мне чересчур сложными в контексте отсутствия острой необходимости такой жёсткой обработки ввода.

5. Особенности программы

1. Принято решение «зациклить» программу. После каждой итерации (запрос ввода => вычисление результата => вывод) программа возвращается в исходное состояние и снова запрашивает у пользователя ввод. Для выхода из программы можно воспользоваться стандартными средствами операционной системы (нажать на крестик, сочетание Ctrl+C).

Рисунок 7

- 2. Программа выводит все промежуточные значения при вычислении суммы ряда. Этот функционал был необходим при разработке, в финальной версии я решил его не убирать.
- 3. Точность я увеличил с 0.1% до 10^{-12} , так как для больших входных данных точность 0.1% даёт довольно неточные значения.
- 4. В программе используется небольшой макрос Movf, который копирует значение второго аргумента в первый, где оба аргумента представляют floating-point значения.

```
macro Movf dstf, srcf {
  mov edx, dword[srcf]
  mov dword[dstf], edx
  mov edx, dword[srcf+4]
  mov dword[dstf+4], edx
}
```

5. Как указано в пункте 4.3, использование scanf для считывания ввода приводит к тому, что при введении нескольких «слов» каждое «слово» будет обработано отдельно. Так, ввод «1abc 2.2 rb1» приведет к обработке частей «1», «abc», «2.2», «rb1», как представлено на рисунке 8.

```
🔳 C:\Users\fedya\OneDrive\Рабочий стол\fasm\fasm_projs\fasm\microproject01\shx.EXE
 lease, enter value x: 1abc 2.2
                         1.16666666666667
                      1.1750000000000000
1.175198412698413
1.175201168430335
1.175201193482444
1.175201193643034
 ycle #2:
ycle #3:
 ycle #4:
 ycle #5:
ycle #6:
                         1.175201193643799
 alue of hyperbolic sine at point 1.0000 is 1.175201193643799
 lease, enter value x: Wrong input!
Please, enter value x:
Cycle #1: 3.974666666666667
Cycle #2: 4.404136000000001
Cycle #3: 4.453627227936509
                     4.45302/22/930509
4.456954138258907
4.457106522313093
4.457105063972210
4.457105168646639
4.457105170509228
   cle #4:
 ycle #7:
ycle #8:
 ycle #9:
ycle #10:
                         4.457105170535588
4.457105170535892
/alue of hyperbolic sine at point 2.2000 is 4.457105170535892
 lease, enter value x: Wrong input!
 lease, enter value x:
```

Рисунок 8

6. При достаточно больших промежуточных значениях и значениях результата программа выводит эти значения в экспоненциальном виде (рис. 9), что реализовано в «функциях» PrintMidResult и PrintResult.

```
Please, enter value x: 25

Cycle #1: 2629.16666666666590

Cycle #2: 84009.375000000000000

Cycle #3: 1295024.379960317400000

Cycle #4: 11807307.40912739000000

Cycle #4: 11807307.40912739000000

Cycle #5: 71536188.256683260000000

Cycle #6: 310834589.088227870000000

Cycle #7: 1023032210.61068200000000

Cycle #8: 2659515715.947203600000000

Cycle #10: 1.010053604556928e+010

Cycle #10: 1.55975373742036e+010

Cycle #11: 1.55975373742036e+010

Cycle #12: 2.132357949189924e+010

Cycle #13: 2.042155146079148e+010

Cycle #14: 3.034548308710093e+010

Cycle #15: 3.298253391123363e+010

Cycle #16: 3.454328842362277e+010

Cycle #17: 3.536312432230522+010

Cycle #18: 3.57464269152469e+010

Cycle #19: 3.590985180897331e+010

Cycle #19: 3.590985180897331e+010

Cycle #20: 3.599381527931369e+010

Cycle #21: 3.599386240705542e+010

Cycle #23: 3.600176742775628e+010

Cycle #24: 3.600228617470690e+010

Cycle #25: 3.600244191059098e+010

Cycle #26: 3.6002449678539e+010

Cycle #27: 3.6002449678539e+010

Cycle #28: 3.600244966457399e+010

Cycle #29: 3.600244966457399e+010

Cycle #31: 3.600244966457399e+010

Cycle #31: 3.60024496685739e+010

Cycle #31: 3.60024496685739e+010

Cycle #32: 3.60024496685739e+010

Cycle #31: 3.60024496685739e+010

Cycle #32: 3.600244966857399e+010

Cycle #32: 3.600244966857399e+010

Cycle #32: 3.600244966857399e+010

Cycle #32: 3.600244966857399e+010

Cycle #32: 3.60024496685739e+010

Cycle #32: 3.600244966857399e+010

Cycle #32: 3.600244966857399e+010

Cycle #32: 3.60024496686973e+010

Cycle #32: 3.60024496686973e+010

Cycle #32: 3.600244966869953e+010

Cycle #32: 3.600244966869953e+010

Cycle #32: 3.600244966869953e+010

Cycle #34: 3.600244966869953e+010
```

Рисунок 9

6. Тестирование

Ниже приведены скриншоты, демонстрирующие вывод программы при различных входных данных. Также предоставлены значения гиперболического синуса, полученные в онлайн калькуляторе [5].

P.S. Я отключил вывод значения на каждой итерации в некоторых тестах для компактности

1) x = 1,

 Значение в онлайн калькуляторе:
 1.1752011936438014

 Значение, полученное в программе:
 1.175201193643799

```
■ C:\Users\fedya\OneDrive\Paбочий стол\fasm\fasm_projs\fasm\microproject01\shx.EXE
Please, enter value x: 1
Cycle #1:
                1.16666666666667
                1.17500000000000000
Cycle #2:
                1.175198412698413
 ycle #3:
ycle #4:
                1.175201168430335
Cycle #5:
                1.175201193482444
                1.175201193643034
 ycle #6:
                1.175201193643799
 ycle #7:
/alue of hyperbolic sine at point 1.0000 is 1.175201193643799
```

2) x = -1.5,

Значение в онлайн калькуляторе: -2.1292794550948173Значение, полученное в программе: -2.129279455094818

```
С:\Users\fedya\OneDrive\Paбочий стол\fasm\fasm_projs\fasm\microproject01\shx.EXE
lease, enter value x: -1.5
                -2.0625000000000000
Cycle #1:
ycle #2:
                -2.125781250000000
ycle #3:
                -2.129171316964286
ycle #4:
                -2.129277256556920
                -2.129279423503133
ycle #5:
                -2.129279454757165
ycle #6:
ycle #7:
                -2.129279455092029
                -2.129279455094800
ycle #8:
ycle #9:
                -2.129279455094818
Value of hyperbolic sine at point -1.5000 is -2.129279455094818
lease, enter value x: _
```

3) x = 15.2345,

Значение в онлайн калькуляторе: 2066470.8760000272 Значение, полученное в программе: 2066470.875999905900000

```
☐ C:\Users\fedya\OneDrive\Paбочий стол\fasm\fasm_projs\fasm\microproject01\shx.EXE

Please, enter value x: 15.2345

Value of hyperbolic sine at point 15.2345 is 2066470.875999905900000
```

4) x = 0,

Значение в онлайн калькуляторе: 0 Значение, полученное в программе: 0

■ C:\Users\fedya\OneDrive\Paбочий стол\fasm\fasm_projs\fasm\microproject01\shx.EXE

Please, enter value x: 0

Value of hyperbolic sine at point 0.0000 is 0.0000000000000000

5) x = -0.0001,

Значение в онлайн калькуляторе: -0.0001000000016668897 Значение, полученное в программе: -0.00010000000167

■ C:\Users\fedya\OneDrive\Pa6oчий стол\fasm\fasm_projs\fasm\microproject01\shx.EXE
Please, enter value x: -0.0001
Cycle #1: -0.000100000000167
Cycle #2: -0.000100000000167
Value of hyperbolic sine at point -0.0001 is -0.000100000000167

6) x = 100.6743,

3начение в онлайн калькуляторе: 2.6379281587439964e+43 3начение, полученное в программе: 2.637928158743612e+043

ш C:\Users\fedya\OneDrive\Paбочийстол\fasm\fasm_projs\fasm\microproject01\shx.EXE
Please, enter value x: 100.6743

Value of hyperbolic sine at point 100.6743 is 2.637928158743612e+043

7) x = -700,

Значение в онлайн калькуляторе: -5.0711602736748336e+303 Значение, полученное в программе: -5.071160273669960e+303

□ C:\Users\fedya\OneDrive\Pa6очий стол\fasm\fasm_projs\fasm\microproject01\shx.EXE

Please, enter value x: -700

Value of hyperbolic sine at point -700.0000 is -5.071160273669960e+303

8) x = 950,

Значение в онлайн калькуляторе: ∞ Значение, полученное в программе: INFTY

■ C:\Users\fedya\OneDrive\Paбочий стол\fasm\fasm_projs\fasm\microproject01\shx.EXE

Please, enter value x: 950

Value of hyperbolic sine at point 950.0000 is INFTY

9) x = -100000,

Значение в онлайн калькуляторе:

Значение, полученное в программе: NEG INFTY

■ Выбрать C:\Users\fedya\OneDrive\Pабочий стол\fasm\fasm_projs\fasm\microproject01\shx.EXE

Please, enter value x: -100000

Value of hyperbolic sine at point -100000.0000 is NEG_INFTY

10) x = 1e309,

Значение в онлайн калькуляторе: ∞

Значение, полученное в программе: INFTY

■ C:\Users\fedya\OneDrive\Paбочий стол\fasm\fasm_projs\fasm\microproject01\shx.EXE

Please, enter value x: 1e309

Value of hyperbolic sine at point 1.#INF is INFTY

11) x = -1e1000,

Значение в онлайн калькуляторе:

Значение, полученное в программе: NEG_INFTY

■ C:\Users\fedya\OneDrive\Pабочий стол\fasm\fasm_projs\fasm\microproject01\shx.EXE

Please, enter value x: -1e1000

Value of hyperbolic sine at point -1.#INF is NEG_INFTY

12) x = nan,

Значение в онлайн калькуляторе: «Ожидается число.»

Значение, полученное в программе: «Wrong input!»

C:\Users\fedya\OneDrive\Pa6очий стол\fasm\fasm_projs\fasm\microproject01\shx.EXE

Please, enter value x: nan Wrong input!

13) x = lala.2 21.3.3 6lala

Значения, полученные в программе:

«lala.2» => «Wrong input!»

«21.3» => 890107517.380962850000000

«.3» => 0.304520293447143

«6» => 201.713157370273590

«lala» => «Wrong input!»

```
■ C:\Users\fedya\OneDrive\Pa6oчий стол\fasm\fasm_projs\fasm\microproject01\shx.EXE

Please, enter value x: lala.2 21.3.3 6lala
Wrong input!

Please, enter value x:

Value of hyperbolic sine at point 21.3000 is 890107517.380962850000000

Please, enter value x:

Value of hyperbolic sine at point 0.3000 is 0.304520293447143

Please, enter value x:

Value of hyperbolic sine at point 6.0000 is 201.713157370273590

Please, enter value x: Wrong input!
```

7. Исходный код программы на языке ассемблера FASM

```
; Махнач Федор, БПИ 196
; Вариант 15
format PE console
entry start
include 'win32a.inc'
; Перемещает fp значение из одного адреса в другой через регистр edx
macro Movf dstf, srcf {
 mov edx, dword[srcf]
 mov dword[dstf], edx
 mov edx, dword[srcf+4]
 mov dword[dstf+4], edx
}
section '.data' data readable writable
      inputRequest db 'Please, enter value x: ', 0
      wrongInput
                   db 'Wrong input!', 13, 10, 0
                   db 'Cycle #%d:', 9, '%.15lf', 13, 10, 0
      calcMsg
                   db 'Cycle #%d:', 9, '%.15e', 13, 10, 0
      calcMsgExp
                   db 'Value of hyperbolic sine at point %.4lf is %.15lf', 13,10,0
      outMsg
                   db 'Value of hyperbolic sine at point %.4lf is %.15e', 13, 10, 0
      outMsgExp
      outMsgStr
                   db 13,10, 'Value of hyperbolic sine at point %.4lf is %s',13,10,0
      fmtFlt
                   db '%lf', 0
      fmts
                   db '%s', 0
      newLine
                   db 13, 10, 0
      infty
                   db 'INFTY', 0
      negInfty
                   db 'NEG INFTY', 0
      holder
                   db 0
                   dq 1 ; Вводимое пользователем значение
      Х
                   dq 1; Результат
      res
                   dq 1; Квадрат значения x (чтобы не вычислять каждый раз)
      xSar
```

```
term
                   dq 1; Предыдущее слагаемое суммы степенного ряда
                   dd 1; Последнее число, на которое мы делили
      lastDenomN
                   dq 1e-12; "с точностью не хуже 0,1%" <=> можно и точнее.
      accuracy
                   dq 1e10 ; Значение, после которого мы начинаем выводить в
      upperBound
      экспоненциальном формате. Также это граница допустимого ввода (по модулю)
section '.code' code readable executable
start:
      FINIT
      invoke printf, inputRequest
      invoke scanf, fmtFlt, x, holder
      cmp
              eax, 0
      jne
              calculation
      invoke scanf, fmts, holder; Считываем строку до конца, освобождаясь от
буфера (чтобы сканф сработал на следующей итерации)
      invoke printf, wrongInput ; Сообщаем о неверном вводе
      jmp
              endprog
calculation:
      invoke printf, newline
      Movf
              res, x ; Записываем в результат число х
      fld
              [x]
      fldz
      fcomp
                      ; Проверка на ноль
      fstsw
              ax
      sahf
      jе
              output
      fabs
      fld
              [upperBound]
      fcompp
                       ; Проверка на слишком большое значение
      fstsw
              ax
      sahf
      jb
              infty case
correct input val:
      Movf
              term, x ; Первое слагаемое -- само число x
      Movf
              xSqr, x ; Записываем в xSqr значение x^2 (не считать его каждый раз)
      fld
              [xSqr]
      fmul
              [x]
      fstp
              [xSqr]
              [lastDenomN], 1
      mov
              ebx, 1 ; Счётчик
      mov
calculation_loop:
      ; Вычисляем очередное слагаемое, умножая предыдущее на x^2 / (n*(n+1))
      fld
              [term]
      fmul
              [xSqr]
              [lastDenomN]
      inc
      fidiv
              dword[lastDenomN]
      inc
              [lastDenomN]
      fidiv
              dword[lastDenomN]
```

```
[term]
      fstp
      ; Добавляем слагаемое к результату
      fld
              [res]
      fadd
              [term]
      fstp
              [res]
      ; Выводим сообщение, содержащее значение промежуточного результата
              PrintMidResult
      inc
      ; Проверяем, является ли значение нулём или бесконечностью
      fstsw
      and
              ax, 1000b
              eax, 0
      cmp
      jg
              infty_case
      ; Необходимо вычислить отклонение: |res_i - res_{i-1}| / |res_i|
      ; Значение под модулем это просто term, term имеет тот же знак, что и res,
поэтому просто сравниваем term/res c accuracy
      fld
              [res]
      fld
              [term]
      fdivrp st1, st0
      fld
              [accuracy]
      fcompp
      fstsw
              ax
      sahf
      ; Если accuracy больше, чем term/res -- продолжаем вычислять сумму
              calculation_loop
      jb
output:
      ; Выводим результат
      invoke printf, newline
      call
              PrintResult
endprog:
      invoke printf, newline
      jmp
              start ; Бесконечный цикл, да
infty_case:
      fld
              [x]
      fldz
      fcompp
      fstsw
              ax
      sahf
              sv_inf ; Если значение больше нуля, то это полож. беск.
      jbe
      invoke printf, outMsgStr, dword[x], dword[x+4], negInfty
      jmp
              endprog
sv_inf:
      invoke printf, outMsgStr, dword[x], dword[x+4], infty
      jmp
              endprog
; При большом значении (>upperBound) мы выводим значение в экспоненциальной форме
PrintMidResult:
      fld
              [res]
      fabs
      fld
              [upperBound]
```

```
fcompp
      fstsw
              ax
      sahf
      jb
              PrintMidResult_exp_output
      invoke printf, calcMsg, ebx, dword[res], dword[res+4]
      add
              esp, 16
ret
PrintMidResult_exp_output:
      invoke printf, calcMsgExp, ebx, dword[res], dword[res+4]
              esp, 16
ret
; При большом значении (>upperBound) мы выводим значение в экспоненциальной форме
PrintResult:
              [res]
      fld
      fabs
      fld
              [upperBound]
      fcompp
      fstsw
              ax
      sahf
              PrintResult_exp_output
      invoke printf, outMsg, dword[x], dword[x+4], dword[res], dword[res+4]
      add
              esp, 20
ret
PrintResult_exp_output:
      invoke printf, outMsgExp, dword[x], dword[x+4], dword[res], dword[res+4]
      add
              esp, 20
ret
section '.idata' import data readable
                   kernel, 'kernel32.dll',\
      library
                   msvcrt, 'msvcrt.dll'
      import
                   kernel,\
                   ExitProcess, 'ExitProcess'
      import msvcrt,\
                   printf, 'printf',\
                   getch, '_getch',\
                           'scanf'
                   scanf,
```

8. Используемые источники

- 1) Степенной ряд функции гиперболического синуса: https://scask.ru/m book gf.php?id=10
- 2) Презентация с семинара про FPU: http://softcraft.ru/edu/comparch/practice/asm86/05-fpu/fpu.pdf
- 3) Команды сравнения FPU: http://osinavi.ru/asm/FPUexpansion/5.html
- 4) Инструкции FPU: http://flatassembler.narod.ru/fasm.htm#2-1-13
- 5) Онлайн калькулятор гиперболических функций: https://planetcalc.ru/1116/

- 6) Команды форматирования для функций printf, scanf: https://prog-cpp.ru/c-input-output/
- 7) Бесчисленное множество сайтов/форумов по разным вопросам