控制反转IOC

2021年9月19日 18:10

控制反转是Spring容器的一个重要特征

控制反转,指的是在Spring容器中,Bean对象之间的依赖不由它们自己来管理,而是由Spring容器负责管理对象之间的依赖

依赖注入DI

Spring容器通过依赖注入 (DI) 的方式来实现控制反转

我们需要通过注解的方式(当然,也可以用配置文件、java代码)来告诉Spring容器这些对象之间是会相互关联的,我们最常用的注解是@AutoWired

这个注解可以放在Bean对象的属性前面、Bean对象的方法之前,来告诉Spring容器,这样的一个属性或者方法的参数是需要由Spring容器来注入对象


默认匹配规则

Spring容器会去查询同一类型的Bean对象

- 如果**同一类型的Bean对象只有一个**,就会把Bean对象装配给对应的属性,或者装配给方法的对应参数
- 如果**同一类型的Bean对象不止一个**, Spring容器会根据**变量的名称**来查找,即以变量的名称(或方法参数的名称)作为id来查找对应的Bean对象

实例解析

文件结构



我们定义了三个Bean对象: Boss、Car、Office, Car有两个子类Haval和Toyota, Office是一个空 类

用Boss类来测试@Autowired的三种注入方式:注入构造函数、注入一般方法、注入属性

注入构造函数

```
@Component
public class Boss_constructor {
    private Car car;
    private Office office;

    @Autowired
    public Boss_constructor(Car toyota, Office office){
        this.car = toyota;
        this.office = office;
    }
}
```

可以注意到,Car类型的Bean对象有两个,toyota和haval,所以当Spring容器按照Car类型去查找时,结果不止一个,所以会按照参数去查找对象,在这里就是用小写的toyota去查找。我们定义Toyota类时没有指定id,因此Toyota类的Bean对象id就是类名首字母小写toyota,Spring容器就是按照这个规则找到了对应的Bean对象

注入一般方法

```
@Component("boss_Setter")
public class Boss_Setter {

    private Car car;
    private Office office;

@Autowired
public void setCar(Car toyota) { this.car = toyota; }

@Autowired
public void setOffice(Office office) { this.office = office; }
}
```

注入属性

```
@Component
public class Boss_property {
    @Autowired
    private Car haval;
    @Autowired
    private Office office;
}
```

注入结果

可以通过后台监控,看到Bean自动注入的结果

boss_constructor cn.edu.xmu.actuatorserver.bean.Boss_constructor	
资源	file [E:\lesson\JavaEEPlatform-maste an\Boss_constructor.class]
依赖 关 系	toyota
	office

boss_property

 $cn. edu. xmu. actuators erver. be an. Boss_property$

资源	file [E:\lesson\JavaEEPlatform-maan\Boss_property.class]
依赖关 系	haval
	office