汇编期末

- 非压缩 BCD
- 寻址方式,什么情况用寄存器
- 分段的定义,怎么分
- 地址计算,物理地址与逻辑地址转化、定义
- MOV 语法错误,MOV 指令图示
- 减法指令
- xlat 表格
- les、lds
- CBW
- NEG 四个方面
- 指令的等价形式
- 指令对错判断,多角度
- CMP=SUB、TEST=AND 区别。不改变目的操作数
- jmp、短转移、近转移范围
- jcc
- 循环条件, LOOP、LOOPZ、LOOPNZ, 什么情况终止循环
- 子程序
- 变量定义、标号定义
- 简化段定义格式,每一个符号
- 汇编过程: asm-obj-exe
- DOS 中断字符串输入输出
- DEBUG 指令,退出快捷键 Q
- 字符操作指令, lengthof
- 子程序
- 缓冲区的定义与使用
- 排序、查找算法,书上例子
- 程序作用
- DB、DW 画图
- 程序设计题:

简化段完整定义格式字符操作指令,lengthof字符串操作程序函数过程、子程序 call字符串中剔除空格,冒泡程序框架图字符串操作程序translate 指令

第一章

非压缩 BCD: 高四位为 0. 低四位表示一个 BCD, 16 位

例: 0807H: 0000 1000 0000 0111B

压缩 BCD: 一字节两个 BCD

例: 87H: 1000 0111B

- 寻址方式:
 - 寄存器
 - 1. 通用寄存器:

1) 数据寄存器: AX、BX、CX、DX

高位为 AH (D₁₅-D₈), 低位 AL (D₇-D₀)

2) 变址寄存器: SI (源操作数)、DI (目的操作数)

3) 指针寄存器: SP(指向栈顶)

- 2. 标志寄存器:
 - 1) 状态标志:

OF: Overflow (两个相同符号的数运算后结果符号相反, OF=1)

CF: Carry (加减法有进位或者借位 CF=1)

SF: Sign ZF: Zero PF: Parity AF: Adjust

2) 控制标志:

DF: Direction

IF: Interruptenable

TF: Trap

3. 指令指针寄存器:

IP: 表示将要执行的指令在主存中的位置,不能赋值,执行完一条指令指向下一 条指令

4. 段寄存器:

CS: 代码段

SS: 堆栈段 DS: 数据段

ES: 附加段

- 存储器组织
- 1. 数据存储格式:

二进制,从右向左0开始编号

字节: 一字节, 8位, D₇-D₀ 字: 两字节, 16位, D₁₅-D₀ 双字: 四字节, 32位, D₃₁-D₀

[]: 表示存储单元的内容

例:字节: [0002H]=34H 字: [0002H]=1234H 双字: [0002H]=78561234H

	·	-
78H	56H	0004F

15-----0

高地址

<-位偏移

12H	34H	0002H	
高字节	低字节	0000H	低地址

2. 存储器分段管理:

段基地址: 段内偏移地址

段基地址:段地址,逻辑段在主存中的起始位置

段内偏移地址: 偏移地址, 主存单元距离段起始位置的偏移量

物理地址: 绝对地址, 每个存储单元唯一的 20 位地址

逻辑地址: "段地址: 偏移地址"的形式

20 位物理地址=逻辑地址左移 4 位 (二进制的 4 位) +偏移地址

同一物理地址可以有多种逻辑地址

3. 段寄存器的作用

CS:存放程序的指令序列, IP 指示代码段指令的偏移地址, CS:IP 取得要执行的下一条指令

SS: 堆栈所在的主存区域, SP 指示栈顶的偏移地址, SS:SP 操作堆栈中的数据

DS: 当前运行程序所用数据,EA表示有效地址,通过各种主存寻址方式得到的

存储器中操作数的偏移地址,DS:EA 一般数据,DS:SI 串操作源操作数

ES: 附加的数据段, 用于数据保存, 串操作指令目的操作数存放区域

分段管理符合程序模块化思想,利于编写模块化程序

一个段 64kb, 按需分配

两个段并不一定完全分开,甚至可以完全重叠,但内容不冲突程序指令序列必须 CS, 堆栈必须 SS, 串操作必须 ES 数据默认 DS, 有时 ES, 可以放在任意段中, 需指明

立即数不能直接赋值给段寄存器, 需要通过通用寄存器转换

- 寻址方式
- 1. 立即数寻址方式: 给寄存器/存储单元赋值

e.g. mov al, 05h

2. 寄存器寻址方式

e.g. mov bx, ax

- 3. 存储器寻址方式
 - 1) 直接寻址方式

e.g. mov ax, [2000h] ;ax<-ds:[2000h] mov ax, es:[2000h] ;ax<-es:[2000h]

2) 寄存器间接寻址方式

有效地址只能在基址寄存器 BX 或变址寄存器 SI、DI 中,默认 DS 段

e.g. mov ax, [si] ;ax<-ds:[si]

3) 寄存器相对寻址方式

寄存器可以是 BX、BP、SI、DI

EA=BX/BP/SI/DI+8/16 位位移量

BX、SI、DI 默认数据段 DS, BP 默认堆栈段 SS

e.g. mov ax, [di+06h] ;ax<-ds:[di+06h]

mov ax, [bp+06h] ;ax<-ss:[bp+06h]

mov ax, [bp] ;ax<-ss:[bp]

4) 基址变址寻址方式

EA=BX+SI 或 BP+DI

BX 默认数据段 DS, BP 默认堆栈段 SS

e.g. mov ax, [bx+si] ;ax<-ds:[bx+si] mov ax, [bp+di] ;ax<-ss:[bp+di] mov ax, ds:[bp+di] ;ax<-ds:[bp+di]

5) 相对基址变址寻址方式

EA=BX+SI+8/16 位位移量或 BP+DI+8/16 位位移量

e.g. mov ax, [bx+si+06h]
mov ax, [si+count]
mov ax, [bx+si+wnum]
mov ax, [bx][si]
mov ax, count[si]

第二章

- 传送指令 MOV
 - 1. 立即数传送至通用寄存器(不包括段寄存器)或存储单元 mov reg/mem, imm
 - 2. 寄存器传送至寄存器(包括段寄存器)或存储单元 mov reg/mem/seg, reg
 - 3. 存储单元传送至寄存器(包括段寄存器) mov reg/seg, mem
 - 4. 段寄存器传送至通用寄存器(不包括段寄存器)或存储单元 mov reg/mem, seg

立即数不能对段寄存器直接赋值

不能两个都是存储器,两个都是段寄存器

不能改变立即数的值

● 地址传送

lea r16, mem ; 将存储器的逻辑地址送至指定的寄存器

lds r16, mem ; r16<-mem, ds<-mem+2

; 主存 mem 指定的字送至 r16, 下一字送至 ds 或 es (les)

les r16, mem ; r16<-mem, es<-mem+2

XCHG

xchg reg, reg/mem

不能是存储器和存储器,不能是立即数

可以是字或字节

XLAT

将 bx 指定的缓冲区,al 指定的位移处的数据取出赋给 al 默认使用 bx、al 表格首地址 bx,相对表格首地址的位移量 al xlat label

● 栈

高地址	存储器		

```
栈底-> <-sp (栈顶)
```

栈顶地址小

push r16/m16/seg ; sp<-sp-2, ss:[sp]<-r16/m16/seg pop r16/m16/seg ; r16/m16/seg<-ss:[sp], sp<-sp+2

push、pop 只能对字节量操作,不能对字操作,al/bh

● 四则运算

add reg, imm/reg/mem add mem, imm/reg

两个操作数不能都是存储器,立即数不能作为目的操作数存储器指明 word/byte ptr

(add、adc、sub、sbb、cmp) 结果送至目的操作数

- ▶ 加法
 - 1. add
 - 2. adc: 完成 add 的基础上加上 cf 的数值

e.g. 利用 dx.ax 进行高精度加法 (dx 高位, ax 低位)

mov ax, 4652h ; ax=4652h

add ax, 0f0f0h ; ax=3742h, cf=1 (4652h+0f0f0h=13742h)

mov dx, 0234h ; dx=0234h

adc dx, 0f0f0h ; dx=f325h, cf=0

; 0234h+0f0f0h+1=f325h, 加上了ax的cf=1

dx.ax=0234 4652h+f0f0 f0f0h=f325 3742h

3. inc: ++ inc reg/meme.g. inc byte ptr [bx] inc bx

▶ 减法

- 1. sub
- 2. sbb: 减去 cf
- 3. dec: --
- 4. neg: 求补,用 0 减去操作数,将结果返回操作数=操作数按位取反+1 neg reg/mem

e.g. mov ax, 0ff64h ; 有符号数 ff64h

neg al ; ax=0ff9ch, of=0, sf=1, zf=0, pf=1, cf=1

sub al, 9dh ; ax=0ffffh

neg ax ; ax=0001h, sf=0, pf=0 dec al ; ax=0000h, zf=1, pf=1

neg ax ; ax=0000h, cf=0

5. cmp

目的操作数减去源操作数,与 sub 相同,标志状态改变,目的操作数不变

▶ 乘法

1. mul

mul r8/m8 ; ax<-al*r8/m8mul r16/m16 ; dx.ax<-al*r16/m16

隐含使用 ax 和 dx

2. imul 有符号

▶ 除法

1. div

div r8/m8 ; al<-ax÷r8/m8 商

; ah<- ax÷r8/m8 余数

div r16/m16 ; ax<-dx.ax÷r16/m16 商

; dx<-dx.ax÷r16/m16 余数

idiv
 有符号

● 符号扩展

cbw: al 最高有效位扩展到 ah

al 最高有效位 0, ah=00h; 为 1, ah=ffh

cwd: ax 最高有效位扩展到 dx

ax 最高有效位 0, dx=0000h; 为 1, dx=ffffh

● 十进制调整指令

➤ 压缩 BCD

daa

das

- ▶ 非压缩 BCD
 - 1. aaa
 - 2. aas
 - 3. aam
 - 4. aad

● 逻辑运算指令

and reg, imm/reg/mem

and mem, imm/reg

(or、xor、test 同 and)

源操作数可以为任意寻址方式,目的操作数只能为立即数外的其他寻址方式,两个操 作数不同时为存储器寻址方式。

and、or、xor、not 结果送至目的操作数

1. and

e.g. and bl, 1111 0110b ; 对 d0、d3 清零

2. or

置 1

3. xor

求反

e.g. xor al, al ; 清零

4. not

可以为立即数外任何寻址方式,不影响标志位

5. test

操作同 and, 不保存执行结果, 只改变状态标志

● 移位指令

shl reg/mem, 1/cl ;逻辑左移 1/cl 位; 最低位补 0, 最高位进入 cf shr reg/mem, 1/cl ;逻辑右移 1/cl 位; 最高位补 0. 最低位进入 cf

sal reg/mem, 1/cl ;算术左移 1/cl 位;同 shl

sar reg/mem, 1/cl ;算术右移 1/cl 位;最高位不变,最低位进入 cf

shl 与 sal 完全相同;

shr 不考虑符号位, sar 保留原符号, 且最低位为 1 时结果与除法不同

e.g. -5 (FBH) sar 为-3 (FDH), idiv 为-2

● 循环移位

rol reg/mem, 1/cl ; 不带 cf 循环左移, 直接舍弃

ror reg/mem, 1/cl ; 不带 cf 循环右移

rcl reg/mem, 1/cl ; 带 cf 循环左移, 低 1 位入 cf, 将 cf 纳入循环位

rcr reg/mem, 1/cl ; 带 cf 循环右移

● 无条件转移指令 JMP

● 段内转移: 当前代码段 64KB 范围内转移,不需要更改 CS 段地址,只改变 IP 偏 移地址;

短转移: short jump 转移范围用 8 位数 (-128~127 之间的位移量), ±16KB

近转移: near jump 地址位移用一个 16 位数表达, ±32KB

● 段间转移: far jump 远转移,从当前代码段跳到另一个代码段, CS、IP 更改逻辑地址: 32 位远指针,转移的目标地址必须用一个 32 位数表达

1. 段内转移,相对寻址

jmp label ; ip<-ip+位移量: label 的偏移地址到目标指令的偏移地址的 地址位移

2. 段内转移,间接寻址

jmp r16/m16 ; jp<-r16/m16

将 16 位寄存器或者主存单元内容送入 IP 寄存器,CS 不变

e.g. jmp ax

jmp word ptr[2000h]

3. 段间转移,直接寻址

jmp far label ; ip<-label 的偏移地址, cs<-label 的段地址

4. 段间转移,间接寻址

jmp far ptr mem ; ip<-[mem], cs<-[mem+2]</pre>

用一个双字存储单元表示要跳转的目标地址,存放在两个字单元中,低位送 IP, 高位送 CS 寄存器

e.g. mov word ptr[bx], 0

mov word ptr[bx+2], 1500h

jmp far ptr[bx] ;转移到 1500h:0

- 条件转移指令 JCC
 - ▶ 判断单个标志位

e.g. test al, 80h ; 测试最高位, 根据状态标志 0/1 跳转

1. 为零或相等 ZF, JZ/JE 和 JNZ/JNE

- JZ: jump if zero, ZF=1, 结果为 0 跳转
- 2. 正负 SF, JS 和 JNS

JS: jump if sign, 最高位为 1, SF=1, 符号为负跳转

3. 溢出 OF, JO 和 JNO

JO: jump if overflow, OF=1, 有溢出跳转

4. '1'的个数奇偶 PF, JP/JPE 和 JNP/JPO

JP: jump if parity, PF=1, 最低字节'1'的个数为 0 或偶数跳转

5. 进位或借位 CF, JC/JB/JNAE 和 JNC/JNB/JAE

JC: jump if carry, CP=1, 有进位或者借位跳转

- ▶ 比较无符号: JB/JNAE、JNB/JAE、JBE/JNA、JNBE/JA
- ▶ 比较有符号: JL/JNGE、JNL/JGE、JLE/JNG、JNLE/JG

循环

jcxz label ; cx=0 转移,否则顺序执行

loop label ; cx<-cx-1; cx≠0 循环: ip<-ip+位移量; 否则顺序执行

loopz/loope label ; cx<-cx-1; cx≠0且 zf=1循环: ip<-ip+位移量; 否则顺序执行 loopnz/loopne label; cx<-cx-1; cx≠0且 zf=0循环: ip<-ip+位移量; 否则顺序执行

● 子程序

▶ 格式

过程名 proc[near/far]

过程体

过程名 endp

; near 属性只能被相同代码段的其他程序调用, 段内近调用, 微、小、紧凑默认

; far 属性能被相同或不同的代码段程序调用, 段间远调用, 中、大、巨默认

▶ 调用指令 CALL

将返回地址压入栈

1. 段内调用,相对寻址

call label ; sp<-sp-2, ss:[sp]<-ip, ip<-ip+16 位位移量

2. 段内调用,间接寻址

call r16/m16 ; sp<-sp-2, ss:[sp]<-ip, ip<-r16/m16

3. 段间调用,直接寻址

call far ptr label ; sp<-sp-2, ss:[sp]<-cs

; sp<-sp-2, ss:[sp]<-ip

; ip<-label 偏移地址, cs<-label 段地址

4. 段间调用,间接寻址

call far ptr mem ; sp<-sp-2, ss:[sp]<-cs

; sp<-sp-2, ss:[sp]<-ip

; ip<-[mem], cs<-[mem+2]

▶ 返回指令 RET

直接从栈顶取内容作为返回地址

1. 无参数段内返回

ret ; ip<-ss:[sp], sp<-sp+2

2. 有参数段内返回

ret i16 ; ip<-ss:[sp], sp<-sp+2, sp<-sp+i16

3. 无参数段间返回

ret ; ip<-ss:[sp], sp<-sp+2

; cs<-ss:[sp], sp<-sp+2

4. 有参数段间返回

ret i16 ; ip<-ss:[sp], sp<-sp+2

; ip<-ss:[sp], sp<-sp+2, sp<-sp+i16

第三章

● 语句格式

标号:执行性语句中,处理器指令在主存中的逻辑地址,主要用于指示分支、循环等程序的目的地址,可有可无

e.g.

again: ······

loop again

- 名字:说明性语句中,反映变量、段、子程序的逻辑地址,可以是变量名,段 名,子程序名
- 1. 标号和名字的属性:
 - 1) 地址属性:对应存储单元的逻辑地址,包括段地址和偏移地址
 - 2) 类型属性:标号、子程序名的类型:NEAR(近:段内)、FAR(远:段间)变量名:BYTE(字节)、WORD(字)、DWORD(双字)
 - 3) 地址操作符:
 - [] 存储器地址指针:
 - \$ 当前偏移地址;
 - : 段地址寄存器:

offset 名字或标号的偏移地址;

seg 名字或标号的段地址

- 4) 类型操作符:
 - ◆ PTR: 使名字或标号具有指定的类型 WORD, BYTE, DWORD, FWORD, QWORD, TBYTE NEAR, FAR

STRUCT, RECORD, UNION, TYPEDEF

- ◆ THIS: 创建采用当前地址但为指定类型的操作数
- ◆ TYPE: 返回一个字量数值,表明名字或标号的类型
- ◆ SIZEOF 返回值=LENGTHOF 返回值*TYPE 返回值
- 保留字: 关键字, 编程语言本身需要使用的各种具有特定含义的标识符
- 标识符:最多 31 个字母、数字、_、\$、?、@组成,不能以数字开头,唯一
- 助记符:帮助记忆指令的符号,反映指令的功能(DB、MOV)
- 操作数:参与操作的对象,具体的常量、保存在寄存器中的数据、保存在存储器中的变量; 逗号前目的操作数,逗号后源操作数
- 参数:常量、变量名、表达式等

例: "'Hello, Everybody!', 0DH, 0AH, '\$'"

- 常数:表示一个固定数值
- 1. 十/十六/八/二进制常数
- 2. 字符串常数:单个多个字符,数值是每个字符对应 ASCII 的值, 'der', 'd'=64h

```
3.
        符号常数:equ 和=
         doschar equ 2
         carriagereturn =13
         calldos equ <int 21h>
         x = x + 5
                          ;√
         x equ x+5
                          ; X
    简化段定义
    .model small
    .stack
    .data
    ...
    .code
    .startup
    .exit 0
    end
    例:
    .model small
    .stack
    .data
string db 'hello', 0ah, 0dh, '$'
    .code
    .startup
    mov dx, offset string
    mov ah, 9
    int 21h
    .exit 0
    end
```

● 程序开发过程: --**编辑**--asm--**汇编**--obj--**连接**—exe—**调试**--

● DOS 系统中断

子功能号	功能	入口参数	出口参数
AH=01H	输入一个字符		AL=字符 ASCII
AH=02H	输出一个字符	DL=字符 ASCII	
AH=09H	输出字符串	DS:DX=字符串地址	
AH=0AH	输入字符串	DS:DX=缓冲区地址	
AH=0BH 判断是否有按键按 ⁻	判断旦 不方位独拉下	<u> </u>	AL=0,有;
	判例定口有按键按下		AL=FFH,无
AH=4CH	程序执行终止	AL=返回代码	

DEBUG

-R: 观看和修改寄存器的值 -D: 显示内存区域的内容

-A: 输入汇编指令

- -T: 执行汇编程序, 单步跟踪
- -O: 退出 DEBUG, 回到 DOS 状态

第四章

- 分支循环
 - 冒泡
 - 空格剔除
- 子程序
- 串操作指令

cld, df=0, 高地址移动; std, df=1, 低地址移动 源操作数 DS[SI], 允许段超越 目的操作数 ES[DI], 不允许段超越

SI、DI 自动修改

DF=0, 地址指针+1/2, DF=1, 地址指针-1/2

- 串传送
 - 1. movs: 两个串传送

movsb ; 字节传送, es:[di]<-ds:[si], si±1, di±1

movsw ; 字, es:[di]<-ds:[si], si±2, di±2

movs 目的串名,源串名

2. stos: al/ax 传给串

stosb ; 字节存储, es:[di]<-al, di±1

stosw ; 字, es:[di]<-ax, di±2

3. lods: 串串给 al/ax

lodsb ; 字节读取, al<-ds:[si], si±1

lodsw ; 字, ax<-ds:[si], si±2

4. rep: 每执行一次, cx-1 直到 cx=0 结束

- 串检测
 - 1. cmps: 比较两个串的关系

cmpsb ; 字节比较, ds:[si]-es:[di], si±1, di±1

cmpsw ; 字, ds:[si]-es:[di], si±2, di±2

2. scas: 比较 al/ax 与字符串两者关系

scasb ; 字节扫描, al-es:[di], di±1

scasw ; 字, ax-es:[di], di±2

- 3. repe/repz: 每执行一次, cx-1, cx=0 或 zf=0 结束
- 4. repne/repnz: 每执行一次, cx-1, cx=0或 zf=1结束