



SILAB®

Anleitung Aktualisieren von Projekten für SILAB® 7.0



Datum: September 2022

M@il: silab@wivw.de
Telefon: +49 931 78009-400

INHALTSVERZEICHNIS

1	Aktualisieren von Projekten für SILAB 7.0.....	3
1.1	Überarbeitung der Versuchskonfiguration	3
1.2	Überarbeitung von Area2-Streckenabschnitten	4
1.3	Überarbeitung der Szenerie in Course-Streckentypen.....	5
1.4	Überarbeitung der Verkehrsdefinition „SILAB_TRFX_700.cfg“	5

1 Aktualisieren von Projekten für SILAB 7.0

Beim Entwurf von Strecken für die Version SILAB 7.0 sind einige Änderungen gegenüber der Vorgängerversion 6.x zu beachten. Um die neuen 3D-Modelle für Szenerie und Fahrzeuge verwenden zu können, ist eine Aktualisierung der Projekte notwendig.

1.1 Überarbeitung der Versuchskonfiguration

Zunächst ist eine Anpassung der Versuchskonfigurationsdatei nötig. Dies ist die CFG-Datei, die später direkt in SILAB geladen wird.

Hier müssen alle *include*-Anweisungen für Szenerie- und Verkehrsteilnehmer-Definitionen angepasst werden. Die Änderungen sind in folgender Tabelle aufgeführt:

alte include-Datei	neue include-Datei
MOV/MOP_600.inc	MOV/MOP_700.inc
SGE/SGE_600.cfg	SGE/SGE_700.inc
SCNX/SCNVISX.cfg	(entfällt)
SCNX/SCNXSGE_600.cfg	SCNX/SCNXSGE_700.cfg
SILAB_TRFX_600.cfg	SILAB_TRFX_700.cfg
SILAB_TRFX_Construction_600.cfg	SILAB_TRFX_Construction_700.cfg
SILAB_TRFX_EXT_600.cfg	SILAB_TRFX_EXT_700.cfg
SCNX/SCNX_600.cfg	SCNX/SCNX_700.cfg

Da sich die Namen einiger Objekte geändert haben, müssen nun die einzelnen Szenarien überarbeitet werden. In den folgenden Abschnitten wird dies für die beiden Möglichkeiten (Area2-Streckenabschnitte, die in SILABAEEdit erstellt wurden bzw. als CFG-Datei vorliegende Course-Streckenabschnitte) erläutert.

1.2 Überarbeitung von Area2-Streckenabschnitten

SILABAEEdit lädt Informationen über grafische Objekte und Verkehrsteilnehmer aus zwei Konfigurationsdateien, die im Lieferumfang von SILAB enthalten sind.

Beide Dateien wurden grundlegend überarbeitet und erweitert.

Unter anderem wurden die Umgebungsobjekte (Häuser und Bäume) sowie Verkehrsteilnehmer (Fahrzeuge und Fußgänger) aktualisiert.

Daher werden Area2-Dateien versioniert. Alte Area2-Dateien werden als „Version 6.00“ mit den alten Konfigurationen geöffnet; neu erstellte erhalten die „Version 7.00“ und nutzen die neue Konfiguration.


Beim Öffnen einer Area2-Datei wird ihre Versionsnummer in SILABAEEdit (im Meldungsfenster unten) angezeigt.

Hinweis:

- Alle Area2-Module, die in eine Strecke eingebunden werden, müssen in derselben Version erstellt werden.
- Der Menübefehl *Datei* → *Neu* in SILABAEEdit erstellt immer Area2-Dateien mit Version 7.00.
- Über *Datei* → *Vorlage öffnen* können auch noch neue Area2-Dateien mit Version 6.00 erstellt werden.

Damit die neuen Objekte genutzt werden können, müssen **vorhandene Area2** allerdings **aktualisiert** werden.

Die Aktualisierung kann weitgehend automatisch mit Hilfe des neuen Programms **SILABAEDUpgrade700** geschehen. Eine Verknüpfung hierzu finden Sie nach der Installation von SILAB 7.0 im Windows-Startmenü.



Aktualisierung einer Area2:

- Starten Sie SILABAEDUpgrade700.
- Klicken Sie auf das Ordnersymbol und wählen Sie die alte Area2-Datei aus.
- Prüfen Sie den neuen Dateinamen und passen Sie ihn bei Bedarf an.
- Klicken Sie auf Upgrade starten.

- Prüfen Sie den Inhalt des Meldungsfensters in SILABAEDUpgrade und notieren Sie sich ggf. angezeigte Warnmeldungen oder speichern Sie die Meldungen in eine Textdatei.
- Öffnen Sie die neue Area2-Datei in SILABAEdit und prüfen Sie, dass sie als „Version 7.00“ geladen wurde.

Nach dem automatischen Upgrade sollten Sie noch einige Elemente der Area2 prüfen. Exportieren Sie dazu am besten mit SILABAEdit ein Testskript für die Area2, so dass Sie das Szenario unabhängig von anderen (evtl. noch nicht umgestellten) Streckenabschnitten testen können. Achten Sie dabei besonders auf folgende Punkte:

- Die Häuserzeilen wurden komplett überarbeitet. Vorhandene Häuserzeilen werden durch eine vergleichbare neue ersetzt. Dabei kommt es jedoch durch zu Verschiebungen der einzelnen Häuser bzw. der Lücken dazwischen (z.B. Garagen, Hecken) sowie zu geänderten Positionen der zugehörigen 3D-Objekte (wie z.B. Cafétische, Topfpflanzen, Fahrradständer, Werbetafeln), die vor den Fassaden auf die Gehwege platziert werden. Diese könnten auf die Straße ragen oder Fußgängerbereiche blockieren.
- Die meisten als einzelne grafische Objekte platzierten Häuser werden ebenfalls durch vergleichbare neue Häuser ersetzt, deren Größe und Aussehen jedoch abweichen kann.

1.3 Überarbeitung der Szenerie in Course-Streckentypen

Für Course-Streckentypen relevant sind folgende Änderungen:

- Die **Landschaftsgeneratoren** (zur automatischen Platzierung von Szenerieobjekten) wurden überarbeitet. Dadurch sehen einige Landschaftsgeneratoren, nämlich die Typen *Inhabited*, *Suburb*, *CountryVillage* und *Wooded* anders aus.
- Neue **Landschaftsobjekte**, insbesondere Häuser, wurden modelliert. Falls einzelne Häuser im `Objects = { ... }` Abschnitt der Konfiguration platziert wurden, sollten diese ersetzt werden.

1.4 Überarbeitung der Verkehrsdefinition „SILAB_TRFX_700.cfg“

Die Verkehrsdefinitionsdatei „SILAB_TRFX_600.cfg“ wurde bisher von allen SILAB-Projekten (egal, ob diese im Skript oder in SILABAEdit erstellt wurden) verwendet, um die verfügbaren Einzelfahrzeuge und Fahrzeuggruppen zu definieren. Für SILAB 7.0 wurde diese um neue Fahrzeuge ergänzt.

Die neue Version der Verkehrsdefinitionsdatei heißt nun „SILAB_TRFX_700.cfg“. Da alle in SILAB 6.x vorhandenen Fahrzeuge weiterhin enthalten sind, sind außer dem Ersetzen des Dateinamens (siehe Kap. 1.1) keine Änderungen notwendig.