به نام خدا

پروژه پنجم درس سیگنالها و سیستمها


فاطمهزهرا برومندنيا-۸۱۰۱۰۰۹۴


بخش اول

(.-1

هنگامی که فرکانسهای تابع نمایی را به ترتیب برابر با ۵ و ۸ در نظر میگیریم، دو پیک به وضوح در فرکانسهای ۵ و ۸ مشاهده میشود. اما وقتی که این مقادیر را به ترتیب ۵ و ۵.۱ در نظر گرفته شده، به دلیل اینکه تفاوت بین آنها کمتر از مقدار رزولوشن فرکانس، به عبارت دیگر ۱ هرتز است، فقط یک پیک با کمی نویز خواهیم دید.

```
1
Variables - Threshold_arr
 1 -
       fs = 20;
       t start = 0;
 2 -
 3 -
      t end = 1;
       ts = 1 / fs;
 4 -
       t = t start:ts:t end - ts;
       N = length(t);
 7 -
       f = 0:(fs / N):((N - 1) * fs / N);
 8 -
       x1 = exp(1j * 2 * pi * 5 * t) + exp(1j * 2 * pi * 8 * t);
 9 -
       figure
      plot(f, abs(fft(x1)) / max(abs(fft(x1))))
10 -
11 -
       xlabel('freq (Hz)')
       title('Fourier Transform of x1')
12 -
13
14
15 -
      x2 = \exp(1j * 2 * pi * 5 * t) + \exp(1j * 2 * pi * 5.1 * t);
16 -
       figure
17 -
       plot(f, abs(fft(x2)) / max(abs(fft(x2))))
       xlabel('freq (Hz)')
18 -
       title('Fourier Transform of x2')
19 -
```








١-١ الف و ١- ٢ الف)


```
🖙 🕩 🚹 🔎 🕨 🕨 G: 🕨 Uni 🕨 Uni5 🕨 Signal 🕨 C.
Editor - p1_1.m
        clc, close all
 2 -
        fs=50;
 3
 4 -
        tstart=-1;
        tend=1;
 6 -
        T=tend-tstart;
 7 -
        N=T*fs;
        t=tstart:1/fs:tend;
 8 -
 9 -
        x1=cos(10*pi*t);
10
11 -
        plot(t, x1);
12
13 -
        figure
14
15 -
        y=fftshift(fft(x1));
16 -
        F=y/\max(abs(y));
17
18 -
        f=-(fs/2):(fs/N):(fs/2)-(fs/N)
        f=[f f(1)]
19 -
        plot(f,abs(F));
20 -
21
22
   p0.m ×
            p1_1.m 💢
                      p1 2.m × p2.m ×
```

```
Z Editor - p1_2.m
 2 -
 3 -
 4 -
 5 -
 6 -
        N = length(t);
        f = (-fs / 2):(fs / N):(fs / 2 - fs / N);
 8 -
 9 -
        x1=\cos((30*pi*t)+(pi/4));
10
11 -
        plot(t,x1);
12
13 -
        figure
14
        y=fftshift(fft(x1));
15 -
        F=y/max(abs(y));
16 -
17
18 -
        subplot(1,2,1);
19 -
        plot(f,abs(F));
20 -
        title('abs');
21 -
        subplot(1,2,2);
22
23 -
        to1=1e-6;
24 -
        F(abs(F) < to1) = 0;
25 -
        theta = angle(F);
26 -
        plot(f,theta/pi);
        title('angle');
xlabel('Frequency (Hz)');
27 -
28 -
29 -
        ylabel('Phase/ \pi');
30
   p0.m × p1_1.m × p1_2.m × p2.m × coding_freq.m × de
```









۱-۱-ج)تبدیل فوریه تابع کسینوسی با فرکانس \(f_-0 \) به صورت زیر است:

از طرفی نمودارها به جای اینکه بر اساس ω رسم شده باشند، بر حسب ffرسم شدهاند. در نتیجه باید این تغییر متغیر را نیز لحاظ کنیم:

 $\omega = 2\pi f f \longrightarrow \mathcal{F} \mathcal{N} \mathcal{N} \{ \cos(10\pi t t) \} = \delta(f f - 5) + \delta(f f + 5)$

در این کد، یک سیگنال کسینوسی با فرکانس (-5 = 0]) هرتز ایجاد شده. با توجه به تبدیل فوریه کسینوسی که توضیح داده شد، انتظار داریم در نمودار خروجی، دو نقطه با فرکانس مثبت و منفی حول (-5 = 0]) هرتز داشته باشیم.

۲-۲-ج)

$$\int_{0}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{2} \right) \right) \right$$

۲-۱ و ۲-۲)

```
Editor - p2.m
                                                                   (w) >
       clear, close all
       Alphabet='abcdefghijklmnopqrstuvwxyz .,!";';
 4 -
       numChar=length(Alphabet);
 5 -
       mapset=cell(2,numChar);
     ∃ for i=1:numChar
           mapset{1,i}=Alphabet(i);
           mapset{2,i}=dec2bin(i-1,5);
 9 -
      msg='signal';
10 -
      bitRate=5;
11 -
12 -
      outSig=coding freq(msg,mapset,bitRate);
13 -
      figure
      plot(1:length(outSig),outSig);
14 -
15 -
      title1=sprintf('bitrate=%d', bitRate);
16 -
      title(title1);
17 -
      decodedMsg=decoding freq(outSig,mapset,bitRate);
18
```

۲-۳) این تابع ابتدا ایندکسهای مربوط به هر کاراکتر را در 'mapset' پیدا میکند و آنها را در 'idx' ذخیره میکند. سپس پیام را به صورت دودویی در 'binMsg' ذخیره میکند.


سپس، تعداد نمونههای سیگنال را با استفاده از 'fs' (فرکانس نمونهبرداری) و 'Ton' (مدت زمان سیگنال) تعیین میکند. سپس یک حلقه بر روی بیتهای پیام ایجاد میکند و باید فرکانس متناظر با آن بیت/بیتها را بسازیم، سپس سیگنال سینوسی را با استفاده از آن فرکانس تولید کنیم و به سیگنال تولیدی کانکت کنیم.

برای این کار، ابتدا بازه فرکانسی مثبت را، به تعداد عددهای مختلفی که با آن بیتریت تولید می شود می شکنیم (bitrate^2)، متغیر دلسلما به همین منظور تولید شده. اینها در دیکودکردن به عنوان آستانه تشخیص به کار می روند. حالا برای تخصیص فرکانس به هر عدد، از این بازه ها وسطشان را انتخاب کرده و اختصاص می دهیم، که هنگام اضافه شدن نویز اگر لب مرزی باشند تشخیص سخت می شود. به خاطر همین در متغیر دلسلم در در دلسلم داریم. حالا فرکانس متناظر با هر عدد، برابر می شود با آن عدد در دلسلم علاوه chunk به علاوه chunk2.


سیگنال نهایی با ادغام سیگنالهای تولید شده در هر بیت در 'Y' ساخته می شود.

در نهایت، سیگنال نهایی در 'signal' ذخیره میشود و به عنوان خروجی تابع برگردانده میشود.

```
Variables - Threshold_arr
                                                                         Edi
 2
     function signal=coding freq(msg,mapset,bitrate)
 3 -
       idx=[]; Y=[];
 4 -
     for i=1:length(msg)
 5 -
           ch=msg(i);
 6 -
           idx=[idx, find(strcmp(ch, mapset(1,:))==1)];
 7 -
       binMsg=cell2mat(mapset(2,idx));
       fs=100;
 9 -
       N=100;
10 -
       T=1; Ts=1/fs; Ton=1;
11 -
12 -
       t=0:Ts:Ton;
13 -
       f=0:fs/N:(fs/2) - fs/N;
14 -
       chunk1=length(f)/(2^bitrate);
15 -
       chunk2=length(f)/((2^bitrate) * 2);
16 -
       Threshold arr=[];
17 -
     ☐ for i=0:1:(2^bitrate)
           Threshold arr=[Threshold arr chunk1*i];
18 -
19 -
20
21 -
     for i=1:bitrate:length(binMsg)
            fr=chunk1*bin2dec(binMsg(i:i+bitrate-1))+chunk2;
22 -
23 -
           y=sin(2*pi*fr*t);
24 -
            plot(1:length(y),y);
25 -
           Y=[Y \ y];
26 -
27 -
       Y;
       plot(1:length(Y),Y);
28 -
       signal=Y;
29 -
30 -
   p0.m × p1_1.m × p1_2.m × p2.m ×
                                        coding_freq.m × decoding_freq.m ×
                                                                       Untitled.
```



نرخ بیت ۱



نرخ بیت 5

۲-۲) سیگنال، سیگنال ورودی است که باید رمزگشایی شود.

ابتدا در وکتور threshold_arr به نسبت بیتریت داده شده آستانه تقسیمبندی بازه ۱۰تا ۵۰ را میسازیم و ذخیره میکنیم. در فور لوپ اصلی این تابع، ابتدا پارتهای یک ثانیهای را از سیگنال جدا میکنیم تا روی آنها عملیات دیکود انجام شود. بعد از تبدیل فوریه گرفتن روی آن پارت، چون سیگنال ارسالی سیگنال سینوسی با فرکانسهای مشخصی بوده، تبدیل فوریه آن در دو نقطه پیک خواهد زد که محل آن به ما نشان میدهد فرکانس کد شده چه بوده. بنابراین با کمک تابع max خود متلب، ایندکسهایی که در آن تبدیل فوریه پیک زده را پیدا میکنیم. حالا فقط مقدار مثبت را می خواهیم، به کمک تابع find، از آخر به اولین نتیجهای که رسیده ایم و مکس بوده است را برداشته ایم تا فرکانس مثبتی که در آن پیک خورده را پیدا کنیم.حالا باید این فرکانس به دست آمده، که نامش found_freq است را با مقادیر Threshold_arr بسنجیم تا ببینیم بین کدام بازهها قرار می گیرد و آنگاه نتیجه را، به عنوان بیت نتیجه شده از آن سیگنال، به رشته binMsg کانکت کنیم.

پس از پایان حلقه، طول رشته binMsg به ۵ تقسیم شده و حروف معادل آن محاسبه می شود. با استفاده از تابع find، شاخص نماد متناظر در آرایه mapset بر اساس مقایسه با ردیف دوم آرایه به دست می آید.

در نهایت، با ادغام مقادیر متناظر از ردیف اول آرایه mapset، پیام رمزگشایی شده به متغیر msg اختصاص داده می شود.

به طور خلاصه، این کد با استفاده از الگوی مطابقت الگو و کورلیشن، سیگنال را رمزگشایی کرده و پیام رمزگشایی شده را بر اساس مجموعه نگاشت بازمی گرداند.

```
Editor - decoding_amp.m

▼ X | Wariables -
      function msg=decoding amp(signal, mapset, bitrate)
        Fs=100;
 3 -
        Ts=1/Fs;
        Ton=1;
 4 -
        chunk = round(Ton * Fs);
 5 -
        t=0:Ts:Ton;
 6 -
 7
        binMsg='';
        threshold = 2*(2^bitrate-1);
 9 -
10
        fraction arr=[];
12 -

\bigcirc
 for i=0:1:(2^bitrate-1)
13 -
            fraction=i/(2^bitrate-1);
            fraction arr = [fraction arr fraction];
14 -
15 -
16

\Box
 for i = 1:chunk:(length(signal) - chunk)
17 -
            sig part = signal(i:i+chunk-1);
18 -
19
20 -
                template = 2*sin(2*pi*t);
21 -
                correlation = max(0.01*xcorr(sig_part, template));
            m=abs(fraction arr - correlation);
22 -
23 -
            [u, idx] = min(abs(fraction arr - correlation));
24
             if threshold > u
25 -
26 -
                binMsg=strcat(binMsg,dec2bin(idx-1,bitrate));
27 -
28 -
                 binMsg=strcat(binMsg,'?');
29 -
30 -
```

۲-۶) برای هر دو نرخ درست تشخیص داده شد. در تصاویر زیر خروجی هرکدام آمده است:

```
33
34
       bitRate=1;
35 -
36 -
       coef=sqrt(0.0001);
       outSig=coding freq(msg,mapset,bitRate);
37 -
38 -
       noise=coef*randn(1,length(outSig));
39 -
       noisySig=noise+outSig;
       plot(1:length(noisySig), noisySig);
40 -
41 -
       decodedNoisyMsg1=decoding freq(noisySig,mapset,bitRate)
42
  p0.m × p1_1.m × p1_2.m ×
                               p2.m × coding_freq.m × decoding_freq.m
Command Window
  decodedNoisyMsg1 =
       'signal'
```

نرخ بیت ۱

```
33
34
35 -
      bitRate=5;
       coef=sqrt(0.0001);
36 -
      outSig=coding freq(msg,mapset,bitRate);
37 -
      noise=coef*randn(1,length(outSig));
38 -
39 -
      noisySig=noise+outSig;
      plot(1:length(noisySig),noisySig);
10 -
       decodedNoisyMsg1=decoding freq(noisySig,mapset,bitRate)
11 -
  p0.m × p1_1.m × p1_2.m ×
                              p2.m
                                   decoding_freq.m
Command Window
  decodedNoisyMsg1 =
      'signal'
```

نرخ بیت 5

۲-۶) طبق جدول گزارش زیر، به ترتیب بیتریت ۵ و سپس ۱ مقاوم بودند. نه نتایج با آنچه در مقدمه گفته شد همخوانی ندارد،

واريان	س/بیت ریت	بیت ریت ۱	بیت ریت ۵
٠٠٠١		صحيح	صحيح
٠.٠١		صحيح	صحيح

صحيح	صحيح	١.۵
صحيح	غلط	1.7
صحيح	غلط	1.9
غلط	غلط	2.1

۷-۲) برای بیت ریت پنج، تقریبا تا ۱.۹ مقاوم بود و پس از آن نتیجه غلط داد. برای بیت ریت ۱، تا ۱.۷ مقاوم بود و پس از آن با ۱.۸ نتیجه غلط داد. به علت رندوم بودن نویز این موضوع کمی غیرقابل پیش بینی است.

(9-7

در کدگذاری فرکانسی، نرخ نمونهبرداری (fs) و پهنای باند مصرفی (بازه فرکانسی مورد استفاده) دو پارامتر مهم هستند. این دو پارامتر به طور مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند. اگر نرخ نمونهبرداری افزایش داده شود و پهنای باند مصرفی ثابت بماند، این به معنای افزایش تعداد نمونهها در یک دوره زمانی است که می تواند به افزایش دقت در بازسازی سیگنال منجر شود. حالا سناریوهای زیر بررسی می شود:

۱. **افزایش نرخ نمونهبرداری (fs):** افزایش نرخ نمونهبرداری به وضوح می تواند کیفیت بازسازی سیگنال را بهبود بخشد، زیرا اطلاعات بیشتری در دسترس قرار می گیرد و جزئیات دقیق تری از سیگنال را تشخیص می دهد. این امکان داده می شود که سیگنالهای با فرکانسهای بالا و جزئیات کوچک تر را نیز نمونه برداری کنید.

۲. **حفظ پهنای باند مصرفی: ** اگر پهنای باند مصرفی ثابت بماند، به این معنی است که فرکانس نمونهبرداری بیشتر برای بازسازی سیگنال استفاده می شود اما اطلاعات بیشتری در مورد فرکانس های بالا به دست نمی آید. این می تواند باعث شود که برخی از جزئیات فرکانسی از دست رفته و نتیجه نهایی کیفیت کمتری داشته باشد.

پس در مورد نویز، افزایش نرخ نمونهبرداری به طور کلی میتواند به مقاومت بیشتر در برابر نویز منجر شود.