Ajout d'utilisateurs et de groupes

Voir contenu AD:

sudo pdbedit -L -v sudo samba-tool user/group/ou list

Adding users with samba tool

Adding Users into Samba Active Directory There are a couple of ways you can create AD users with samba-tool: You can create users that are only Windows users. You can creates users that are Windows and Unix users.

https://wiki.samba.org/index.php/Adding_users_with_samba_tool#Creating_a_Windows_and_Unix_user

How to manage UNIX groups and users in Samba Active Directory

Manage UNIX groups and users in Samba Active Directory. Create groups. \$ sudo samba-tool group add cats --gid-number 8000 --nis-domain OCTOCAT --description "Cats group" Added group cats \$ sudo samba-tool group add vampires --gid-number 8001 --nis-domain OCTOCAT --description "Vampires group" Added group

Mttps://sleeplessbeastie.eu/2022/05/16/how-to-manage-unix-groups-and-users-in-samba-active-directory/

https://www.youtube.com/watch?v=LSShUG75pWw

J'ai écrit le code Python suivant :

mk-users-and-groups

Sur windows, les utilisateur ont bien leur compte créé. Sur Linux, c'est différent, il a fallut configurer différentes choses :



 $In staller \ les \ packages \ suivants:$

fabrice@ubuntu-client:~\$ sudo apt install samba sssd krb5-user

Dans le fichier /etc/samba/smb.conf il faut mettre ça :

[global]
Browsing/Identification
Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = SUPERCOMPTA
client signing = yes
client use spnego = yes
kerberos method = secrets and keytab
realm = SUPERCOMPTA.COM
security = ads

Puis dans /etc/sssd/sssd.conf:

```
[sssd]
domains = SUPERCOMPTA.COM
config_file_version = 2
services = nss, pam

[domain/supercompta.com]
default_shell = /bin/bash
krb5_store_password_if_offline = True
```

```
cache_credentials = True
krb5_realm = SUPERCOMPTA.COM
realmd_tags = manages-system joined-with-adcli
id_provider = ad
fallback_homedir = /home/%u@%d
ad_domain = supercompta.com
use_fully_qualified_names = True
ldap_id_mapping = True
access_provider = ad
override_homedir = /home/%u
```

Et changer le proprio en root:root et lui mettre les droits 600.

Puis redémarrer les services :

```
fabrice@ubuntu-client:-$ sudo systemctl restart smbd.service nmbd.service sssd
```

Pour obtenir le home directory d'un utilisateur lorsqu'il se connecte en GUI, il faut modifier le fichier /etc/pam.d/commonsession (ajouter la 2e ligne):

```
session required pam_unix.so
session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0002
```

Puis aller dans /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-ubuntu.conf et ajouter cette ligne :

```
greeter-show-manual-login=true
```

Redémarrer la machine et/ou les services.

Pour tester si ça fonctionne :

```
fabrice@ubuntu-client:~$ getent passwd jacksmith@supercompta.com
-> jacksmith@supercompta.com:*:1788401104:1788400513:Jack Smith:/home/jacksmith:/bin/bash

fabrice@ubuntu-client:-$ su - jacksmith@supercompta.com
Mot de passe : P@ssw0rd
jacksmith@supercompta.com@ubuntu-client:~$
```

Toujours utiliser le @supercompta.com pour s'authentifier !!!

D'abord, ajouter un utilisateur de Windows et ensuite l'ajouter en tant qu'utilisateur Unix.

samba-tool user create username

Option	Explanation
given-name	User's given name.
surname	User's surname.
initials	User's initials.
userou	DN of alternative location (without domainDN counterpart) to default CN=Users in which new user object will be created. E. g. 'OU= <ou name="">.</ou>
profile-path	User's profile path.

script-path	User's logon script path.
home-drive	User's home drive letter.
home-directory	User's home directory path.

Pour ajouter un utilisateur dans Unix, la même commande peut être utilisée, il faut juste ajouter ces commandes :

Option	Explanation
nis-domain	User's Unix/RFC2307 NIS domain.
uid-number	User's Unix/RFC2307 numeric UID.
login-shell	User's Unix/RFC2307 login shell.
unix-home	User's Unix/RFC2307 home directory.
gid-number	User's Unix/RFC2307 primary GID number.

Je peux ajouter celles-ci, sinon elles seront ajoutées automatiquement :

Option	Explanation
uid	User's Unix/RFC2307 username.
gecos	User's Unix/RFC2307 GECOS field. —> Nom

Autres options générales :

Option	Explanation
must-change-at-next-login	Force password to be changed on next login.
use-username-as-cn	Force use of username as user's CN.
smartcard-required	Require a smartcard for interactive logons.
job-title	User's job title.
department	User's department.
company	User's company.
description	User's description.
mail-address	User's email address.
internet-address	User's home page.
telephone-number	User's phone number.
physical-delivery-office	User's office location.

Autre moyen de faire pour Linux :

sudo samba-tool user add username --unix-home=/home/username --login-shell=/bin/bash --gecos 'Prénom N.' --given-name=Prenom --surname sudo samna-tool user list