MONITORAMENTO DE REDES IP

Manual de configuração do SNMP

Índice

WINDOWS	3
Configurando o serviço SNMP	
Liberando o acesso ao serviço SNMP no Firewall do Windows	5
WINDOWS SERVER 2012	
Configurando o serviço SNMP	6
Liberando o acesso ao serviço SNMP no Firewall do Windows Server 2012	
Elaciando o decaso do serviço sixim no inevian do vinidovis server zo izmini	
LINUX	1 1
Sistemas que utilizam yum	
Sistemas que utilizam apt-get	
Configuração do arquivo snmpd.conf	
Reiniciando e habilitando o serviço SNMP para sistemas com Systemd	
Reiniciando o serviço SNMP para sistemas com Systemv	
Liberando o serviço SNMP no firewall do Linux	1
Liberando o serviço Sivivir no ilrewali do Linux	
APÊNDICE A Contato	1:
//I LIIDICL // CUITULU	1

Este manual tem como objetivo ativar uma configuração básica dos serviços SNMP em Sistemas Operacionais Windows e Linux.


WINDOWS

Configurando o serviço SNMP


Logado como administrador, no prompt de comando digite:

control appwiz.cpl

A seguinte tela será mostrada:



 Clique em "Ativar ou desativar recursos do Windows";




 Marque o item "Protocolo SNMP" e clique em Ok;


No prompt de comando, digite:

services.msc


A seguinte tela será mostrada:



- Selecione o item "Serviço SNMP";
- Clique no menu "Ação" e selecione "Propriedades";



 Na aba "Geral", marque o campo "Tipo de inicialização" como "Automático";



- Na aba "Segurança" clique no botão "Adicionar";
- Em "Direitos da comunidade" selecione a opção "SOMENTE LEITURA";
- Em "Nome da Comunidade" digite "public";
- Clique no botão "Adicionar";
- Marque a opção "Aceitar pacotes SNMP de qualquer host";
- Clique no botão "Ok".

Liberando o acesso ao serviço SNMP no Firewall do Windows

Para liberar o serviço SNMP no Firewall do Windows, acesse o prompt de comando e digite:

netsh advfirewall firewall add rule name="Servidor SNMP" new dir=in action=allow enable=yes profile=public remoteip=any localport=161 protocol=udp

! Em geral o SNMP do Windows vem habilitado apenas para a rede local.

WINDOWS SERVER 2012

Configurando o serviço SNMP


Logado como administrador, no prompt de comando digite:

control appwiz.cpl


A seguinte tela será mostrada:




 Clique em "Ativar ou desativar recursos do Windows";




· Clique no botão "Próximo";




 Selecione "Instalação baseada em função ou recurso" e clique no botão "Próximo";




 Selecione o servidor no qual você deseja instalar o SNMP e clique no botão "Próximo";



· Clique no botão "Próximo";



- Marque o item "SNMP Service";
- Na janela que abrir clique no botão "Adicionar Recursos";
- Clique no botão "Próximo";




- Marque a opção "Reiniciar cada servidor de destino automaticamente, se necessário";
- Clique no botão "Instalar";
- Terminada a instalação clique no botão "Fechar";

No prompt de comando, digite:


services.msc

A seguinte tela irá aparecer:




- Selecione o item "Serviço SNMP";
- Clique no menu "Ação" e selecione "Propriedades";

 Na aba "Geral", marque o campo "Tipo de inicialização"



como "Automático";



- Na aba "Segurança" clique no botão "Adicionar";
- Em "Direitos da comunidade" selecione a opção "SOMENTE LEITURA";
- Em "Nome da Comunidade" digite "public";
- Clique no botão "Adicionar";
- Marque a opção "Aceitar pacotes SNMP de qualquer host";
- Clique no botão "Ok".

Liberando o acesso ao serviço SNMP no Firewall do Windows Server 2012

Para liberar o serviço SNMP no Firewall do Windows, acesse o prompt de comando e digite:

netsh advfirewall firewall add rule name="Servidor SNMP" new dir=in action=allow enable=yes profile=public remoteip=any localport=161 protocol=udp

! Em geral o SNMP do Windows vem habilitado apenas para a rede local.

LINUX

! Existem diversas distribuições Linux, cada qual com suas particularidades. As informações a seguir podem não funcionar em sua distribuição.

Sistemas que utilizam yum

Logado como root, na tela de terminal do Linux digite:

yum install net-snmp

Sistemas que utilizam apt-get

Logado como root, na tela de terminal do Linux digite:

apt-get install net-snmp

Configuração do arquivo snmpd.conf

Em geral, o arquivo snmpd.conf encontra-se em /etc/snmp/. Edite este arquivo conforme as linhas abaixo:

rocommunity public sysLocation "Localização deste servidor" sysContact <u>seu@email.com.br</u> includeAllDisks 10% load 12 10 5

Reiniciando e habilitando o serviço SNMP para sistemas com Systemd

Na tela de terminal, digite:

systemctl restart snmpd systemctl enable snmpd

Reiniciando o serviço SNMP para sistemas com Systemv

Na tela de terminal, digite:

Liberando o serviço SNMP no firewall do Linux

Caso o servidor ou estação Linux que deseja monitorar possuir um firewall habilitado, para acessar o serviço SNMP adicione o exemplo abaixo nas regras de firewall deste dispositivo. Caso sua distribuição gerencie o firewall de forma diferente, libere a porta de entrada UDP/161.

iptables -A INPUT -j ACCEPT -p udp –dport 161 iptables -A OUTPUT -j ACCEPT -p udp –sport 161

APÊNDICE A | Contato

Monsta Tecnologia Ltda

Site: http://www.monsta.com.br

Downloads: http://www.monsta.com.br/download.html

E-mail: suporte@monsta.com.br

