

# Vorlesung Betriebssysteme

Teil 7

**Speicherverwaltung** 




# Inhalt der nächsten zwei Vorlesungstermine

- Speicherverwaltung
- Speicherhierarchie
- Swapping
- Virtueller Speicher
- Seitenersetzungsstrategie
- Übungsaufgaben




# Speicherverwaltung: Einführung



 Bemerkung: In der Regel wird ein solches System durch mehr als einen Bus realisiert. Die Bussysteme haben auch verschiedene Charakteristiken (Datenrate, Durchsatz, Latenz,...).



# Speicherverwaltung: Hierarchie



# FH Bielefeld University of Applied Sciences

# **Speicherbausteine**











# FH Bielefeld University of Applied Sciences

#### **Moore's Law**

Microprocessor Transistor Counts 1971-2011 & Moore's Law





Verdopplung der Speicherkapazität alle 2 Jahre



#### **Grenzen von Moores Law**

- Parallelisierung (Gesetz von Amdahl)
  - Doppelte Anzahl Prozessorkerne bedeutet nicht doppelte Rechenleistung
- Technologische Hürden müssen überwunden werden
  - Strukturgößen aktuell: 28nm
  - Kommende Generation: 16nm
  - Vergleich: Influenzavirus 50nm Durchmesser
  - Siliziumatom 0,1nm Durchmesser



# **Speicher**

#### "Bauernregel"

- Speichergröße wächst um 60% pro Jahr
- Speicherpreis fällt um 25% pro Jahr
- Warum wächst der Speicherbedarf?
- ("640 Kilobyte Arbeitsspeicher ist alles, was irgendeine Anwendung jemals benötigen sollte.", Bill Gates)
- Speicherbedarf wächst:
  - Multimedia/Audio/Video
  - Spekulative Ausführung
  - High-Level Programmierung



### Fragestellungen für Speicherverwaltungssysteme

- Ein oder mehrere Prozesse?
- Zuweisung von Speicherplatz an Prozesse:
  - fest oder dynamisch?
  - wenn fest: gleiche oder unterschiedliche Teile (partitions)?
- Zuweisung von Prozessen auf feste oder unterschiedliche Anfangsadressen?
- Zuweisung von zusammenhängenden oder verteilten Speicherbereichen?
- Organisation von Hauptspeicher (Primärspeicher) und Platte (Sekundärspeicher)
- Organisation von schnellem Pufferspeicher (Cache) und Hauptspeicher (hier nicht behandelt, da für das BS unsichtbar)



### Speicherverwaltung: Motivation

#### Aufgaben des Betriebssystems:

- Buchhaltung: Welche Speicherbereiche sind belegt, welche sind frei?
- Speichervergabe an Prozesse
- Speicherrücknahme von Prozessen
- Verschieben von Daten zwischen den Speicherhierarchien



### Speicherverwaltung: Arten


#### Zwei Arten der Speicherverwaltung können unterschieden werden:

- 1. Speicherbelegung ist **fest** (einfache Variante)
  - Monoprogrammierung:
    - Nur ein Prozess und das Betriebssystem teilen sich den Speicher
    - frühe Batchsysteme, Embedded Systems (BS im ROM)
    - Problem: Speicherschutz zwischen BS und Applikation
  - Multiprogrammierung:
    - Mehrere Prozesse gleichzeitig im Speicher,
    - jeder Prozess bekommt einen festen Speicherbereich.
- 2. Speicherbelegung ist flexibel:
  - Prozesse werden zwischen Hauptspeicher und Platte verschoben
  - Verfahren: Swapping, virtueller Speicher




### Speicherverwaltung: Monoprogrammierung

Varianten der Speicherbelegung bei Mono-Programmierung.





# **Speicher unter MS-DOS**






Memory Type	Total	=	Used	+	Free	
Conventional	640 KB		122K		518K	
Upper	155K		41K		144K	
Reserved	128K		128K		OK	
Extended (XMS)	7,269K		2,486K		4,783K	
Total Memory	81,259K	2	21,777K		5,415K	
Total under 1 MB	795K		163K		632K	
Largest executable program	518K (530,096 bytes)					
Largest free upper memory	114K (116,352 bytes)					



#### Speicherverwaltung: Multiprogrammierung

#### Multiprogrammierung bei fester Speicherbelegung:

Der Hauptspeicher wird in (evtl. unterschiedlich große) Speicherpartitionen eingeteilt:





#### Speicherverwaltung: Relokation

#### Möglichkeiten der **Relokation** von Prozessen:


- Es wird nur relative Adressierung eingesetzt.
  - Geht nicht für jeden Prozessortyp
- Es wird eine Relokationstabelle benutzt:
  - Programm wird für Adresse 0 gelinkt.
  - Relokationstabelle enthält jede absolute Adresse in der Binärdatei.
  - Beim Laden des Programms wird der Startoffset zu den Adressen addiert.
- Hardwareunterstützung → Memory Management Unit (MMU):
  - Basisregister wird automatisch zu jeder Adressinformation addiert.



# Speicherverwaltung: MMU

Die Hardware zur Unterstützung der Relokation ist die *Memory Management Unit* (MMU)

- Jeder Prozess hat seinen eigenen logischen Adressbereich.
- Bei jedem Kontextwechsel wird die MMU umprogrammiert, um den neuen logischen Adressbereich einzustellen.
- Keine Relokation des Programmcodes notwendig, da jeder Prozess ab der logischen Adresse 0 beginnt.
- Speicherschutz gegeben, da jeder Prozess nur seinen Speicher sieht (sonst: Segmentation Fault).





#### Speicherverwaltung: Probleme mit fester Speicherbelegung

#### **Moderne** Computersystem haben andere Anforderungen:

- Es laufen meist viele Prozesse, die schnell reagieren müssen (Interaktive Systeme)
- Prozesse haben mehr Speicherbedarf, als physikalischer Speicher vorhanden ist


#### Mögliche Lösungen:

- Swapping: Verschieben von kompletten Prozessen zwischen Platte und Hauptspeicher
- Virtueller Speicher: Daten der Prozesse sind nur zum Teil im Hauptspeicher



#### Swapping: Prinzip

 Der komplette Adressraum der Prozesse wird zwischen Hauptspeicher und Platte ausgetauscht.



Kann vom Betriebssystem ohne Hardwareunterstützung realisiert werden.


Extrem aufwändiger Prozesswechsel durch Zugriff auf Festplatte




# Swapping: Beispiel (1)

Mögliche Speicherbelegung:

→ zugehörige Freibereichsliste:









### Swapping: Beispiel (2)

Prozess 2 wird ausgelagert:




Prozess 4 wird eingelagert:





#### Swapping: Fragmentierung


- Der Hauptspeicher wird in Segmente variabler Länge eingeteilt, die den Prozessen zugeteilt werden.
- Zur Verwaltung dienen Segmenttabellen.
- Durch Entfernen und Hinzufügen von Segmenten:
  - Entstehen langfristig kleine, unbenutzte Speicherbereiche (externe Fragmentierung).
  - Fragmente können verschoben und zu einem Segment zusammengefasst werden.
- Beispiel:





#### Swapping: Speicherverdichtung


- Per Speicherverdichtung (memory compaction):
  - Viele kleine freie Speicherbereiche werden zu einem großen Bereich zusammengefasst
  - Ziel: De-Fragmentierung
- Optimale Verdichtungsstrategie ist schwer zu finden:
  - Wann / Wie oft?
- Speicherverdichtung erfordert immer viel CPU-Leistung.





# Swapping: Speicherverwaltung mit Bitmaps

- Der dynamisch zugewiesene Speicher muss vom Betriebssystem verwaltet werden.
- Möglichkeit 1: Verwaltung mit einer Bitmap. Dazu wird der Speicher in Allokationseinheiten unterteilt.




Es wird eine Bitmap gebildet, in der jedes Bit eine Allokationseinheit (z.B. 1 kByte) identifiziert. Daher hat die Bitmap eine feste Größe.



#### Swapping: Speicherverwaltung mit Listen

- Möglichkeit 2: Verwaltung des Speichers mit einer verketteten Liste. Dazu wird der Speicher in Allokationseinheiten unterteilt.
- Die verketteten Liste verwalten den belegten und freien Speicher.



 Verwaltung und Suche im allgemeinen einfacher als bei Bitmaps (einfache Listenoperationen).



#### Swapping: Speicherbelegungsstrategien

Wie finde ich ein **passendes** Segment, wenn ein Prozess neuen Speicher benötigt?

- First fit: Das erste passende Loch in der Liste wird genommen. Vorteil: sehr effizient!
- Next fit: Wie first fit, allerdings wird die Suche an der Stelle, wo zuletzt Speicher gefunden wurde, fortgesetzt (→ Ringstruktur).
- Best fit: Sucht das kleinste passende Loch in der gesamten Liste. Große Löcher bleiben lange bestehen, es werden aber viele kleine, nutzlose Löcher erzeugt.
- Worst fit: Sucht das größte freie Loch. Alle Löcher verfügen mit der Zeit über ungefähr die gleiche Größe. Große Speicherbereiche können aber evtl. später nicht mehr bereit gestellt werden.
- Quick fit: Für die Löcher werden getrennte Listen für Löcher gebräuchlicher Größe erzeugt. Findet sehr schnell passende Löcher, die Speicherfreigabe ist allerdings aufwändig (Abgleich Listen bei verschmelzen Löcher).



#### Swapping: Fazit

- Swapping bei fester Speicherbelegung ist heute nicht mehr gebräuchlich.
- Grund:
  - Overhead zum Austausch von kompletten Prozessen zu hoch.
- Weiterhin ungeklärte Frage:
  - Was passiert, wenn ein Prozess mehr Speicher benötigt, als physikalisch vorhanden ist?
    - → Virtueller Speicher



# Virtueller Speicher: Überblick

- Idee des virtuellen Speichers (virtual memory, Fotheringham, 1961):
  - Ist ein Programm größer als der zur Verfügung stehende Speicher, dann wird nur der gerade benötigte Teil im Speicher gehalten.
- Wichtige Fragen:
  - Welche Teile werden gerade benötigt?
  - Welche Teile können ausgelagert werden? -> Auslagerungs- und Einlagerungsstrategien.
- Zweistufiges Adressierungsschema:
  - Die von den Programmen benutzten virtuellen Adressen werden von der Memory Management Unit (MMU) in physikalische Adressen umgewandelt und
  - dann erst an den Speicher gegeben.
- Wichtigstes Verfahren: Paging



# **Automatisches Paging (aus Tanenbaum)**




Figure 3-8. The position and function of the MMU. Here the MMU is shown as being a part of the CPU chip because it commonly is nowadays. However, logically it could be a separate chip and was in years gone by.



#### Virtueller Speicher: Paging

#### **Prinzip des Paging:**


- Der virtuelle Adressraum ist in Seiten (pages) aufgeteilt.
- Der physikalische Speicher ist in Seitenrahmen / Seitenkacheln (page frames) aufgeteilt.
- Seiten und Seitenrahmen sind immer gleich groß!
- Die virtuelle Adresse wird in
  - eine Seitennummer (page number) und
  - eine Adresse innerhalb der Seite (page offset) aufgeteilt.
- Die Seitennummer adressiert einen Seitenrahmen über eine Seitentabelle (page table).
- Seiten, die nicht im Speicher gehalten werden können, werden auf Platte (Hintergrundspeicher) auslagert.



### Virtueller Speicher: Beispiel Paging

#### Beispiel für Paging:


- Ein System habe
  - 64 KiByte virtuellen Speicher (16 Bit Adressen)
  - aber nur 32 KiByte RAM.
  - Die Seitengröße betrage 4 KiByte.
- Der virtuelle Adressraum wird auf die physikalischen Adressen abgebildet.
- Aus dem Befehl: MOV REG, 3192 im virtuellen Adressraum wird hier: MOV REG, 11384 auf dem physikalischen Bus.





# Virtueller Speicher: Umrechnung der Adressen in MMU

Umrechung der Adresse 3192 in die physikalische Adresse 11384:






#### Virtueller Speicher: Seitenfehler

Was passiert bei einem Zugriff auf eine nicht geladene Seite?

- Beispiel: Befehl MOV REG, 22870
- Die MMU stellt fest, dass die virtuelle Seite (5 = 0101) nicht geladen ist und löst eine Unterbrechung aus →Seitenfehler (page fault). Der aufrufende Prozess wird blockiert.
- Das Betriebssystem sucht einen freien Seitenrahmen aus.
  - Ist kein Seitenrahmen frei, wird ein benutzter Seitenrahmen gewählt.
- Wurde dieser modifiziert, wird er auf die Platte zurückgespeichert.
- Seite wird von der Platte geladen und in den Seitenrahmen geschrieben.
- Seitentabelle wird aktualisiert.
- Der Befehlszähler des aufrufenden Prozesses wird zurückgesetzt (der letzte Befehl muss wiederholt werden) und der Prozess wird wieder in den ,bereit' Zustand versetzt.




### Virtueller Speicher: Arbeitsweise Paging



- Einlagern / Auslagern erfolgt unabhängig von Prozesszugehörigkeit
- Einlagern, falls Seite (hier: Seite 5) von einem Prozess referenziert wird
- Auslagern (Seite 0 in Rahmen 2), falls Rahmen für eine andere Seite benötigt wird

# Struktur eines Eintrags in der Page Table





- Page frame number:
  - Verweis auf Seitenrahmen
- Present
  - 0: Seite noch nicht im Speicher (hard miss)
  - 1: Seite im Speicher enthalten
- Modified (Dirty Bit)
  - 0: Seite unverändert, (Inhalt identisch zum Hintergrundspeicher)
  - 1: Seite verändert
- Referenced (Zugriff erfolgt ja/nein?)
- Caching disabled (I/O Mapping)
- Protection: z.B. read/write/execute



#### Virtueller Speicher: Seitentabellen (1)

Problemstellungen bei Seitentabellen:

- 1. Die **Seitentabellen** können sehr **groß** werden.
- Beispiel 1: Bei 32 Bit Adressbus-Breite und 4 KiByte Seitengröße existieren ca. 1 Millionen Einträge pro Prozess (4 GiByte Adressraum pro Prozess).
- Beispiel 2: Bei 64 Bit Adressbus-Breite und 4 KiByte Seitengröße existieren 2<sup>52</sup> (ca. 4,5 x 10<sup>15</sup>) Einträge pro Prozess.
- 2. Die Adressumrechnung muss sehr schnell erfolgen.
- Der Zugriff auf die Seitentabelle darf nicht zum Flaschenhals werden.
- Pro Maschinenbefehl können mehrere Zugriffe auf Seitentabelle nötig sein (Befehlswort, Speicheroperand)



#### Virtueller Speicher: Seitentabellen (2)

#### zweite Tabellenstufe Mehrstufige Seitentabellen: 1023 Auch die Seitentabellen werden nicht immer vollständig im Speicher benötigt. 3 Lösung: Mehrstufige Seitentabellen. 0 virtuelle erste Tabellenstufe 1023 32 Bit Adresse 1023 Bit 10 10 12 PT2 offset 2 z.B. PT1 = 01023 z.B. PT2 = 2



#### Translation Lookaside Buffer (TLB)


- Untersuchung:
  - Prozesse greifen häufig auf einige wenige Seiten zu
- Idee:
  - Der Paging-Tabelle, die im Arbeitsspeicher liegt, wird eine kleine schnelle Hardware-Tabelle (Registerebene) vorgeschaltet - TLB
- Oftmals wird die Seite im TLB gefunden
- Ist die Seite nicht im TLB enthalten (soft miss), wird die Pagingtabelle ausgelesen
  - Die Adresse wird dann in den TLB übernommen und ersetzt dort einen alten, länger nicht verwendeten Eintrag



#### Virtueller Speicher: TLB

 Zur Beschleunigung des Zugriffs auf die Seitentabelle wird die MMU mit einem Cache ausgestattet, dem Assoziativspeicher oder TLB (*Translation Lookaside Buffer*).

Daten -



	Dateil			
	virtuelle Seite	ver- ändert	Schutz	Seiten- rahmen
	140	1	RW	31
	20	0	R X	<b>38</b>
	130	1	RW X	29
	129	0	RW	62
	19	0	XX	<b>5</b> 0
	21	0	R (X)	45
	860	1	RW	<b>1</b> 4
	861	1	RW	75
Prograi	mm	St	tack	




#### Seitenersetzung: Strategien

- Die Seitenersetzungsstrategie bestimmt, welcher belegte Seitenrahmen bei einem Seitenfehler aus dem Speicher entfernt wird, damit eine neue Seite eingelagert werden kann.
- Ziel aller Strategien: möglichst wenig Transfers von Seiten zwischen Platte und Speicher (Effizienz).
- Ähnliche Probleme existieren in anderen Bereichen der Informatik, z.B.
  - Cache-Speicher f
     ür Datenzugriffe in Datenbanken oder auf Prozessorebene,
  - Zwischenspeichern von WWW-Seiten auf einem Web-Server.
  - Lösungen sind also auf andere Gebiete übertragbar.



### Seitenersetzung: Optimale Strategie

- Die optimale Strategie lagert bei einem Seitenfehler die Seite aus, auf die in der Zukunft am spätesten zugegriffen wird.
- Problem: Der Algorithmus ist nicht kausal und damit nicht realisierbar. Er müsste in die Zukunft schauen können.
- Nutzen des optimalen Algorithmus: Er kann bei definierten Programmabläufen und Eingangsdaten als Referenz für andere Algorithmen dienen, um deren Qualität zu beurteilen.
- Beispiel:





### Seitenersetzung: FIFO Strategie

- First-In, First-Out: Es wird immer die älteste Seite im Speicher verdrängt
- Vorteil: FIFO-Schlange einfach zu implementieren
- Nachteil: Die älteste Seite kann die am häufigsten benötigte sein
- Beispiel:





#### Seitenersetzung: LRU Strategie (1)

#### Least-Recently-Used (LRU) Algorithmus:

- LRU ist eine gute Annäherung an die optimale Strategie.
- Annahme:
  - Die Seite, die in der Vergangenheit häufig benutzt wurde, wird auch in Zukunft häufig benutzt.
  - Lokalität der Ausführung.
- Algorithmus: Bei einem Seitenfehler wird die am längsten unbenutzte Seite ausgelagert.
- Implementierung ist schwierig und ineffizient, da bei jedem Speicherzugriff die Seitenliste neu sortiert werden muss.



#### Lokalitätsprinzip

- Prozesse weisen zeitliche und räumliche Lokalität auf:
  - zeitlich: kürzlich angesprochene Adresse wird in naher Zukunft wieder angesprochen.
  - Gründe: Schleifen, Unterprogramme, Stacks, Zählvariable
  - räumlich: Adressen in der Nachbarschaft kürzlich angesprochener Adressen werden mit größerer Wahrscheinlichkeit angesprochen als weiter entfernte.
  - Gründe: Durchlaufen von Feldern, sequentieller Code-Zugriff



# Seitenersetzung: LRU Strategie (2)

#### Beispiel für LRU-Algorithmus:

Referenz- string 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1																					
<del>–</del>	Rahmen 0	7	7	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	7	7
optimal	Rahmen 1		0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rahmen 2			1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1
FIFO	Rahmen 0	7	7	7	2	2	2	2	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7
	Rahmen 1		0	0	0	0	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0
	Rahmen 2			1	1	1	1	0	0	0	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1
LRU	Rahmen 0	7	7	7	2	2	2	2	4	4	4	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	Rahmen 1		0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
	Rahmen 2			1	1	1	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	7	7

optimal: 9 Ersetzungen

FIFO: 15 Ersetzungen

LRU: 12 Ersetzungen



#### **Vorlesung**

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

**Dozent** 

Prof. Dr.-Ing.
Martin Hoffmann

martin.hoffmann@fh-bielefeld.de