

# Physik

## Zusammenfassung an der OST

Fabian Suter, 13. Juni 2024

<https://github.com/FabianSuter/Physik.git>

## 1 Statik

### 1.1 Schwerkraft (Gewichtskraft)

$$\text{Allgemein: } F_G = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

$$\text{Erde: } F_G = G \cdot \frac{m_E \cdot m}{r_E^2} = m \cdot g$$

$F_G$	Gewichtskraft	$[F_G] = \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2} = \text{N}$
$G$	Gravitationskonstante	$6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}$
$m_i$	Massen der Körper	$[m] = \text{kg}$
$r$	Abstand der Massen	$[r] = \text{m}$
$g$	Erdbeschleunigung	$9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
$m_E$	Masse der Erde	$5.972 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
$r_E$	Erdradius	$6.378 \cdot 10^6 \text{ m}$


### 1.2 Normalkraft (Kontaktkraft)

(Sekundär-) Kraft, welche sich so anpasst, dass in Ruhe ein Kräftegleichgewicht herrscht:

$$F_G = -F_N \quad \Rightarrow \text{im Gleichgewicht auf horizontaler Oberfläche}$$

### 1.3 Zerlegung von Kräften

Kraftvektoren kann man komponentenweise aufteilen:



$$\vec{F} = \vec{F}_x + \vec{F}_y + \vec{F}_Z$$


hilfreich beim Lösen von Aufgaben!

## 1.4 Gleichgewichtsbedingungen für Massepunkte

Der Massepunkt erfährt keine Beschleunigung  
⇒ Summe aller wirkenden Kräfte ist 0

$$\vec{R} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{0} \quad \Rightarrow \text{komponentenweise}$$


$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_x = \vec{0} \quad \sum_{i=1}^n \vec{F}_y = \vec{0} \quad \sum_{i=1}^n \vec{F}_z = \vec{0}$$



Dieses Verfahren kann auch mehrfach angewendet werden!

## 1.5 Haftriebung / Gleitreibung

### 1.5.1 Trockene Festkörperreibung



$$\text{Haftriebung: } \vec{F}_{R,max} = \mu_H \cdot \vec{F}_N$$

$$|\vec{F}_R| \leq |\vec{F}_{R,max}|$$

$$\text{Gleitreibung: } \vec{F}_{Gleit} \approx \mu_G \cdot \vec{F}_N$$

$\vec{F}_R$	Reibungskraft	$[\vec{F}_R] = \text{N}$
$\vec{F}_{R,max}$	Haftriebungskraft	$[\vec{F}_{R,max}] = \text{N}$
$\vec{F}_{Gleit}$	Gleitreibungskraft	$[\vec{F}_{Gleit}] = \text{N}$

### 1.5.2 Viskose Reibung

Sobald Schmiermittel zum Einsatz kommen, ist die Reibungskraft abhängig von der Grösse der Berührungsfläche:

Bei gleicher Normalkraft  $\vec{F}_N$  ist bei

- kleinerem Flächendruck die Reibung kleiner
- grösserem Flächendruck die Reibung grösser


## 1.6 Starre Körper

- Ein starrer Körper wird durch angreifende Kräfte nicht deformiert
- Bei einem starren Körper kann die Kraft entlang ihrer Wirkungslinie beliebig verschoben werden

## 1.7 Addition von Kräften


### 1.7.1 Spezialfall: Ebene Kräftegruppe für schiefe Wirkungslinie

Kräfte entlang ihrer Wirkungslinie verschieben  
⇒ Im Schnittpunkt vektorielle Addition der Kräfte durchführen, um die resultierende Kraft zu erhalten.



### 1.7.3 Spezialfall: Ebene Kräftegruppe für parallel, entgegengesetz und gleich grosse Kräfte


Kräftepaare können in andere Kräftepaare umgewandelt werden, aber niemals zu einer resultierenden Kraft R vereinfacht werden.



## 1.8 Drehmoment

Eine Drehwirkung auf einen starren Körper lässt sich auf zwei verschiedene Arten und Weisen erzeugen:

- Kräftepaar
- einzelne Kraft und Bezugspunkt (Drehzentrum)



$$|\vec{M}| = |\vec{r} \times \vec{F}| = a \cdot |\vec{F}|$$


Die Länge a muss **senkrecht** zur wirkenden Kraft sein!

$\vec{M}$	Drehmoment	$[M] = \text{Nm}$
$\vec{r}$	Abstandsvektor	$[r] = \text{m}$
$\vec{F}$	Angreifende Kraft	$[F] = \text{N}$

## 1.9 Gleichgewichtsbedingungen für starre Körper

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{0} \quad \sum_{i=1}^m \vec{M}_i = \vec{0} \quad \Rightarrow \text{komponentenweise}$$

## 1.10 Gleichgewichts-Arten



## 1.11 Deformierbare Körper

### 1.11.1 Spannungen

#### Zugspannung $\sigma$

senkrecht wirkende Kraft pro Flächeneinheit  
Wenn  $\sigma < 0$  spricht man von **Druck**

$$\sigma = \frac{F_{\perp}}{A} \quad [\sigma] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

#### Schubspannung $\tau$ (Scherung)

parallel wirkende Kraft pro Flächeneinheit

$$\tau = \frac{F_{\parallel}}{A} \quad [\tau] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

### 1.11.2 Dehnung $\epsilon$ (Hook'sches Gesetz)

$$\epsilon = \frac{1}{E} \cdot \sigma = \frac{1}{E} \cdot \frac{F_{\perp}}{A} = \frac{\Delta l}{l}$$

$\epsilon$	Dehnung	$[\epsilon] = 1$
$E$	Elastizitätsmodul (Materialeigenschaft)	$[E] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
$l$	Länge des Körpers vor Dehnung	$[l] = \text{m}$
$\Delta l$	Längenunterschied bei Dehnung	$[\Delta l] = \text{m}$
$\sigma$	Zugspannung	$[\sigma] = \text{N}$
$A$	Querschnittsfläche	$[A] = \text{m}^2$

⇒ Das Hook'sche Gesetz gilt nur, solange die Deformation linear-elastisch ist!

### 1.11.3 Querkontraktion $\epsilon_q$

Wird ein Stab gedehnt (länger), so wird er automatisch auch dünner

$$\epsilon_q = \frac{\Delta d}{d} = -\mu \epsilon \quad \mu \in (0; 0.5)$$

$\epsilon_q$	Querkontraktion	$[\epsilon_q] = 1$
$d$	Ursprüngliche Dicke des Materials	$[d] = \text{m}$
$\Delta d$	Dicken-Änderung	$[\Delta d] = \text{m}$
$\epsilon$	(Längs-) Dehnung	$[\epsilon] = 1$
$\mu$	Poisson-Zahl (Materialeigenschaft)	$[\mu] = 1$

### 1.11.4 Kompression $\frac{\Delta V}{V}$

Ein Körper wird von allen Seiten mit dem gleichen Druck belastet, sodass sich sein Volumen verkleinert

$$\frac{\Delta V}{V} = -\kappa \cdot \Delta p \quad (K = \frac{1}{\kappa})$$

$V$	Ursprüngliches Volumen des Körpers	$[V] = \text{m}^3$
$\Delta V$	Volumenänderung	$[\Delta V] = \text{m}^3$
$\kappa$	Kompressibilität	$[\kappa] = \frac{\text{m}^2}{\text{N}}$
$\Delta p$	Druckänderung	$[\Delta p] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \text{Pa}$

$$\text{Würfel: } \Rightarrow \kappa = \frac{3}{E} (1 - 2\mu)$$

Völlig inkompressibler Körper:  $\kappa = 0$        $K = \infty$        $\mu = 0.5$

### 1.11.5 Schubbeanspruchung (Scherung)

$$\gamma = \frac{1}{G} \tau$$

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)} \quad (\text{gilt für isotrope Materialien})$$

$\gamma$	Scherwinkel	$[\gamma] = {}^\circ$
$G$	Schubmodul; Gleitmodul; Torsionsmodul	$[G] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
$\tau$	Schubspannung	$[\tau] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
$E$	Elastizitätsmodul (Materialeigenschaft)	$[E] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
$\mu$	Poisson-Zahl (Materialeigenschaft)	$[\mu] = 1$

### 1.11.6 Torsionsfeder

$$M = c \cdot \Phi \quad c = \frac{\pi G r^4}{2l}$$

$M$	Drehmoment	$[M] = \text{Nm}$
$c$	Auslenkkonstante	$[c] =$
$\Phi$	Auslenkwinkel	$[\Phi] = {}^\circ$
$G$	Schubmodul	$[G] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
$r$	Radius der Feder	$[r] = \text{m}$
$l$	Länge der Feder	$[l] = \text{m}$

### 1.11.7 Schraubenfeder

$$F = c \cdot \Delta l \quad c = \frac{Gr^4}{4nR^3}$$

$F$	Kraft	$[F] = \text{N}$
$c$	Auslenkkonstante	$[c] =$
$\Delta l$	Längenänderung	$[\Delta l] = \text{m}$
$G$	Schubmodul	$[G] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
$r$	Drahtradius der Feder	$[r] = \text{m}$
$R$	Windungsradius der Feder	$[R] = \text{m}$
$n$	Anzahl Windungen	$[n] =$

### 1.11.8 Zugfeder

$$F = k \cdot \Delta x = \frac{A \cdot E}{x_0} \cdot \Delta x$$


$F$	Kraft	$[F] = \text{N}$
$k$	Auslenkkonstante	$[k] =$
$\Delta x$	Längenänderung	$[\Delta x] = \text{m}$
$x_0$	Ruhelänge der Feder	$[x_0] = \text{m}$
$E$	Elastizitätsmodul (Materialeigenschaft)	$[E] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
$A$	Querschnitt der Feder	$[A] = \text{m}^2$

## 1.11.9 Blattfeder

$$z = \frac{4l^3}{E \cdot b \cdot h^3} F$$

$F$	Kraft	$[F] = N$
$z$	Verbiegung	$[z] = m$
$l$	Längenänderung	$[l] = m$
$E$	Elastizitätsmodul	$[E] = \frac{N}{m^2}$
$b$	Breite des Querschnitts	$[b] = m$
$h$	Höhe des Querschnitts	$[h] = m$

## 1.12 Schiefe Ebene (mit Seil)



Wichtige Formeln und Zusammenhänge zur schiefen Ebene

$$F = m \cdot a \quad F_G = m \cdot g$$

$$F_N = m \cdot g \cdot \cos(\alpha) \quad F_H = m \cdot g \cdot \sin(\alpha)$$

## 1.13 Rezept: Aufgaben zur Statik lösen

- Koordinatensystem festlegen
- Alle wirkenden Kräfte einzeichnen
- Bezugspunkt P (Drehpunkt) festlegen  
⇒ Da wo viele Kräfte (oder da wo sinnvoll)
- Kräfte komponentenweise aufschreiben:  $\sum \vec{F}_i = 0$
- Drehmomente M aufschreiben und gleichsetzen:  $\overrightarrow{M} = \overrightarrow{M}$

## 1.14 Abweichung Erdbeschleunigung

$$g(\phi, h) = 9.78032677 \cdot \frac{1 + 0.001931851 \cdot \sin^2 \phi}{\sqrt{1 - 0.006694380 \cdot \sin^2 \phi}} - 3.086 \cdot 10^{-6} \cdot h$$

$g$	Erdbeschleunigung	$[g] = \frac{m}{s^2}$
$h$	Höhe über Meer	$[h] = m$
$\phi$	Breitengrad	$[\phi] = {}^\circ$

## 2 Kinematik

### 2.1 Geradlinige Bewegung (1D)

Die Bewegung erfolgt entlang einer Geraden (keine Richtungsänderung)

$$x(t) \quad \underbrace{\frac{d}{dt}}_{v(t)} \quad \underbrace{\frac{d}{dt}}_{a(t)} \quad x(t) \quad \underbrace{\int dt}_{v(t)} \quad \underbrace{\int dt}_{a(t)}$$

#### 2.1.1 Weg $x(t)$

Weg mit Zeit parametrisiert:  $x = x(t)$

#### 2.1.2 Geschwindigkeit $v(t) = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

$$\text{momentane Geschw.: } \frac{d}{dt} x(t) = \dot{x}(t) \quad (\text{Tangente})$$

$$\text{mittlere Geschw.: } \bar{v} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} \quad (\text{Sekante})$$

#### 2.1.3 Beschleunigung $a(t) = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

$$\text{momentane Beschleunigung: } \frac{d}{dt} v(t) = \dot{v}(t) = \ddot{x}(t)$$

$$\text{mittlere Beschleunigung: } \bar{a} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1}$$

#### 2.1.4 Ruck $j(t)$

Änderung der Beschleunigung pro Zeiteinheit:  $j(t) = \dot{a}(t) = \ddot{x}(t)$

### 2.2 Gleichförmige Bewegung $a(t) = 0$

$$a(t) = 0$$

$$v(t) = v_0 = \text{const}$$

$$x(t) = v_0 \cdot t + x_0$$

### 2.3 Gleichm. beschleunigte Bewegung $a(t) = \text{konst}$

Allgemein:

$$a(t) = a_0 = \text{const}$$

$$v(t) = a_0 \cdot t + v_0$$

$$x(t) = \frac{1}{2} a_0 \cdot t^2 + v_0 \cdot t + x_0$$

Anwendungsfall: Freier Fall

$$a(t) = -g = \text{const}$$

$$v(t) = -g \cdot t$$

$$x(t) = -\frac{1}{2} g \cdot t^2 + h_0$$

#### 2.3.1 Höchsten Punkt $x_{max}$ finden (Extremum)

Im Extrempunkt gilt:  $\frac{d}{dt} x(t) = v(t) = 0$

$$0 = v(t_{max}) = -g \cdot t_{max} + v_0 \quad \Rightarrow t_{max} = \frac{v_0}{g}$$

Durch einsetzen von  $t_{max}$  in  $x(t)$  erhält man die maximale Höhe:

$$x(t_{max}) = -\frac{1}{2} g \cdot t_{max}^2 + v_0 \cdot t_{max} + h_0 = -\frac{v_0^2}{2g} + \frac{v_0^2}{g} + h_0$$

## 2.4 Beliebige Bewegung (2D)

### 2.4.1 Geschwindigkeit (tangential zur Bahnkurve)

$$\text{momentane Geschw.: } \vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \frac{d}{dt} \vec{r} = \dot{\vec{r}}$$

$$\text{mittlere Geschw.: } \bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

$$\text{Betrag: } v = |\vec{v}| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}$$

### 2.4.2 Beschleunigung

$$\text{momentane Beschl.: } \vec{a} = \frac{d}{dt} \vec{v} = \dot{\vec{v}} = \frac{d^2}{dt^2} \vec{r} = \ddot{\vec{r}}$$

$$\text{mittlere Beschl.: } \bar{\vec{a}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Die Beschleunigung kann ungleich null sein, auch wenn der Betrag der Geschwindigkeit konstant ist


## 2.5 Bahnkurven

Die Geschwindigkeitsänderung in einer Bahnkurve wird in zwei Komponenten aufgeteilt:

$$\Delta \vec{v}_{\text{radial}} \text{ und } \Delta \vec{v}_{\text{tangential}}$$

Der tangentielle Anteil ändert ausschliesslich den Betrag der Geschwindigkeit  $|\vec{v}|$

Der radiale Anteil ändert ausschliesslich die Richtung der Geschwindigkeit  $\vec{v}$



$$a_{\text{tangential}} = \frac{dv}{dt} = \dot{v}$$

$$a_{\text{radial}} = \frac{v^2}{r}$$

$$F_{\text{zentripetal}} = m \frac{v^2}{r}$$

$$(F_{\text{zentri}})^2 + (F_{\text{bremsen}})^2 = (F_R)^2$$

Wenn  $a = 0 \Rightarrow F_{\text{Zentri}} = F_{\text{Haft}}$

### 2.6 Gleichförmige Bewegung $a_{\text{tangential}} = 0$

tangential (Tacho)

$$a_{\text{tangential}} = 0$$

$$v(t) = v_0 = \text{const}$$

$$s(t) = v_0 \cdot t + s_0$$

radial

$$a_{\text{radial}} = \frac{v^2}{r}$$

## 2.7 Gleichm. beschl. Bewegung $a_{tangential} = \text{konst}$

tangential (Tacho)

$$a_{tang} = a_0 = \text{const}$$

$$v(t) = a_{tang} \cdot t + v_0$$

$$s(t) = \frac{1}{2} a_{tang} \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0$$

radial

$$a_{rad} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r = (\alpha \cdot t)^2 \cdot r$$

Die Gesamtbeschleunigung eines Systems  $\vec{a}_{tot} = \vec{a}_{tangential} + \vec{a}_{radial}$  muss nicht zwingend konstant sein! Bei Änderungen der Richtung ändert die Gesamtbeschleunigung.

## 2.8 Kreisbewegung

### 2.8.1 Winkel $\phi$ (zurückgelegter Weg)



### 2.8.2 Winkelgeschwindigkeit $\omega = \frac{\phi}{t}$

$$\omega := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\phi(t+\Delta t) - \phi(t)}{\Delta t} = \frac{d\phi}{dt} = \dot{\phi}$$

Der Betrag  $v$  der (Bahn-) Geschwindigkeit entspricht:  $v = r \cdot \omega$

Umlaufzeit, Periode  $T$

Umlaufzeit für vollständige Umdrehung

Drehzahl, Drehfrequenz  $f$       inverse Umlaufzeit  $f = \frac{1}{T}$

### Wichtige Umrechnungsformeln

$v = r \cdot \omega \Leftrightarrow \omega = \frac{v}{r}$
$f = \frac{1}{T} \Leftrightarrow T = \frac{1}{f}$
$\omega = \frac{2\pi}{T} \Leftrightarrow T = \frac{2\pi}{f} \quad \omega = \frac{2\pi n}{60}$
$\omega = 2\pi f \Leftrightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} \quad v = \frac{\pi d n}{60}$

### 2.8.3 Winkelbeschleunigung $\alpha = \frac{\omega}{t}$

$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\omega(t+\Delta t) - \omega(t)}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \dot{\omega} = \frac{d^2\phi}{dt^2} \ddot{\phi}$$

$$a_{tangential} = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} r \cdot \omega = r \cdot \alpha$$

## 2.9 Gleichförmige Kreisbewegung

$$\alpha(t) = 0$$

$$\omega(t) = \omega_0 = \text{const}$$

$$\phi(t) = \omega_0 t + \phi_0$$


## 2.10 Gleichm. beschleunigte Kreisbewegung

$$\alpha(t) = \alpha_0 = \text{const}$$

$$\omega(t) = \alpha_0 \cdot t + \omega_0$$

$$\phi(t) = \frac{1}{2} \alpha_0 \cdot t^2 + \omega_0 \cdot t + \phi_0$$

## 2.11 Senkrechter Wurf



$$a = -g = \text{const}$$

$$v(t) = -g \cdot t + v_0$$

$$h(t) = -\frac{1}{2} g \cdot t^2 + v_0 \cdot t + h_0$$

### 2.11.1 Maximale Flughöhe $h_{max}$ bestimmen

Bei der maximalen Flughöhe  $h_{max}$  gilt:  $v(t) = 0$

$$v_0 - g \cdot t_{max} = 0 \Rightarrow t_{max} = \frac{v_0}{g}$$

Nun wird  $t_{max}$  in  $h(t)$  eingesetzt:

$$h_{max} = h(t_{max}) = -\frac{1}{2} \frac{v_0^2}{g} + v_0 \frac{v_0}{g} + h_0 = \frac{v_0^2}{2g} + h_0$$


Hinweis: Die maximale Flughöhe kann auch über die potentielle und kinetische Energie berechnet werden!

$$E_{kin} = 0 \quad E_{pot} = m \cdot g \cdot h_{max}$$

$$\frac{1}{2} m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h_{max} \Rightarrow h_{max} = \frac{m v^2}{2 m g} = \frac{v^2}{2g}$$

⇒ für abgeschlossene Systeme!

## 2.12 Horizontaler Wurf



Der horizontale Wurf muss komponentenweise beschrieben werden  
x-Achse: gleichförmige, unbeschleunigte Bewegung  
y-Achse: gleichmäßig beschleunigte Bewegung

x-Achse

$$a_x = 0$$

$$v_x = v_0$$

$$x = v_0 \cdot t + x_0$$

y-Achse

$$a_y = -g$$

$$v_y = -g \cdot t$$

$$y = -\frac{1}{2} g \cdot t^2 + y_0$$


Tipp: Lege den Koordinatenursprung in den Abwurf-Ort

### 2.12.1 Beschreibung der Flugbahn (Eliminierung von $t$ )

Die y-Koordinate soll als Funktion der x-Koordinate ausgedrückt werden:  $y = f(x)$

$$x = v_0 t \Leftrightarrow t = \frac{x}{v_0} \Rightarrow y = -\frac{1}{2} g \cdot t^2 = -\frac{g}{2} \frac{x^2}{v_0^2} = y(x)$$

## 2.13 Schiefer Wurf



Der schiefe Wurf muss komponentenweise beschrieben werden  
x-Achse: gleichförmige, unbeschleunigte Bewegung  
y-Achse: gleichmäßig beschleunigte Bewegung

x-Achse

$$a_x = 0$$

$$v_x = v_0 \cdot \cos(\phi)$$

$$x = v_0 \cdot \cos(\phi) \cdot t + x_0$$

y-Achse

$$a_y = -g$$

$$v_y = -g \cdot t + v_0 \cdot \sin(\phi)$$

$$y = -\frac{1}{2} g \cdot t^2 + v_0 \cdot \sin(\phi) \cdot t + y_0$$

Tipp: Lege den Koordinatenursprung in den Abwurf-Ort

### 2.13.1 Beschreibung der Flugbahn (Eliminierung von $t$ )

Die  $y$ -Koordinate soll als Funktion der  $x$ -Koordinate ausgedrückt werden:  $y = f(x)$

$$x(t) = v_0 \cdot \cos(\phi) \cdot t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0 \cdot \cos(\phi)}$$

$$\Rightarrow y = -\frac{g}{2v_0^2 \cdot \cos^2(\phi)} \cdot x^2 + \tan(\phi) \cdot x = y(x)$$

### 2.13.2 Ansätze zur Bestimmung von Extrema

$$\text{max. Wurfweite } s_{max} \quad y \stackrel{!}{=} 0 \quad (\phi \in \{45; 135\})$$

$$s_{max} = x_{max} \in \{0, \frac{2v_0^2}{g} \cos(\phi) \cdot \sin(\phi)\}$$

Elevationswinkel

$$\phi = \frac{1}{2} \arcsin \left( \frac{g \cdot d}{v_0^2} \right) = \frac{1}{2} \arcsin \left( \frac{g \cdot x_{max}}{v_0^2} \right)$$

max. Wurfhöhe

$$v_y \stackrel{!}{=} 0 \\ x_{maxHöhe} = h_{max} = s_{max} = \frac{x_{max}}{2} \\ y(x_{maxHöhe}) = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2(\phi)}{2g}$$

## 3 Dynamik

### 3.1 Newtonsche Gesetze

Gesetze, welche Bewegungen beschreiben.

#### 3.1.1 Erstes Newtonsches Gesetz: Trägheitsgesetz

Ein Körper verharrt in seine Zustand (Ruhe, gleichförmige geradlinige Bewegung), wenn er nicht durch eine Kraft gezwungen wird, seinen Zustand zu ändern.

Die **Trägheit** eines Körpers hängt von seiner (Trägheits-) Masse ab.

#### 3.1.2 Zweites Newtonsches Gesetz: Aktionsgesetz

$$\begin{array}{lll} \vec{F} & \text{Kraft} & [F] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} = \text{N} \\ \vec{F} = m \cdot \vec{a} & m & \text{(Trägheits-) Masse} \quad [m] = \text{kg} \\ & \vec{a} & \text{Beschleunigung} \quad [a] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \end{array}$$

$\Rightarrow$  Anwendung erfolgt meist komponentenweise!

#### 3.1.3 Drittes Newtonsches Gesetz: Wechselwirkungsgesetz

Wirkt ein Körper A auf einen Körper B mit der Kraft  $\vec{F}_{AB}$ , so wirkt der Körper B auf A mit der Kraft  $\vec{F}_{BA} = -\vec{F}_{AB}$

## 3.2 Reibungskräfte


$$\text{Haftreibung: } \vec{F}_{R,max} = \mu_H \cdot \vec{F}_N \Rightarrow \text{treibende Kraft}$$

$$\text{Gleitreibung: } \vec{F}_{Gleit} \approx \mu_G \cdot \vec{F}_N$$

$$\text{Rollreibung: } \vec{F}_{Roll} \approx \mu_R \cdot \vec{F}_N \Rightarrow \text{bremsende Kraft}$$

$\vec{F}_R$	Reibungskraft	$[\vec{F}_R] = \text{N}$
$\vec{F}_{R,max}$	Haftreibungskraft	$[\vec{F}_{R,max}] = \text{N}$
$\vec{F}_{Gleit}$	Gleitreibungskraft	$[\vec{F}_{Gleit}] = \text{N}$

## 3.3 Rollreibungslänge e (Drehmoment)




$$e = \frac{r \cdot F}{F_N} = \frac{r \cdot F_R}{F_N} = \frac{r \cdot \mu_R \cdot F_R}{F_N} = \mu_R \cdot r$$

$$M_R = e \cdot F_N = \mu_R \cdot r \cdot F_N = r \cdot F_R = r \cdot F$$

$e$	Rollreibungslänge	$[e] = \text{m}$
$r$	Radius des Rades	$[r] = \text{m}$
$F_R$	Rollreibungskraft	$[F_R] = \text{N}$
$F_N$	Normalkraft	$[F_N] = \text{N}$
$\mu_R$	Rollreibungskoeffizient	$[\mu_R] = 1$
$M_R$	Rollreibungsmoment	$[M_R] = \text{Nm}$

## 3.4 Angetriebenes Rad



$\vec{F}_Z$	Zugkraft	$[F_Z] = \text{N}$
$\vec{F}_N$	Normalkraft	$[F_N] = \text{N}$
$\vec{F}_R$	Rollreibungskraft	$[F_R] = \text{N}$
$\vec{F}_A$	Haftreibungskraft	$[F_A] = \text{N}$

### 3.4.1 Hinweise zu Reibung an Rädern

- Jedes Rad weist Rollreibung auf
- Zusätzlich zur Rollreibung weist ein angetriebenes Rad eine Haftreibung auf

## 3.5 Arbeit und Energie

### 3.5.1 Arbeit

Wird der Angriffspunkt einer Kraft  $\vec{F}$  um die Strecke  $d\vec{s}$  verschoben so leistet die Kraft die Arbeit  $W$

$$W_{AB} = \int_A^B dW = \int_A^B \vec{F} \bullet d\vec{s} \quad (\text{Skalarprodukt})$$

Wenn die projizierte Kraft konstant ist:  $W = F \bullet s_{AB}$

$W$	Arbeit	$[W] = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$
$F$	Kraft	$[F] = \text{N}$
$s$	Weg	$[s] = \text{m}$

### 3.5.2 Potentielle Energie $W_{pot}$

Beim Anheben eines Körpers gewinnt der Körper an potentieller Energie (Lageenergie)

$$W_{pot} = m \cdot g \cdot h$$

$W_{pot}$	Potentielle Energie	$[W] = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$
$m$	Masse des Körpers	$[m] = \text{kg}$
$g$	Erdbeschleunigung	$[g] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
$h$	Höhe der Körpers	$[h] = \text{m}$

### Beispiel: Spannen einer Feder

Federkraft als Funktion der Auslenkung  $x$   $F = -k \cdot x$

$$W_{pot} = \int_0^{x_0} -F \bullet d\vec{x} = \int_0^{x_0} k \cdot x \, dx = \frac{1}{2} k \cdot \Delta x^2$$

$W_{pot}$	Potentielle Energie	$[W] = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$
$F$	Federkraft	$[F] = \text{N}$
$k$	Federkonstante	$[k] = \frac{\text{N}}{\text{m}}$
$\Delta x$	Auslenkung der Feder	$[\Delta x] = \text{m}$

### 3.5.3 Kinetische Energie $W_{kin}$

$$W_{kin} = \int_A^B \vec{F} \bullet d\vec{s} = F \bullet s_{AB} = m a \cdot \frac{a}{2} t^2 = m \frac{a^2 \cdot t^2}{2} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

$W_{kin}$	Kinetische Energie	$[W] = N \cdot m = J$
$F$	Kraft	$[F] = N$
$s$	Wegstück (Kinematik)	$[s] = m$
$m$	Masse des Körpers	$[m] = kg$
$a$	Beschleunigung (Kinematik)	$[a] = \frac{m}{s^2}$
$v$	Geschwindigkeit (Kinematik)	$[v] = \frac{m}{s}$

## 3.6 Energieerhaltung (in abgeschlossenen Systemen)

Die Gesamtenergie eines abgeschlossenen Systems ist unveränderlich!

**abgeschlossen:** Es wird keine Masse hinzugefügt/entfernt und es wirken keine äusseren Kräfte!

$$W = \underbrace{m \cdot g \cdot h}_{\text{pot. Energie}} = m \cdot g \cdot \underbrace{\frac{1}{2} g \cdot t^2}_{h(t)} = \underbrace{\frac{1}{2} m \cdot v^2}_{\text{kin. Energie}}$$

Für nicht abgeschlossene Systeme kann eine Bilanzrechnung aufgestellt werden:

Die Energiezunahme im Gesamtsystem entspricht der von aussen zugeführten Energie.

Die Energieabnahme im Gesamtsystem entspricht der von aussen entzogenen Energie.

### 3.6.1 Energiesatz der Mechanik

$$E_{pot} + E_{kin} = E_{tot} = \text{const} \quad (\text{gilt zu jedem Zeitpunkt})$$

## 3.7 Leistung und Wirkungsgrad

### 3.7.1 Leistung

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{\vec{F} \bullet \Delta \vec{s}}{\Delta t} = \vec{F} \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t} = \vec{F} \bullet \vec{v}$$

$P$	Leistung	$[P] = W = \frac{J}{s}$
$\Delta W$	geleistete Arbeit	$[W] = J$
$\Delta t$	verstrichene Zeit	$[t] = s$
$F$	Kraft	$[F] = N$
$\Delta s$	Wegstück	$[s] = m$

### Pferdestärken

$$1 \text{ PS} = 75 \text{ kg} \cdot 9.81 \frac{m}{s^2} \cdot 1 \frac{m}{s} = 735.5 \text{ W}$$

### 3.7.2 Wirkungsgrad $\eta$

Faustregel: Je grösser eine Maschine, desto besser ihr Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} \quad \eta < 1 \quad [\eta] = 1$$

## 3.8 Impuls $\vec{p}$

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

2. Newton'sches Gesetz allgemeingültiger (relativistisch):


$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} = m \cdot \frac{d \vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} (m \cdot \vec{v}) = \frac{d \vec{p}}{dt}$$

$\vec{p}$	Impuls	$[\vec{p}] = \frac{kg \cdot m}{s}$
$m$	Masse	$[m] = kg$
$\vec{v}$	Geschwindigkeit	$[v] = \frac{m}{s}$
$F$	Kraft	$[F] = N$
$\vec{a}$	Beschleunigung	$[\vec{a}] = \frac{m}{s^2}$

### 3.8.1 Kraftstoss $\Delta p$

Ein Kraftstoss entspricht einer Impulsänderung und kann über die mittlere Kraft beschrieben werden.

$$\int_{t_a}^{t_a+\Delta t} F(t) dt = \bar{F} \cdot \Delta t = \Delta p = p' - p$$



$F(t)$	Kraftverlauf	$[F] = N$
$\bar{F}$	mittlere Kraft	$[\bar{F}] = N$
$\Delta t$	Zeitdauer des Kraftstosses	$[\Delta t] = s$
$\Delta p$	Impulsänderung	$[\Delta p] = Ns$
$p$	Impuls vor dem Stoss	$[p] = Ns$
$p'$	Impuls nach dem Stoss	$[p'] = Ns$
$\vec{a}$	Beschleunigung	$[\vec{a}] = \frac{m}{s^2}$

## 3.9 Impulserhaltungssatz (Impulssatz)


In einem **abgeschlossenen System** bleibt der Gesamtimpuls konstant  
abgeschlossenes System: es wirken keine externen Kräfte

$$\vec{p} = \int \underbrace{\frac{d \vec{p}}{dt}}_{F_{\text{außen}}=0} dt = c = \text{const}$$

## 3.10 Stösse

$$\text{Elastizitätszahl: } k = \frac{v'_2 - v'_1}{v_1 - v_2} = -\frac{v'_{rel}}{v_{rel}} \geq 0$$

$$\text{Deformationsarbeit: } Q = (E_1 + E_2) - (E'_1 + E'_2) \geq 0$$



### 3.10.1 Gerader, zentraler, total elastischer Stoss

Die beiden Stosspartner verformen sich nicht!

⇒ Für die Deformationsarbeit gilt:  $Q = 0$

$$\begin{aligned} \text{Impulssatz: } p &\stackrel{!}{=} p' \\ m_1 v_1 + m_2 v_2 &\stackrel{!}{=} m_1 v'_1 + m_2 v'_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Energiesatz: } E_{kin} &\stackrel{!}{=} E'_{kin} \\ \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 &\stackrel{!}{=} \frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2 \\ v'_1 &= \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \cdot v_1 + \frac{2m}{m_1 + m_2} \cdot v_2 \\ v'_2 &= \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \cdot v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \cdot v_2 \end{aligned}$$

### 3.10.2 Gerader, zentraler, total inelastischer Stoss

Die beiden Stosspartner haften nach dem Stoss aneinander und haben die gleiche Geschwindigkeit.

⇒ Für die Deformationsarbeit gilt:  $Q \neq 0$

$$\begin{aligned} \text{Impulssatz: } p &\stackrel{!}{=} p' \\ m_1 v_1 + m_2 v_2 &\stackrel{!}{=} (m_1 + m_2) v' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Energiesatz: } E_{kin} &\stackrel{!}{=} E'_{kin} \\ \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 &\stackrel{!}{=} \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v'^2 + Q \end{aligned}$$

$$\text{Deformationsarbeit: } Q = \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} (v_1 - v_2)^2 = \frac{1}{2} \mu \cdot v_{rel}^2$$

$$\text{Relativgeschw.: } v_{rel} := |v_1 - v_2|$$

$$\text{Reduzierte Masse: } \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$


$k$	Elastizitätszahl	$[k] = 1$
$E_1, E_2$	Energien vor Stoss	$[E] = J$
$E'_1, E'_2$	Energien nach Stoss	$[E'] = J$
$m_1, m_2$	stossende Massen	$[m] = kg$
$v_1, v_2$	Geschwindigkeit vor Stoss	$[v] = \frac{m}{s}$
$v'_1, v'_2$	Geschwindigkeit nach Stoss	$[v'] = \frac{m}{s}$
$Q$	Deformationsarbeit	$[Q] = J$
$v_{rel}$	Relativgeschwindigkeit	$[v_{rel}] = \frac{m}{s}$
$\mu$	reduzierte Masse	$[\mu] = kg$

## 3.11 Rakete

### 3.11.1 Rakete im Flug

⇒ Masse ist hier veränderbar!  $m(t) = m = m_{Start} - \mu \cdot t$

Die Rakete verliert an Treibstoff, wodurch die Masse der Rakete abnimmt ( $dm < 0$ )



$$\text{Impulssatz: } m \cdot v(t) = (m+dm)(v(t)+dv) + dm(u-v) \quad dm < 0$$

$$\text{Raketengleichung: } v(t) = -u \cdot \ln(m) + v_0 + u \cdot \ln(m_0) = v_0 + u \cdot \ln\left(\frac{m_0}{m}\right)$$

$$\text{Massenverhältnis: } \frac{\text{Startmasse}}{\text{Endmasse}}$$

$$\text{max. Geschwindigkeitsänderung: } \Delta v = v - v_0 = u \cdot \ln\left(\frac{m_0}{m}\right)$$

$$\text{Schubkraft: } F_{Schub} = \frac{dp}{dt} = -\frac{u \cdot dm}{dt} = \frac{dm}{dt}(-u) = \mu \cdot u$$

⇒ Hier wurde noch keine Erdbeschleunigung (Anziehung) berücksichtigt!

$u$	Strahlgeschwindigkeit der Rakete	$[u] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$m$	Zeitlich veränderbare Masse $m(t)$	$[m] = \text{kg}$
$m_0$	Masse zum Startzeitpunkt	$[m] = \text{kg}$
$v_0$	Startgeschwindigkeit	$[v_0] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$F_{Schub}$	Schubkraft der Rakete	$[F_{Schub}] = \text{N}$
$\mu$	Treibstoffverbrauch pro Zeit	$[\mu] = \frac{\text{kg}}{\text{s}}$

### 3.11.2 Aufstieg der Rakete im Schwerefeld

Konstante Erdbeschleunigung  $g$  wird berücksichtigt

$$\text{Veränderbare Masse: } m(t) = m = m_{Start} - \mu \cdot t$$

$$\text{Gesamtkraft: } m(t) \frac{dv}{dt} = m(t) \cdot a = F_{Schub} - F_G = \mu \cdot u - m \cdot g$$

$$\text{Beschleunigung: } a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{\mu \cdot u}{m_0 - \mu \cdot t} - g$$

$$\text{Raketengleichung: } v(t) = u \cdot \ln\left(\frac{m_{Start}}{m(t)}\right) - g \cdot t$$

$$\text{Spezifischer Impuls: } T = \frac{m(t)}{\mu} = \frac{u}{g}$$

$$\text{Steighöhe: } h_t = u \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 - \frac{u}{\mu} \cdot \ln\left(\frac{m_0}{m_t}\right) \cdot m_t$$

$u$	Strahlgeschwindigkeit der Rakete	$[u] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$m$	Zeitlich veränderbare Masse $m(t)$	$[m] = \text{kg}$
$m_0$	Masse zum Startzeitpunkt	$[m] = \text{kg}$
$v_0$	Startgeschwindigkeit	$[v_0] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$g$	Erdbeschleunigung	$[g] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
$\mu$	Treibstoffverbrauch pro Zeit	$[\mu] = \frac{\text{kg}}{\text{s}}$
$T$	spezifischer Impuls (Zeit von konstantem Schub)	$[T] = \text{s}$

### 3.12.5 Gravitationswirkung innerhalb einer Kugel


$$F_G = G \frac{m_{Kern}(r)m}{r^2} = G \frac{4\pi r^3 \rho m}{3r^2} = \frac{4\pi}{3} G \rho m r$$

$F_G$	Gravitationskraft	$[F_G] = \text{N}$
$G$	Gravitationskonstante	$[G] = \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}$
$r$	Radius (Abstand vom Zentrum)	$[r] = \text{m}$
$\rho$	homogene Dichte der Kugel	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$m$	Masse vom Massepunkt	$[m] = \text{kg}$
$m_{Kern}$	Masse des Kugelkerns	$[m_{Kern}] = \text{kg}$

## 3.12 Gravitation

### 3.12.1 Erstes Kepler'sches Gesetz

Die Planeten bewegen sich auf Ellipsen, in deren Brennpunkt sich die Sonne befindet.



$a$	große Halbachse
$b$	kleine Halbachse
$F_1, F_2$	Brennpunkte
$e$	Exzentrizität
$\epsilon$	num. Exzentrizität $\epsilon = \frac{e}{a}$
$r_{min}$	minimaler Radius
$r_{max}$	maximaler Radius

### 3.12.2 Zweites Kepler'sches Gesetz

Der Fahrstrahl der Planeten überstreicht in der gleichen Zeit die gleiche Fläche.  
⇒ Bei kleinerem Abstand zur Sonne ist die Geschwindigkeit schneller!

### 3.12.3 Drittes Kepler'sches Gesetz

Die Quadrate der Umlaufzeiten verhalten sich wie die Kuben der grossen Halbachsen.

$$a = \left(\frac{T}{T_{ref}}\right)^{\frac{2}{3}} \cdot a_{ref} \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{a}{a_{ref}}\right)^3 = \left(\frac{T}{T_{ref}}\right)^2$$

Als Referenz wird die Erde verwendet!

Astronomische Einheit:  $a_{ref} = 1 \text{ AE} = 149.6 \cdot 10^6 \text{ km}$

Referenzzeit:  $T_{ref} = 1 \text{ a} = 1 \text{ Jahr}$

$a$	große Halbachse gesuchter Planet	$[a] = \text{AE}$
$a_{ref}$	große Halbachse Erde	$[a_{ref}] = \text{AE}$
$T$	Umlaufzeit Planet	$[T] = \text{Jahre}$
$T_{ref}$	Umlaufzeit Erde	$[T] = \text{Jahre}$

### 3.12.4 Gravitationsgesetz

$$\text{Gravitationskraft: } F_G = G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \quad \text{mit } G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$$

### 3.12.6 Gravitationswirkung außerhalb einer Kugel

$$F_G = G \frac{M \cdot m}{r^2}$$

$F_G$	Gravitationskraft	$[F_G] = \text{N}$
$G$	Gravitationskonstante	$[G] = \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}$
$r$	Radius (Abstand vom Zentrum)	$[r] = \text{m}$
$m$	Masse vom Massepunkt	$[m] = \text{kg}$
$M$	Gesamtmasse der Kugel	$[M] = \text{kg}$

### 3.12.7 Gravitationspotential $\phi$

Wenn eine Masse in einem Gravitationsfeld bewegt wird, so wird Arbeit verrichtet.

$$W_{12} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F}_G \bullet d\vec{s} = \int_{r_1}^{r_2} G \cdot M \cdot m \left( \frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) dr$$

$$\text{potentielle Energie: } E_{pot}(r) = -G \frac{M m}{r}$$

$$\text{Gravitationspotential: } \phi = \frac{E_{pot}}{m} = -\frac{G \cdot M}{r}$$

Im Inneren eines homogenen Zentralkörpers gilt

$$F_G = \frac{4\pi \cdot G \cdot \rho \cdot m \cdot r}{3}$$

$$E_{pot} = -\frac{2\pi \cdot G \cdot \rho \cdot m}{3} r^2 + c'$$

$$\phi = -\frac{2\pi \cdot G \cdot \rho}{3} r^2 + c = -\frac{G \cdot M(r)}{2r} + c = -\frac{G \cdot M(r)}{2r} - \frac{G \cdot M}{2R}$$

$W$	Arbeit	$[W] = \text{J}$
$F_G$	Gravitationskraft	$[F_G] = \text{N}$
$E_{pot}$	potentielle Energie	$E_{pot} = \text{J}$
$G$	Gravitationskonstante	$[G] = \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}$
$r$	Radius (Abstand vom Zentrum)	$[r] = \text{m}$
$\rho$	homogene Dichte der Kugel	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$m$	Masse vom Massepunkt	$[m] = \text{kg}$
$M$	Gesamtmasse der Kugel	$[M] = \text{kg}$
$R$	Radius der Kugeloberfläche	$[R] = \text{m}$

## 3.13 Bezugssysteme: Inertialsystem

Inertialsystem: unbeschleunigtes Bezugssystem

Wenn die Newton'schen Gesetze im Bezugssystem S gelten, so gelten sie auch im Bezugssystem S', solange dieses nicht beschleunigt ist und nicht rotiert.

⇒ In sämtlichen Inertialsystemen sind die mechanischen Gesetze identisch!

### 3.13.1 Galilei-Transformation

Bezugssystem S' bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit  $v_0$ :

$$v_0 = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

Transformation zwischen S und S'

$$\begin{aligned} x &= x' + v_x t \\ y &= y' + v_y t \\ z &= z' + v_z t \\ t &= t' \end{aligned}$$

## 3.14 Beschleunigte Bezugssysteme

In beschleunigten Bezugssystemen müssen Trägheitskräfte berücksichtigt werden!

### 3.14.1 Translatorisch beschleunigtes Bezugssystem

Beispiel: Zug beschleunigt auf gerader Schiene

Für einen Beobachter im beschleunigten System S' wirkt eine Trägheitskraft:

$$\text{Gesamtkraft: } \vec{F}' = \vec{F} - m \cdot \vec{a}_0 = \vec{F} + \vec{F}_{Trägheit}$$


$\vec{F}'$	Gesamte im System wirkende Kraft	$[\vec{F}'] = \text{N}$
$\vec{F}$	Statisch wirkende Kräfte	$[\vec{F}] = \text{N}$
$\vec{F}_{Trägheit}$	Trägheitskraft	$[\vec{F}_{Trägheit}] = \text{N}$
$m$	Masse im System	$[m] = \text{kg}$
$\vec{a}_0$	Beschleunigung des Systems	$[\vec{a}_0] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

### 3.14.2 Gleichförmig rotierendes Bezugssystem (Scheinkräfte)

Fest verbundene Masse ⇒ Scheinkraft: Zentrifugalkraft

$$\vec{F}_z = -m \cdot \vec{a}_z = -m \cdot \omega^2 \cdot \vec{r}$$


$$\vec{F}_{Zentrifugal} = -\vec{F}_{Zentripetal}$$



$\vec{F}_z$	Zentrifugalkraft (Trägheitskraft; Scheinkraft)	$[\vec{F}_z] = \text{N}$
$m$	Masse im System	$[m] = \text{kg}$
$\vec{a}_z$	Beschleunigung des Systems ( $a_{radial}$ )	$[\vec{a}_z] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
$\omega$	Winkelgeschwindigkeit	$[\omega] = \frac{\text{rad}}{\text{s}}$
$\vec{r}$	Radius des Systems (nach innen zeigend)	$[\vec{r}] = \text{m}$

lose Masse ⇒ Scheinkraft: Corioliskraft

$$\vec{F}_c = -m \cdot \vec{a}_c = -m \cdot 2(\vec{\omega} \times \vec{v}_R)$$



$\vec{F}_c$	Corioliskraft (Trägheitskraft; Scheinkraft)	$[\vec{F}_c] = \text{N}$
$m$	Masse im System	$[m] = \text{kg}$
$\vec{a}_c$	Coriolisbeschleunigung	$[\vec{a}_c] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
$\omega$	Winkelgeschwindigkeit	$[\omega] = \frac{\text{rad}}{\text{s}}$
$\vec{v}_R$	Relativgeschwindigkeit	$[\vec{v}_R] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

### 3.14.3 D'Alembert'sches Prinzip

Wird ein Körper in einem mitbewegten Koordinatensystem betrachtet, so bleibt er in Ruhe:  $\vec{v}_R = 0$  und  $\vec{a}_R = 0$

$$\vec{F} + \underbrace{\vec{F}_z + \vec{F}_c}_{\text{Scheinkräfte}} = \vec{0}$$

⇒ Statisches Gleichgewichtsproblem

## 3.15 Rotation starrer Körper

Rotation:	Drehung um feste Achse
Kreisel:	Drehung um starren Punkt
Kreiselbewegung	Drehung eines völlig freien, starren Körpers um seinen Schwerpunkt

### 3.15.1 Dynamisches Grundgesetz der Rotation

Es ist nur die tangentiale Komponente der Kraft (des Drehmoments) eines rotierenden Körpers relevant!

$$dM_t = r \cdot dF_t = r \cdot dm \cdot a_t = dm \cdot r^2 \cdot \alpha$$

$$M = \int dM = \int r^2 \alpha \cdot dm = \alpha \underbrace{\int r^2 \cdot dm}_{J_{Scheibe} = m \cdot r^2}$$

$$\Rightarrow M = J \cdot \alpha = r \cdot F$$

$dM_t$	kleine Tan.-Komponente des Drehmoments	$[dM_t] = \text{Nm}$
$M$	(gesamtes) Drehmoment	$[M] = \text{Nm}$
$dF_t$	kleine Tangentialkomponente der Kraft	$[dF_t] = \text{N}$
$r$	Abstand Drehachse zu Massepunkt (Rand)	$[r] = \text{m}$
$dm$	kleines Massestück des Körpers	$dm = \text{kg}$
$a_t$	Tangentialbeschleunigung ( $a_t = r \cdot \alpha$ )	$[a_t] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
$\alpha$	Winkelbeschleunigung	$[\alpha] = \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$
$J$	(Massen-) Trägheitsmoment	$[J] = \text{kg m}^2$

### 3.15.2 Massenträgheitsmomente


Körper	Trägheitsmoment
Vollzylinder	$\frac{mr^2}{2}$
Hohlzylinder	$\frac{m(r_a^2 + r_i^2)}{2}$
Kugel	$\frac{2}{5}mr^2$
Quader	$\frac{m(a^2 + b^2 + c^2)}{12}$
Ring:	$m \cdot r^2$

## 3.16 Trägheitsellipsoid

Trägheitsradius  $r_0$ : als ob ganze Masse eines Körpers nur einen Radius hätte

$$r_0 = \sqrt{\frac{J}{m}}$$

$r_0$	Trägheitsradius	$[r_0] = \text{m}$
$m$	Masse des Körpers	$[m] = \text{kg}$
$J$	(Massen-) Trägheitsmoment	$[J] = \text{kg m}^2$
$s_0$	reziproker Trägheitsradius	$[s_0] = \text{m}$




Hauptträgheits-Achsen (entsprechen immer Symmetrie-Achsen, falls vorhanden)

beliebige Achse  $J_A$   $J_A = J_x \cdot \cos^2(\alpha) + J_y \cdot \cos^2(\beta) + J_z \cdot \cos^2(\gamma)$

## 3.17 Satz von Steiner

Beschreibt, wie man das Trägheitsmoment  $J$  berechnet, wenn die Drehachse nicht durch den Schwerpunkt des rotierenden Körpers geht, sondern parallel dazu verläuft.



$J_S$	Trägheitsmoment (Rot. um Schwerp.)	$[J_S] = \text{kg m}^2$
$J_A$	Trägheitsmoment (Rot. um bel. Punkt)	$[J_A] = \text{kg m}^2$
$m$	Masse des Körpers	$[m] = \text{kg}$
$d$	Abstand zum Schwerpunkt	$[d] = \text{m}$

## 3.18 Arbeit und Leistung (Rotation)

$$dW = \vec{F} \bullet d\vec{s} = F_t \cdot ds = F_t \cdot r \cdot d\phi = M \cdot d\phi$$

$$P = \frac{dW}{dt} = M \frac{d\phi}{dt} = M \cdot \omega$$

$F_t$	Tantentialer Kraftanteil der Rotation	$[F_t] = N$
$d\phi$	zurückgelegter Kreiswinkel	$[d\phi] = \text{rad}$
$P$	Leistung	$[P] = W$
$W$	Energie	$[W] = J$
$\omega$	Winkelgeschwindigkeit	$[\omega] = \frac{\text{rad}}{\text{s}}$
$M$	Drehmoment	$[M] = \text{Nm}$

## 3.19 Rotationsenergie

Folgendes gilt nur für die Rotation um den Schwerpunkt eines Körpers!

Die totale kinetische Energie ist die Summe aller kinetischer Energien eines Körpers


$$E_{kin} = \int \frac{1}{2} v^2 dm = E_{trans} + E_{rot}$$

$$E_{trans} = \frac{1}{2} m \cdot v_s^2$$

$$E_{rot} = \frac{1}{2} J_s \cdot \omega^2$$

$E_{trans}$	Translationsenergie des Schwerpunkts	$[E_{trans}] = \text{J}$
$m$	Masse des Körpers	$[m] = \text{kg}$
$v_s$	Geschwindigkeit des Schwerpunkts	$[v_s] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$E_{rot}$	Rotationsenergie	$[E_{rot}] = \text{J}$
$J_s$	Trägheitsmoment (Rot. um Schwerp.)	$[J_s] = \text{kg m}^2$
$\omega$	Winkelgeschwindigkeit	$[\omega] = \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

## 3.20 Drehimpuls $\vec{L}$ / Impulserhaltung (Rotation)



$$\vec{L} = \int d\vec{L} = \int \vec{r} \times \vec{v} \cdot dm = \vec{r} \times \vec{p}$$

$\vec{L}$  Drehimpuls

$\vec{r}$  Abstand Massenpunkt zu Rot-Achse

$[\vec{L}] = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}}$

$[\vec{r}] = \text{m}$

$\vec{v}$  Rotationsgeschwindigkeit

$[\vec{v}] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

$dm$  kleines Masse-Stück

$[dm] = \text{kg}$

$\vec{p}$  Impuls

$[\vec{p}] = \frac{\text{kg m}}{\text{s}}$

### 3.20.1 Energie beim Runterrollen

$$E_{pot} = E_{kin} + E_{rot}, \quad m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} m \cdot v^2 + \frac{1}{2} J \cdot \omega^2$$

### 3.20.2 Drehmoment $\vec{M}$ vs. Drehimpuls $\vec{L}$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \frac{d}{dt} (\vec{r} \times \vec{p}) = \frac{d}{dt} \vec{L} = \dot{\vec{L}}$$

In einem abgeschlossenen System ( $\vec{M} = 0$ ) bleibt der Gesamtimpuls erhalten  
⇒  $\vec{L} = \text{const}$

Impulserhaltung:  $L \stackrel{!}{=} L'$

$$J_1 \cdot \omega + J_2 \cdot \omega \stackrel{!}{=} J_1 \cdot \omega'_1 + J_2 \cdot \omega'_2$$

Energiesatz:  $E_{rot} \stackrel{!}{=} E'_{rot} + Q$

$$\frac{1}{2} J_1 \cdot \omega_1^2 + \frac{1}{2} J_2 \cdot \omega_2^2 \stackrel{!}{=} \frac{1}{2} J_1 \cdot \omega_1'^2 + \frac{1}{2} J_2 \cdot \omega_2'^2 + Q$$

$\vec{M}$  Drehmoment

$[\vec{M}] = \text{Nm}$

$\vec{r}$  Abstand Massenpunkt zu Rot-Achse

$[\vec{r}] = \text{m}$

$\vec{F}$  Kraft, welche Drehmoment bewirkt

$[\vec{F}] = \text{N}$

$\vec{p}$  Impuls

$[\vec{p}] = \frac{\text{kg m}}{\text{s}}$

$\vec{L}$  Drehimpuls

$[\vec{L}] = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}}$

$J$  Massenträgheitsmoment

$[J] = \text{kg m}^2$

$\omega$  Winkelgeschwindigkeit

$[\omega] = \frac{1}{\text{s}}$

$Q$  Deformationsarbeit

$[Q] = \text{J}$

### 3.20.3 Drehimpuls $\vec{L}$ vs. Winkelgeschwindigkeit $\omega$

$$L = \int dL = \int r^2 \omega dm = \omega \int r^2 dm = J \omega$$

$L$  Drehimpuls

$[L] = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}}$

$r$  Abstand Massenpunkt zu Rot-Achse

$[r] = \text{m}$

$dm$  kleines Masse-Stück

$[dm] = \text{kg}$

$\omega$  Winkelgeschwindigkeit

$[\omega] = \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

$J$  (Massen-) Trägheitsmoment (hier Tensor)

$[J] = \text{kg m}^2$

## 3.21 Rotation vs. Translation

Drehbewegung	Lineare Bewegung	
Drehwinkel	$\Delta\theta$	$v = \frac{dx}{dt}$
Winkelgeschwindigkeit	$\omega = \frac{d\theta}{dt}$	$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$
Winkelbeschleunigung	$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$	Beschleunigung
Gleichungen für den Fall konstanter Winkelbeschleunigung	$\omega = \omega_0 + \alpha t$ $\Delta\theta = (\omega) \Delta t$ $(\omega) = \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)$ $\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$ $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha \Delta\theta$	Gleichungen für den Fall konstanter Beschleunigung $v = v_0 + at$ $\Delta x = \langle v \rangle \Delta t$ $\langle v \rangle = \frac{1}{2}(v_0 + v)$ $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}a t^2$ $v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$
Drehmoment	$M$	Kraft
Trägheitsmoment	$I$	Masse
Arbeit	$dW = M d\theta$	Arbeit
Kinetische Energie	$E_{kin} = \frac{1}{2} I \omega^2$	Kinetische Energie
Leistung	$P = M \omega$	Leistung
Drehimpuls	$L = I \omega$	Impuls
Zweites Newton'sches Axiom	$M_{ext} = I \alpha = \frac{dL}{dt}$	Zweites Newton'sches Axiom

## 4 Hydrostatik

### 4.1 Festkörper, Flüssigkeit, Gas

#### 4.1.1 Festkörper

- kein Fluid
- festes Volumen; feste Gestalt
- Moleküle / Atome befinden sich in regelmässiger Gitter-Anordnung
- inkompressibel (sehr schlecht komprimierbar)
- Kraft: Weiterleitung (längs ihrer Wirkungslinie)
- Druck: Verstärkung

#### 4.1.2 ideale Flüssigkeit

- Fluid
- festes Volumen; keine feste Gestalt
- Moleküle / Atome bewegen sich chaotisch aneinander vorbei
- Moleküle / Atome füllen den Raum aus / berühren sich
- inkompressibel (schlecht komprimierbar)
- reibungsfrei (keine Scherkräfte)
- Kraft: Verstärkung
- Druck: Weiterleitung (gleichmässig)

#### 4.1.3 Gas

- Fluid
- kein festes Volumen; keine feste Gestalt
- Moleküle / Atome fliegen mit hoher Geschwindigkeit durch den Raum
- Es gibt sehr viel Zwischenraum
- Moleküle / Atome führen bei Zusammenstoss unter sich oder mit Gefäßwand elestische Stösse aus
- kompressibel (gut komprimierbar)
- reibungsfrei (keine Scherkräfte)

## 4.2 Druck $p$ / Schubspannung $\tau$

Druck ist eine skalare Grösse (hat keine Richtung)

$$p = \frac{F_{\perp}}{A}$$

$$\tau = \frac{F_{\parallel}}{A}$$

$p$	Druck	$[p] = Pa = \frac{N}{m^2}$
$\tau$	Schubspannung (Scherkraft)	$[\tau] = N$
$F_{\perp}$	Kraft senkrecht zu A	$[F_{\perp}] = N$
$F_{\parallel}$	Kraft parallel zu A	$[F_{\parallel}] = N$
$A$	Fläche	$[A] = m^2$

In abgeschlossenen, miteinander verbundenen Systemen herrscht ein Druck-Gleichgewicht!

$$p_1 = p_2 \Rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

### 4.2.1 Weitere Einheiten von Druck

1 bar =  $10^5$  Pa (Absolutdruck: Vergleich zu Vakuum)  
 1 hPa = 100 Pa = 1 mbar  
 1 at =  $1 kp \cdot cm^{-2} = 9.81 \cdot 10^4$  Pa  
 1 atü = 1 at (Überdruck; Vergleich zu normalem Luftdruck)  
 1 Torr =  $\frac{1}{760}$  at (1mm-Hg-Säule)  
 1 psi = 6894.76 Pa (Britisch)

## 4.3 Kompression

$$\text{Flüssigkeiten: } \Delta p = \frac{1}{\kappa} \cdot -\frac{\Delta V}{V} = K \cdot -\frac{\Delta V}{V}$$

$$\text{Gase: } \Delta p = p(h) - p_0 = \frac{1}{\kappa_T} \cdot -\frac{\Delta V}{V}$$

$$\begin{array}{ll} \Delta p & \text{Druckerhöhung} \\ \kappa & \text{Kompressibilität (Flüssigkeit)} \\ K = \frac{1}{\kappa} & \text{Kompressionsmodul} \\ \kappa_T & \text{Kompressibilität (Gas)} \\ -\frac{\Delta V}{V} & \text{realtive Volumen-Abnahme} \end{array} \quad [\Delta p] = Pa = \frac{N}{m^2} \quad [\kappa] = \frac{1}{Pa} \quad [K] = Pa \quad [\kappa_T] = \frac{1}{Pa} \quad [\frac{\Delta V}{V}] = 1$$

## 4.4 Dichte $\rho$

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \Leftrightarrow \quad m = \rho \cdot V$$

$$\begin{array}{ll} \rho & \text{Dichte} \\ m & \text{Masse} \\ V & \text{Volumen} \end{array} \quad [\rho] = \frac{kg}{m^3} \quad [m] = kg \quad [V] = m^3$$

#### 4.4.1 Wichtige Dichten

$$\begin{array}{ll} \rho_{Wasser} & = 1000 \frac{kg}{m^3} \\ \rho_{Luft} & = 1.2 \frac{kg}{m^3} \end{array}$$

## 4.5 Boyle-Mariotte

Das Gesetz von Boyle-Mariotte beschreibt die Kompressibilität von Gasen.  
 ⇒ Das Gesetz gilt nur bei konstanter Temperatur!

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 = \text{const} \quad \Rightarrow \quad \frac{p_1}{p_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2}$$

$$\begin{array}{ll} \rho_x & \text{Gas-Dichte} \\ p_x & \text{Gas-Druck} \\ V_x & \text{Volumen} \end{array} \quad [\rho_x] = \frac{kg}{m^3} \quad [p_x] = Pa \quad [V_x] = m^3$$

## 4.6 Hydrostatischer Druck (Schweredruck)

Fluid inkompressibel!

$$p = \rho \cdot g \cdot h$$

$\rho$	Dichte der Flüssigkeit	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$g$	Erdbeschleunigung $g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	$[g] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
$h$	Höhe unter der Flüssigkeits-Oberfläche	$[h] = \text{m}$

Der Druck ist nur von der Höhe der darüberliegenden Flüssigkeit abhängig, nicht von deren Volumen oder Gewicht.

## 4.7 Barometrische Höhenformel (Gase)

Fluid kompressibel!

$$p(h) = p_0 \cdot e^{-\frac{p_0}{p_0} \cdot g \cdot h}$$


$p(h)$	Schweredruck des Gases bei Höhe $h$	$[p(h)] = \text{Pa}$
$p_0$	Luftdruck auf Meereshöhe $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$	$[p_0] = \text{Pa}$
$\rho_0$	Luft-Dichte auf Meereshöhe $\rho_0 = 1.2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$[\rho_0] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$g$	Erdbeschleunigung $g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	$[g] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
$h$	Höhe über Meer	$[h] = \text{m}$

## 4.8 Statischer Auftrieb (Fluid)

Der Auftrieb eines Körpers entspricht dem Gewicht der von ihm verdrängten Flüssigkeit (Archimedes).

$$F_A = \rho_{Fl} \cdot V_K \cdot g$$

$$F_A = F_{G,Fl} = m_{Fl} \cdot g = \rho_{Fl} \cdot V_K \cdot g$$



$F_A$	Auftriebskraft	$[F_A] = \text{N}$
$\rho_{Fl}$	Dichte verdrängtes Fluid	$[\rho_{Fl}] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$V_K$	verdrängtes Fluid-Volumen	$[V_K] = \text{m}^3$
$g$	Erdbeschleunigung $g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	$[g] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
$m_{Fl}$	Masse des verdrängten Fluids	$[m_{Fl}] = \text{kg}$
$F_{G,Fl}$	Gewichtskraft verdrängtes Fluid	$[F_{G,Fl}] = \text{N}$

## 4.9 Oberflächenspannung $\sigma$

$$\sigma := \frac{F}{l}$$

$\sigma$	Oberflächenspannung	$[\sigma] = \frac{\text{N}}{\text{m}} = \frac{\text{J}}{\text{m}^2}$
$F$	Kraft	$[F] = \text{N}$
$l$	Länge	$[l] = \text{m}$

Die Länge  $l$  entspricht der gesamten Berührungsfläche zwischen Flüssigkeit und Festkörper / Gas

Zylinder  $l = 2\pi r$

Lamellen  $l = 2b$  (beidseitig!)

## 4.10 Grenzflächenspannung

$$\sigma_{sl} + \sigma_{lg} \cdot \cos\varphi = \sigma_{sg}$$

Benetzung

$\varphi < 90^\circ$

Nichtbenetzung

$\varphi > 90^\circ$

## 4.11 Kapillarität $h$


$$h = \frac{2 \cdot \sigma}{\rho \cdot g \cdot r} = \frac{\sigma}{\rho \cdot g \cdot d}$$

$\sigma$  Totale Grenzflächenspannung  $[\sigma] = \frac{\text{N}}{\text{m}}$

$\rho$  Dichte der Flüssigkeit  $[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

$r$  Radius der Kapillare  $[r] = \text{m}$

$d$  Durchmesser der Kapillare  $[d] = \text{m}$



benetzend

nicht benetzend

## 4.12 Druck in Seifenblase $p$

$$p = \frac{2 \cdot \sigma}{r}$$

$\sigma$  Oberflächenspannung  $[\sigma] = \frac{\text{N}}{\text{m}}$

$r$  Radius der Seifenblase  $[r] = \text{m}$


## 5 Hydrodynamik - Ideale Fluide

Ideale Fluide nehmen keine Scherkräfte auf (keine Reibung) und sind inkompressibel.

### 5.1 Stromlinien-Modell

- Stromlinien zeigen Geschwindigkeit des Fluids
- Dicke Stromlinien bedeutet hohe Geschwindigkeit
- Dünne Stromlinien bedeutet niedrige Geschwindigkeit
- Stationär: Stromlinien = Bahnlinien  $\Rightarrow$  schneiden sich nicht

## 5.2 Kontinuitätsgleichung



$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = \dot{V} = A \cdot v = \text{const}$$

$$\Leftrightarrow A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \dot{V}$$

$\Delta V$  Volumenänderung

$[\Delta V] = \text{m}^3$

$\Delta t$  Zeitänderung

$[\Delta t] = \text{s}$

$\dot{V}$  Volumenstrom (Volumen pro Zeit)

$[\dot{V}] = \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$

$A_x$  Querschnittsfläche


$[A_x] = \text{m}^2$

$v_x$  Geschwindigkeit der Flüssigkeit

$[v_x] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

$\Rightarrow$  Gilt auch für Gase, wenn  $v \ll v_{Schall}$

## 5.3 Bernoulli-Gleichung



Die Bernoulli-Gleichung beschreibt ein bewegtes Fluid

$$p + \rho \cdot g \cdot h + \frac{1}{2} \rho \cdot v^2 = \text{const}$$

$$p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \rho \cdot v_2^2$$

### 5.3.1 Spezialfall: Horizontal

$$p + \frac{1}{2} \rho \cdot v^2 = \text{const}$$

### 5.3.2 Spezialfall: Statik

$$p + \rho \cdot g \cdot h = \text{const}$$

### 5.3.3 Hydrodynamisches Paradoxon

Je grösser die Strömungsgeschwindigkeit, desto kleiner der Druck

## 5.4 Bernoulli-Gleichung und Energieerhaltung

Die in der Bernoulli-Gleichung vorkommenden Terme können als Energie pro Volumen betrachtet werden

$$\begin{aligned} E_{\text{Mech}} &= \text{elast. Energie} + \text{pot. Energie} + \text{kin. Energie} \\ &= p \cdot V + m \cdot g \cdot h + \frac{1}{2} m \cdot v^2 = \text{const} \end{aligned}$$

Wenn durch das Volumen dividiert wird erhält man:

$$\begin{aligned} \frac{E_{\text{Mech}}}{Volumen} &= \frac{\text{elastische Energie}}{\text{Volumen}} + \frac{\text{pot. Energie}}{\text{Volumen}} + \frac{\text{kin. Energie}}{\text{Volumen}} \\ &= p + \rho \cdot g \cdot h + \frac{1}{2} \rho \cdot v^2 = \text{const} \end{aligned}$$

Bei einer horizontalen Strömung entfällt die pot. Energie (pro Volumen)

$$\begin{aligned} \frac{E_{\text{Mech}}}{Volumen} &= \frac{\text{elastische Energie}}{\text{Volumen}} + \frac{\text{kin. Energie}}{\text{Volumen}} \\ &= p + \frac{1}{2} \rho \cdot v^2 = \text{const} \end{aligned}$$

## 6 Hydrodynamik - Reale Fluide

Reale Fluide nehmen Scherkräfte auf (Reibung)

### 6.1 Newton'sches Reibungs-Gesetz

Ein reales Fluid erfährt Reibung

$$\tau = \eta \cdot \frac{v}{d} \quad \tau = \eta \cdot \frac{dv}{dz}$$

$\tau$	Schubspannung	$[\tau] = \text{N}$
$\eta$	dynmische Zähigkeit (Viskosität)	$[\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s}$
$v$	Geschwindigkeitsdifferenz zw. Auflagen	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$z$	Richtung senkrecht zur Verschiebung	$[z] = \text{m}$
$d$	Distanz zwischen den Auflagen	$[d] = \text{m}$
$\frac{dv}{dz}$	Geschwindigkeits-Gradient in z-Richtung	$[\frac{dv}{dz}] = \frac{1}{\text{s}}$

Beispiele: Werte für  $\eta$

$$\begin{aligned} \eta_{\text{Luft}} &:= 17 \cdot 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s} \\ \eta_{\text{Wasser}}(20^\circ\text{C}) &:= 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{s} \\ \eta_{\text{Öl}} &:= 0.1 \text{ Pa} \cdot \text{s} \text{ bis } 1 \text{ Pa} \cdot \text{s} \end{aligned}$$

#### 6.1.1 Kinematische Zähigkeit $\nu$

$$\nu = \frac{\eta}{\rho}$$

$$\begin{aligned} \nu &\quad \text{kinematische Zähigkeit} \quad [\nu] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}} \\ \rho &\quad \text{Dichte} \quad [\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \end{aligned}$$

## 6.2 Stokes'sche Reibung $F_R$


Z.B. für Kugel in Öl oder fallende Wassertropfen

$$F_R = 6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot R \cdot v$$

$F_R$	Reibungskraft	$[F_R] = \text{N}$
$\eta$	Dynamische Zähigkeit (Viskosität)	$[\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s}$
$R$	Kugelradius	$[R] = \text{m}$
$v$	Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

### 6.2.1 Kugelfall-Viskosimeter

Auf eine Kugel, welche in einer Flüssigkeit hinabgleitet wirken folgende Kräfte:



$F_G$  Gewichtskraft  
 $F_A$  statischer Auftrieb  
 $F_R$  Stokes'sche Reibung

Ansatz zum Lösen von Aufgaben:  
Kräftegleichgewicht


## 6.3 Hagen-Poiseuille

Beschreibung von laminaren Strömungen in einem runden Rohr  
⇒ Schichtströmung

### 6.3.1 Gesetz von Hagen-Poiseuille

$$\dot{V} = \frac{\pi \cdot \Delta p \cdot R^4}{8 \cdot \eta \cdot l}$$

### 6.3.2 Geschwindigkeitsverteilung von $r = 0$ bis $R$



$$v(r) = \frac{1}{4 \cdot \eta} \cdot \frac{\Delta p}{l} (R^2 - r^2)$$

$v(r)$	Fliessgeschwindigkeit beim Radius $r$	$[v(r)] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$r$	betrachteter Radius	$[r] = \text{m}$
$\eta$	Dynamische Zähigkeit (Viskosität)	$[\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s}$
$R$	Rohr-(Innen)Radius	$[R] = \text{m}$
$\Delta p$	Druckdifferenz	$[\Delta p] = \text{Pa}$
$\dot{V} = \frac{dV}{dt}$	Volumenstrom	$[\dot{V}] = \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$
$l$	Länge des Rohrs	$[l] = \text{m}$

## 6.4 Reynolds-Zahl $Re$

Gibt ein Richtmaß für die Wirbelbildung

- Druck-Differenz (Bernoulli) begünstigt Wirbelbildung
- Innere Reibung (Schubspannung) verhindert Wirbelbildung

$$Re = \frac{\Delta p}{\tau} = \frac{\rho \cdot \bar{v} \cdot d}{\eta} \quad \text{mit } \bar{v} = \frac{\dot{V}}{A}$$

$Re$	Reynolds-Zahl	$[Re] = 1$
$\eta$	Dynamische Zähigkeit (Viskosität)	$[\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s}$
$\bar{v}$	Mittlere Geschwindigkeit	$[\bar{v}] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$d$	Typische Dimension (Rohrdurchmesser)	$[d] = \text{m}$
$\Delta p$	Druckdifferenz	$[\Delta p] = \text{Pa}$
$\tau$	Schubspannung	$[\tau] = \text{N}$

Sobald die Reynolds-Zahl  $Re$  grösser ist als ein kritischer Wert bilden sich Wirbel

⇒ Rohr:  $Re_{\text{kritisch}} \approx 2320$

### 6.4.1 Ähnlichkeitsgesetz

Reynolds-Zahl dient auch richtigem Vergleich von Modellversuchen.

⇒ Gleiche Reynolds-Zahl bedeutet gleiches Verhalten

⇒ Gleiche Reynolds-Zahl bedeutet auch gleiche Relative Grenzschicht-Dicke  $D$  (siehe 6.6)

## 6.5 Turbulente / Laminare Rohrströmung

### 6.5.1 Hilfe, um Reynoldszahl zu bestimmen (laminar)

$$\Delta p = 32 \cdot \eta \cdot l \cdot \frac{v}{d^2}$$

### 6.5.2 Druckunterschied in laminare / turbulente Strömung

$$\lambda_{turbulent} = \frac{0.316}{\sqrt{Re}} \quad \lambda_{laminar} = \frac{64}{Re}$$

$$\Rightarrow \Delta p_x = \lambda_x \frac{l}{d} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v^2$$

$\Delta p_x$	Druckdifferenz (laminar/turbulent)	$[\Delta p] = \text{Pa}$
$\eta$	Dynamische Zähigkeit (Viskosität)	$[\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s}$
$l$	Rohr-Länge	$[l] = \text{m}$
$v$	Fliess-Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$d$	Rohr-Durchmesser	$[d] = \text{m}$
$\rho$	Dichte des Fluids	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$Re$	Reynolds-Zahl	$[Re] = 1$

### 6.5.3 Unbekannt / Gemischt (Pratische Anwendung)

Vorgehen, wenn man nicht weiss, ob sich Wirbel bilden oder nicht


1. Laminar rechnen (um fehlenden Parameter  $\rho$ ,  $v$ ,  $d$ , oder  $\eta$  zu bestimmen)
2. Aus Resultat Reynolds-Zahl berechnen
3. Mit kritischer Reynolds-Zahl vergleichen
4. Beim **Überschreiten**  $\Rightarrow$  Turbulent rechnen!

## 6.6 Prandl'sche Grenzschicht-Dicke $D$

Prandl'sche Grenzschicht-Dicke  $D$  beschreibt, in welcher **Distanz** die **Geschwindigkeit** eines laminar bewegten Teils (z.B. ein Flugzeugflügel) Null ist.

$$D = \sqrt{\frac{\eta}{\rho} \cdot \frac{l}{v}}$$

$D$	Prandl'sche Grenzschicht-Dicke	$[D] = \text{m}$
$\eta$	Dynamische Zähigkeit (Viskosität)	$[\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s}$
$\rho$	Dichte des Fluids	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$l$	Länge des bewegten Teils (in Richtung von $v$ )	$[l] = \text{m}$
$v$	Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$



Die Geschwindigkeit innerhalb der Grenzschicht  $D$  nimmt vom Teil bis hin zum äussersten Rand **linear** ab.

## 6.7 Bernoulli-Gleichung mit innerer Reibung


$$p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \alpha_1 \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \alpha_2 \cdot \rho \cdot v_2^2 + \Delta p_v$$

	turbulent	laminar
Korrekturfaktoren	$\alpha_1 \approx \alpha_2 \approx 2$	$\alpha_1 \approx \alpha_2 \approx 1$
Druckverlust $\Delta p_v$	$\Delta p_v = \lambda_x \frac{l}{d} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v^2$	$\lambda_{turbulent} = \frac{0.316}{\sqrt{Re}}$

$$\lambda_{laminar} = \frac{64}{Re}$$

## 6.8 Druckwiderstand $F_D$

Bezeichnet die turbulente Luftreibungskraft  $F_R$  und wird meist als Luftwiderstand bezeichnet



$$F_D = \Delta p \cdot A_s = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot A_s \cdot c_w$$

$F_D$	Druckwiderstand	$[F_D] = \text{N}$
$\Delta p$	Druckdifferenz	$[\Delta p] = \text{Pa}$
$\rho$	Luft-Dichte	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$v$	Strömungs-Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$c_w$	Widerstandsbeiwert / Widerstandszahl	$[c_w] = 1$
$A_s$	projizierte Fläche senkrecht zur Strömung	$[A_s] = \text{m}^2$

Der Widerstandsbeiwert  $c_w$  ist **geometrieabhängig**!

## 6.9 Auftriebskraft $F_A$ nach Kutta-Jukowski

Beschreibt Proportionalität zwischen dynamischem Auftrieb und Zirkulation

$$F_A = \rho \cdot v \cdot l \cdot \Gamma$$

$F_A$	dynamischer Auftrieb	$[F_A] = \text{N}$
$\rho$	Dichte des Fluids	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$v$	Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$l$	Länge quer zur Strömung	$[l] = \text{m}$
$\Gamma$	Zirkulation	$[\Gamma] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$

### 6.9.1 Zirkulation $\Gamma$

Die Zirkulation ist ein Mass für die **Rotation** im Strömungsfeld

$$\Gamma = \oint \vec{v} \bullet d\vec{s}$$

$$\begin{aligned} \Gamma & \text{ Zirkulation} & [\Gamma] &= \frac{\text{m}^2}{\text{s}} \\ \vec{v} \bullet d\vec{s} & \text{ Geschwindigkeit entlang dem Weg} & [\vec{v}] &= \frac{\text{m}}{\text{s}} \\ & (\text{Skalarprodukt: } \vec{v} \bullet d\vec{s} = a \cdot b \cdot \cos(\varphi)) & [\vec{v}] &= \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

**Rotierender Zylinder:**

$$\Gamma = 2\pi r v_{Zyl} = 4\pi^2 r^2 f$$

## 6.10 Dynamischer Auftrieb $F_A$

$$F_A = c_A \cdot \underbrace{\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot A_{||}}_{\Delta p} \cdot A_{||}$$

$F_A$	dynamischer Auftrieb	$[F_A] = \text{N}$
$c_A$	Auftriebskoeffizient	$[c_A] = 1$
$\rho$	Luft-Dichte	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$v$	Strömungsgeschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$A_{  }$	Projizierte Fläche parallel zur Strömung	$[A_{  }] = \text{m}^2$

### 6.10.1 Wissenswertes zum dynamischen Auftrieb

Ein gerade ausgerichtetes, symmetrisches Stromlinienprofil erzeugt **keinen** dynamischen Auftrieb

An einem asymmetrischen Flügelprofil entsteht dynamischer Auftrieb

## 6.11 Induzierter Widerstand $F_W$


Kommt durch Energieverlust (Wirbelbildung) zu Stande, welcher entsteht, wenn die Umgebungsluft in Bewegung gesetzt wird

$$F_W = c_W^* \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot A_{||}$$

$F_W$	Induzierter Widerstand	$[F_W] = \text{N}$
$c_W^*$	Widerstands-Koeffizient	$[c_W^*] = 1$
$\rho$	Luft-Dichte	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$v$	Strömungsgeschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$A_{  }$	Projizierte Fläche parallel zur Strömung	$[A_{  }] = \text{m}^2$

## 6.12 Gleitwinkel $\varphi$

Gibt die zurückgelegte Strecke pro verbrauchte Höhe an  
Im Luft-Kanal ist dies der Anstell-Winkel



$$\tan(\varphi) = \frac{F_W}{F_A} = \frac{c_W^*}{c_A} = \frac{v_V}{v_H}$$

$\varphi$	Gleitwinkel	$[\varphi] = {}^\circ$
$F_W$	Widerstandskraft	$[F_W] = \text{N}$
$F_A$	Auftriebskraft	$[F_A] = \text{N}$
$c_W^*$	Widerstands-Koeffizient	$[c_W^*] = 1$
$c_A$	Auftriebs-Koeffizient	$[c_A] = 1$
$v_V$	Vertikal-Geschwindigkeit	$[v_V] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$v_H$	Horizontal-Geschwindigkeit	$[v_H] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

## 6.12.1 Gängige Gleitzahlen

Flugobjekt	Gleitzahl
Hängegleiter	10 bis 15
Boeing 747	15
Airbus A380	20
Segelflugzeug	40 (Rekord 70)


## 6.13 Helmholtz'sche Wirbelsätze

1. Wirbel hat kein Anfang und kein Ende
2. Wirbel besteht immer aus denselben Fluidteilchen
3. Zirkulation zeitlich konstant

## 7 Thermodynamik

### 7.1 Terminologie

System ist ↓	Materietausch	Energetausch		
		Arbeit	Wärme	
offen	erlaubt	- adiabatisch arbeitsdicht beides	erlaubt erlaubt Nein Nein Nein	erlaubt Nein erlaubt Nein Nein
geschlossen	Nein	-	möglich möglich Nein möglich Nein	möglich Nein möglich Nein



### 7.2 Absolute Temperatur $T$

$$T = \theta + 273.15 \text{ K} = \theta - \theta_0$$

- $T$  Absolute Temperatur gemessen in Kelvin  $[T] = \text{K}$   
 $\theta$  Temperatur gemessen in  ${}^\circ\text{C}$   $[\theta] = {}^\circ\text{C}$   
 $\theta_0$  Absoluter Nullpunkt:  $-273.15 {}^\circ\text{C} = 0 \text{ K}$

## 7.3 Thermische Ausdehnung

### 7.3.1 Längenausdehnung $\Delta l$

$$l' = l + \Delta l = l + \alpha \cdot l \cdot \Delta T = l (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

$l'$	Länge nach Ausdehnung	$[l'] = \text{m}$
$l$	Anfangslänge	$[l] = \text{m}$
$\Delta l$	Längenänderung	$[\Delta l] = \text{m}$
$\alpha$	Längenausdehnungskoeffizient	$[\alpha] = \frac{1}{\text{K}}$
$\Delta T$	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$

### 7.3.2 Flächenausdehnung $\Delta A$

$$A' = A + \Delta A = A + \underbrace{\beta}_{\approx 2\alpha} \cdot A \cdot \Delta T = A (1 + \beta \cdot \Delta T)$$

$A'$	Länge nach Ausdehnung	$[A'] = \text{m}^2$
$A$	Anfangslänge	$[A] = \text{m}^2$
$\Delta A$	Längenänderung	$[\Delta A] = \text{m}^2$
$\beta$	Flächenausdehnungskoeffizient	$[\beta] = \frac{1}{\text{K}}$
$\Delta T$	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$

### 7.3.3 Volumenausdehnung $\Delta V$

$$V' = V + \Delta V = V + \underbrace{\gamma}_{\approx 3\alpha} \cdot V \cdot \Delta T = V (1 + \gamma \cdot \Delta T)$$

$V'$	Volumen nach Ausdehnung	$[V'] = \text{m}^3$
$V$	Anfangsvolumen	$[V] = \text{m}^3$
$\Delta V$	Volumenänderung	$[\Delta V] = \text{m}^3$
$\gamma$	Volumenausdehnungskoeffizient	$[\gamma] = \frac{1}{\text{K}}$
$\Delta T$	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$

Material	Koeffizient ( $10^{-6} \text{ K}^{-1}$ )
Aluminium	23
Eisen	12
Stahl, unlegiert	11 ... 13
Diamant	1.3
Silizium	2
Gummi	220
Beton	12
Polyesterol	70
Zerodur	$0 \pm 0.007$

### 7.4 Thermische Spannung $\sigma$

$$p = \sigma = \varepsilon \cdot E = E \cdot \frac{\Delta l}{l} = E \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

$\sigma$	Thermische Spannung	$[\sigma] = \text{Pa}$
$\varepsilon$	Dehnung	$[\varepsilon] = 1$
$E$	Elastizitätsmodul	$[E] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
$\alpha$	Längenausdehnungskoeffizient	$[\alpha] = \frac{1}{\text{K}}$
$\Delta T$	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$
$p$	Druck	$[p] = \text{Pa}$

## 8 Ideales Gas

### 8.1 Modell des idealen Gases

Jedes Gas ist gleich!

1. Moleküle sind Massenpunkte (keine Ausdehnung)
2. Stöße sind elastisch (keine zwischenmolekularen Kräfte)  
Kein Volumen bei  $T = 0$   
Kein Druck bei  $T = 0$

### 8.1.1 Thermische Ausdehnung von Gasen

- Ausdehnung von Gasen ist sehr gross
- Bei allen Gasen ist die Ausdehnung **gleich**
- Volumen beim Nullpunkt ist **Null**

## 8.2 Universelle Gasgleichung

Alle Gase verhalten sich gleich, insbesondere bei gleicher Anzahl Moleküle

$$\frac{p \cdot V}{T} = \text{const} \Rightarrow \frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2}$$

$p_x$	<b>Absolut-Druck</b>	$[p_x] = \text{Pa}$
	Absolut-Druck: $p_0 + p$	
$V_x$	Volumen	$[V_x] = \text{m}^3$
$T_x$	<b>Absolut-Temperatur (in K)</b>	$[T] = \text{K}$

### 8.2.1 Boyle-Mariotte

Das Gesetz gilt nur bei konstanter Temperatur!  
⇒ Isotherme Zustandsänderung

$$p \cdot V = \text{const} \Rightarrow p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

### 8.2.2 Gay-Lussac

Das Gesetz gilt nur bei konstantem Druck!  
⇒ Isobare Zustandsänderung

$$\frac{V}{T} = \text{const} \Rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

### 8.2.3 Gay-Lussac und Amontons

Das Gesetz gilt nur bei konstantem Volumen!  
⇒ Isochore Zustandsänderung

$$\frac{p}{T} = \text{const} \Rightarrow \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

## 8.3 Universelle Gasgleichung für ideale Gase

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T = N \cdot k \cdot T$$

$p$	<b>Absolut-Druck</b>	$[p] = \text{Pa}$
	Absolut-Druck: $p_0 + p$	
$V$	Volumen	$[V] = \text{m}^3$
$n$	Mol-Zahl	$[n] = \text{mol}$
$R$	Universelle Gaskonstante: $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$
$T$	<b>Absolut-Temperatur (in K)</b>	$[T] = \text{K}$
$N$	Anzahl Moleküle	$[N] = 1$
$k$	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$

### 8.3.1 Zusammenhänge zwischen den Konstanten

$$R = k \cdot N_A = \frac{N \cdot k}{n}$$

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M} = \frac{N \cdot k}{R}$$

$R$	Universelle Gaskonstante: $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$
$k$	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
$N$	Anzahl Moleküle	$[N] = 1$
$N_A$	Avogadrokonstante: $N_A = 6.022 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}}$	$[N_A] = \frac{1}{\text{mol}}$
$n$	Mol-Zahl	$[n] = \text{mol}$
$m$	Masse	$[m] = \text{kg}$
$M$	Mol-Masse	$[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$

## 8.4 Mechanische Arbeit $\Delta W$ von Gasen

Folgende Formel ist für Flüssigkeiten **nicht** gültig, da diese inkompressibel sind ( $\Delta V = 0$ )

$$\Delta W = F \cdot \Delta s = p \cdot A \cdot \Delta s = p \cdot \Delta V$$

$\Delta W$	Mechanische Arbeit von Gas	$[\Delta W] = \text{J}$
$F$	Kraft	$[F] = \text{N}$
$\Delta s$	Wegänderung	$[\Delta s] = \text{m}$
$p$	Druck	$[p] = \text{Pa}$
$A$	Fläche	$[A] = \text{m}^2$
$\Delta V$	Volumenänderung	$[\Delta V] = \text{m}^3$

## 8.5 Gesetz von Avogadro

Ein Mol eines Gases nimmt bei Normalbedingungen immer das gleiche Volumen ein (=Molvolumen)

Ideale Gase enthalten bei gleichem Druck  $p$  und gleicher Temperatur  $T$  immer gleich viele Moleküle (im Molvolumen)

## 8.6 Molmasse $M$ , Molvolumen $V_m$

Siehe auch 8.3

Molmasse ist die **Ordnungszahl** im Periodensystem

$$n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}$$

Molvolumen:

$$V_m = \frac{V}{n}$$

$p$	<b>Absolut-Druck</b>	$[p] = \text{Pa}$
$V$	Volumen	$[V] = \text{m}^3$
$R$	Universelle Gaskonstante: $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$
$T$	<b>Absolut-Temperatur (in K)</b>	$[T] = \text{K}$
$N_A$	Avogadrokonstante: $N_A = 6.022 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}}$	$[N_A] = \frac{1}{\text{mol}}$
$k$	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
$n$	Mol-Zahl	$[n] = \text{mol}$
$m$	Masse	$[m] = \text{kg}$
$M$	Mol-Masse	$[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
$N$	Anzahl Moleküle	$[N] = 1$
$V_m$	Mol-Volumen	$[V_m] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$

## 8.7 Dichte eines Gases $\rho$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{M}{V_m} = \frac{p \cdot M}{R \cdot T}$$

$\rho$	Gas-Dichte	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$m$	Masse	$[m] = \text{kg}$
$V$	Volumen	$[V] = \text{m}^3$
$M$	Mol-Masse	$[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
$V_m$	Mol-Volumen (22.4 L bei 0 °C und 1000 hPa)	$[V_m] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$
$p$	<b>Absolut-Druck</b>	$[p] = \text{Pa}$
$R$	Absolut-Druck: $p_0 + p$	
$T$	Universelle Gaskonstante: $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$
	<b>Absolut-Temperatur (in K)</b>	$[T] = \text{K}$

## 8.8 Phänomene von idealen Gasen

### 8.8.1 Anomalie des Wassers

Die feste Form (Eis) ist leichter als die flüssige Form (Wasser). Die **größte Dichte** weist Wasser bei 4 °C auf, nicht beim Gefrierpunkt von 0 °C

⇒ Ein See gefriert somit nur an der Oberfläche. Am Grund des Sees beträgt die Wassertemperatur 4 °C


### 8.8.2 Osmotischer Druck (Zelldruck)

Große Moleküle innerhalb von vielen kleinen Molekülen in einer Flüssigkeit verhalten sich ähnlich wie die Moleküle eines idealen Gases, wenn die Flüssigkeit von einer für die Moleküle halbdurchlässigen (semi-permeable) Membran umgeben ist.

Osmotischer Druck:  $p = \frac{n}{V} \cdot R \cdot T$  (ideale Gasgleichung)

## 8.9 Partialdruck $p_i$

Ausgangslage: Gasgemisch (z.B. Luft: Sauerstoff-Stickstoff)



Der Partialdruck  $p_i$  ist der Druck, welcher die i-te Gaskomponente erzeugen würde, wenn ihr das gesamte Volumen zur Verfügung stehen würde.

## 8.10 Gesetz von Dalton

In einem Gas ist die Summe der Partialdrücke  $p_i$  gleich dem Gesamtdruck

$$\sum_{i=1}^n p_i = p$$

$p_i$  Partialdruck  $[p_i] = \text{Pa}$   
 $p$  (Gesamt-) Druck  $[p] = \text{Pa}$

## 8.11 Volumen- und Massenkonzentration (Gasgemisch)

### 8.11.1 Volumen-Konzentrationen (Volumen-Anteile)

$$q_i = \frac{V_i}{V} = \frac{n_i}{n} = \frac{p_i}{p}$$

$q_i$  Volumen-Konzentration  $[q_i] = 1$   
 $V_i$  Volumen der i-ten Gas-Komponente  $[V_i] = \text{m}^3$   
 $V$  Gesamt-Volumen  $[V] = \text{m}^3$   
 $n_i$  Molzahl der i-ten Gas-Komponente  $[n_i] = \text{mol}$   
 $n$  Gesamt-Molzahl des Gemisches  $[n] = \text{mol}$   
 $p_i$  Partialdruck der i-ten Gaskomponente  $[p_i] = \text{Pa}$   
 $p$  Druck des Gemischs  $[p] = \text{Pa}$

### 8.11.2 Massen-Konzentration (Massen-Anteile)

$$\mu_i = \frac{m_i}{m} = \frac{M_i}{M} \cdot q_i$$

$\mu_i$  Volumen-Konzentrationen  $[\mu_i] = 1$   
 $m_i$  Masse der i-ten Gas-Komponente  $[m_i] = \text{kg}$   
 $m$  Masse der Gemischs  $[m] = \text{kg}$   
 $M_i$  Mol-Masse der i-ten Gas-Komponente  $[M_i] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$   
 $M$  Mol-Masse des Gemisches  $[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$   
 $q_i$  Volumen-Konzentration  $[q_i] = 1$

## 8.12 Mol-Masse Gasgemisch

Die Mol-Masse des Gas-Gemisches kann als gewichteter Mittelwert berechnet werden, gewichtet mit den jeweiligen Volumen-Anteilen

$$M = \sum_{i=1}^n q_i \cdot M_i$$

$M$  Mol-Masse Gasgemisch  $[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$   
 $q_i$  Volumen-Konzentration  $[q_i] = 1$   
 $M_i$  Mol-Masse der i-ten Gas-Komponente  $[M_i] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$

## 9 Reales Gas

Im Vergleich zum idealen Gas müssen zwei Dinge berücksichtigt werden:

Eigen-Volumen:

Ideales Gas hat **kleineres** Volumen als gemessen  
(Ideal-Gas-Volumen um das Molekül-Eigenvolumen reduzieren)

Binnen-Druck:

Ideales Gas hat **grösseren** Druck als gemessen  
(Ideal-Gas-Druck um Binnendruck erhöhen)

## 9.1 Van der Waals-Gleichung (1 Mol)

⇒ Für nicht-ideale Gase!

$$p' \cdot V'_m = R \cdot T$$

$$p' = p + \frac{a}{V_m^2}$$

$$V'_m = V_m - b$$

$p'$  Korrigierter Druck  $[p'] = \text{Pa}$   
 $V'_m$  Korrigiertes Mol-Volumen  $[V_m] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$   
 $R$  Universelle Gaskonstante:  $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$   $[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$   
 $T$  Absolut-Temperatur (in K)  $[T] = \text{K}$   
 $p$  Druck des Gemischs  $[p] = \text{Pa}$   
 $a$  Eigenvolumen  $[a] = \frac{\text{J} \cdot \text{m}^3}{\text{mol}^2}$   
 $b$  Binnendruck  $[b] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$   
 $V_m$  Mol-Volumen  $[V_m] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$

## 9.2 Van der Waals-Gleichung (n Mol)

$$\left( p + \frac{n^2 \cdot a}{V^2} \right) \cdot (V - n \cdot b) = n \cdot R \cdot T$$

$p$  Druck des Gemisches

$n$  Mol-Zahl

$a$  Eigenvolumen

$V$  Volumen

$b$  Binnendruck

$R$  Universelle Gaskonstante:  $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$

$T$  Absolut-Temperatur (in K)

$[p] = \text{Pa}$

$[n] = \text{mol}$

$[a] = \frac{\text{J} \cdot \text{m}^3}{\text{mol}^2}$

$[V] = \text{m}^3$

$[b] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$

$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$

$[T] = \text{K}$

## 9.2.1 Van der Waals-Parameter

$$a = \frac{9}{8} \cdot R \cdot T_k \cdot V_{mk} = \frac{27R^2 T_k^2}{64 \cdot p_k}$$

$$b = \frac{V_{mk}}{3} = \frac{RT_k}{8 \cdot p_k}$$

$$V_{mk} = 3 \cdot b$$

$$T_k = \frac{8 \cdot a}{27 \cdot R \cdot b}$$

$$p_k = \frac{a}{27 \cdot b^2}$$

$a$  Eigenvolumen

$[a] = \frac{\text{J} \cdot \text{m}^3}{\text{mol}^2}$

$R$  Universelle Gaskonstante:  $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$

$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$

$T_k$  Kritische Absolut-Temperatur

$[T_k] = \text{K}$

$V_{mk}$  Kritisches Mol-Volumen

$[V_{mk}] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$

$b$  Binnendruck

$[b] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$

$p_k$  Kritischer Druck

$[p_k] = \text{Pa}$

## 10 Wärmelehre

### 10.1 Wärme Q

Wärme ist Energie, welche stets (von allein) von höherer zu niedrigerer Temperatur fliesst

$$\Delta U \xleftarrow[2 \cdot H_S 100\%]{1 \cdot H_S 100\%} \Delta W + \Delta Q$$

## 10.2 Erster Hauptsatz der Wärmelehre

Nicht nur durch Wärmezufuhr, sondern auch durch mechanische Arbeit lässt sich die Temperatur und damit die innere Energie  $U$  erhöhen

$$\Delta U = \Delta W + \Delta Q$$

$\Delta U$	Zu-/Abgeföhrt Innere Energie	$[\Delta U] = \text{J}$
$\Delta W$	Zu-/Abgeföhrt Arbeit	$[\Delta W] = \text{J}$
	z.B. $E_{kin}$ , $E_{pot}$ , $W_{Gas}$ , $W_{reib}$	
$\Delta Q$	Zu-/Abgeföhrt Wärme	$[\Delta Q] = \text{J}$

### 10.2.1 Ansätze für 1. HS

$$\Delta Q = E_{kin} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

$$\Delta Q = E_{pot} = m \cdot g \cdot h$$

$$\Delta \dot{Q} = \Delta P$$

### 10.2.2 Mechanische Arbeit eines Gases

Für mehr Details, siehe Abschnitt 8.4

$$\Delta W = p \cdot \Delta V$$

## 10.3 Mechanische Wärmeäquivalente

1 Kalorie = 4,1868 J (cal)

⇒ Energie, um 1 Gramm Wasser um 1 Grad zu erwärmen

1 kcal = 4186,8 J

⇒ Energie, um 1 Kilogramm Wasser um 1 Grad zu erwärmen

### 10.3.1 Elektrisches Wärmeäquivalent $c$

Elektrische Energie = Wärme

$$U \cdot I \cdot t = c \cdot m \cdot \Delta T \Leftrightarrow c = \frac{U \cdot I \cdot t}{m \cdot \Delta T}$$

$c$	Elektrisches Wärmeäquivalent	$[c] = \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$
$U$	Spannung	$[U] = \text{V}$
$I$	Strom	$[I] = \text{A}$
$t$	Zeit	$[t] = \text{s}$
$m$	Masse	$[m] = \text{kg}$
$\Delta T$	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$

## 10.4 Wärmekapazität

Die Wärmekapazität drückt das Energiespeicher-Vermögen aus.

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T = n \cdot c_M \cdot \Delta T = C \cdot \Delta T$$

### 10.4.1 Absolute Wärmekapazität $C$

Energiespeicher-Vermögen eines Gegenstands

$$\Delta Q = C \cdot \Delta T$$

### 10.4.2 Spezifische Wärmekapazität $c$

Energiespeicher-Vermögen einer Substanz

Substanz	$c$ bei 20°C
Wasser	4182
Ethanol	2430
Glyzerin	2390
Quecksilber	139
Gold	129
Stahl	480

$$\Delta Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

### 10.4.3 Molare Wärmekapazität $c_M$

Energiespeicher-Vermögen einer Anzahl Moleküle

$$c_M = \frac{c}{n} = M \cdot c$$

$\Delta Q$	Zu-/Abgeföhrt Wärme	$[\Delta Q] = \text{J}$
$c$	spezifische Wärmekapazität	$[c] = \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$
$c_M$	molare Wärmekapazität	$[c_M] = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$
$C$	absolute Wärmekapazität	$[C] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
$m$	Masse	$[m] = \text{kg}$
$\Delta T$	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$
$n$	Mol-Zahl	$[n] = \text{mol}$
$M$	Mol-Masse	$[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$

### 10.4.4 Molare Wärmekapazität von Gasen

$$C_{mp} - C_{mV} = R$$

$C_{mp}$	isobare Wärme-Kapazität ( $p = \text{const}$ )	$[C_{mp}] = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$
$C_{mV}$	isochore Wärme-Kapazität ( $V = \text{const}$ )	$[C_{mV}] = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$
$R$	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$


### 10.4.5 Molare Wärmekapazität von Festkörpern

$$T > \Theta_D : \quad C_m \approx 3R \approx 25 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \quad (\text{Dulong} - \text{Petit})$$

$$T \ll \Theta_D : \quad C_m = \frac{12 \cdot \pi^4}{5} \cdot R \cdot \left( \frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \quad (\text{Debye})$$

$T$	Absolut-Temperatur (in K)	$[T] = \text{K}$
$\Theta_D$	Debye-Temperatur $\Theta_D \approx 200 \text{ K}$	$[\Theta_D] = \text{K}$
$C_m$	molare Wärmekapazität	$[C_m] = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$
$R$	Universelle Gaskonstante: $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$

## 10.5 Latente Wärme, Enthalpie (Schmelz-/ Verdampfungswärme)



Beim Schmelzen und Verdampfen findet **keine** Temperaturerhöhung statt

Beim Gefrieren und oder Kondensieren wird diese versteckte Wärme wieder frei, ohne Abnahme der Temperatur

Die Schmelz-/ Verdampfungswärme ist stark druckabhängig

$$Q_f = q_f \cdot m$$

$$q_{Wasser} := 334 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$Q_s = q_s \cdot m$$

$$q_{Wasser} := 2256 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

## 10.6 Wärmebilanz

Wärmeaustausch zwischen verschiedenen Materialien

In einem abgeschlossenen System (nach aussen isoliert) muss gelten:  
**Zugeführte Wärme = Abgeföhrt Wärme**

$$\sum_{i=1}^n (\Delta Q_i + \Delta Q_{f_i} + \Delta Q_{s_i}) = 0$$

$\Delta Q_i$	i-te Wärme-Menge aus Temperatur-Zu-/Abnahme	$[\Delta Q_i] = \text{J}$
$\Delta Q_{f_i}$	i-te Wärme-Menge aus Schmelz-/Erstarrungs-Vorgang	$[\Delta Q_{f_i}] = \text{J}$
$\Delta Q_{s_i}$	i-te Wärme-Menge aus Verdampfungs-/Kondensations-Vorgang + zugeführte Wärme-Menge - abgeföhrt Wärme-Menge	$[\Delta Q_{s_i}] = \text{J}$

## 11 Phasen und Phasenübergänge

### 11.1 Phasen

- Fest**  
feste Gestalt; festes Volumen
- Flüssig**  
keine feste Gestalt; festes Volumen
- Gasförmig**  
keine feste Gestalt; kein festes Volumen
- Plasma**  
Bei sehr hoher Temperatur ist Materie ionisiert (Elektronengas)
- Mischung / Dispersion:**

	flüssig	gasförmig
fest	Suspension (Sol)	Aerosol (Rauch)
flüssig	Emulsion	Aerosol (Nebel)
gasförmig	Schaum	-


### 11.2 Dampfdruck $p_s(T)$

Der Dampfdruck bedeutet das Gleichgewicht der Flüssigkeit mit ihrer Dampfphase

Der Dampfdruck ist das Niveau des kontanten Drucks im 2-Phasengebiet eines realen Gases nach van der Waals.

Der Dampfdruck ist nur **temperaturabhängig**

Bei Kompression oder Expansion ändert sich der Dampfdruck nicht, sondern der Anteil Flüssigkeit zu Gas muss ändern



**Verdunsten** ⇒ Schnellste Teilchen treten aus Flüssigkeit aus

**Sieden/Verdampfen** Dampfdruck = Umgebungsdruck

### 11.3 Dampfdruck-Kurve (Clausius-Clapeyron)

Kondensieren ⇔ Verdampfen      flüssig ⇔ gasförmig

$$\frac{dp_s}{dT} = \frac{q_s}{T \cdot \left( \frac{1}{\rho_g} - \frac{1}{\rho_f} \right)}$$

### 11.3.1 Dampfdruck $p_s(T)$ von Wasser (Clausius-Clapeyron)

$$p_s(T) = p_{s0} \cdot e^{\frac{q_s \cdot M_W}{R} \cdot \left( \frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right)}$$

$$p_{s0} = 610.7 \text{ Pa} \quad T_0 = 273 \text{ K} \quad q_s = 2420 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad M_W = 18.02 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

### 11.4 Schmelzdruck-Kurve (Clausius-Clapeyron)

Erstarren ⇔ Schmelzen      fest ⇔ flüssig

$$\frac{dp_f}{dT} = \frac{q_f}{T \cdot \left( \frac{1}{\rho_f} - \frac{1}{\rho_s} \right)}$$

### 11.5 Gasdruck-Kurve (Clausius-Clapeyron)

Desublimieren ⇔ Sublimieren      fest ⇔ gasförmig

$$\frac{dp_{sub}}{dT} = \frac{q_s + q_f}{T \cdot \left( \frac{1}{\rho_g} - \frac{1}{\rho_s} \right)}$$

$q_s$	spezifische Verdampfungs-Wärme	$[q_s] = \frac{\text{J}}{\text{kg}}$
$q_f$	spezifische Schmelz-Wärme	$[q_f] = \frac{\text{J}}{\text{kg}}$
$q_s + q_f$	spezifische Sublimations-Wärme	
$p_s$	Dampfdruck	$[p_s] = \text{Pa}$
$p_f$	Schmelzdruck	$[p_f] = \text{Pa}$
$p_g$	Schmelzdruck	$[p_g] = \text{Pa}$
$\rho_g$	Dichte Gas	$[\rho_g] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$\rho_f$	Dichte Flüssigkeit	$[\rho_f] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$\rho_s$	Dichte Festkörper	$[\rho_s] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$T$	Temperatur	$[T] = \text{K}$
$M$	Molare Masse	$[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
$R$	Universelle Gaskonstante: $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$

### 11.6 Formeln von Magnus

Die Formeln von Magnus dienen der vereinfachten Berechnung des Dampfdrucks von Wasser = Sättigungsdruck

#### 11.6.1 Dampfdruck von Wasser $p_s(\theta)$ ( $\theta \geq 0^\circ \text{C}$ )

$$p_s(\theta) = p_{s0} \cdot 10^{\frac{7.5 \cdot \theta}{\theta + 237}}$$

#### 11.6.2 Schmelzdruck von Wasser $p_s(\theta)$ ( $\theta \leq 0^\circ \text{C}$ )

$$p_s(\theta) = p_{s0} \cdot 10^{\frac{9.5 \cdot \theta}{\theta + 265.5}}$$

#### 11.6.3 WMO erweiterte Lösung $p_s(\theta)$ ( $-40^\circ \text{C} < \theta < 50^\circ \text{C}$ )

$$p_s(\theta) = p_{s0} \cdot e^{\left( \frac{17.62 \cdot \theta}{243.04 + \theta} \right)}$$

$p_s$  Dampfdruck / Schmelzdruck       $[p_s] = \text{Pa}$   
 $p_{s0}$  Dampfdruck bei  $0^\circ \text{C}$        $p_{s0} = 610.7 \text{ Pa}$        $[p_{s0}] = \text{Pa}$   
 $\theta$  Temperatur       $[\theta] = {}^\circ \text{C}$

### 11.7 Umkehrformeln von Magnus

#### 11.7.1 $\theta(p_s)$ für $p_s \geq p_{s0}$

$$\theta(p_s) = \frac{237 \cdot \log\left(\frac{p_s}{6.107}\right)}{7.5 - \log\left(\frac{p_s}{6.107}\right)}$$

#### 11.7.2 $\theta(p_s)$ für $p_s \leq p_{s0}$

$$\theta(p_s) = \frac{265.5 \cdot \log\left(\frac{p_s}{p_{s0}}\right)}{9.5 - \log\left(\frac{p_s}{p_{s0}}\right)}$$

### 11.8 Luftfeuchtigkeit

#### 11.8.1 Absolute Luftfeuchtigkeit $f$

$$f = \frac{m_W}{V}$$

#### 11.8.2 Relative Luftfeuchtigkeit $f_r$

$$f_r = \frac{m_W}{m_S} = \frac{p_D}{p_S} = \frac{p_D}{p_S(\theta)}$$

$f$	Absolute Luftfeuchtigkeit	$[f] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$f_r$	Relative Luftfeuchtigkeit	$[f_r] = 1$
$m_W$	Masse Wasserdampf	$[m_W] = \text{kg}$
$m_S$	Masse Wasserdampf bei Sättigung	$[m_S] = \text{kg}$
$V$	Volumen	$[V] = \text{m}^3$
$p_D$	Partialdruck Wasserdampf	$[p_D] = \text{Pa}$
$p_S$	Dampfdruck = Sättigungsdruck Wasserdampf	$[p_S] = \text{Pa}$
$\theta$	Temperatur	$[\theta] = {}^\circ \text{C}$

### 11.8.3 Feuchte vs. trockene Luft

Feuchte Luft ist leichter als trockene Luft!

$$\rho_f = \rho_t + \frac{p_D}{RT} (M_W - M_L)$$

$\rho_f$	Dichte feuchte Luft	$[\rho_f] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$\rho_t$	Dichte trockene Luft	$[\rho_t] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$p_D$	Partialdruck Wasserdampf	$[p_D] = \text{Pa}$
$T$	Temperatur	$[T] = \text{K}$
$M_W$	Molmasse $H_2O$	$[M_W] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
$M_S$	Molmasse Luft g	$[M_W] = \frac{\text{g}}{\text{mol}}$
$R$	Universelle Gaskonstante: $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$

### 11.9 Taupunkts-Temperatur $\theta_d$

Temperatur, bei welcher 100% Luftfeuchtigkeit herrscht.

Wenn die Taupunkt-Temperatur **unterschritten** wird, dann kondensiert Wasser.

$$\theta_d(\theta, f_r) = \frac{237 \cdot \left( \log(f_r) + \frac{7.5 \cdot \theta}{\theta + 237} \right)}{7.5 - \left( \log(f_r) + \frac{7.5 \cdot \theta}{\theta + 237} \right)}$$

$$\theta_d(x) = \frac{237 \cdot x}{7.5 - x} \quad \text{mit} \quad x(\theta, f_r) = \log(f_r) + \frac{7.5 \cdot \theta}{\theta + 237}$$

$\theta_d$	Taupunkts-Temperatur	$[\theta_d] = {}^\circ\text{C}$
$f_r$	relative Luftfeuchtigkeit	$[f_r] = 1$
$\theta$	Temperatur	$[\theta] = {}^\circ\text{C}$

### 11.10 Relative Innen-Feuchte $f_{ri}$

$$f_{ri} = \frac{p_s(\theta_a)}{p_s(\theta_i)} \cdot f_{ra}$$

$f_{ri}$	relative Feuchte im Inneren	$[f_{ri}] = 1$
$f_{ra}$	relative Feuchte der Aussenluft	$[f_{ra}] = 1$
$p_s(\theta_i)$	Dampfdruck bei Innentemperatur	$[p_s(\theta_i)] = \text{Pa}$
$p_s(\theta_a)$	Dampfdruck bei Aussentemperatur	$[p_s(\theta_a)] = \text{Pa}$

## 12 Kinetische Gas-Theorie

### 12.1 Aequipartitionsgesetz

Mittlere kinetische Energie

Idealisierte Annahmen:

1. Moleküle = Massenpunkte
2. Keine (bzw.) elastische Zusammenstöße
3. Keine Kräfte zwischen den Molekülen
4. Elastischer Stoss gegen Wand
5. Alle Moleküle haben gleiche Geschwindigkeit
6. 1/6 aller Moleküle fliegen gegen eine einzelne Wand

$$\bar{E} = f \cdot \frac{k \cdot T}{2}$$

- |         |                |
|---------|----------------|
| $f = 3$ | 1-atomiges Gas |
| $f = 5$ | 2-atomiges Gas |
| $f = 6$ | 3-atomiges Gas |

$\bar{E}$	Mittlere kinetische Energie	$[\bar{E}] = \text{J}$
$f$	Freiheitsgrade	$[f] = 1$
$k$	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
$T$	Absolute Temperatur	$[T] = \text{K}$

### 12.2 Geschwindigkeiten

#### 12.2.1 Mittlere quadratische Geschwindigkeit $u$

$$u = \sqrt{\frac{3 \cdot k \cdot T}{m}} = \sqrt{\frac{3 \cdot R \cdot T}{M}}$$

#### 12.2.2 Mittlere Geschwindigkeit $\bar{v}$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8 \cdot k \cdot T}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8 \cdot R \cdot T}{\pi M}}$$

#### 12.2.3 Wahrscheinlichste Geschwindigkeit $v_0$

$$v_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot T}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot R \cdot T}{M}}$$

$k$	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
$T$	absolute Temperatur	$[T] = \text{K}$
$m$	Masse des Teilchens	$[m] = \text{kg}$
$M$	Molmasse	$[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
$R$	Universelle Gaskonstante: $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$

### 12.3 Maxwell-Boltzmann-Verteilung

$$f(m, T, v) = \sqrt{\frac{2 \cdot m^3}{\pi \cdot k^3 \cdot T^3}} \cdot v^2 \cdot e^{-\frac{m \cdot v^2}{2 \cdot k \cdot T}}$$

$m$	Masse des Teilchens	$[m] = \text{kg}$
$k$	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
$T$	absolute Temperatur	$[T] = \text{K}$
$v$	Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

### 12.4 Mittlere freie Weglänge $\bar{\lambda}$

Gibt an, um welche Strecke sich ein Molekül im Mittel bis zum nächsten Zusammenstoß fortbewegen kann.

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{n \cdot (\pi \cdot d^2)}$$

mit Wirkungsquerschnitt  $\sigma = \pi \cdot d^2$

$$n \quad \text{Molekül-Dichte} \quad [n] = \frac{1}{\text{m}^3}$$

$$d \quad \text{Molekül-Durchmesser} \quad [d] = \text{m}$$

### 12.5 Dichtefunktion

Verteilungsfunktion der mittleren, freien Weglänge

$$f(x) = \frac{1}{\bar{\lambda}} \cdot e^{-\frac{x}{\bar{\lambda}}}$$

### 12.6 Transportvorgänge

#### 12.6.1 Wärmeleitung

Transport von **kinetischer Energie** (als Wärme wahrgenommen)

$$j_Q = -\lambda_Q \cdot \frac{dT}{dx} \quad \lambda_Q = \frac{1}{6} \cdot n \cdot \bar{v} \cdot \bar{\lambda} \cdot f \cdot k$$

#### 12.6.2 Diffusion

Transport von **Masse**

$$j_D = -D \cdot \frac{dn}{dx} \quad D = \frac{1}{3} \cdot \bar{v} \cdot \bar{\lambda}$$

#### 12.6.3 Viskosität ( $v \ll v_{therm}$ )

Transport von **Impuls**

$$\tau = -\eta \cdot \frac{dv}{dx} \quad \eta = \frac{1}{3} \cdot \bar{v} \cdot \bar{\lambda} \cdot \rho$$

$$j_Q = \text{Wärmestrom}$$

$$[j_Q] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

$$\lambda_Q = \text{Wärmeleitfähigkeit}$$

$$[\lambda_Q] = \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$$

$$j_D = \text{Diffusionsstrom}$$

$$[j_D] = ?$$

$$D = \text{Diffusionskonstante}$$

$$[D] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

$$\tau = \text{Schubspannung}$$

$$[\tau] = \text{N}$$

$$\eta = \text{Viskosität}$$

$$[\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s}$$

$$n = \text{Molekül-Dichte}$$

$$[n] = \frac{1}{\text{m}^3}$$

$$\bar{v} = \text{Mittlere Geschwindigkeit}$$

$$[\bar{v}] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\bar{\lambda} = \text{Mittlere freie Weglänge}$$

$$[\bar{\lambda}] = \text{m}$$

$$f = \text{Anzahl Freiheitsgrade}$$

$$[f] = 1$$

$$k = \text{Boltzmann-Konstante } k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

$$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

$$T = \text{absolute Temperatur}$$

$$[T] = \text{K}$$

$$\rho = \text{Dichte}$$

$$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

## 13 Temperaturstrahlung

- Wärmestahlung = Berührungslose Übertragung von Wärme
- In Form von elektromagnetischen Wellen ( $\lambda @ \text{IR}$ )
- Körper absorbiert elektromagn. Strahlung und erhöht seine Temperatur
- Jeder Körper mit  $T > 0 \text{ K}$  strahlt Wärme ab (Temp-strahlung)
- Für jede Wellenlänge muss ein Körper gleich viel Energie abstahlen, wie er zuvor aufgenommen hat!

## 13.1 Strahlungs-Gesetze

### 13.1.1 Stefan-Boltzmann-Gesetz

- Ideal schwarzer Körper (Hohlraum) absorbiert alle Wellenlängen zu 100 %
- Je mehr ein Körper absorbiert, desto mehr muss er emmitieren (Energie-Gleichgewicht)

Ein schwarzer Körper (=Hohlraumstrahler) der Temperatur  $T$  hat eine totale Abstrahlungs-Leistung pro Oberfläche  $K_S$  von:

$$K_S = \sigma \cdot T^4$$

$$\begin{aligned} K_S &\quad \text{Schwarzkörper-Emission} \quad [K_S] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \\ \sigma &\quad \text{Stefan-Boltzmann-Konstante} \quad [\sigma] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4} \\ \sigma &= 5.671 \cdot 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4} \end{aligned}$$

$$T \quad \text{Temperatur} \quad [T] = \text{K}$$

### 13.1.2 Wien'sches Verschiebungsgesetz

Verschiebung der maximalen Wellenlänge:

$$\lambda_{max} \cdot T = \text{const} = b$$

$$\begin{aligned} \lambda_{max} &\quad \text{Wellenlängen-Maximum (Planck)} \quad [\lambda_{max}] = \text{m} \\ T &\quad \text{Temperatur} \quad [T] = \text{K} \\ b &\quad \text{Konstante: } b = 2.898 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K} \quad [b] = \text{m} \cdot \text{K} \end{aligned}$$


### 13.1.3 Planck'sches Gesetz der Quantenmechanik

Ein Oszillator, welcher auf ein anderes Energieniveau (=Elektronen-Kreisbahnen nach Bohr) wechselt, setzt die Energiedifferenz  $\Delta E$  in ein Lichtquant (Photon) mit entsprechender Frequenz  $f$  um.  
Je nach Vorzeichen von  $\Delta E$  wird das Photon emmitiert oder absorbiert.

$$\Delta E = h \cdot f$$

$$\begin{aligned} \Delta E &\quad \text{spektrale Abstrahlung (Energie)} \quad [\Delta E] = \text{J} \\ h &\quad \text{Planck'sches Wirkungsquantum} \quad [h] = \text{J} \cdot \text{s} \\ h &= 6.628 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \\ f &\quad \text{Frequenz des Photons} \quad [f] = \frac{1}{\text{s}} = \text{Hz} \end{aligned}$$

## 13.2 Wärmetransport (an Beispiel Hauswand)



### 13.2.1 Wärmeleitung

$$j = -\lambda \cdot \frac{dT}{dx}$$

$$\begin{aligned} j &\quad \text{Wärmestromdichte} \quad [j] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \\ \lambda &\quad \text{Wärmeleitfähigkeit} \quad [\lambda] = \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} \\ \frac{dT}{dx} &\quad \text{Wärmeabnahme / Gradient} \quad \left[\frac{dT}{dx}\right] = \frac{\text{T}}{\text{m}} \end{aligned}$$

### 13.2.2 Wärmeübergang

$$\text{innen: } j = \alpha_i \cdot (T_i - T_{wi}) \quad \text{mit } \alpha_i = 8 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$\text{außen: } j = \alpha_a \cdot (T_{wa} - T_a) \quad \text{mit } \alpha_a = 20 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

### 13.2.3 Wärmedurchgang

Material + Dicke zusammengefasst

$$j = k \cdot (T_i - T_a) = k \cdot \Delta T \quad \text{mit } k = \frac{\lambda}{d}$$

$$\begin{aligned} j &\quad \text{Wärmestromdichte} \quad [j] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \\ \lambda &\quad \text{Wärmeleitfähigkeit} \quad [\lambda] = \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} \\ \frac{dT}{dx} &\quad \text{Wärmeabnahme / Gradient} \quad \left[\frac{dT}{dx}\right] = \frac{\text{T}}{\text{m}} \\ \alpha_i &\quad \text{Wärmeübergangszahl innen} \quad [\alpha_i] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} \\ \alpha_a &\quad \text{Wärmeübergangszahl aussen} \quad [\alpha_a] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} \\ T_{wa} &\quad \text{Temperatur Wand aussen} \quad [T_{wa}] = \text{K} \\ T_a &\quad \text{Aussentemperatur} \quad [T_a] = \text{K} \\ T_{wi} &\quad \text{Temperatur Wand innen} \quad [T_{wi}] = \text{K} \\ T_i &\quad \text{Innentemperatur} \quad [T_i] = \text{K} \\ k &\quad \text{Wärmedurchgangszahl} \quad [k] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} \\ d &\quad \text{Dicke der Wand} \quad [d] = \text{m} \end{aligned}$$

$$P = \dot{Q} = j \cdot A$$

### 13.2.4 Wärmedurchgang komplett

Der komplettete Wärmedurchgang leitet sich her durch die Erhaltung der Wärmestrondichte  $j$  und errechnet sich mit:

$$\text{n Schichten: } \frac{1}{k_{tot}} = \frac{1}{\alpha_i} + \sum_x \frac{1}{k_x} + \frac{1}{\alpha_a}$$

$$\text{zylindrisch: } \frac{1}{k_{tot}} = r_a \left( \frac{1}{\alpha_i \cdot r_i} + \sum_x \frac{1}{\lambda_x} \cdot \ln \left( \frac{r_{xa}}{r_{xi}} \right) + \frac{1}{\alpha_a \cdot r_a} \right)$$

$k_x$	Wärmedurchgangszahl x-te Schicht	$[k_x] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$
$\alpha_i$	Wärmeübergangszahl innen	$[\alpha_i] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$
$\alpha_a$	Wärmeübergangszahl aussen	$[\alpha_a] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$
$r_i$	Innenradius Rohr	$[r_i] = \text{m}$
$r_a$	Aussenradius Rohr	$[r_a] = \text{m}$
$\lambda_x$	Wärmeleitfähigkeit	$[\lambda] = \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$

## 13.3 Wärme-Bedarf (Heizleistung)

Der Wärme-Bedarf (=Heizleistung) setzt sich zusammen aus Wärmeeverlust durch Wärmeleitung und durch Wärmeverlust durch Luftaustausch:

$$\underbrace{\dot{Q}_{tot}}_{\dot{Q}} = \underbrace{\dot{Q}_W}_{\dot{P}} + \underbrace{\dot{Q}_L}_{\dot{P}}$$

$$P = \dot{Q}_{tot} = \dot{Q}_W + \dot{Q}_L$$

$$\dot{Q}_W = A \cdot j = A \cdot k \cdot \Delta T$$

$$\dot{Q}_L = c_L \cdot \rho_L \cdot \dot{V} \cdot \Delta T$$

$$\text{allgemein: } \dot{Q}_{tot} = \sum_{i=1}^n [(A_i \cdot k_i + c_L \cdot \rho_L \cdot \dot{V}) \cdot \Delta T]$$

$\dot{Q}_{tot}$	Totaler Wärmeverlust	$[\dot{Q}_{tot}] = \frac{\text{J}}{\text{s}} = \text{W}$
$\dot{Q}_W$	Wärmeleitung	$[\dot{Q}_W] = \frac{\text{J}}{\text{s}} = \text{W}$
$\dot{Q}_L$	Luftaustausch	$[\dot{Q}_L] = \frac{\text{J}}{\text{s}} = \text{W}$
$k_i$	Wärmedurchgangszahl i-te Schicht	$[k_i] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$
$\dot{V}$	Volumenstrom	$[\dot{V}] = \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$
$\rho_L$	Dichte der Luft: $\rho_L = 1.2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$[\rho_L] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$c_L$	Wärmekapazität Luft: $c_L = 1000 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$	$[c_L] = \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$
$A$	Fläche der Wärmeleitung	$[A] = \text{m}^2$
$\Delta T$	Temperaturdifferenz	$[\Delta T] = \text{K}$

## 13.4 Wärmeverlust durch Abstrahlung

Durch Strahlung kann auch Wärme übertragen werden.

$$j_{12} = c_{12} \cdot (T_1^4 - T_2^4) = \sigma \cdot \varepsilon \cdot (T_1^4 - T_2^4)$$

$j_{12}$	W-Transport durch Strahlungsaustausch	$[j_{12}] = \frac{W}{m^2}$
$c_{12}$	Strahlungsaustauschzahl	$[c_{12}] = \frac{W}{m^2 \cdot K^4}$
$\sigma$	Stefan-Boltzmann-Konstante	$[\sigma] = \frac{W}{m^2 \cdot K^4}$
$\sigma = 5.671 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2 \cdot K^4}$		
$\varepsilon$	Emissionsverhältnis	$[\varepsilon] = 1$

## 13.5 Zustandsänderungen

Erinnerung 1. Hauptsatz:  $\Delta U = \Delta W + \Delta Q$

### 13.5.1 Isotherm

bei konstanter Temperatur

$$W_{ab} = n \cdot R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$$

$$\Delta Q_{zu} = W \quad (\Delta U = 0)$$

### 13.5.2 Isobar

bei konstantem Druck

$$W_{ab} = p \cdot (V_2 - V_1)$$

$$\Delta Q_{zu} = n \cdot C_{mp} \cdot \Delta T$$

### 13.5.3 Isochor

bei konstantem Volumen

$$W = 0$$

$$\Delta Q_{zu} = n \cdot C_{mV} \cdot \Delta T \quad (\Delta U = \Delta Q)$$

### 13.5.4 Adiabatisch

ohne Wärme-Austausch

$$W_{ab} = n \cdot C_{mV} \cdot \Delta T$$

$$\Delta Q = 0$$

## 14 Rückwandlung innerer Energie

### 14.1 Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre

Innere Energie kann **nicht zu 100 %** in Arbeit umgesetzt werden  
⇒ Carnot-Wirkungsgrad ist der theoretisch höchstmögliche.

Wärme kann niemals von selbst von einem kälteren Ort zu einem wärmeren Ort fliessen (Clausius)

Es gibt keine periodisch wirkende Maschine, die nichts anderes bewirkt als Erzeugung mechanischer Arbeit und Abkühlung eines Wärme-Reservoirs (Kelvin)

⇒ Es gibt kein Perpetuum mobile 2. Art

## 14.2 Kreisprozess (reversibler Prozess)

Anfangszustand = Endzustand

### Rechtslaufender Kreisprozess

- Gibt Arbeit ab
  - Wärmekraftmaschine**
  - Bei hoher  $T$  wird Wärme aus Prozess **zugeführt**
  - Nur Bruchteil der Wärme in Arbeit verwandelbar
  - Obergrenze: Carnot-Wirkungsgrad
- Verbraucht Arbeit
  - Wärmepumpe**
  - Bei hoher  $T$  wird dem Prozess Wärme **abgeführt**
  - Erzeugt mehrfaches an Wärme
  - Obergrenze: Inv. Carnot-Wirkungsgrad

## 14.3 Carnot-Wirkungsgrad


$$\text{Wärmekraftmaschine: } n_C = \frac{W_{ab}}{Q_{zu}} = \frac{T_{hoch} - T_{tief}}{T_{hoch}}$$

$$\text{Wärmepumpe: } n_{iC} = \frac{Q_{zu}}{W_{ab}} = \frac{T_{hoch}}{T_{hoch} - T_{tief}}$$

$n_C$	Carnot-Wirkungsgrad	$[n_C] = 1$
$n_{iC}$	Inverser Carnot-Wirkungsgrad	$[n_{iC}] = 1$
$T_{tief}$	Temperatur des Warm-Reservoirs	$[T_{tief}] = K$
$T_{hoch}$	Temperatur des Kalt-Reservoirs	$[T_{hoch}] = K$
$Q_{zu}$	zugeführte Wärme	$[Q_{zu}] = J$
$W_{ab}$	abgeführte Energie	$[W_{ab}] = J$

## 14.4 Adiabaten-Gleichung (Kreisprozess)

Adiabate wird beschrieben im pV- / TV- / Tp-Diagramm





$C_{mp}$	Molare Wärmekapazität @ $p = \text{const}$	$[C_{mp}] = \frac{J}{\text{mol} \cdot K}$
$C_{mV}$	Molare Wärmekapazität @ $V = \text{const}$	$[C_{mV}] = \frac{J}{\text{mol} \cdot K}$
$\kappa$	Adiabaten-Exponent	$[\kappa] = 1$
$R$	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{J}{\text{mol} \cdot K}$	$[R] = \frac{J}{\text{mol} \cdot K}$

## 14.5 Kreisprozesse (Vorgänge)

isotherme Expansion	liefert Wärme	benötigt Energie
isotherme Kompression	benötigt Wärme	liefert Energie
adiabatische Expansion	liefert Arbeit	ohne Wärme
adiabatische Kompression	benötigt Arbeit	ohne Wärme
isochore Erwärmung	ohne Arbeit	benötigt Wärme
isochore Abkühlung	ohne Arbeit	liefert Wärme

## 14.6 Beispiel Kreisprozess



## 14.7 Entropie-Zunahme

### 14.7.1 Definition der Entropie-Zunahme

$$\Delta S = S_1 + S_2 = \int \frac{1}{T} dQ$$

### 14.7.2 Boltzmann-Gleichung für Entropie-Zunahme

$$\Delta S = k \cdot \ln(W)$$

$\Delta S$	Entropie	$[\Delta S] = \frac{J}{K}$
$k$	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$	$[k] = \frac{J}{K}$
$W$	Wahrscheinlichkeit eines Zustands	$[W] = 1$

### 14.7.3 Abgeschlossenes System


$\Delta S \geq 0$	Entropie kann nur zunehmen in abgeschl. System
$\Delta S > 0$	Irreversibler Prozess
$\Delta S = 0$	Reversibler Prozess

## 15 Molmassen wichtiger Atome


Symbol	Molekül	Molmasse
H	Wasserstoff	$1.008 \frac{g}{mol}$
C	Kohlenstoff	$12.011 \frac{g}{mol}$
N	Stickstoff	$14.007 \frac{g}{mol}$
O	Sauerstoff	$15.999 \frac{g}{mol}$
Al	Aluminium	$26.982 \frac{g}{mol}$
Si	Silicium	$28.982 \frac{g}{mol}$

## 16 Ansätze zu Aufgaben

### 16.1 Saugheber




### 16.2 Barometer



### 16.3 Pitotrohr

Prandtl'sches Staurohr; Staudruckmesser  
Zur Messung von Strömungsgeschwindigkeiten



Bernoulli horizontal :

$$\frac{p_1}{\rho_L} + \frac{1}{2} \rho_L \cdot v_1^2 = \frac{p_2}{\rho_L - \Delta p} + \frac{1}{2} \frac{\rho_2}{\rho_L} \cdot v_2^2$$

$$0 = -\Delta p + \frac{1}{2} \rho_L \cdot v_2^2 \quad \Rightarrow \quad \Delta p = \frac{1}{2} \rho_L \cdot v_2^2$$

$$\text{Gleichsetzen: } \Delta p = \rho_{FL} \cdot g \cdot h \quad \Rightarrow \quad v_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot \rho_{FL} \cdot g \cdot \Delta h}{\rho_L}}$$

### 16.4 Venturirohr

$$Q = A_1 \sqrt{\frac{2 \Delta p}{\rho \left( \frac{A_1^2}{A_2^2} - 1 \right)}} \quad [Q] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

### 16.5 Pumpe


$$W = P \cdot t = F \cdot \Delta s = p \cdot A \cdot \Delta s = p \cdot \Delta V$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{p \cdot V}{t} = p \cdot \dot{V} \quad F = p \cdot A$$

### 16.6 Bewegungen

$$P = F \cdot v \quad E_{kin} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

### 16.7 U-Rohr



Ansatz: Druckgleichgewicht

$$p_1 = p_2$$

$$\rho_1 \cdot g \cdot h_1 = \rho_2 \cdot g \cdot h_2$$

### 16.8 Wasser mit Dampf erhitzen

Ein Tasse mit einer Masse  $m_W$  Wasser und einer Temperatur von  $T_K$  wird an der Wasserdampfdüse einer Kaffeemaschine mittels Wasserdampf erhitzt. Der aus der Kaffeemaschine ausströmende Wasserdampf ist  $T_H$  heiß. Am Schluss haben sie 10 % mehr Wasser in der Tasse. (entspricht  $m_D$ )  
Wie warm ist das Wasser nun?

Ansatz: 1. Hauptsatz  $Q_{zu} = Q_{ab}$

$$m_W \cdot c_W (T_M - T_K) = q_s \cdot m_D + m_D \cdot c_W (T_H - T_M)$$

### 16.9 Eis in Wasser schmelzen

In einem Gefäß befinden sich eine Masse  $m_W$  Wasser. Dazu wird ein Eiswürfel mit Masse  $m_E$  gegeben. Das Eis hat eine Temperatur  $T_E$  und das Wasser hat eine Temperatur  $T_W$ . Die Temperatur  $T_0$  steht für 0 °C bzw. 273.15 K  
Gesucht ist die Mischtemperatur  $T_M$

$$\Delta Q_{ab} = \Delta Q_{zu}$$

$$m_W \cdot c_W \cdot (T_W - T_M) = m_E \cdot c_E \cdot (T_E - T_0) + q_f \cdot m_E + c_W \cdot (T_M - T_0)$$

### 16.10 Beschlagenes Fenster

Gesucht: Außentemperatur  $T_a$   
Gegeben: Innentemperatur  $T_i$ , Luftfeuchtigkeit  $f_i$  in %, Wärmedurchgangszahl des Fensters  $k$  und Wärmeübergangszahl  $\alpha_i$

Beschlag bei  $p_s(T_{fi}) = f \cdot p_s(T_i) \Rightarrow T_{fi}$  mittels Magnusformel bestimmen

Wärmestromdichte in allen Schichten gleich:  $k(T_a - T_i) = \alpha_i(T_{fi} - T_i)$

## 16.11 Luftbefeuchter

Gesucht: rel. Luftfeuchtigkeit  $f_{ri}$

Gegeben: Volumen des Zimmers  $V$ , Menge verdampftes Wasser  $m$ , Zeit für kompletten Austausch  $t$ , Innentemperatur  $T_i$ , Außentemperatur  $T_a$ , Luftfeuchtigkeit  $f_{ra}$

$\dot{m}$  = Massenfluss (ai=nach innen, b=Befeuchter, ia=nach draussen)

$$\dot{V} = \frac{V}{t} \quad [\frac{m^3}{s}], \quad \dot{m}_b = \frac{m}{t_0} \quad [\frac{kg}{s}], \quad M = 0.018 \frac{kg}{mol}$$

$$\rho_s = [\frac{kg}{m^3}] \text{ (Sättigungsdichte)}$$

$$\dot{m}_{ai} + \dot{m}_b = \dot{m}_{ia}$$

$$\dot{m} = f_r \cdot \rho_s \cdot \dot{V}$$

$$f_{ra} \cdot \rho_{sa} \cdot \dot{V} + \dot{m}_b = f_{ri} \cdot \rho_{si} \cdot \dot{V}$$


$$\rho_s = p_s(\theta) \cdot \frac{M}{R \cdot T_i} \text{ (Magnusformel für } p_s(T_a \text{ resp. } T_i))$$

## 17 Vektorrechnung

### 17.1 Betrag eines Vektors

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

### 17.2 Richtung eines Vektors (2D)




$$\vec{v} = |v| \cdot \left( \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \right)$$

### 17.3 Gleichheit zweier Vektoren

Zwei Vektoren sind gleich, wenn alle Komponenten identisch sind:

- $A_x = B_x$
- $A_y = B_y$
- $A_z = B_z$

### 17.4 Negative eines Vektors




$$b_x = -a_x$$

$$b_y = -a_y$$

$$b_z = -a_z$$

## 17.5 Addition zweier Vektoren




$$c_x = a_x + b_x$$

$$c_y = a_y + b_y$$

$$c_z = a_z + b_z$$

## 17.6 Subtraktion zweier Vektoren



$$c_x = a_x - b_x$$

$$c_y = a_y - b_y$$

$$c_z = a_z - b_z$$

## 17.7 Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar

$$\vec{b} = s \vec{a} \quad |\vec{B}| = |s| \cdot |\vec{a}|$$

$$b_x = s \cdot a_x$$

$$b_y = s \cdot a_y$$

$$b_z = s \cdot a_y$$

## 17.8 Skalarprodukt

$$\vec{c} = \vec{a} \bullet \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos(\varphi)$$

## 17.9 Kreuzprodukt (nur in 3D)

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ -(a_1 b_3 - a_3 b_1) \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

## 18 Statistik

### 18.1 Arithmetisches Mittel $\bar{x}_{arith}$

$$\bar{x}_{arith} := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

### 18.2 Geometrisches Mittel $\bar{x}_{geom}$

Nur für positive Zahlenreihen  $x_i$  definiert!

$$\bar{x}_{geom} := \sqrt[N]{\prod_{i=1}^N x_i} \quad \Rightarrow \bar{x}_{geom} \leq \bar{x}_{arith}$$

## 18.3 Quadratisches Mittel QMW (RMS)

Wechselstromtechnik; Effektivwert

$$QMW := \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2}$$

## 18.4 Harmonisches Mittel $\bar{x}_{harm}$

$$\bar{x}_{harm} := \frac{N}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{x_i}}$$

Kann sinnvoll eingesetzt werden, wenn man für die  $i$ -te Teilstrecke  $s_i$  eine Zeit  $t_i$  benötigt (also eine Durchschnittsgeschwindigkeit von  $v_i = \frac{s_i}{t_i}$  und eine Durchschnittsgeschwindigkeit über  $N$  Teilstrecken ermitteln will:

$$\bar{v}_{harm} = \frac{\sum_{i=1}^N s_i}{\sum_{i=1}^N t_i} = \frac{\sum_{i=1}^N s_i}{\sum_{i=1}^N \frac{s_i}{v_i}} \quad \text{gewichtetes harm. Mittel}$$

## 18.5 Standardabweichung $\sigma$

Varianz:

$$\sigma^2 := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x}_{arith})^2$$

$$\text{Standardabweichung: } \sigma := \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x}_{arith})^2}$$

## 18.6 Standardabweichung des Mittelwerts

Gilt nur, wenn eine Normalverteilung vorliegt!

Beschreibt nur statistische Fehler

$$\sigma(\bar{x}_{arith}) = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

## 19 Mathematik-Hilfe

### 19.1 Trigonometrie

Sinus	Cosinus	Tangens
$\frac{GK}{H}$	$\frac{AK}{H}$	$\frac{AK}{GK}$

### 19.2 Schwerpunkt

Die Koordinaten des Schwerpunkts müssen komponentenweise berechnet werden:

$$x_s = \frac{\sum x_i \cdot m_i}{M} \quad y_s = \frac{\sum y_i \cdot m_i}{M} \quad z_s = \frac{\sum z_i \cdot m_i}{M}$$

$x_s, y_s, z_s$  Koordinaten des Schwerpunkts

$x_i, y_i, z_i$  Koordinaten von kleinen Massepunkten

$m_i$  Kleine Massepunkte an entsprechenden Koordinaten

$M$  Gesamtmasse des Körpers

### 19.3 Polarkoordinaten (Kreisbewegung)

polar → kartesisch  $\vec{P} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cdot \cos(\phi) \\ r \cdot \sin(\phi) \end{pmatrix}$

kartesisch → polar  $\vec{P} = \begin{pmatrix} r \\ \phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan\left(\frac{x}{y}\right) \end{pmatrix}$

### 19.4 Ableitungsregeln S. 445-448

#### 19.4.1 Elementare Regeln

Potenzen:  $f(x) = x^3$        $f'(x) = 3x^2$   
 $f(x) = x^\alpha$        $f'(x) = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$

Linearität:  $f(x) = c \cdot x^2$        $f'(x) = c \cdot 2x$

Summe:  $(u(x) + v(x) - w(x))' = u'(x) + v'(x) - w'(x)$

Konstanten:  $c = \text{const} \rightarrow c' = 0$

#### 19.4.2 Produktregel

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

#### 19.4.3 Quotientenregel

$$\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{v(x)^2} \quad \rightarrow \text{als Produkt schreiben}$$

$$u(x) \cdot \left(\frac{1}{v(x)}\right)' = u'(x) \cdot \frac{1}{v(x)} + u(x) \cdot \frac{-v'(x)}{v(x)^2}$$

#### 19.4.4 Kettenregel

$$g(f(x))' = f'(x) \cdot g'(x)$$

#### 19.4.5 Umkehrfunktion

$$(f^{-1}(y_0))' = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

### 19.5 Allgemeine Logarithmus-Ableitung

$$(\log_b(x))' = \left(\frac{\ln(x)}{\ln(b)}\right)' = \frac{1}{\ln(b)} \cdot (\ln(x))' = \frac{1}{\ln(b)} \cdot \frac{1}{x}$$

### 19.6 Integrationsregeln S. 494-496

Linearität:  $\int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx$

#### 19.6.1 Rechenregeln mit Integralen S. 508-510

Zerlegung:  $\int_a^b f_1(x) dx + f_2(x) dx = \int_a^b f_1(x) dx + \int_a^b f_2(x) dx$

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

Grenzen tauschen:  $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$

Gleiche Grenzen:  $\int_a^a f(x) dx = 0$

### 19.7 Wichtige Integrale S. 495

$$\int_a^b x^2 dx = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} \quad \int_a^b x dx = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$$

$$\int_a^b 1 dx = b - a \quad (\text{Rechteck})$$