# **Physik**

# Sammlung, gegliedert nach Modul

Fabian Suter, 1. Dezember 2023

https://github.com/FabianSuter/Physik.git

### 1 Statik

# 1.1 Schwerkraft (Gewichtskraft)

Allgemein: 
$$F_G = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

Erde: 
$$F_G = G \cdot \frac{m_E \cdot m}{r_E^2} = m \cdot g$$

$F_G$	Gewichtskraft	$[F_G] = \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2} = N$
G	Gravitations konstante	$6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}$
$m_i$	Massen der Körper	[m] = kg
r	Abstand der Massen	[r] = m
g	Erdbeschleunigung	$9.81\frac{m}{c^2}$
$m_E$	Masse der Erde	$9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ $5.972 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
$r_{F}$	Erdradius	$6.378 \cdot 10^6 \text{ m}$


# 1.2 Normalkraft (Kontaktkraft)

(Sekundär-) Kraft, welche sich so anpasst, dass in Ruhe ein Kräftegleichgewicht herrscht:

$$F_G = -F_N$$
  $\Rightarrow$  im Gleichgewicht auf horizontaler Oberfläche

# 1.3 Zerlegung von Kräften

Kraftvektoren kann man komponentenweise aufteilen:



$$\vec{F} = \vec{F}_x + \vec{F}_y + \vec{F}_Z$$

hilfreich beim Lösen von Aufgaben!

# 1.4 Gleichgewichtsbedingungen für Massepunkte


Der Massepunkt erfährt keine Beschleunigung  $\Rightarrow$  Summe aller wirkenden Kräfte ist 0

$$\vec{R} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i = \vec{0}$$
  $\Rightarrow$  komponentenweise

$$\sum_{i=1}^{n} \vec{F}_{x} = \vec{0} \qquad \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_{y} = \vec{0} \qquad \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_{z} = \vec{0}$$

# 1.5 Haftreibung / Gleitreibung

### 1.5.1 Trockene Festkörperreibung



Haftreibung: 
$$\vec{F}_{R,max} = \mu_H \cdot \vec{F}_N$$

$$|\vec{F}_R| \le |\vec{F}_{R,max}|$$

Gleitreibung:  $\vec{F}_{Gleit} \approx \mu_G \cdot \vec{F}_N$ 

$ec{F}_R$	Reibungskraft	$[\vec{F}_R] = N$
$\vec{F}_{R,max}$	Haftreibungskraft	$[\vec{F}_{R,max}] = N$
$\vec{F}_{Gleit}$	Gleitreibungskraft	$[\vec{F}_{Gleit}] = N$

### 1.5.2 Viskose Reibung

Sobald Schmiermittel zum Einsatz kommen, ist die Reibungskraft abhängig von der Grösse der Berührungsfläche:

Bei gleicher Normalkraft  $\vec{F}_N$  ist bei

- kleinerem Flächendruck die Reibung kleiner
- $\bullet \quad$ grösserem Flächendruck die Reibung grösser


# 1.6 Starre Körper

- Ein starrer Körper wird durch angreifende Kräfte nicht deformiert
- Bei einem starren Körper kann die Kraft entlang ihrer Wirkungslinie beliebig verschoben werden

#### 1.7 Addition von Kräften

#### 1.7.1 Spezialfall: Ebene Kräftegruppe für schiefe Wirkungslinie


Kräfte entlang ihrer Wikungslinie verschieben  $\Rightarrow$  Im Schnittpunkt vektorielle Addition der Kräfte durchführen, um die resultierende Kraft zu erhalten.



Dieses Verfahren kann auch mehrfach angewendet werden!


#### 1.7.2 Spezialfall: Ebene Kräftegruppe für parallele Wirkungslinie

Zwei sich zu null addierende Hilfskräfte hinzufügen  $(\vec{H}_1\ ,\ \vec{H}_2)$ 



# 1.7.3 Spezialfall: Ebene Kräftegruppe für parallel, entgegengesetzt und gleich grosse Kräfte


Kräftepaare können in andere Kräftepaare umgewandelt werden, aber niemals zu einer resultierenden Kraft  $\vec{R}$  vereinfacht werden.



#### 1.8 Drehmoment

Eine Drehwirkung auf einen starren Körper lässt sich auf zwei verschiedene Arten und Weisen erzeugen:

- Kräftepaar
- einzelne Kraft und Bezugspunkt (Drehzentrum)



$$|\vec{M}| = |\vec{r} \times \vec{F}| = a \cdot |\vec{F}|$$

Die Länge a muss **senkrecht** zur wirkenden Kraft sein!

$$\vec{M}$$
 Drehmoment  $\vec{r}$  Abstandsvekto

$$[M] = Nm$$


$$[r] = m$$
  
 $[F] = N$ 

$$\vec{F}$$
 Angreifende Kraft

# 1.9 Gleichgewichtsbedungungen für starre Körper

$$\sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i = \vec{0}$$
  $\sum_{i=1}^{m} \vec{M}_i = \vec{0}$   $\Rightarrow$  komponentenweise

### 1.10 Gleichgewichts-Arten



# 1.11 Deformierbare Körper

#### 1.11.1 Spannungen

### Zugspannung $\sigma$

senkrecht wirkende Kraft pro Flächeneinheit Wenn  $\sigma < 0$  spricht man von **Druck** 

$$\sigma = \frac{F_{\perp}}{A} \qquad [\sigma] = \frac{N}{m^2}$$

Schubspannung  $\tau$  (Scherung)

parallel wirkende Kraft pro Flächeneinheit

$$\boxed{\tau = \frac{F_{\shortparallel}}{A}} \qquad [\tau] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}$$

#### 1.11.2 Dehnung $\epsilon$ (Hook'sches Gesetz)

$$\boxed{\epsilon = \frac{1}{E} \cdot \sigma = \frac{1}{E} \cdot \frac{F_{\perp}}{A} = \frac{\Delta \, l}{l}}$$

- $\begin{array}{lll} \epsilon & \text{ Dehnung} & & [\epsilon] = 1 \\ E & \text{ Elastizitätsmodul (Materialeigenschaft)} & [E] = \frac{N}{m^2} \\ l & \text{ Länge des Körpers vor Dehnung} & [l] = m \\ \Delta l & \text{ Längenunterschied bei Dehnung} & [\Delta l] = m \\ \end{array}$
- $\sigma$  Zugspannung  $[\sigma] = N$ A Querschnittsfläche  $[A] = m^2$

# $\Rightarrow$ Das Hook'sche Gesetz gilt nur, solange die Deformation linear-elastisch ist!

#### 1.11.3 Querkontraktion $\epsilon_a$

Wird ein Stab gedehnt (länger), so wird er automatisch auch dünner

$$\boxed{\epsilon_q = \frac{\Delta d}{d} = -\mu \epsilon} \qquad \mu \in (0; 0.5)$$

 $\begin{array}{lll} \epsilon_q & \text{Querkontraktion} & [\epsilon_q] = 1 \\ d & \text{Ursprüngliche Dicke des Materials} & [d] = m \\ \Delta d & \text{Dicken-Änderung} & [\Delta \, d] = m \\ \epsilon & (\text{Längs-}) \text{ Dehnung} & [\epsilon] = 1 \\ \mu & \text{Poisson-Zahl (Materialeigenschaft)} & [\mu] = 1 \\ \end{array}$ 

### 1.11.4 Kompression $\frac{\Delta V}{V}$

Ein Körper wird von allen Seiten mit dem gleichen Druck belastet sodass sich sein Volumen verkleinert

$$\boxed{\frac{\Delta V}{V} = -\kappa \cdot \Delta p} \qquad \left(K = \frac{1}{\kappa}\right)$$

 $\begin{array}{lll} V & \text{Ursprüngliches Volumen des K\"{o}rpers} & [V] = \text{m}^3 \\ \Delta V & \text{Volumen\"{a}nderung} & [\Delta V] = \text{m}^3 \\ \kappa & \text{Kompressibilit\"{a}t} & [\kappa] = \frac{\text{m}^2}{\text{N}} \\ \Delta p & \text{Druck\"{a}nderung} & [\Delta p] = \frac{\text{N}}{2} = \text{Pa} \end{array}$ 

Würfel: 
$$\Rightarrow \kappa = \frac{3}{E}(1 - 2\mu)$$

Völlig inkompressibler Körper:  $\kappa=0$   $K=\infty$   $\mu=0.5$ 


#### 1.11.5 Schubbeanspruchung (Scherung)

$$\gamma = \frac{1}{G} \tau$$

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)}$$
 (gilt für isotrope Materialen)

- Scherwinkel  $[\gamma] = {}^{\circ}$
- G Schubodul; Gleitmodul; Torsionsmodul  $[G] = \frac{N}{m^2}$
- Schubspannung  $[\tau] = \frac{N}{m^2}$
- E Elastizitätsmodul (Materialeigenschaft)  $[E] = \frac{N}{2}$
- $\mu$  Poisson-Zahl (Materialeigenschaft)

### 1.12 Schiefe Ebene (mit Seil)



Wichtige Formeln und Zusammenhänge zur schiefen Ebene

 $F_G = m \cdot q$ 

$$F = m \cdot a$$

$$F_N = m \cdot g \cdot \cos(\alpha)$$
  $F_H = m \cdot g \cdot \sin(\alpha)$ 

### 1.13 Rezept: Aufgaben zur Statik lösen

- 1. Koordinatensystem festlegen
- 2. Alle wirkenden Kräfte einzeichnen
- 3. Bezugspunkt P (Drehpunkt) festlegen
  - $\Rightarrow$  Da wo viele Kräfte (oder da wo sinnvoll)
- 4. Kräfte komponentenweise aufschreiben:  $\sum \vec{F}_i = 0$
- 5. Drehmomente M aufschreiben und gleichsetzen:  $\overline{M} = \overline{M}$

### 2 Kinematik

# 2.1 Geradlinige Bewegung (1D)

Die Bewegung erfolgt entlang einer Gerade (keine Richtungsänderung)

$$x(t)$$
  $\xrightarrow{d}$   $v(t)$   $\xrightarrow{d}$   $a(t)$   $x(t)$   $\xrightarrow{\int} dt$   $v(t)$   $\xrightarrow{\int} dt$   $a(t)$ 

### **2.1.1** Weg x(t)

Weg mit Zeit parametrisiert: x = x(t)

# **2.1.2** Geschwindigkeit $v(t) = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

momentane Geschw.:  $\frac{d}{dt}x(t) = \dot{x}(t)$ (Tangente)

mittlere Geschw.: 
$$\overline{v} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}$$
 (Sekante)

# **2.1.3** Beschleunigung $a(t) = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

momentane Beschleunigung:  $\frac{d}{dt}v(t) = \dot{v}(t) = \ddot{x}(t)$ 

mittlere Beschleunigung: 
$$\overline{a} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1}$$

### **2.1.4** Ruck j(t)

Änderung der Beschleunigung pro Zeiteinheit:  $j(t) = \dot{a}(t) = \ddot{x}(t)$ 

# 2.2 Gleichförmige Bewegung a(t) = 0

a(t) = 0

 $v(t) = v_0 = \text{const}$ 

 $x(t) = v_0 \cdot t + x_0$ 

# 2.3 Gleichm. beschleunigte Bewegung a(t) = konst

#### Allgemein:

Anwendungsfall: Freier Fall

$$a(t) = a_0 = \text{const}$$

$$a(t) = -q = \text{const}$$

$$v(t) = a_0 \cdot t + v_0$$

$$v(t) = -q \cdot t$$

$$x(t) = \frac{1}{2} a_0 \cdot t^2 + v_0 \cdot t + x_0$$
  $x(t) = -\frac{1}{2} g \cdot t^2 + h_0$ 

$$x(t) = -\frac{1}{2}g \cdot t^2 + h_0$$

# 2.3.1 Höchsten Punkt $x_{max}$ finden (Extremum)

Im Extremalpunkt gilt:  $\frac{d}{dt}x(t) = v(t) \stackrel{!}{=} 0$ 

$$0 \stackrel{!}{=} v(t_{max}) = -g \cdot t_{max} + v_0 \qquad \Rightarrow t_{max} = \frac{v_0}{g}$$

Durch einsetzen von  $t_{max}$  in x(t) erhält man die maximale Höhe:  $x(t_{max}) = -\frac{1}{2}g \cdot t_{max}^2 + v_0 \cdot t_{max} + h_0 = -\frac{v_0^2}{2a} + \frac{v_0^2}{a} + h_0$ 

### 2.4 Beliebige Bewegung (2D)

### 2.4.1 Geschwidigkeit (tangential zur Bahnkurve)

momentane Geschw.:  $\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \frac{d}{dt} \vec{r} = \dot{\vec{r}}$ 

 $\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$ mittlere Geschw.:

 $v = |\vec{v}| = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{d}{dt}s$ Betrag:

### 2.4.2 Beschleunigung

momentane Beschl.:  $\vec{a} = \frac{d}{dt}\vec{v} = \dot{\vec{v}} = \frac{d^2}{dt^2}\vec{r} = \ddot{\vec{r}}$ 

mittlere Beschl.:  $\overline{\vec{a}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ 

Die Beschleunigung kann ungleich null sein, auch wenn der Betrag der Geschwindigkeit konstant ist


### 2.5 Bahnkurven

Die Geschwindigkeitsänderung in einer Bahnkurve wird in zwei Komponenten aufgeteilt:

 $\Delta \vec{v}_{radial}$  und  $\Delta \vec{v}_{tangential}$ 

Der tangentiale Anteil ändert ausschliesslich den Betrag der Geschwindigkeit  $|\vec{v}|$ 

Der radiale Anteil ändert ausschliessich die Richtung der Geschwindigkeit  $\vec{v}$ 



$$a_{tangential} = \frac{dv}{dt} = \dot{v}$$

$$a_{radial} = \frac{v^2}{r}$$

$$F_{zentripetal} = m \, \frac{v^2}{r}$$

# 2.6 Gleichförmige Bewegung $a_{tangential} = 0$

### tangential (Tacho)

radial

$$a_{tangential} = 0$$

 $a_{radial} = \frac{v^2}{r}$ 

$$v(t) = v_0 = \text{const}$$

$$s(t) = v_0 \cdot t + s_0$$

# 2.7 Gleichm. beschl. Bewegung $a_{tangential} = konst$

#### tangential (Tacho)

radial

$$a_{tangential} = a_0 = \text{const}$$

$$a_{radial} = \frac{v^2}{r}$$


$$v(t) = a_{tangential} \cdot t + v_0$$

$$s(t) = \frac{1}{2} a_{tangential} \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0$$

Die Gesamtbeschleunigung eines Systems  $\vec{a}_{tot} = \vec{a}_{tangential} + \vec{a}_{radial}$ muss nicht zwingend konstant sein! Bei Änderungen der Richtung ändert die Gesamtbeschleunigung.

### 2.8 Kreisbewegung

### 2.8.1 Winkel $\phi$ (zurückgelegter Weg)



Radiant:  $\phi = \frac{s}{-}$ 

# 2.8.2 Winkelgeschwindigkeit $\omega = \frac{\phi}{4}$

$$\omega := \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\phi(t + \Delta t) - \phi(t)}{\Delta t} = \frac{d\phi}{dt} = \dot{\phi}$$

Der Betrag v der (Bahn-) Geschwinndigkeit entspricht:  $v = r \cdot \omega$ 

Umlaufzeit, Periode T

Umlaufzeit für vollständige Umdrehung

Drehzahl, Drehfrequenz f inverse Umlaufzeit  $f = \frac{1}{T}$ 

#### Wichtige Umrechnungsformeln

$$v = r \cdot \omega$$
  $\Leftrightarrow$   $\omega = \frac{v}{r}$   $f = \frac{1}{T}$   $\Leftrightarrow$   $T = \frac{1}{f}$   $\omega = \frac{2\pi}{T}$   $\Leftrightarrow$   $T = \frac{2\pi}{f}$   $\omega = 2\pi f$   $\Leftrightarrow$   $f = \frac{\omega}{2\pi}$ 

# 2.8.3 Winkelbeschleunigung $\alpha = \frac{\omega}{4}$

$$\alpha = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\omega(t + \Delta t) - \omega(t)}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \dot{\omega} = \frac{d^2 \phi}{dt^2} \ddot{\phi}$$

$$a_{tangential} = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}r \cdot \omega = r \cdot \alpha$$

### 2.9 Gleichförmige Kreisbewegung

$$\alpha(t) = 0$$

$$\omega(t) = \omega_0 = \text{const}$$

$$\phi(t) = \omega_0 t + \phi_0$$


# 2.10 Gleichm. beschleunigte Kreisbewegung

$$\alpha(t) = \alpha_0 = \text{const}$$

$$\omega(t) = \alpha_0 \cdot t + \omega_0$$

$$\phi(t) = \frac{1}{2} \alpha_0 \cdot t^2 + \omega_0 \cdot t + \phi_0$$

### 2.11 Senkrechter Wurf



$$a = -q = \text{const}$$

$$v(t) = -g \cdot t + v_0$$

$$= -\frac{1}{2} g \cdot t^2 + v_0 \cdot t + h_0$$

### 2.11.1 Maximale Flughöhe $h_{max}$ bestimmen

Bei der maximalen Flughöhe  $h_{max}$  gilt:  $v(t) \stackrel{!}{=} 0$ 

$$v_0 - g \cdot t_{max} \stackrel{!}{=} 0 \qquad \Rightarrow \qquad t_{max} = \frac{v_0}{g}$$

Nun wird  $t_{max}$  in h(t) eingesetzt:

$$h_{max} = h(t_{max}) = -\frac{g}{2} \frac{v_0^2}{g^2} + v_0 \frac{v_0}{g} + h_0 = \frac{v_0^2}{2g} + h_0$$


Hinweis: Die maximale Flughöhe kann auch über die potentielle und kinetische Energie berechnet werden!

$$E_{kin} \stackrel{!}{=} 0 \qquad E_{pot} \stackrel{!}{=} m \cdot g \cdot h_{max}$$

$$\frac{1}{2} m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h_{max} \quad \Rightarrow \quad h_{max} = \frac{m \cdot v^2}{2 \cdot m \cdot g} = \frac{v^2}{2 \cdot g}$$

 $\Rightarrow$  für abgeschlossene Systeme!

#### 2.12 Horizontaler Wurf



Der horizontale Wurf muss komponentenweise beschrieben werden x-Achse: gleichförmige, unbeschleuigte Bewegung y-Achse: gleichmässig beschleunigte Bewegung

#### x-Achse

### y-Achse

$$\begin{array}{ll} a_x = 0 & a_y = -g \\ v_x = v_0 & v_y = -g \cdot t \\ x = v_0 \cdot t + x_0 & y = -\frac{1}{2} g \cdot t^2 + y \end{array}$$

Tipp: Lege den Koordinatenursprung in den Abwurf-Ort

### 2.12.1 Beschreibung der Flugbahn (Eliminierung von t)

Die y-Koordinate soll als Funktion der x-Koordinate ausgedrückt werden: y=f(x)

$$x = v_0 t \quad \Leftrightarrow \quad t = \frac{x}{v_0} \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{1}{2} g \cdot t^2 = -\frac{g}{2} \frac{x^2}{v_0^2} = y(x)$$

### 2.13 Schiefer Wurf



Der schiefe Wurf muss komponentenweise beschrieben werden x-Achse: gleichförmige, unbeschleuigte Bewegung y-Achse: gleichmässig beschleunigte Bewegung

#### x-Achse

#### y-Achse

$$\begin{array}{ll} a_x = 0 & a_y = -g \\ v_x = v_0 \cdot \cos(\phi) & v_y = -g \cdot t + v_0 \cdot \sin(\phi) \\ x = v_0 \cdot \cos(\phi) \cdot t + x_0 & y = -\frac{1}{2} g \cdot t^2 + v_0 \cdot \sin(\phi) \cdot t + y_0 \end{array}$$

Tipp: Lege den Koordinatenursprung in den Abwurf-Ort

#### 2.13.1 Beschreibung der Flugbahn (Eliminierung von t)

Die y-Koordinate soll als Funktion der x-Koordinate ausgedrückt werden: y=f(x)

$$x(t) = v_0 \cdot \cos(\phi) \cdot t \quad \Rightarrow \quad t = \frac{x}{v_0 \cdot \cos(\phi)}$$
  
 
$$\Rightarrow \quad y = -\frac{g}{2 v_0^2 \cdot \cos^2(\phi)} \cdot x^2 + \tan(\phi) \cdot x = y(x)$$

#### 2.13.2 Ansätze zur Bestimmung von Extrema

max. Wuftweite 
$$s_{max}$$
  $y \stackrel{!}{=} 0$   $(\phi \in \{45; 135\})$   $s_{max} = x_{max} \in \{0, \frac{2v_0^2}{g} \cos(\phi) \cdot \sin(\phi)\}$ 

Elevationswinkel 
$$\phi = \tfrac{1}{2}\arcsin\left(\tfrac{g\cdot d}{v_0^2}\right) = \tfrac{1}{2}\arcsin\left(\tfrac{g\cdot x_{max}}{v_0^2}\right)$$

max. Wurfhöhe 
$$v_y\stackrel{!}{=}0\\ x_{maxH\"{o}he}=h_{max}=\frac{s_{max}}{2}=\frac{x_{max}}{2}\\ y(x_{maxH\"{o}he})=\frac{v_0^2\cdot sin^2(\phi)}{2\cdot q}$$

### 3 Dynamik

#### 3.1 Newtonsche Gesetze

Gesetze, welche Bewegungen beschreiben.

### 3.1.1 Erstes Newtonsches Gesetz: Trägheitsgesetz

Ein Körper verharrt in seine Zustand (Ruhe, gleichförmige geradlinige Bewegung), wenn er nicht durch eine Kraft gezwungen wird, seinen Zustand zu ändern.

Die  $\mathbf{Tr\"{a}gheit}$  eines Körpers hängt von seiner (Tr\"{a}gheits-) Masse ab.

#### 3.1.2 Zweites Newtonsches Gesetz: Aktionsgesetz

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$
 |  $\vec{F}$  | Kraft |  $F = \frac{\text{kg.m}}{\text{m}} = \text{N}$  |  $F = m \cdot \vec{a}$  |

⇒ Anwendung erfolgt meist komponentenweise!

#### 3.1.3 Drittes Newtonsches Gesetz: Wechselwirkungsgesetz

Wirkt ein Körper A auf einen Körper B mit der Kraft  $\vec{F}_{AB}$ , so wirkt der Körper B auf A mit der Kraft  $\vec{F}_{BA}=-\vec{F}_{AB}$ 

# 3.2 Reibungskräfte


Haftreibung:	$\vec{F}_{R,max}$	$= \mu_H$	$\cdot  \vec{F}_N$
--------------	-------------------	-----------	--------------------


Gleitreibung: 
$$\vec{F}_{Gleit} \approx \mu_G \cdot \vec{F}_N$$

Rollreibung: 
$$\vec{F}_{Roll} \approx \mu_R \cdot \vec{F}_N$$

$ec{F}_R$	Reibungskraft	$[\vec{F}_R] = N$
$\vec{F}_{R,max}$	Haftreibungskraft	$[\vec{F}_{R,max}] = N$
$\vec{F}_{Gleit}$	Gleitreibungskraft	$[\vec{F}_{Gleit}] = N$

# 3.3 Rollreibungslänge e (Drehmoment)






$$e = \frac{r \cdot F}{F_N} = \frac{r \cdot F_R}{F_N} = \frac{r \cdot \mu_R \cdot F_R}{F_N} = \mu_R \cdot r$$

$$M_R = e \cdot F_N = \mu_R \cdot r \cdot F_N = r \cdot F_R = r \cdot F$$

e	Rollreibungslänge	[e] = m
r	Radius des Rades	[r] = m
$F_R$	Rollreibungskraft	$[F_R] = N$
$F_N$	Normalkraft	$[F_N] = N$
$\mu_R$	Rollreibungskoeffizient	$[\mu_R] = 1$
$M_R$	Rollreibungsmoment	$[M_R] = Nm$

# 3.4 Angetriebenes Rad



$\vec{F_Z}$	Zugkraft	$[F_Z] = N$
$\vec{F_N}$	Normalkraft	$[F_N] = N$
$\vec{F_R}$	Rollreibungskraft	$[F_R] = N$
$\vec{F_A}$	Haftreibungskraft	$[F_A] = N$

### 3.4.1 Hinweise zu Reibung an Rädern

- Jedes Rad weist Rollreibung auf
- Zusätzlich zur Rollreibung weist ein angetriebenes Rad eine Haftreibung auf

### 3.5 Arbeit und Energie

#### 3.5.1 Arbeit

Wird der Angriffspunkt einer Kraft  $\vec{F}$  um die Strecke  $d\vec{s}$  verschoben so leistet die Kraft die Arbeit W

$$W_{AB} = \int_{A}^{B} dW = \int_{A}^{B} \vec{F} \bullet d\vec{s} \qquad \text{(Skalarprodukt)}$$

Wenn die projizierte Kraft konstant ist:  $W = F \bullet s_{AB}$ 

### 3.5.2 Potentielle Energie $W_{pot}$

Beim Anheben eines Körpers gewinnt der Körper an potentieller Energie (Lageenergie)

$$W_{pot} = m \cdot g \cdot h$$

$W_{pot}$	Potentielle Energie	$[W] = N \cdot m =$
m	Masse des Körpers	[m] = kg
g	Erdbeschleunigung	$[g] = \frac{m}{s^2}$
h	Höhe der Körpers	[h] = m

### Beispiel: Spannen einer Feder

Federkraft als Funktion der Auslenkung x  $F = -k \cdot x$ 

$$W_{pot} = \int_{0}^{x_0} -\vec{F} \bullet d\vec{x} = \int_{0}^{x_0} k \cdot x \, dx = \frac{1}{2} k \cdot x_0^2$$

$W_{pot}$	Potentielle Energie	$[W] = \mathbf{N} \cdot \mathbf{m} = \mathbf{J}$
$\dot{F}$	Federkraft	[F] = N
k	Federkonstante	$[k] = \frac{N}{m}$
$x_0$	Auslenkung der Feder	$[x_0] = m$

### 3.5.3 Kinetische Energie $W_{kin}$

$$W_{kin} = \int_{A}^{B} \vec{F} \bullet d\vec{s} = F \bullet s_{AB} = m \cdot a \cdot \frac{a}{2}t^{2} = m \cdot \frac{a^{2} \cdot t^{2}}{2} = \frac{1}{2}m \cdot v^{2}$$

$W_{kin}$	Kinetische Energie	$[W] = N \cdot m = 3$
F	Kraft	[F] = N
s	Wegstück (Kinematik)	[s] = m
m	Masse des Körpers	[m] = kg
a	Beschleunigung (Kinematik)	$[a] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
v	Geschwindigkeit (Kinematik)	$[v] = \frac{\tilde{m}}{s}$

### 3.6 Energieerhaltung (in abgeschlossenen Systemen)

Die Gesamtenergie eines abgeschlossenen Systems ist unveränderlich!

abgeschlossen: Es wird keine Masse hinzugefügt/entfernt und es wirken keine äusseren Kräfte!

$$W = \underbrace{m \cdot g \cdot h}_{\text{pot. Energie}} = m \cdot g \cdot \underbrace{\frac{1}{2} g \cdot t^2}_{\text{h(t)}} = \underbrace{\frac{1}{2} m \cdot v^2}_{\text{kin. Energie}}$$

Für nicht abgeschlossene Systeme kann eine Bilanzrechnung aufgestellt werden:

Die Energiezunahme im Gesamtsystem entspricht der von aussen zugeführten Energie.

Die Energieabnahme im Gesamtsystem entspricht der von aussen entzogenen Energie.

#### 3.6.1 Energiesatz der Mechanik

$$E_{pot} + E_{kin} = E_{tot} = \text{const}$$
 (gilt zu jedem Zeitpunkt)

# 3.7 Leistung und Wirkungsgrad

#### 3.7.1 Leistung

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{\vec{F} \bullet \Delta \vec{s}}{\Delta t} = \vec{F} \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t} = \vec{F} \bullet \vec{v}$$

P	Leistung	$[P] = W = \frac{J}{s}$
$\Delta W$	geleistete Arbeit	[W] = J
$\Delta t$	verstrichene Zeit	[t] = s
F	Kraft	[F] = N
$\Delta s$	Wegstück	[s] = m

#### Pferdestärken

$$1 \text{ PS} = 75 \text{ kg} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 1 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 735.5 \text{ W}$$

### 3.7.2 Wirkungsgrad $\eta$

Faustregel: Je grösser eine Maschine, desto besser ihr Wirkungsgrad

$$\boxed{\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} \qquad \qquad \eta < 1 \qquad [\eta] = 1}$$

# 3.8 Impuls $\vec{p}$


$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$


2. Newton'sches Gesetz allgemeingültiger (relativistisch):

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(m \cdot \vec{v}) = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

#### 3.8.1 Kraftstoss $\Delta p$

Ein Kraftstoss entspricht einer Impulsänderung und kann über die mittlere Kraft beschrieben werden.





$\frac{F(t)}{\overline{F}}$	Kraftverlauf	[F] = N
$\overline{F}$	mittlere Kraft	$[\overline{F}] = N$
$\Delta t$	Zeitdauer des Kraftstosses	$[\Delta t] = s$
$\Delta p$	Impulsänderung	$[\Delta p] = Ns$
p	Impuls vor dem Stoss	[p] = Ns
p'	Impuls nach dem Stoss	[p'] = Ns
$\vec{a}$	Beschleunigung	$[\vec{a}] = \frac{\mathrm{m}}{2}$

# 3.9 Impulserhaltungssatz (Impulssatz)

In einem  ${\bf abgschlossenen}$   ${\bf System}$ bleibt der Gesamtimpuls konstant


abgeschlossenes System: es wirken keine externen Kräfte

$$\vec{p} = \int \underbrace{\frac{d\vec{p}}{dt}}_{F_{aussen}=0} dt = c = \text{const}$$

### 3.10 Stösse

Elastizitätszahl: 
$$k = \frac{v_2' - v_1'}{v_1 - v_2} = -\frac{v_{rel}'}{v_{rel}} \ge 0$$

Deformtionsarbeit:  $Q = (E_1 + E_2) - (E'_1 + E'_2) \ge 0$ 



#### 3.10.1 Gerader, zentraler, total elastischer Stoss

Die beiden Stosspartner verformen sich nicht!  $\Rightarrow$  Für die Deformationsarbeit gilt: Q=0

Impulssatz: 
$$p \stackrel{!}{=} p'$$
 $m_1 v_1 + m_2 v_2 \stackrel{!}{=} m_1 v'_1 + m_2 v'_2$ 

Energiesatz:  $E_{kin} \stackrel{!}{=} E'_{kin}$ 
 $\frac{1}{2} m_1 v'_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v'_2^2 \stackrel{!}{=} \frac{1}{2} m_1 v'_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v'_2^2$ 
 $v'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \cdot v_1 + \frac{2m}{m_1 + m_2} \cdot v_2$ 
 $v'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \cdot v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \cdot v_2$ 

#### 3.10.2 Gerader, zentraler, total inelastischer Stoss

Die beiden Stosspartner haften nach dem Stoss aneinander und haben die gleiche Geschwindigkeit.

 $\Rightarrow$  Für die Deformationsarbeit gilt:  $Q \neq 0$ 

Impulssatz:	$p \stackrel{!}{=} p'$ $m_1 v_1 + m_2 v_2 \stackrel{!}{=} (m_1 + m_2) v'$
Energiesatz:	$E_{kin} \stackrel{!}{=} E'_{kin}$ $\frac{1}{2}m_1 v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2 \stackrel{!}{=} \frac{1}{2}(m_1 + m_2) v'^2 + e^{-\frac{1}{2}m_1} v_1^2 + e^{-\frac{1}{2}m_2} v_2^2 \stackrel{!}{=} \frac{1}{2}(m_1 + m_2) v'^2 + e^{-\frac{1}{2}m_2} v'^2 + e^{-\frac{1}{2}m_2} v'^2 + e^{-\frac{1}{2}m_2} v'^2 + e^{-$
Deformationsarbeit:	$Q = \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} (v_1 - v_2)^2 = \frac{1}{2} \mu \cdot v_{rel}^2$

Relativgeschw.:  $v_{rel} := |v_1 - v_2|$ 

Reduzierte Masse:  $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ 

k	Elastizitätszahl	[k] = 1
$E_1, E_2$	Energien vor Stoss	[E] = J
$E_1', E_2'$	Energien nach Stoss	[E'] = J
$m_1, m_2$	stossende Massen	[m] = kg
$v_1, v_2$	Geschwindigkeit vor Stoss	$[v] = \frac{\mathbf{m}}{s}$
$v'_1, v'_2$	Geschwindigkeit nach Stoss	$[v'] = \frac{m}{\epsilon}$
$\bar{Q}^{\bar{Z}}$	Deformationsarbeit	$[Q] = \mathring{J}$
$v_{rel}$	Relativgeschwindigkeit	$[v_{rel}] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
$\mu$	reduzierte Masse	$[\mu] = \mathrm{kg}$


#### 3.11 Rakete

Anwendungsbeispiel für den Impulssatz

#### 3.11.1 Rakete im Flug

 $\Rightarrow$  Masse ist hier veränderbar!  $m(t) = m = m_{Start} - \mu \cdot t$ 

Die Rakete verliert an Treibstoff, wodurch die Masse der Rakete abnimmt (dm<0)



Impulsaatz:  $m \cdot v(t) = (m + dm)(v(t) + dv) + dm(u - v)$  dm < 0

Raketengleichung:  $v(t) = -u \cdot \ln(m) + v_0 + u \cdot \ln(m_0) = v_0 + u \cdot \ln(\frac{m_0}{m})$ 

Massenverhältnis:  $\frac{Startmasse}{Endmasse}$ 

max. Geschwindigkeitsänderung:  $\Delta v = v - v_0 = u \cdot \ln(\frac{m_0}{m})$ 

Schubkraft:  $F_{Schub} = \frac{dp}{dt} = -\frac{u \cdot dm}{dt} = \underbrace{\frac{dm}{dt}}_{\mu} (-u) = \mu \cdot u$ 

 $\Rightarrow$  Hier wurde noch keine Erdbeschleunigung (Anziehung) berücksichtigt!

u	Strahlgeschwindigkeit der Rakete	$[u] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
m	Zeitlich veränderbare Masse $m(t)$	$[m] = \mathring{\mathrm{kg}}$
$m_0$	Masse zum Startzeitpunkt	[m] = kg
$v_0$	Startgeschwindigkeit	$[v_0] = \frac{m}{s}$
$F_{Schub}$	Schubkraft der Rakete	$[F_{Schub}] = N$
$\mu$	Treibstoffverbrauch pro Zeit	$[\mu] = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}}$

#### 3.11.2 Aufstieg der Rakete im Schwerefeld

Konstante Erdbeschleunigung g wird berücksichtigt

Veränderbare Masse:  $m(t) = m = m_{Start} - \mu \cdot t$ 

Gesamtkraft:  $m(t)\frac{dv}{dt} = m(t) \cdot a = F_{Schub} - F_G = \mu \cdot u - m \cdot g$ 

Beschleunigung:  $a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{\mu \cdot u}{m_0 - \mu \cdot t} - g$ 

Raketengleichung:  $v(t) = u \cdot \ln(\frac{m_{Start}}{m(t)}) - g \cdot t$ 


Spezifischer Impuls:  $T = \frac{m(t)}{\mu} = \frac{u}{g}$ 

u	Strahlgeschwindigkeit der Rakete	$[u] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
m	Zeitlich veränderbare Masse $m(t)$	$[m] = \tilde{k}g$
$m_0$	Masse zum Startzeitpunkt	[m] = kg
$v_0$	Startgeschwindigkeit	$[v_0] = \frac{m}{s}$
g	Erdbeschleuigung	$[g] = \frac{m}{2}$
$\mu$	Treibstoffverbrauch pro Zeit	$[\mu] = \frac{kg}{s}$
T	spezifischer Impuls (Zeit von konstantem Schub)	[T] = s

### 3.12 Gravitation

#### 3.12.1 Erstes Kepler'sches Gesetz

Die Planeten bewegen sich auf Ellipsen, in deren Brennpunkt sich die Sonne befindet.



#### 3.12.2 Zweites Kepler'sches Gesetz

Der Fahrstrahl der Planeten überstreicht in der gleichen Zeit die gleiche Fläche.

⇒ Bei kleinerem Abstand zur Sonne ist die Geschwindigeit schneller!

#### 3.12.3 Drittes Kepler'sches Gesetz

Die Quadrate der Umlaufzeiten verhalten sich wie die Kuben der grossen Halbachsen.

$$a = \left(\frac{T}{T_{ref}}^{\frac{2}{3}} \cdot a_{ref}\right) \qquad \Leftrightarrow \qquad \left(\frac{a}{a_{ref}}\right)^3 = \left(\frac{T}{T_{ref}}\right)^2$$

Als Referenz wird die Erde verwendet!

Astronomische Einheit:  $a_{ref} = 1 \text{ AE} = 149.6 \cdot 10^6 \text{ km}$ 

Referenzzeit:  $T_{ref} = 1 a = 1 \text{ Jahr}$ 

a	grosse Halbachse gesuchtet Planet	[a] = AE
$a_{ref}$	grosse Halbachse Erde	$[a_{ref}] = AE$
$T^{'}$	Umlaufzeit Planet	[T] = Jahre
$T_{ref}$	Umlaufzeit Erde	[T] = Jahre

#### 3.12.4 Gravitationsgesetz

$$\mbox{Gravitationskraft:} \quad F_G = G \, \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \quad \mbox{mit } G = 6.67 \cdot 10^{-11} \, \frac{\mbox{m}^3}{\mbox{kg s}^2}$$

#### 3.12.5 Gravitationswirkung innerhalb einer Kugel

$$F_G = G \, \frac{m_{Kern}(r) \, m}{r^2} = G \, \frac{4 \, \pi \, r^3 \, \rho \, m}{3 \, r^2} = \frac{4 \, pi}{3} \, G \, \rho \, m \, r$$

$F_G$	Gravitationskraft	$[F_G] = N$
G	Gravitationskonstante	$[G] = \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg  s}^2}$
r	Radius (Abstand vom Zentrum)	[r] = m
ho	homogene Dichte der Kugel	$[ ho] = rac{ ext{kg}}{ ext{m}^3}$
m	Masse vom Massepunkt	$[m] = \mathrm{kg}$
$m_{Kern}$	Masse des Kugelkerns	$[m_{Kern}] = kg$

#### 3.12.6 Gravitationswirkung ausserhalb einer Kugel

$$F_G = G \, \frac{M \cdot m}{r^2}$$

$F_G$	Gravitationskraft	$[F_G] = N$
G	Gravitationskonstante	$[G] = \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}$
r	Radius (Abstand vom Zentrum)	[r] = m
m	Masse vom Massepunkt	[m] = kg
M	Gesamtmasse der Kugel	[M] = kg

#### 3.12.7 Gravitationspotential $\phi$

Wenn eine Masse in einem Gravitationsfeld bewegt wird, so wird Arbeit verrrichtet.

$$W_{12} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F}_G \bullet d\vec{s} = \int_{r_1}^{r_2} G \frac{M \cdot m}{r^2} dr = G \cdot M \cdot m \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)$$

potentielle Energie: 
$$E_{pot}(r) = -G \frac{M m}{r}$$

Gravitationspotential: 
$$\phi = \frac{E_{pot}}{m} = -\frac{G \cdot M}{r}$$

### Im Inneren eines homogenen Zentralkörpers gilt

$$F_G = \frac{4\pi \cdot G \cdot \rho \cdot m \cdot r}{3}$$

$$E_{pot} = -\frac{2\pi \cdot G \cdot \rho \cdot m}{3} r^2 + \epsilon$$

$$\phi = -\frac{2\pi \cdot G \cdot \rho}{3} r^2 + c = -\frac{G \cdot M(r)}{2r} + c = -\frac{G \cdot M(r)}{2r} - \frac{G \cdot M(r)}{2R}$$

W	Arbeit	[W] = J
$F_G$	Gravitationskraft	$[F_G] = N$
$E_{pot}$	potentielle Energie	$E_{pot} = J$
G	Gravitationskonstante	$[G] = \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}$
r	Radius (Abstand vom Zentrum)	[r] = m
$\rho$	homogene Dichte der Kugel	$[ ho] = rac{ ext{kg}}{ ext{m}^3}$
m	Masse vom Massepunnkt	[m] = kg
M	Gesamtmasse der Kugel	[M] = kg
R	Radius der Kugeloberfläche	[R] = m

### 3.13 Bezugssysteme: Inertialsystem

Inertialsystem: unbeschleuigtes Bezugssystem

Wenn die Newton'schen Gesetze im Bezugssystem S gelten, so gelten sie auch im Bezugssystem S', solange dieses nicht beschleunigt ist und nicht rotiert.

 $\Rightarrow$  In sämtlichen Inertialsystemen sind die mechanischen Gesetze identisch!

#### 3.13.1 Galilei-Transformation

Bezugssystem S' bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit  $v_0$ :

Transformation zwischen S und S'

$$v_0 = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$
 $x = x' + v_x$ 
 $y = y' + v_y$ 
 $z = z' + v_z$ 
 $t = t'$ 

### 3.14 Beschleunigte Bezugssysteme

In beschleunigten Bezugssystemen müssen **Trägheitskräfte** berücksichtigt werden!

### 3.14.1 Translatorisch beschleunigtes Bezugssystem

Beispiel: Zug beschleunigt auf gerader Schiene

Für einen Beobachter **im beschleunigten System** S' wirkt eine Trägheitskraft:

Gesamtkraft: 
$$\vec{F}' = \vec{F} - m \cdot \vec{a}_0 = \vec{F} + \vec{F}_{Tr\ddot{a}gheit}$$

$ec{F}' \ ec{F} \ ec{F}_{Tr\"{a}gheit}$	Gesamte im System wirkende Kraft Statisch wirkende Kräfte Trägheitskraft Mosse im System	$\begin{aligned} [\vec{F}'] &= \mathbf{N} \\ [\vec{F}] &= \mathbf{N} \\ [\vec{F}_{Tr\ddot{a}gheit}] &= \mathbf{N} \\ [m] &= \mathbf{kg} \end{aligned}$
$m = ec{a}_0$	Masse im System Beschleunigung des Systems	$[m] = \text{kg}$ $[\vec{a}_0] = \frac{\text{m}}{\text{c}^2}$
$u_0$	Describeding des bysteins	$[a_0] - {}_{s^2}$


#### 3.14.2 Gleichförmig rotierendes Bezugssystem (Scheinkräfte)

Fest verbundene Masse  $\Rightarrow$  Scheinkraft: Zentrifugalkraft

$$ec{F}_z = -m \, ec{a}_z = -m \cdot \omega^2 \cdot ec{r}$$
  $ec{F}_{zentrifugal} \stackrel{!}{=} -ec{F}_{Zentripetal}$ 

$\vec{F}_z$	Zentrifugalkraft (Trägheitskraft; Scheinkraft)	$[\vec{F}_z] = N$
m	Masse im System	[m] = kg
$\vec{a}_z$	Beschleunigung des Systems $(a_{radial})$	$[\vec{a}_z] = \frac{\mathbf{n}}{\mathbf{s}^2}$
$\omega$	Winkelgeschwindigkeit	$[\omega] = \frac{rac}{\varepsilon}$
$\vec{r}$	Radius des Systems (nach innen zeigend)	$ \vec{r}  = m$

 $lose Masse \Rightarrow Scheinkraft: Corioliskraft$ 



Corioliskraft (Trägheitskraft; Scheinkraft)	$[\vec{F}_c] = N$
Masse im System	[m] = kg
Coriolisbeschleunigung	$[\vec{a}_c] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
Winkelgeschwindigkeit	$[\omega] = \frac{\text{rad}}{}$
Relativgeschwindigkeit	$[\vec{v}_R] = \frac{\mathrm{s}}{\mathrm{s}}$
	Masse im System Coriolisbeschleunigung Winkelgeschwindigkeit

#### 3.14.3 D'Alembert'sches Prinzip

Wird ein Körper in einem mitbewegten Koordinatensystem betrachtet, so bleibt er in Ruhe:  $\vec{v}_R=0$  und  $\vec{a}_R=0$ 

$$\vec{F} + \underbrace{\vec{F}_z + \vec{F}_c}_{\text{Scheinkräfte}} = \vec{0}$$

 $\Rightarrow$  Statisches Gleichgewichtsproblem

### 3.15 Rotation starrer Körper

Rotation: Drehung um feste Achse Kreisel: Drehung um starren Punkt Kreiselbewegung Drehung eines vollig freien,

starren Körpers um seinen Schwerpunkt

#### 3.15.1 Dynamisches Grundgesetz der Rotation

Es ist **nur die tangentiale Komponente** der Kraft (des Drehmoments) eines rotierenden Körpers relevant!

$$dM_t = r \cdot dF_t = r \cdot dm \cdot a_t = dm \cdot r^2 \cdot \alpha$$

$$M = \int dM = \int r^2 \alpha \cdot dm = \alpha \underbrace{\int r^2 \cdot dm}_{J_{Scheibe} = m \cdot r^2}$$

$$\Rightarrow M = J \cdot \alpha$$

$dM_t$	kleine TanKomponente des Drehmoments	$[dM_t] = Nr$
M	(gesamtes) Drehmoment	[M] = Nm
$dF_t$	kleine Tangentialkomponente der Kraft	$[dF_t] = N$
r	Abstand Drehachse zu Massepunkt (Rand)	[r] = m
dm	kleines Massestück des Körpers	dm = kg
$a_t$	Tangentialbeschleunigung $(a_t = r \cdot \alpha)$	$[a_t] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
$\alpha$	Winkelbescheunigung	$[\alpha] = \frac{\text{rad}}{s^2}$
J	(Massen-) Trägheitsmoment	$[J] = \operatorname{kg m}^2$

#### 3.15.2 Massenträgheitsmomente


Körper		Trägheitsmoment
Vollzylinder	r m	$\frac{mr^2}{2}$
Hohlzylinder	$r_a$	$\frac{m\left(r_{\rm a}^2+r_{\rm i}^2\right)}{2}$
Kugel	ry/ m	$\frac{2}{5}mr^2$
Quader		$\frac{m(a^2+b^2)}{12}$

### 3.16 Trägheitsellipsoid

Trägheitsradius  $r_0$ : als ob ganze Masse eines Körpers nur einen Radius hätte

$r_0$	=		$\frac{J}{m}$
		٧	m

- Trägheitsradius
- Masse des Körpers m
- (Massen-) Trägheitsmoment
- reziproker Trägheitsradius  $s_0$
- $[r_0] = m$
- [m] = kg $[J] = \operatorname{kg} \operatorname{m}^2$
- $[s_0] = m$




Hauptträgheits-Achsen (entsprechen immer Symmetrie-Achsen, falls

beliebige Achse  $J_A$   $J_A = J_x \cdot \cos^2(\alpha) + J_y \cdot \cos^2(\beta) + J_z \cdot \cos^2(\gamma)$ 

### 3.17 Satz von Steiner

Beschreibt, wie man das Trägheitsmoment J berechnet, wenn die Drehachse nicht durch den Schwerpunkt des rotierenden Körpers geht, sonden parallel dazu verläuft.



- $[J_S] = \operatorname{kg} \operatorname{m}^2$  $[J_A] = \operatorname{kg} \operatorname{m}^2$ Trägheitsmoment (Rot. um Schwerp.)  $J_A$ Trägheitsmoment (Rot. um bel. Punkt)
- Masse des Körpers
- dAbstand zum Schwerpunkt

- [d] = m

# 3.18 Arbeit und Leistung (Rotation)

$$dW = \vec{F} \bullet d\vec{s} = F_t \cdot ds = F_t \cdot r \cdot d\phi = M \cdot d\phi$$

$$P = \frac{dW}{dt} = M\frac{d\phi}{dt} = M \cdot \omega$$

- Tantentialer Kraftanteil der Rotation  $[F_t] = N$ zurückgelegter Kreiswinkel  $[d\phi] = rad$ [P] = WPLeistung
- [W] = JWEnergie  $[\omega] = \frac{rad}{s}$ [M] = NmWinkelgeschwindigkeit
  - Drehmoment

# 3.19 Rotationsenergie

Foldenes gilt nur für die Rotation um den Schwerpunkt eines Körpers!

Die totale kinetische Energie ist die Summe aller kinetischer Energien eines Körpers

$$E_{kin} = \int \frac{1}{2} v^2 dm = E_{trans} + E_{rot}$$

$$E_{trans} = \frac{1}{2} m \cdot v_s^2$$

$$E_{rot} = \frac{1}{2} J_s \cdot \omega^2$$


Translationsenergie des Schwerpunkts  $[E_{trans}] = J$  $E_{trans}$ mMasse des Körpers [m] = kg

 $[v_s] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$   $[E_{rot}] = \mathrm{J}$ Geschwindigkeit des Schwerpunkts  $v_s$ 

Rotationsenergie  $E_{rot}$ Trägheitsmoment (Rot. um Schwerp.)  $[J_S] = \operatorname{kg} \operatorname{m}^2$  $J_S$ 

 $[\omega] = \frac{\mathrm{rad}}{}$ Winkelgeschwindigkeit

# 3.20 Drehimpuls $\vec{L}$ / Impulserhaltung (Rotation)



$$ec{L} = \int dec{L} = \int ec{r} imes ec{v} \cdot dm = ec{r} imes ec{p}$$

 $\vec{L}$ Drehimpuls  $\begin{bmatrix} \vec{r} \end{bmatrix} = \mathbf{m}$  $\begin{bmatrix} \vec{v} \end{bmatrix} = \mathbf{m}$ Abstand Massepunkt zu Rot-Achse  $\vec{v}$ Rotationsgeschwindigkeit [dm] = kgdmkleines Masse-Stück  $|\vec{p}| = \frac{\text{kg m}}{}$  $\vec{p}$ Impuls

### 3.20.1 Drehmoment $\vec{M}$ vs. Drehimpuls $\vec{L}$

In einem abgschlossenen System ( $\vec{M} = 0$ ) bleibt der Gesamtdrehimpuls erhalten

 $\Rightarrow \vec{L} = \text{const.}$ 

Impulserhaltung:  $L \stackrel{!}{=} L'$ 

 $J_1 \cdot \omega + J_2 \cdot \omega \stackrel{!}{=} J_1 \cdot \omega_1' + J_2 \cdot \omega_2'$ 

 $E_{rot} \stackrel{!}{=} E'_{rot} + Q$ Energiesatz:

 $\frac{1}{2}J_1 \cdot \omega_1^2 + \frac{1}{2}J_2 \cdot \omega_2^2 \stackrel{!}{=} \frac{1}{2}J_1 \cdot \omega_1'^2 + \frac{1}{2}J_2 \cdot \omega_2'^2 + Q$ 

 $\vec{M}$ Drehmoment  $[\vec{M}] = \text{Nm}$ 

Abstand Massepunkt zu Rot-Achse

 $\vec{F}$ Kraft, welche Drehmoment bewirkt  $\vec{p}$ 

 $[\vec{p}] = \frac{\text{kg m}}{\text{s}}$   $[\vec{L}] = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}}$   $[J] = \text{kg m}^2$   $[\omega] = \frac{1}{\text{s}}$  [Q] = JImpuls

 $\vec{L}$ Drehimpuls Massenträgheitsmoment

Winkelgeschwindigkeit

Deformationsarbeit

### 3.20.2 Drehimpuls $ec{L}$ vs. Winkelgeschwindigkeit $\omega$

$$L = \int dL = \int r^2 \, \omega \, dm = \omega \int r^2 \, dm = J \, \omega$$

 $[L] = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}}$ [r] = mLDrehimpuls Abstand Massepunkt zu Rot-Achse [dm] = kg $[\omega] = \frac{rad}{s}$  $[J] = kg m^2$ kleines Masse-Stück dmWinkelgeschwindigkeit  $\omega$ 

(Massen-) Trägheitsmoment (hier Tensor)

### 3.21 Rotation vs. Translation

			112	11.5	112	112	112	11.7	11/2
Δχ	$\Delta x$ $v = \frac{dx}{dt}$ $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$	$v = v_0 + at$ $\Delta x = \langle v \rangle \Delta t$ $\langle v \rangle = \frac{1}{2} (v_0 + v)$	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ $v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta x$	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at$ $v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$ $F$	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t$ $v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta x$ $F$ $m$	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at$ $v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$ $F$ $m$ $dW = F ds$	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at$ $v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta x$ $F$ $m$ $dW = F ds$ $E_{kin} = \frac{1}{2} m v^2$	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at$ $y^2 = v_0^2 + 2 a \Delta x$ $F$ $m$ $dW = F ds$ $E_{kin} = \frac{1}{2} m v^2$ $P = F v$	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at$ $v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta x$ $F$ $m$ $dW = F ds$ $E_{kin} = \frac{1}{2} m v^2$ $P = F v$ $p = m v$
Verschiebung	verschiebung Geschwindigkeit Beschleunigung	Gleichungen für den Fall konstanter Beschleunigung		Kraft	Kraft Masse	Kraft Masse Arbeit	Kraft Masse Arbeit Kinetische Energie	Kraft Masse Arbeit Kinetische Energie Leistung	Kraft Masse Arbeit Kinetische Energie Leistung Impuls
$\Delta \theta$	$ \alpha = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} $ $ \alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} $	$\omega = \omega_0 + \alpha t$ $\Delta \theta = \langle \omega \rangle \Delta t$ $\langle \omega \rangle = \frac{1}{2} (\omega_0 + \omega)$	$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$ $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha \Delta \theta$	$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$ $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha \Delta \theta$ M	$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$ $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha \Delta \theta$ $M$ $I$	$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$ $\omega^2 = \omega_0^2 + 2 \alpha \Delta \theta$ $M$ $I$ $dW = M d\theta$	$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$ $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha \Delta \theta$ $M$ $I$ $dW = M d\theta$ $E_{kin} = \frac{1}{2} I \omega^2$	$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$ $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha \Delta \theta$ $M$ $I$ $dW = M d\theta$ $E_{kin} = \frac{1}{2} I \omega^2$ $P = M \omega$	$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$ $\omega^2 = \omega_0^2 + 2 \alpha \Delta \theta$ $M$ $I$ $dW = M d\theta$ $E_{kin} = \frac{1}{2} I \omega^2$ $P = M \omega$ $L = I \omega$
	Drenwinkel Winkelgeschwindigkeit Winkelbeschleunigung	Gleichungen für den Fall konstanter Winkelbeschleunigung					nt Sje	Drehmoment Trägheitsmoment Arbeit Kinetische Energie Leistung	nt gie

### 4 Vektorrechnung

# 4.1 Betrag eines Vektors


$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

# 4.2 Gleichheit zweier Vektoren

Zwei Vektoren sind gleich, wenn alle Komponenten identisch sind:

- $\bullet \quad A_x = B_x$
- $\bullet \quad A_y = B_y$
- $\bullet \quad A_z = B_z$

# 4.3 Negative eines Vektors




$$b_x = -a_x$$

$$b_y = -a_y$$

$$b_z = -a_z$$

### 4.4 Addition zweier Vektoren



$$c_x = a_x + b_x$$

$$c_y = a_y + b_y$$

$$c_z = a_z + b_z$$

### 4.5 Subtraktion zweier Vektoren



$$c_x = a_x - b_x$$

$$c_y = a_y - b_y$$

$$c_z = a_z - b_z$$

# 4.6 Multiplikation eines Vektros mit einem Skalar

$$\vec{b} = s \vec{a} \quad |\vec{B}| = |s| \cdot |\vec{a}|$$

$$b_x = s \cdot a_x$$

$$b_y = s \cdot a_y$$

$$b_z = s \cdot a_y$$

### 4.7 Skalarprodukt

$$\vec{c} = \vec{a} \bullet \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos(\varphi)$$

# 4.8 Kreuzprodukt (nur in 3D)

$$\vec{a} imes \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ -(a_1b_3 - a_3b_1) \\ a_1b_2 - a_2b_2 \end{pmatrix}$$

### 5 Statistik

### 5.1 Arithmetisches Mittel $\overline{x}_{arith}$

$$\overline{x}_{arith} := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i$$

# 5.2 Geometrisches Mittel $\overline{x}_{geom}$

Nur für positive Zahlenreihen  $x_i$  definiert!

$$\overline{x}_{geom} := \sqrt[N]{\prod_{i=1}^N x_i} \qquad \Rightarrow \overline{x}_{geom} \leq \overline{x}_{arith}$$

### 5.3 Quadratisches Mittel QMW (RMS)

Wechselstromtechnik: Effektivwert

$$QMW := \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i^2}$$

### 5.4 Harmonisches Mittel $\overline{x}_{harm}$

$$\overline{x}_{harm} := \frac{N}{\sum\limits_{i=1}^{N} \frac{1}{x_i}}$$

Kann sinnvoll eingesetzt werden, wenn man für die i-te Teilstrecke  $s_i$  eine Zeit  $t_i$  benötigt (also eine Durchschnittsgeschwindigkeit von  $v_i=\frac{s_i}{t_i}$  und eine Durchschnittsgeschwindigkeit über N Teilstrecken ermitteln will:

$$\overline{v}_{harm} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{N} s_i}{\sum\limits_{i=1}^{N} t_i} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{N} s_i}{\sum\limits_{i=1}^{N} \frac{s_i}{v_i}} \qquad \text{gewichtetes harm. Mittel}$$

# 5.5 Standardabweichung $\sigma$

Varianz: 
$$\sigma^2 := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \overline{x}_{arith})^2$$

Standardabweichung: 
$$\sigma := \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \overline{x}_{arith})^2}$$

# 5.6 Standardabweichung des Mittelwerts

Gilt nur, wenn eine Normalverteilung vorliegt! Beschreibt nur statistische Fehler

$$\sigma(\overline{x}_{arith}) = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

### 6 Mathematik-Hilfe

### 6.1 Trigonometrie

Sinus	Cosinus	Tangens				
$\frac{GK}{H}$	$\frac{AK}{H}$	$\frac{AK}{GK}$				

### 6.2 Schwerpunkt

Die Koordinaten des Schwerpunkts müssen komponentenweise berechnet werden:

$$\begin{split} x_s &= \frac{\sum x_i \cdot m_i}{M} \qquad y_s = \frac{\sum y_i \cdot m_i}{M} \qquad z_s = \frac{\sum z_i \cdot m_i}{M} \\ x_s \;, y_s \;, z_s & \text{Koordinaten des Schwerpunkts} \\ x_i \;, y_i \;, z_i & \text{Koordinaten von kleinen Massepunkten} \\ m_i & \text{Kleine Massepunkte an entsprechenden Koordinaten} \\ M & \text{Gesamtmasse des K\"{o}rpers} \end{split}$$

# 6.3 Polarkoordinaten (Kreisbewegung)

polar 
$$\rightarrow$$
 kartesisch  $\vec{P} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cdot \cos(\phi) \\ r \cdot \sin(\phi) \end{pmatrix}$ 

kartesisch 
$$\rightarrow$$
 polar  $\vec{P} = \begin{pmatrix} r \\ \phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan\left(\frac{x}{y}\right) \end{pmatrix}$ 

### 6.4 Ableitungsregeln S .445-448

#### 6.4.1 Elementare Regeln

Potenzen: 
$$f(x) = x^3$$
  $f'(x) = 3x^2$   $f(x) = x^{\alpha}$   $f'(x) = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$ 

Linearität: 
$$f(x) = c \cdot x^2$$
  $f'(x) = c \cdot 2x$ 

Summe: 
$$(u(x) + v(x) - w(x))' = u'(x) + v'(x) - w'(x)$$

Konstanten:  $c = const \rightarrow c' = 0$ 

### 6.4.2 Produktregel

$$(f(x)\cdot g(x))'=f'(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g'(x)$$

### 6.4.3 Quotientenregel

$$\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{v(x)^2} \quad \to \text{als Produkt schreiben}$$

$$u(x) \cdot \left(\frac{1}{v(x)}\right)' = u'(x) \cdot \frac{1}{v(x)} + u(x) \cdot \frac{-v'(x)}{v(x)^2}$$

#### 6.4.4 Kettenregel

$$g(f(x))' = f'(x) \cdot g'(x)$$

#### 6.4.5 Umkehrfunktion

$$(f^{-1}(y_0))' = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

### 6.5 Allgemeine Logarithmus-Ableitung

$$(\log_b(x))' = \left(\frac{\ln(x)}{\ln(b)}\right)' = \frac{1}{\ln(b)} \cdot (\ln(x))' = \frac{1}{\ln(b)} \cdot \frac{1}{x}$$

### 6.6 Integrationsregeln S. 494-496

Linearität: 
$$\int_{a}^{b} \alpha f(x) dx = \alpha \int_{a}^{b} f(x) dx$$

### 6.6.1 Rechenregeln mit Integralen S. 508-510

Zerlegung: 
$$\int_{a}^{b} f_{1}(x) dx + f_{2}(x) dx = \int_{a}^{b} f_{1}(x) dx + \int_{a}^{b} f_{2}(x) dx$$

$$\int_{a}^{c} f(x) dx = \int_{a}^{b} f(x) dx + \int_{b}^{c} f(x) dx$$

Grenzen tauschen: 
$$\int_{a}^{b} f(x) dx = -\int_{b}^{a} f(x) dx$$

Gleiche Grenzen: 
$$\int_{a}^{a} f(x) dx = 0$$

# 6.7 Wichtige Integrale S. 495

$$\int_{a}^{b} x^{2} dx = \frac{b^{3}}{3} - \frac{a^{3}}{3} \qquad \int_{a}^{b} x dx = \frac{b^{2}}{2} - \frac{a^{2}}{2}$$

$$\int_{a}^{b} 1 \, dx = b - a \text{ (Rechteck)}$$