

# **SADT**

(Structured Analysis and Design Technique)



### Grundsätzliches

1977 publiziert von Douglas T. Ross

#### SADT besteht aus zwei wesentlichen Teilen:

- der graphischen Sprache SA (Structured Analysis)
  Zusammensetzen, Strukturieren und Kommunizieren von gedanklichen Einheiten
- der Methodik DT (*Design Technique*),
  Anleitung zum sinnvollen Gebrauch von SA.



### Grundsätzliches

#### Idee des Formalismus:

Ein System ist im wesentlichen durch Dinge und Geschehen charakterisiert, die miteinander in Wechselbeziehung stehen

Beispiele: Dinge Geschehen

Objekte Operationen

Daten Aktivitäten

Substantive Verben

Informationen Prozesse


Passiva Aktiva



### **ICOM-Code**

### Darstellungsmittel:

Diagramme mit Rechtecken und Pfeilen (vier Pfeiltypen, sog. *ICOM*-Code):






## **Zwei Diagramm-Arten**


### **Aktivitätsdiagramme** (*Aktigramme*)

Rechteck: Aktivität

Pfeile: Datenflüsse zwischen den Rechtecken



#### Beispiel: Adressenprogramm:






### **Zwei Diagramm-Arten**


### **Datendiagramme (Datagramme)**

Rechteck: Objekt (Daten)

• Pfeile: Aktivitäten zwischen den einzelnen Daten



#### **Beispiel: Adressenprogramm:**





### **Ziel von SADT**


#### Ziel:


zu jedem System beide Diagrammtypen (Top-down) zu entwickeln und auf Übereinstimmung (Konsistenz, Korrektheit) zu überprüfen.

→ Datagramme und Aktivitätsdiagramme entwickeln und gegenüberstellen





### 2 Diagramm-Arten: Gegenüberstellung





#### Beispiel: Adressenprogramm:








### Verfeinerungshierarchie

### systematische Nummerierung:


- Oberstes Diagramm: A-0 (analog zu Kontextdiagramm bei DFD)
- Nächste Diagrammebenen: A0 (analog zu D0 bei DFD), A(i), A(ij), ...






### **Allgemeine Regeln von SADT**

1. Ausgänge können Eingänge und Steuerungen für nachfolgende Rechtecke sein






Wenn Ausgang im nächsten Element "verbraucht" wird

Wenn Ausgang zur Steuerung des nächsten Elements verwendet wird



### **Allgemeine Regeln von SADT**

2. Einige Ein-/Ausgänge sind System-Ein-/Ausgänge von/zur Umgebung (Environment)




- 3. Jeder Ausgang muss mit einem Rechteck verbunden oder Systemausgang sein
- 4. Entsprechend müssen Eingänge und Steuerungen mit anderen Rechtecken verknüpft sein oder von der Systemumgebung stammen



### **Allgemeine Regeln von SADT**

5. Steuerungen, Ein- und Ausgänge können mit Rechtecken auf anderen Seiten in einem Set von Diagrammen verbunden sein. Diese müssen entsprechend gekennzeichnet sein





## Darstellungsregeln (Design Technique)

- 1. Ein Diagramm sollte zwischen drei und sechs Rechtecke beinhalten
- 2. Für jedes Diagramm wird eine Seite verwendet
- 3. Komplexe Aktionen werden weiter zerlegt (Verfeinerung).
- 4. Die Bezüge zwischen den Diagrammen werden durch eine systematische Nummerierung hergestellt
- 5. Rechtecke sollten möglichst diagonal angeordnet sein
- 6. Pfeile sollten kreuzungsfrei gezeichnet werden
- 7. Kurven und Wege sind zu minimieren
- 8. Zerlegung muß konsistent sein (ein- und ausgehende Pfeile des Kastens im übergeordneten Diagramm müssen mit den Randpfeilen des untergeordneten Diagramms übereinstimmen)



#### 1. Identifikation der Hauptaktionen

Präsentationstool installieren


Grobkonzept erstellen

Elemente eintragen

Präsentationsfolie drucken (Drucker / PDF)




#### 2. Identifikation der ICOMs






#### 2. Identifikation der ICOMs (2)





#### 3. Verbinden der Aktionen und ICOMs








### Aufgaben

- Kuchen backen
- Reifen wechseln
- Prüfung durchführen
- Steaks grillen
- Zimmer säubern
- Computer aufbauen
- Fußballspiel++
- Party organisieren und feiern

•



### Reales Beispiel





## Reales Beispiel

