
12/11/2017

Documentation Mission Déploi

[Sous-titre du document]



Fabien MAUHOURAT [NOM DE LA SOCIETE]

Mise en place de dl'infrastructure de l'hotel BORA

Contexte:

"Le Bora Bora" dispose actuellement :


- D'un serveur Windows Active Directory srvad, d'un serveur de fichiers et de base de données sous Windows srvdata et d'un serveur linux qui gérera la sécurité (firewall, proxy) srvlinux.
- Il existe 163 utilisateurs répartis en 3 groupes, la direction, le service informatique et les reste du personnel.

Chaque groupe a un espace de travail sur srvdata.

Les différents ordinateurs n'ont pas de restriction d'accès hormis les PC de la direction et du service informatique qui ne doivent être accessible qu'aux groupes concernés. Le service informatique doit avoir un accès à tous les ordinateurs du parc informatique (soit 3 configurations clientes différentes).

Chaque ordinateur doit être équipé d'un open office et d'un antivirus gratuit.


Voici l'architecture mise en place :



Sommaire

- I. Schéma réseau et plan d'adressage
- II. Choix de l'infrastructure
- III. Configuration des serveurs Windows sous 2012 r2
- IV. Configuration du domaine sur SrvAD avec Powershell
 - a. Configuration du domaine sur SrvAD avec Powershell
 - b. Arborescence Domaine Bora
- V. Configuration des partages sur SrvDATA et SrvAD
- VI. Configuration des GPO
 - a. GPO qui permet de monter les lecteurs réseau à l'ouverture de session
 - b. GPO qui restreint l'accès au poste du domaine aux groupes concernés
 - c. GPO qui déploie les logiciels Avast et open office sur les machines
 - d. GPO qui paramètre le proxy automatiquement
- VII. Configuration de serveur linux Proxy
 - a. Configuration du SSH pour l'accès à distance
 - b. Configuration du proxy pour filtrer les requêtes
 - c. Configuration de la sauvegarde des logs du proxy
 - d. Configuration du pare feu avec IP tables sur le serveur Proxy

I. Schéma réseau et plan d'adressage



1. Table d'adressage des équipements client et serveurs

Equipement	Interface	Vlan	Adresse IP	Passerelle	DNS	
Srv_AD	Ethernet 0	130	192.168.130.250/24	192.168.130.254	192.168.130.250	
Srv_DATA	Ethernet 0	130	192.168.130.251/24	192.168.130.254	192.168.130.250	
Srv_Squid	Ethernet 0	130	192.168.130.240/24	192.168.130.254	192.168.130.250	
Win_Direction	Ethernet 0	150	192.168.150.1/24	192.168.150.254	192.168.130.250	
Win_Services_Info	Ethernet 0	140	192.168.140.1/24	192.168.140.254	192.168.130.250	
Win_Autres_Services	Ethernet 0	160	192.168.160.1/24	192.168.160.254	192.168.130.250	

2. Plan d'adressage et vlan de l'infrastructure BORA

Service	Vlan	Adresses Sous-réseaux	Passerelle
Serveurs	130	192.168.130.0/24	192.168.130.254
Direction	150	192.168.150.0/24	192.168.150.254
Services-Info	140	192.168.140.0/24	192.168.140.254
Autres-services	160	192.168.160.0/24	192.168.160.254

II. Choix de l'infrastructure

Présentation du fonctionnent les différentes branches de Windows 10 :

Avec l'arrivée de Windows 10 Microsoft utilise comme modelé le service.

Microsoft va améliorer les fonctionnalités du système avec des mises à jour de fonctionnalité 2 à 3 fois par an plutôt que de proposer un nouveau système d'exploitation tous les trois ans.

CB: Current Branch ou phase pilote

Current Branch est la branche recevant la nouvelle build en premier. Elle aura été en amont validée par les betas testeurs grâce au programme « Windows Insider ».

CBB: Current Branch for Business ou phase production


Après environ 4 mois, Microsoft annonce que la build a atteint la maturité attendue pour être déployer en entreprise. Nous recommandons nos clients d'effectuer les tests avec leurs environnements avant tout déploiement.

LTSB: Long Term Service Branch


Enfin pour les postes critiques, la branche « Long Term service Branch » aura quant à elle un support de 10 ans. (5 ans en support standard et 5 en support étendu).

Cette version n'inclut pas le Windows Store, les Windows Universal Apps installés par défaut ainsi que Microsoft Edge.

C'est cette version qui a été choisi pour l'infrastructure grâce notamment à une meilleure stabilité du système.




Du coté des serveurs la version standard de 2012 r2 a été choisi dans la configuration de l'infrastructure du fait principalement qu'elle dispose de toutes les fonctionnalités de Windows server. La version Datacenter permet de faire de la virtualisation plus avancée mais pas nécessaire ici.



Du côté du serveur linux le choix s'est portée sur la version LTS de la version 16.04 qui est la dernière version en date.

Une version stable d'Ubuntu est publiée tous les six mois, pour les postes de travail et les serveurs. Passés les 9 mois après la sortie de la version, une version d'Ubuntu devient alors en fin de vie (*end of life, EOL*) et ne profite plus de mises à jour de sécurité.

Une version LTS est publiées tous les deux ans au mois d'avril, sont soutenues pour une durée prolongée de 60 mois (5 ans) pour les postes de travail et les serveurs.



III. Configuration des serveurs Windows sous 2012 r2

- Configuration de base des deux serveurs Windows
 - o Renommer le serveur : Rename-Computer -NewName "nom" (shutdown /R)
 - Configurer l'autorisation du Ping dans le pare-feu : netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V4 echo request" protocol="icmpv4:8,any" dir=in action=allow
 - o Configurer Windows Update pour interdire les mises à jour (sconfig) :

```
Entrez un nombre pour sélectionner une option : 5
Windows Update actuellement défini sur : Manuel
Sélectionner les mises à jour (a)utomatiques ou (m)anuelles : m
Désactivation des mises à jour automatiques...
```

Activer le Bureau à distance pour les connexions sécurisées (scconfig) :

```
Entrez un nombre pour sélectionner une option : 7
(A)ctiver ou (D)ésactiver le Bureau à distance ? (Vide=Annuler) A
1) Autoriser seulement les clients exécutant le Bureau à distance avec authentification NLA (plus sécurisé)
2) Autoriser les clients exécutant n'importe quelle version du Bureau à distance (moins sécurisé)
Entrez la sélection : 1
Activation du Bureau à distance...
```

Voici la configuration finale :

```
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.


Inspection en cours du système...

Configuration du serveur


Configuration du serveur

Domaine ou groupe de travail : SRVAD
Ajouter l'administrateur local
Configurer l'administration à distance Activé
Paramètres de Windows Update : Manuel
```


Configuration de SrvAD




Configuration de SrvDATA



• Voici la configuration finale des deux serveurs SrvAD et SrvDATA



Arborescence Domaine Bora



IV. Configuration du domaine sur SrvAD avec Powershell

- Ajout du rôle ADDS avec la console PowerShell :
 - o Add-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeAllSubFeature -Restart
- Ajout des outils d'administration à distance RSAT :
 - o Add-WindowsFeature RSAT-AD-Tools -IncludeAllSubFeature -Restart

```
Administrateur: Windows PowerShell

Windows PowerShell
Copyright (C) 2014 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

PS C:\Windows\system32> Add-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeAllSubFeature -Restart

Success Restart Needed Exit Code Feature Result

True No Success (Services AD DS, Dutils d'administration d...
AVERTISSEMENT: La fonctionnalité Mises à jour automatiques de Windows n'est pas activée. Pour garantir que votre rôle ou fonction récemment installé est automatiquement mis à jour, activez Windows Update.

PS C:\Windows\system32> Add-WindowsFeature RSAT-AD-Tools -IncludeAllSubFeature -Restart

Success Restart Needed Exit Code Feature Result

True No Success (Centre d'administration Active Directory,...
AVERTISSEMENT: La fonctionnalité Mises à jour automatiques de Windows n'est pas activée. Pour garantir que votre rôle ou fonction récemment installé est automatiquement mis à jour, activez Windows Update.

PS C:\Windows\system32> _
```


 Ensuite il faut promouvoir le contrôleur de domaine en créant le domaine bora.nc à l'aide d'un script PowerShell

```
Powershell céation Domaine AD - Copie.ps1 X
      # Script Windows PowerShell pour le déploiement d'AD DS
  2
  3
  4
  5
      Import-Module ADDSDeployment
      Install-ADDSForest
     -CreateDnsDelegation:\false \
-DatabasePath "C:\Windows\NTDS" \
  7
  8
     -DomainMode "Win2012R2"
  9
     -DomainName "bora.nc"
 10
      -DomainNetbiosName "BORA" `
 11
      -ForestMode "Win2012R2"
 12
      -InstallDns:$true
 13
 14
      -LogPath "C:\Windows\NTDS" `
      -NoRebootOnCompletion: $false `
 15
      -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" `
 16
 17
      -Force:$true
 18
 19
```

• L'installation s'effectue automatiquement :




 Pour vérifier que Le domaine a bien été créé il suffit de se rendre dans la console Utilisateur et ordinateur Active Directory



Création des utilisateurs sur le domaine BORA avec Powershell

La création des utilisateurs se fait grâce à un script qui importe des fichiers csv.
 Pour créer ces fichiers nous allons utiliser Excel avec plusieurs Feuille de calcul qui répartit les utilisateurs des différents groupes.



• Une macro va permettre après avoir entré le nom dans la colonne A de remplir automatiquement les autres colonnes puis d'exporter les feuilles de calcul en fichier csv différents.

```
Utilisateur.xlsm - Module1 (Code)
(Général)
                                                                                     Sub Splitfunc()
  Dim nbLignes As Integer
  Dim Current As Worksheet
  For Each Current In Worksheets
      Sheets (Current.Name) . Select
      Range ("A2") . Select
      nbLignes = Range("A2", Selection.End(xlDown)).Cells.Count
      For i = 1 To nbLignes
          cell = Sheets(Current.Name).Cells(i + 1, 1).Value
          coupe = Split(cell, " ")
          coupesam = Left(coupe(1), 1)
          Worksheets (Current.Name) . Cells (i + 1, 2) = coupe(1)
          Worksheets(Current.Name).Cells(i + 1, 3) = coupe(0)
          Worksheets(Current.Name).Cells(i + 1, 4) = LCase(coupesam) & LCase(coupe(0))
      Next
  Next
  Dim Plage As Object, oL As Object, oC As Object, Tmp As String
  Dim NomEtCheminFichier As String
  For Each Current In Worksheets
      Sheets (Current.Name) . Select
      NomEtCheminFichier = Current.Name & ".csv"
      Plage1 = ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count).End(x1Up).Row
      Set Plage2 = ActiveSheet.Range("A1:D" & Plage1)
      Plage2.Copy
      Workbooks.Add
      ActiveSheet.Paste
      Application.CutCopyMode = False
      Application.DisplayAlerts = False
      ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=NomEtCheminFichier, FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False
      ActiveWindow.Close
      Application.DisplayAlerts = True
  Next
  End Sub
```

• Remplissage automatique des autres colonnes :


	A	В	С	D
1	Name	Surname	GivenName	SAMAccountName
2	MAUHOURAT Fabien			
3	DESAINTGILLES Remi			
4	FRETAY Vetea			
5	LEGER Roderik			
6				

	Α	В	С	D
1	Name	Surname	GivenName	SAMAccountName
2	MAUHOURAT Fabien	Fabien	MAUHOURAT	fmauhourat
3	DESAINTGILLES Remi	Remi	DESAINTGILLES	rdesaintgilles
4	FRETAY Vetea	Vetea	FRETAY	vfretay
5	LEGER Roderik	Roderik	LEGER	rleger
6				


• Les feuilles de calcul sont exportées dans différents fichier au format csv


Accueil.csv	05/04/2017 09:32	Fichier CSV Micro	1 Ko
AD PPE Deploi.ps1	05/04/2017 10:47	Fichier PS1	6 Ko
Conciergerie.csv	05/04/2017 09:32	Fichier CSV Micro	1 Ko
Direction.csv	05/04/2017 09:32	Fichier CSV Micro	1 Ko
Informaticiens.csv	05/04/2017 09:32	Fichier CSV Micro	1 Ko
Nettoyage.csv	05/04/2017 09:32	Fichier CSV Micro	3 Ko
Parkings.csv	05/04/2017 09:32	Fichier CSV Micro	1 Ko
Restauration.csv	05/04/2017 09:32	Fichier CSV Micro	2 Ko
Spa.csv	05/04/2017 09:32	Fichier CSV Micro	1 Ko
Utilisateur.xlsm	05/04/2017 14:14	Feuille de calcul	36 Ko

Le fichier csv sépare les colonnes du fichier Excel avec des virgules



- Pour que la macro s'exécute à la fermeture du fichier Excel il faut ajouter cette ligne dans le workbook :
 - o Call suivi du nom de la fonction






- - ▶ a Parkings▶ Restauration


 - ▶ ☐ Builtin▶ ☐ Computers
 - Direction
 - Domain Controllers
 - ▶ ☐ ForeignSecurityPrincipals
 - Managed Service Accounts
 Service informatique

V. Configuration des partages sur SrvDATA et SrvAD




Arborescence des partages

• Il est necessaire d'avoir au préalable ajouter un disque dur en plus sur chaque serveur




• Il faut initialiser le disque puis le formater à l'aide de l'utilitaire Gestion des disques sous Windows




• Ensuite notre deuxième disque apparait dans l'explorateur






- L'arborescence ainsi que les permissions sont créé à l'aide d'un script PowerShell
 - Le script va d'abord vérifier si les dossiers existent et si ce n'est pas le cas il va les créer
 - Ensuite il va ajouter les permissions pour chaque groupe sur tous les dossiers de la racine du lecteur E :




L'arborescence des dossiers à la racine du lecteur E :




Vérification des droits sur les dossiers Partagés avec la commande :


Get-Acl | Select path -expand Access | Format-Table -Wrap -AutoSize -Property IdentityReference,FileSystemRights,AccessControlType,Path



Désactivation de l'héritage des dossiers




VI. Configuration des GPO




GPO qui va permettre de monter les lecteurs réseau à l'ouverture de session

• Il faut créer une GPO pour chaque groupe du domaine BORA (Direction, Autres Services et le service info)



- Créer le lecteur réseau
 - o Spécifier l'emplacement et le libellé et la lettre de lecteur à utiliser
 - o Ne pas oublier d'afficher ce lecteur



Page 16 sur 50

GPO qui va restreindre l'accès au poste du domaine aux groupes concernés






Schéma des restrictions d'ouverture de session

- Le paramètre de restriction d'ouverture de session local se situe dans :
 - Configuration d'ordinateur puis Paramètre Windows puis Paramètre de sécurité et ensuite Attribution des droits utilisateurs



• Ensuite il suffit d'ajouter les compte autorisé a ouvrir une session sur l'ordianteur local. Tous les autres utilisateur qui ne font pas partie du group ne pouront pas ouvrir de session sur l'ordinateur.




• Exemple de message lorsqu'un utilisateur n'est pas autorisé à ouvrir une session sur l'ordinateur en question.




GPO qui va déployer les logiciels Avast et open office sur les machines


 Le déploiement va s'effectuer grâce à un script d'ouverture de session qui se configure dans la configuration de l'utilisateur puis dans les paramètres Windows puis l'onglet script apparait :



- Il suffit de placer le script à exécuter à l'ouverture de session de l'utilisateur
 - Le script se situe dans le partage Logiciel du serveur SrvDATA



- In ne reste plus qu'à restreindre l'application de la GPO aux trois groupes du domaine :
 - Autres services
 - o Direction
 - o Et Service Informatique




- Voici le contenu du dossier Logiciels du serveur SrvDATA
- Les Utilisateurs des groupes Autres Services et Direction y ont accès en lecture seule et le service informatique a un accès total



GPO qui va paramétrer le proxy automatiquement

 Pour configurer le proxy automatiquement il faut se rendre dans configuration d'utilisateur puis dans Paramètre Windows et dans paramètre Internet




• Ensuite il suffit de renseigné les informations voulu puis d'appuyer sur la touche Alt + f5 pour enregistrer les paramètres


o Adresse: 192.168.0.254

o Port: 3128

Ignorer le proxy pour les adresses locales




 Vérification de la création des GPO dans la console d'administration des stratégies de groupes :




Configuration de la sauvegarde de SrvDATA sur SrvAD

Ajout du rôle Sauvegarde Windows serveur sur SrvDATA




 Ensuite il suffit depuis le panneau Sauvegarde Windows serveur de planifier une nouvelle sauvegarde



• Il faut spécifier les éléments à sauvegarder à savoir tous les partages du lecteur E :




Sélectionner les éléments à sauvegarder



- Il faut spécifier l'heure de la sauvegarde et la fréquence des sauvegardes :
 - o Tous les jours à 21h




Spécifier l'heure de la sauvegarde




- Ensuite il faut spécifier le lieu de la sauvegarde
 - Sélectionner partage distant puis spécifier le l'emplacement de la sauvegarde



Spécifier le dossier partagé distant



Statut Dernière sauvegarde Prochaine sauvegarde Toutes les sauvegardes État : État : Planifiée Total des sauvegardes : 0 copies Durée: Durée: 07/04/2017 21:00 Copie la plus récente : Copie la plus ancienne : -Afficher les détails Afficher les détails Afficher les détails




Récupération de sauvegarde de SrvAD sur SrvDATA

- Pour restaurer une sauvegarde il faut lancer l'utilitaire Récupérer du panneau de sauvegarde de Windows serveur
 - Pui il suffit de spécifier l'endroit où ont été sauvegardés les fichiers dans ce cas c'est
 « \\SrvAD\Sauvegarde SrvDATA »




Spécifier un dossier distant




- Ensuit il faut choisir la date de la sauvegarde que l'on veut récupérer
 - O Dans ce cas il n'y a qu'une sauvegarde qui a été effectué le 10/04/2017 à 15h01



- Ensuite il faut choisir les éléments à récupérer :
 - Dans ce cas seul des logiciels ont été sauvegardés



- Pour finaliser la restauration il faut choisir la destination :
 - E:\Logiciels
 - o Il faut aussi choisir parmi les options de récupération
 - Il faut restaurer la liste de contrôle d'accès des fichiers et dossiers



VII. Configuration de serveur linux Proxy



Architecture Proxy Squid

Configuration du serveur SSH pour l'accès à distance

- Installation du serveur SHH:
 - apt-get update
 - o apt-get install openssh-server
- Modifier le fichier de configuration d'SSH /etc/ssh/sshd_config :
 - o Protocol 2
 - o Port 47111
 - ListenAddress 192.168.0.254 (Interface LAN)
 - # PermitRootLogin yes (commenter cette ligne pour interdire la connexion de l'utilisateur root)
 - PasswordAuthentication yes (Supprimer le commentaire cette ligne pour désactiver l'authentification par mot de passe)
 - AllowUsers sio (Seulement l'utilisateur sio sera autorisé à se connecter en SSH)
 - PrintLastLog yes (affiche la dernière connexion SSH lors de la connexion)

```
root@Sisr:/home/sio# netstat -ntpl
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name tcp 0 0 192.168.0.254:22 0.0.0.0:* LISTEN 1977/sshd tcp6 0 0 :::3128 :::* LISTEN 1600/squid3
```


```
ListenAddress 192.168.0.254 (Décommenter cette ligne)
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
UsePrivilegeSeparation yes
KeyRegenerationInterval
ServerKeyBits
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO
PermitRootLogin without-password (Commenter cette ligne)
StrictModes yes
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
IgnoreRhosts yes
RhostsRSAAuthentication no
HostbasedAuthentication no
PermitEmptyPasswords no
ChallengeResponseAuthentication no
PasswordAuthentication yes (Décommenter cette ligne)
X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10
PrintMotd no
PrintLastLog yes
TCPKeepAlive yes
AcceptEnv LANG LC_*
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
<mark>U</mark>sePAM yes
```

Mise en place de l'authentification par clé :

o Création de la paire de clé avec puttygen :



Ajout de la PassPhrase :



Page 30 sur 50

Mise en place de le la clé sur le serveur pour l'utilisateur Sio

mkdir .ssh
vi ~/.ssh/authorized_key
chmod 700 .ssh –Rf

X+rkCJs=

comment: "rsa-key-20170407"

AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAgEApA0GtkRf8odK0V3JaV3Eb5s8F2/TGKjrPDf6
sumVMX6DSYAv3qUv4nx5tppe/dZuxb3oQ00ihy4VwzaXLP9G7FwrRisM/hKTnRhB
xHtMG1jkJk2hgOogr6zubxJZXunEsN1Aom+DsNfY8M1dZ4dUD0m/7Q/MwuKpgR18
ZwVCQ/4D15CkN/tRnKhzR10jQ7Irv1tosrw0HBcBExBqQxLCsAqTbq/v/3PVaRrp
iU0/tqzSBfemeNZEZw/V+q71y86kuhscPLFRRE/911kwP0YMmfbqQBrRxQM/dI97
n7X2UgVuq82kt4TqS0gqK84czNLIKwWQ2WQM+uEfqVeykT9oim+bWg1Q/nRv5f1d
E3AgmBAdWjxWW764LnGPr8w1f6BLBJLuTJvfAQOaZMG+8MZW6vODg0bMNE3NQF1P
9yHhwQkoFXuZTxorJ5PI9gd7Sv1vDe1GCREvbk5h1WhY1NUuSEcimjhgqqzU1opa
+HKuLw1GM2iwU4sB9/zoiVn3NuNrdCrkMbfL2VYe4GMsEtbwouFvRJ+Qp6uywpmx
shg+04dapo+GZSoMeTixlEnbpq05TsTWiGgp5bd2DLN4rr+hFrrsQ4E/c/+jxWkn
6X/+zj4MM81RpF9KGvyHNud2E5hc9ViIPrNq3SHZgDZ1++TWTc96LUDVFzI9IhWG

Configuration du serveur Proxy pour filtrer les requêtes

- Configurer le proxy Squid :
 - Création des interfaces WAN ETH0 et LAN ETH1

```
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
       address 192.168.75.254
       netmask 255.255.255.0
       network 192.168.75.0
       gateway 192.168.75.2
       dns-nameservers 192.168.75.2
auto eth1
iface eth1 inet static
       address 192.168.0.254
       netmask 255.255.255.0
       network 192.168.0.0
       broadcast 192.168.0.255
       dns-nameservers 192.168.75.2
```

- Installation de Squid
- apt-get install squid3
- cp /etc/squid3/squid.conf /etc/squid3/squid.conf.original
- chmod a-w /etc/squid3/squid.conf.original

```
root@Sisr:/home/sio# netstat -ntpl

Connexions Internet actives (seulement serveurs)

Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name tcp 0 00.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1047/sshd tcp6 0 0:::22 :::* LISTEN 1047/sshd tcp6 0 0:::3128 :::* LISTEN 1123/squid3
```

- Configuration de Squid
- /etc/squid3/squid.conf:
- forwarded_for off (Ne pas inclure l'adresse IP dans les requêtes HTTP)
- cache_dir ufs /var/spool/squid 500 16 256
- positive_dns_ttl 8 hours
- acl localnet src 192.168.0.0/24
- acl localnet-hours time M T W T F 9:00-17:00
- http_access allow localnet localnet-hours
- service squid3 restart

```
acl localnet src 192.168.0.0/24
acl local_hours time M T W T F 9:00-17:00
acl SSL ports port 443

acl Safe_ports port 80  # http

acl Safe_ports port 21  # ftp

acl Safe_ports port 443  # https

acl Safe_ports port 70  # gopher

acl Safe_ports port 210  # wais

acl Safe_ports port 1025-65535  # unregistered ports

acl Safe_ports port 488  # gss-http

acl Safe_ports port 591  # filemaker

acl Safe_ports port 777  # multiling http

acl CONNECT method CONNECT
http_access deny !Safe_ports
http_access allow localnet local_hours
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost manager
http_access deny manager
http_access allow localhost
http_access deny all
 nttp_access
http_port 3128
 coredump dir /var/spool/squid
 refresh_pattern ^ftp: 1440 20%
refresh_pattern ^gopher: 1440 0%
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0%
 refresh_pattern (Release|Packages(.gz)*)$
 efresh pattern .
 forwarded for off
 ache dir ufs /var/spool/squid 500 16 256
 cache_mem 16 MB
  aximum_object_size 15 MB
 ositive_dns_ttl 8 hours
  egative ttl 4 minutes
```

Analyse des logs pour vérifier si les connexions fonctionnent

```
root@Sisr:/home/sio# tail -f /var/log/squid3/access.log
1491535701.801 7614 192.168.0.50 TCP_MISS/200 5139 CONNECT googleads.g.doubleclick.net:443 - HIER_DIRECT/216.58.220.130 -
1491535701.801 9877 192.168.0.50 TCP_MISS/200 978942 CONNECT www.youtube.com:443 - HIER_DIRECT/61.5.222.176 -
1491535711.798 4973 192.168.0.50 TCP_MISS/200 6985 CONNECT www.gstatic.com:443 - HIER_DIRECT/61.5.222.144 -
1491535711.799 5810 192.168.0.50 TCP_MISS/200 5864 CONNECT youtubei.youtube.com:443 - HIER_DIRECT/61.5.222.159 -
1491535711.799 6490 192.168.0.50 TCP_MISS/200 5063 CONNECT youtubei.youtube.com:443 - HIER_DIRECT/61.5.222.159 -
```

- Configurer l'analyse des logs du proxy avec Calamaris:
 - Installation de Calamaris
 - apt-get update && apt-get install calamaris
 - Analyse basique avec calamaris
 - cat /var/log/squid/access.log | calamaris

```
Summary
Calamaris statistics
                                                                           3682
lines parsed:
                                                               lines
invalid lines:
                                                               lines
parse time:
                                                                 sec
parse speed:
                                                           lines/sec
                                                                           3689
Proxy statistics
Total amount:
                                                            requests
                                                                           3682
Total Bandwidth:
                                                               Byte 21484943
Proxy efficiency (HIT [kB/sec] / DIRECT [kB/sec]):
                                                              factor
                                                                        4323.62
Average speed increase:
                                                                           0.00
Cache statistics
Total amount cached:
                                                                              1
                                                            requests
                                                                do
Request hit rate:
                                                                           0.03
                                                                           838
Bandwidth savings:
                                                                Byte
Bandwidth savings in Percent (Byte hit rate):
                                                                           0.00
```

- o Analyse basique avec Calamaris au format html
 - cat /var/log/squid3/access.log | Calamaris --output-format html > calamaris.html

Proxy Report

Report period: 26.Apr 17 14:31:14 - 01.May 17 14:24:57

Generated at: 01.May 17 14:28:35

Table of Content / Overview			
Summary	-	-	-
Incoming requests by method	most requested method	GET	1531 Requests
Incoming UDP-requests by status	-	-	no requests found
Incoming TCP-requests by status	most incoming request by status to	MISS	2042 Requests
Outgoing requests by status	most outgoing request to	DIRECT Fetch from Source	2042 Requests
Outgoing requests by destination	most requested destination	DIRECT	2042 Requests

Configuration de la sauvegarde des logs du proxy

Installation du service smb

apt-get install smbclient cifs-utils

mount pour afficher les points de montage

 Monter le partage réseau pour la sauvegarde du proxy au démarrage dans fstab

//ipdu serveur/Partage /media/partage cifs auto,credential=pathcredentials 0 0 /root/.smbcredentials username=IDENTIFIANT password=MOTDEPASSE chmod 600 ~/.smbcredentials mount -a pour verifier integriter fstab

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sdal during installation
UUID=41544036-cb90-4ffd-861a-afc3224e2214 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=ae271c95-4e81-4aa9-9a8e-37b27dc75ee7 none swap sw 0 0
//192.168.0.253/SauvegardeProxy /Sauvegarde cifs auto,credentials=/root/.smbcredentials 0 0
```

Configuration de la sauvegarde avec rsync

apt-get install rsync
touch /usr/bin/backup.sh
#!/bin/bash
rsync -rv /var/www/ /media/partage
chmod u+x /usr/bin/backup.sh

```
!/bin/bash
rsync -rv /var/log/squid3 /Sauvegarde
```

o Création de la tache planifié tous les jours a 20h

crontab -e

00 20 * * * /usr/bin/backup.sh

service cron restart

```
# m h dom mon dow command
00 21 * * * /usr/bin/backup.sh
```

Configuration du pare feu avec IP tables sur le serveur Proxy

Mise en place d'une politique d'hardening sur le serveur proxy :

```
net.ipv4.ip forward = 1
net.ipv4.conf.all.forwarding = 1
net.ipv6.conf.all.disable ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable ipv6 = 1
net.ipv4.conf.all.rp filter = 1
net.ipv4.conf.default.rp filter = 1
net.ipv4.icmp echo ignore broadcasts = 1
net.ipv4.icmp echo ignore all = 1
net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
net.ipv4.conf.default.accept source route = 0
net.ipv4.conf.all.send redirects = (
net.ipv4.conf.default.send redirects = 0
net.ipv4.tcp syncookies = 1
net.ipv4.tcp max syn backlog = 2048
net.ipv4.tcp synack retries = 2
net.ipv4.tcp syn retries = !
net.ipv4.conf.all.log martians = 1
net.ipv4.icmp ignore bogus error responses = 1
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.secure_redirects = (
net.ipv4.conf.default.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.secure redirects = 0
```

• Configuration du routeur Ubuntu

Activation du routage des paquets dans le fichier /etc/sysctl.conf

Puis sysctl –p pour prendre en compte la configuration

```
# Routage entre les interfaces
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.conf.all.forwarding = 1
```

Mise en place du Nat sur l'interface de sortie Wan (interface ens33):

Configuration d'une règle de post routage :

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE

```
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 6 packets, 442 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

608 40415 MASQUERADE all -- any ens33 anywhere anywhere

root@ProxyDeploi:/home/sio#
```

- Sauvegarde des règles du pare-feu :
 - Sauvegarde des règles dans un fichier : iptables-save > /etc/iptables_rules.save
 - Puis importation des règles au démarrage des interfaces (/etc/network/interfaces) :
 - post-up iptables-restore < /etc/iptables_rules.save</p>

```
oot@ProxyDeploi:/home/sio# iptables -L -
Chain INPUT (policy DROP 15 packets, 3447 bytes)
pkts bytes target
                         prot opt in
                                                        source
                                                                                 destination
14756 7909K LOG
                           all -- any
                                                                                                          LOG level debug
                                              any
                                                        anywhere
                                                                                  anywhere
                          all -- any any
tcp -- ens33 any
tcp -- ens33 any
tcp -- ens38 any
tcp -- ens38 any
tcp -- any any
udp -- ens33 any
all -- lo any
1737 1878K ACCEPT
                                                       anywhere
                                                                                                          tcp spt:http
3097 3291K ACCEPT
                                                       anywhere
                                                                                 192.168.75.254
                                                                                                          tcp spt:https
  0 0 ACCEPT
                                                                                 192.168.75.254
                                                                                                          tcp spt:ftp
                                                       anywhere
35985 2447K ACCEPT
                                                        192.168.0.0/24
                                                                                 anywhere
                                                                                                          tcp dpt:3128
   0 ACCEPT
                                                        192.168.0.0/24
                                                                                 anywhere
                                                                                                          tcp dpt:ssh
 671 49752 ACCEPT
                                                        anywhere
                                                                                 anywhere
                                                                                                          tcp dpt:ssh
 138 18161 ACCEPT
                                                        anywhere
                                                                                                          udp spt:domain
  16 1344 ACCEPT
                                                        anywhere
                                                                                 anywhere
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source

0 0 ACCEPT tcp -- ens33 ens38 anywhere

0 0 ACCEPT tcp -- ens38 ens33 192.168.0.0/24

92 5520 ACCEPT icmp -- any any anywhere

131 19722 ACCEPT udp -- ens38 ens38 anywhere

144 10698 ACCEPT udp -- ens38 ens38 192.168.0.0/24

502 25464 LOG all -- any any anywhere
                                                                                 destination
                                                                                 192.168.0.0/24
                                                                                                          tcp spt:ssh
                                                                                 anywhere
                                                                                                          tcp dpt:ssh
                                                                                 anvwhere
                                                                                 192.168.0.0/24
                                                                                                          udp spt:domain
                                                                                 anywhere
                                                                                                           udp dpt:domain
                                                                                                          LOG level debug
                                                                                anywhere
Chain OUTPUT (policy DROP 853 packets, 51228 bytes)
                                            out
pkts bytes target prot opt in
                                                       source
                                                                                 destination
                                                                                                          LOG level debug
304K 283M LOG
                                              anv
                                                        anvwhere
                                                                                 anvwhere
1573 131K ACCEPT
2516 233K ACCEPT
                                              ens33
                                                                                anywhere
                                                                                                          tcp dpt:http
                           tcp
                                     any
                                              ens33
                                                        192.168.75.254
                                                                                 anywhere
                                                                                                          tcp dpt:https
         0 ACCEPT
                                              ens33
                                                                                                          tcp dpt:ftp
                                                                                 anywhere
        24M ACCEPT
                           tcp -- any
                                                                                 192.168.0.0/24
                                              ens38
                                                        anywhere
                                                                                                          tcp spt:3128
         0 ACCEPT
                           tcp -- any
                                              ens38 anywhere
                                                                                192.168.0.0/24
                                                                                                          tcp spt:ssh
                          tcp -- any udp -- any
 503 82133 ACCEPT
                                                                                anywhere
anywhere
                                                                                                          tcp spt:ssh
                                              anv
                                                        anvwhere
                                              ens33 192.168.75.254
 161 10603 ACCEPT
                                                                                                          udp dpt:domain
  16 1344 ACCEPT
                                                       anywhere
                                                                                 anywhere
```

• Vérification du bon fonctionnement des règles avec une requête Ping des Dns de Google

```
PS C:\Users\Administrator.BORA> whoami
bora\administrator
PS C:\Users\Administrator.BORA> hostname
SrvDATA
PS C:\Users\Administrator.BORA> ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=88 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=79 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=79 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=79 ms TTL=127
Séponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=88 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 79ms, Maximum = 88ms, Moyenne = 83ms
PS C:\Users\Administrator.BORA>
```

VIII. Annexes

 $\underline{https://blogs.technet.microsoft.com/windowsfr/2016/06/29/explication-des-branches-cbcbb-et-\underline{ltsb/}}$

https://www.it-connect.fr/cours-tutoriels/administration-systemes/windows-server/dfs-dfsr/

https://www.it-connect.fr/cours/notions-de-base-de-lactive-directory/

https://www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-de-securite-relatives-a-un-systeme-gnulinux/

https://www.ssi.gouv.fr/administration/guide/recommandations-pour-un-usage-securise-dopenssh/