Appel de procédures distantes dans le modèle client-serveur

Jonathan Lejeune

Sorbonne Université/LIP6-INRIA

SRCS - Master 1 SAR 2017/2018

sources :

UNIX: programmation et communication, J-M. Rifflet, J-B Yunès cours de Bertil Foliot

Exemple fil rouge

Objectif

Développer un service pour calculer des divisions.

Spécifications de fonctionnalités

- Division classique entre deux flottants renvoyant un flottant
- Division entière entre deux entiers renvoyant deux valeurs : quotient et reste

Ce que nous offre le réseau

Protocole de transport

Couche réseau permettant :

- la communication de bout en bout entre deux processus distant
- le multiplexage des communications entre deux machines

Identification d'un processus sur le réseau

- Identification de la machine : adresse IP ou nom DNS
- Un identifiant locale à la machine : numéro de port



Les protocoles de transport

User Datagram Protocol

- Non connecté
- Non fiable

Services UDP connus: echo (1), daytime (13), DNS (53), sunrpc (111)

Transport Control Protocol

- Connecté
- Communication fiable et FIFO

Services TCP connus: ftp (20,21), ssh (22), http (80), sunrpc (111)




Les sockets

Définition

API système permettant la communication bidirectionnelle entre deux processus pouvant être distant.

Caractéristiques

- Type : datagramme (SOCK_DGRAM) ou flux connecté (SOCK_STREAM)
- Domaine : local (AF_UNIX) ou Internet (AF_INET)



Notre fil rouge avec les sockets

Ma TODO list

- Décider d'un protocole applicatif (messages, sérialisation des données)
- Coder la connexion/déconnexion un client et un serveur
- Coder le code métier du client et du serveur
- Gérer les erreurs, les fautes

Fil rouge: Messages du protocole applicatif

```
enum typemess{DIV,DIV ENTIERE, REP DIV, REP DIV ENTIERE}
 typedef struct {
                                   typedef struct {
                                       enum typemess type;
   enum typemess type;
   double a:
                                       int a;
   double b;
                                       int b:
 } Div:
                                   } DivEnt:
                                   typedef struct {
 typedef struct {
                                       enum typemess type;
    enum typemess type;
                                       int a:
    double res;
                                       int r;
  RepDiv ;
                                    } RepDivEnt;
```

Fil rouge : Code client/serveur (socket TCP)

Coté client

```
int main(int argc, char** argv){
 gethostbyname (...) //nom serveur
 socket ( ) // creer socket
 bind ( ) // liaison socket -port
 connect (...) //joindre serveur
 switch(argv[2]){
   case DIV:
     //send Div
     //recv RepDiv
     break:
   case DIV ENTIERE:
     //send DivEnt
     //recv RepDivEnt
     break
 close (...) // fermeture socket
```

Coté serveur

```
int main(int argc, char** argv){
 socket ( ) // creer socket
 bind ( . ) // liaison socket - port
 listen ( ) //socket d'écoute
while (1) {
  accept (...) // attente de cnx
  //recv sur socket connexion
  switch(type){
   case DIV
    RepDiv r;
    r res=div a / div b;
    //send rep div with r
    break:
   case DIV ENTIERE:
    RepDivEnt r;
    r q = div a / div b;
    r r = div a % div b
    //send rep div entiere r
    break;
   close (...);//close connexion
```

Inconvénients de l'API des Socket

Une programmation trop lourde

- × Peu intuitif
- × Programmation dépendante des primitives réseaux (rcv, send)
- × Gestion manuelle des fautes, des acquittements de messages
- Définition manuelle d'un protocole applicatif
- ➤ Pas de gestion de l'hétérogénéité ⇒ code dépendant :
 - de la machine utilisée (architecture, endianness, nombre flottant)
 - du langage de programmation
 - de l'OS (Unix, Windows, ...)

Besoin

- ⇒ d'un modèle plus simple
- ⇒ d'une standardisation de représentation des données

Point de départ : Invocation de fonctionnalité locale

Fonctionnement d'un appel de procédure/fonction

- Transfert des données : copie des arguments sur la pile
- Transfert de contrôle : jump sur la fonction appelée

Un modèle simple

Appelant et appelé :

- même processus : en cas de faute appelant et appelé s'arrêtent
- même système : Homogénéité du langage, de la représentation des données
- même espace d'adressage : pas besoin d'I/O

Vers un modèle d'invocation distante

Objectif

Permettre à une entité active d'un système d'invoquer un service en réalisant un appel de fonction dont l'exécution aura lieu dans une autre entité d'un système distant.

Problématiques

- Comment gérer les fautes?
 - Que faire en cas de non-réponse?
 - Quelle sémantique en cas ré-réémission ?
- Comment gérer l'hétérogénéité?
- Comment identifier les différentes versions du serveurs/ du client?
- Comment identifier les procédures sur le serveur?

⇒ Protocole RPC

Remote Procedure Call (RPC)

Qu'est ce que c'est

Un protocole de communication inter-processus de haut-niveau se basant sur les sockets


Avantages

- Communication simple
- Transparence des couches réseaux
- Gestion de l'hétérogénéité (standard XDR)

Inconvénient

• Sémantique complexe en cas de panne

Remote Procedure Call (RPC)



Fonctionnement général d'une invocation distante

Coté client

- Encodage des paramètres
- Localiser le serveur
- Envoie d'un message
- Attendre la réponse
- Décoder le résultat

Coté serveur


- Identification de la procédure
- Décodage des paramètres
- Exécution
- Encodage du retour
- Envoi de la réponse

Le talon


Brique logicielle permettant :

- de représenter le serveur pour le client
- de représenter le client pour le serveur
- l'emballage des paramètres à l'envoi
- le déballage des paramètres à la réception

Schéma Fonctionnement général d'une invocation distante



Traitement des défaillances (UDP)



Mécanisme de délai de garde

- Armement d'un timeout à l'envoi d'un message
- Réémission du message au déclenchement du Timeout

Sémantique du traitement des défaillances

Combien de fois le traitement a été effectué?

- aucune?
- exactement une fois (idéal)?
- au moins une fois? cas des RPC-SUN : réémission jusqu'à réception d'une réponse

Attention à la valeur du timeout

- Trop faible valeur ⇒ plusieurs exécutions de la même requête
- Trop grande valeur ⇒ latence de détection

Normalisation des données

Le protocole XDR

- Permettre entre deux processus l'échange de données :
 - de type quelconque
 - en passant par une représentation standard

Contraintes imposées à une machine implémentant XDR

Pouvoir convertir n'importe quel objet typé :

- de sa représentation locale vers sa représentation XDR
- de sa représentation XDR vers sa représentation locale

Inconvénient


Conversion inutile si deux machines ont la même représentation locale

Principes du protocole XDR

Opérations de base

Produire un flux continu d'octets encodé par :

- la Sérialisation et l'encodage XDR des données coté expéditeur
- la Désérialisation et le décodage XDR des données coté destinataire



Construction/destruction de flux XDR

Déclaration

XDR xdr; //declaration d'un descripteur de flux XDR

Construction à partir des IO standards

Construction sur un tampon mémoire

```
void xdrmem_create(XDR *xdrs, char* adr, u_int size, enum xdr_op op);
char buf[256];
xdrmem_create(&xdr,buf,256,XDR_DECODE);
xdrmem_create(&xdr,buf,256,XDR_DECODE);
```

Destruction

xdr_destroy(&xdr); //liberation de la memoire

Conversions de base

Le type xdrproc_t

```
Pointeur de fonction sur un filtre XDR typedef bool_t (*xdrproc_t)(XDR*, type *)
```

```
Type C
                 Filtre XDR correspondant
                 bool_t xdr_char(XDR *, char *);
char
short
                 bool_t xdr_short(XDR *, short *);
                 bool_t xdr_int(XDR *, int *);
int
long
                bool_t xdr_long(XDR *, long *);
                bool_t xdr_ushort(XDR *, unsigned short *);
unsigned short
                 bool_t xdr_uint(XDR *, unsigned int *);
unsigned int
unsigned long
                 bool_t xdr_ulong(XDR *, unsigned long *);
float.
                 bool_t xdr_float(XDR *, float *);
bool t
                 bool_t xdr_enum(XDR *, bool_t *);
                 bool_t xdr_enum(XDR *, enum enum_t *);
enum enum t
```

Conversions plus élaborées

Conversion de chaine de caractère :

```
bool_t xdr_string(XDR *xdr, char **s, u_int length);
```

Conversion de tableau d'octets :

```
bool_t xdr_bytes(XDR *xdr, char **tab, u_int size, u_int maxsize);
```

Conversion de tableau de taille fixe d'objets :

Conversion de tableau de taille inconnu d'objets :

• Conversion d'un objet référencé par un pointeur :

Conversion de structures

Principe

Définir une fonction de type xdrproc_t qui appelle séquentiellement les fonctions de conversion de chacun de ses membres

```
typedef struct{
        type1 champ1;
        type2 champ2;
        typeN champN:
}monType;
bool t xdr monType(XDR* xdr, monType * objet){
        return
                  xdr type1(xdr, &objet ->champ1)
               && xdr type2(xdr, &objet -> champ2)
               &&
               && xdr typeN(xdr, &objet ->champN);
```

Fil rouge : standardisation des données

Modification des structures

Les filtres XDR permettent de typer les données du flux :

 Suppression des enum typemess et création d'un filtre XDR par type de message

```
typedef struct {
                                     typedef struct {
   enum typemess type;
                                         enum typemess type;
   double a:
                                         int a:
   double b:
                                         int b:
  Div:
                                        DivEnt:
                                     typedef struct {
typedef struct {
                                        enum typemess type:
   enum typemess type:
                                         int a:
   double res;
                                         int r:
  RepDiv;
                                        RepDivEnt;
```

Fil rouge : standardisation des données

Ajout de fonctions

Création des filtres XDR.

```
bool t xdr Div (XDR *xdr, Div *objp){
return xdr double(xdr, &objp->a)
      && xdr double(xdr, &objp->b);
bool t xdr DivEnt (XDR *xdr, DivEnt *objp){
        return xdr int(xdr, &objp->a)
      && xdr int(xdr, &objp\rightarrowb);
bool t xdr RepDivEnt (XDR *xdr, RepDivEnt *obj) {
    return xdr int(xdr, &objp->q)
      && xdr int(xdr, &objp\rightarrowr);
```

L'implémentation Sun RPC

Présentation

- Implémentation des RPC par Sun années 80 (mais toujours d'actualité)
- Application phare : le NFS
- Se base sur les sockets et XDR

Outils logiciels associés

- Un mécanisme d'identification de procédure
- Un service de nommage : portmap
- Deux niveaux de développement :
 - Couche haute : construction de clients/serveurs simples
 - Couche basse : construction de clients/serveurs plus élaborés
- RPCL : un langage de spécifications et son compilateur (rpcgen)

Identification des procédures

Un quadruplet d'entier de 32 bits

- L'adresse IP de la machine serveur
- Un numéro de programme au sein de la machine
- Un numéro de version du programme
- Un numéro de procédure au sein du programme

Comment choisir ces valeurs?

- ullet QIP ightarrow en fonction de la machine serveur choisie
- ullet num prog o Affectés en fonction d'une plage de valeurs :
 - de 00.00.00.00 à 1f.ff.ff.ff : Sun
 - de 20.00.00.00 à 3f.ff.ff.ff : Admin local
 - de 40.00.00.00 à 5f.ff.ff.ff : Développeur
 - de 60.00.00.00 à ff.ff.ff.ff : réservé
- ullet num version et procédure o par le programmeur du serveur

Le fichier de services /etc/rpc

Role


Base de données des services standard sur le système où elle est consultée

```
cat /etc/rpc
#nameprog id_prog alias_names
portmapper 100000
                    portmap sunrpc
           100001
rstatd
                    rstat rstat_svc rup perfmeter
rusersd
           100002
                    rusers
           100003
nfs
                    nfsprog
           100004
ypserv
                    ypprog
           100005
mountd
                    mount showmount
ypbind
           100007
walld
           100008
                    rwall shutdown
           100009
yppasswdd
                    yppasswd
. . . .
```

Le service portmap (ou rpcbind ou sunrpc)

Caractéristiques

- Service RPC permettant d'associer dynamiquement un numéro de programme avec un port d'écoute et un protocole de transport.
- Écoute sur le port 111 sur UDP et TCP



Interagir avec le service portmap

La commande rpcinfo

- rpcinfo -p <host> : liste des services RPC enregistrés sur host
- rpcinfo -t <host> <port> : test si il existe un service RPC à l'écoute du port port en tcp sur la machine host (-u pour udp)
- rpcinfo -d <num_prog> <num_version> : désactiver un service RPC

```
lejeune@ssh:~$ rpcinfo -p localhost
  program no_version protocole no_port
   100000
                       tcp
                                111
                                     portmapper
   100000
                       udp
                                111
                                      portmapper
   100024 1
                       udp
                              46661
                                     status
   100024
                           49043
                       tcp
                                     status
   100021
             1
                       udp
                              46178
                                     nlockmgr
   100021
             3
                              46178
                                     nlockmgr
                       udp
   100021
                       tcp
                              38203
                                     nlockmgr
   100021
             3
                              38203
                                     nlockmgr
                       tcp
```

Couche haute : point de vue serveur

Conditions pour qu'une fonction devienne un service

- Les paramètres de la fonction doivent être rassemblés dans une structure
- si la fonction renvoie un résultat, faire en sorte que le résultat soit renvoyé sous la forme d'un pointeur en zone statique

Enregistrer un service : la fonction registerrpc

Attendre les requêtes sur une socket de connexion

```
void svc run();
```

Fil rouge : les services en couche haute

```
static double res;

void* div(Div* div){
  res = div.a / div.b;
  return (void *) &res;
}
```

```
void* divent(DivEnt* de){
rep_de.q=de.a/de.b;
rep_de.r=de.a%de.b;
return (void*) &rep_de;
}
```

Fil rouge : code fonction main du serveur (couche haute)

```
#define DIV_PROG 0x40000003
#define DIV_V1 1
#define DIV 1
#define DIVENT 2
```

Couche haute : point de vue client

Appeler une procédure distante : la fonction callrpc

```
int callrpc(char* machine
    u_long programme,
    u_long version,
    u_long id_proc,
    xdrproc_t xdrdata,
    char* data,
    char* resultat );
    // nom de la machine serveur
    // id programme
    // id version du prog
    // id de procedure
    xdrproc_t xdrdata,
    // filtre xdr des arguments
    xdrproc_t xdrresult,
    // filtre xdr du résultat
    char* resultat );
    // pointeur vers le résultat
```

Appel bloquant jusqu'à réception de la réponse

Fil rouge : fonctions coté client

```
double div(char* machine, double a, double b){
  double rep;
  Div d;
  d.a=a; d.b=b
  callrpc(machine, DIV_PROG, DIV_V1, DIV, xdr_div, &d, xdr_double, & rep);
  return rep;
}
```

Fil rouge : fonction main du client

```
int main() {
  double x= div("serveur.adresse.fr", 10.56, 5.23);
  int reste;
  int y = divent("serveur.adresse.fr", 99, 56, &reste);
  printf("uxu=u%fuy=%duureste=%d", x,y,reste);
}
```

Le type SVCXPRT

Descripteur de services encapsulant :

- descripteur de la socket d'écoute
- le numéro de port associé

Création d'un descripteur de service

À partir d'un descripteur de socket UDP :

```
SVCXPRT* svcudp create(int socket);
```

À partir d'un descripteur de socket TCP :

```
SVCXPRT* svctcp create(int socket, uint t taille buf send,
    uint t taille buf reception);
```

Destruction d'un descripteur de service

```
void svc destroy(SVCXPRT* service);
```

Enregistrer un service au près du port mapper

L'argument dispatch

Pointeur de fonction sur une fonction d'aiguillage appelée à chaque fois que le serveur reçoit un appel distant sur la version vers du programme prog.

la structure svc_req

Squelette d'une fonction d'aiguillage

```
void dispatch(struc svc* req, SVCXPRT* services){
 switch(req->rq proc){
  case NULLPROC //fonction 0
  return:
  case NUMPROC 1: //fonction de numero NUMPROC 1
  //traitement NUMPROC 1
  return;
  case NUMPROC N: //fonction de numero NUMPROC N
  //traitement NUMPROC N
  return:
  default //pas de fonction associee
   svcerr noproc(service);
   return:
```

Accès aux paramètres sur la requête courante

```
bool t svc getargs(SVCXPRT* service,
                   xdrproc t xdrparam,
                   void* parametre);
```

Transmettre les résultats au client

```
bool t svc sendreply (SVCXPRT* service,
                   xdrproc t xdrresultat,
                   void* resultat);
```

Exemple dans dispatch:

```
case DIV
   svc getargs(s, xdr Div, &div);
   //traitement division
   svc sendreply(s, xdr double,&rep);
   return;
```

Couche basse : Point de vue client

Le type CLIENT

Descripteur de client permettant d'identifier un client dans le protocole (ex : Machine + port client, socket de connexion serveur, ...)

Création d'un descripteur client sur UDP

- si adr->sin_port est nul, consultation du portmap distant
- délai = intervalle de temps pour réémettre une requête si pas de réponse

Couche basse : Point de vue client

Création d'un descripteur de client

```
CLIENT *cint_create(char *host, // nom machine unsigned long prog, // id programme unsigned long vers, // id version programme char *proto); // "udp" ou "tcp"
```

Destruction d'un descripteur de service

```
void c|nt_destroy(CLIENT* c|ient);
```

Couche basse : Point de vue client

Appel de service

Attention

```
temps total = temps avant abandon de la requête mais \neq du délai de garde
```

Appel Asynchrone

Définition

Dans un appel asynchrone le processus appelant ne se bloque pas pour attendre une réponse du serveur

Comment faire?

Paramétrer le temps total du clnt_call à 0.

```
bool_t c|nt_control(CLIENT* c, int requete, void* info);
```

Requête est peut être :

- CLSET_TIMEOUT: info pointe sur une struct timeval qui contient le nouveau timeout
- CLGET_TIMEOUT : info pointe sur une struct timeval étant l'actuel timeout


Mécanisme de rappel

Principe


Définir sur le client un service éphémère de rappel pour qu'un serveur puisse le contacter ultérieurement

Intérêts

- Le serveur peut répondre un résultat même si le client a fait un appel asynchrone
- Un serveur S peut transférer à un autre serveur S' la requête du client $\Rightarrow S'$ peut contacter directement le client sans repasser par S



Mécanisme de rappel : interactions



le langage RPCL

Caractéristiques

- Permet de spécifier une interface de services dans un fichier ".x"
- Compilation = production de squelette C en couche basse :
 - talons serveur et et client
 - fonctions XDR

```
program NOMPROGRAM {
   version PROGVERS {
      type_retour NOMSERVICE1(type_param)=1;
      type_retour NOMSERVICE2(type_param)=2;
      ...
}=NUMEROVERSION
} = NUMEROPROGRAM
```

Les majuscules sont conventionnelles.

RPCL: Les types

type	en RPCL	en C
vide	void	void
entier	int, short, long	int, short, long
flottant	double, float	double, float
octet	char	char
booléen	bool	bool_t (si RPC)
chaine	string name <max></max>	char* name[MAX] + \0
tableau taille fixe	int data[SIZE]	int data[SIZE]
tableau taille variable	int data <maxsize></maxsize>	<pre>typedef struct{ int *tab; u_int en;//<= MAXSIZE }data;</pre>
structuré	<pre>struct coord{ int x; int y; };</pre>	<pre>struct coord{ int x; int y; }; typedef struct coord coord;</pre>

Le compilateur rpcgen



Principales options

Option	Interprétation
-C	code généré à la norme ANSI
-a	génère fichiers de base + exemples client/serveur + Makefile
-M	génère des talons <i>multithread-safe</i>
-s type	génère uniquement que pour le protocole type (udp ou tcp)

Synthèse

